第 14 章 稳恒电流的磁场

一、选择题

1(B), 2(B), 3(B), 4(C), 5(A)

二、填空题

- (1). 最大磁力矩,磁矩 ; (2). $\pi R^2 c$;
- (3). $μ_0 i$, 沿轴线方向朝右.; (4). mg/(lB) ;
- (5). 正, 负.

三 计算题

1. 一根很长的圆柱形铜导线均匀载有 10 A 电流,在导线内部作一平面 S, S 的一个边是导 线的中心轴线,另一边是S平面与导线表面的交线,如图所示。试计算通 过沿导线长度方向长为 1m 的一段 S 平面的磁通量.

(真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \, \text{T} \cdot \text{m/A}$, 铜的相对磁导率 $\mu_r \approx 1$)


解: 在距离导线中心轴线为x与x+dx处,作一个单位长窄条, 其面积为 $dS = 1 \cdot dx$. 窄条处的磁感强度

$$B = \frac{\mu_r \mu_0}{2\pi} \frac{Ix}{R^2}$$


所以通过 dS 的磁通量为 $d\Phi = B dS = \frac{\mu_r \mu_0}{2\pi} \frac{Ix}{R^2} dx$

通过1m长的一段S平面的磁通量为

$$\Phi = \int_{0}^{R} \frac{\mu_r \mu_0}{2\pi} \frac{Ix}{R^2} dx = \frac{\mu_r \mu_0 I}{4\pi} = 10^{-6} \text{ Wb}$$




2. 计算如图所示的平面载流线圈在P点产生的磁感强度,设线圈中的 电流强度为 I.



解:如图,CD、AF 在P 点产生的B=0

$$\begin{split} \vec{B} &= \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{BC} + \vec{B}_{DE} + \vec{B}_{EF} \\ B_{AB} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin\beta_2 - \sin\beta_1) \,, \qquad$$
方向 \otimes 其中
$$\sin\beta_2 &= a/(\sqrt{2}a) = 1/\sqrt{2} \,, \ \sin\beta_1 = 0 \end{split}$$



 $B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi a}$, 同理, $B_{BC} = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi a}$,方向 \otimes .


同样
$$B_{DE}=B_{EF}=\mu_0I/(8\sqrt{2}\pi a)$$
,方向 \odot .

$$\therefore B = \frac{2\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi a} - \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi a} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi a}$$

方向⊗.

3. 如图所示线框,铜线横截面积 $S = 2.0 \text{ mm}^2$,其中 OA 和 DO' 两段保持水平不动,ABCD 段是边长为 a 的正方形的三边,它可绕 OO' 轴无摩擦转动.整个

导线放在匀强磁场 \bar{B} 中, \bar{B} 的方向竖直向上. 已知铜的密度 $\rho=8.9$ × 10^3 kg/m³,当铜线中的电流 I=10 A 时,导线处于平衡状态,AB 段和 CD 段与竖直方向的夹角 $\alpha=15^\circ$. 求磁感强度 \bar{B} 的大小.



解: 在平衡的情况下,必须满足线框的重力矩与线框所受的磁力矩平衡(对 OO'轴而言).

重力矩
$$M_1 = 2a\rho gS \cdot \frac{1}{2}a\sin\alpha + a\rho gSa\sin\alpha$$
$$= 2Sa^2\rho g\sin\alpha$$


磁力矩
$$M_2 = BIa^2 \sin(\frac{1}{2}\pi - \alpha) = Ia^2 B \cos \alpha$$

平衡时
$$M_1 = M_2$$

所以
$$2Sa^2 \rho g \sin \alpha = Ia^2 B \cos \alpha$$

$$B = 2S\rho g \operatorname{tg} \alpha / I \approx 9.35 \times 10^{-3} \text{ T}$$

4. 如图两共轴线圈,半径分别为 R_1 、 R_2 ,电流为 I_1 、 I_2 . 电流的方向相反,求轴线上相距中点 O 为 x 处的 P 点的磁感强度.




解: 取x轴向右,那么有

电子经P时,所受的磁场力。

$$B_1 = \frac{\mu_0 R_1^2 I_1}{2[R_1^2 + (b+x)^2]^{3/2}}$$
 沿 x 轴正方向
$$B_2 = \frac{\mu_0 R_2^2 I_2}{2[R_2^2 + (b-x)^2]^{3/2}}$$
 沿 x 轴负方向
$$B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0}{2} \left[\frac{\mu_0 R_1^2 I_1}{[R_1^2 + (b+x)^2]^{3/2}} - \frac{\mu_0 R_2^2 I_2}{[R_2^2 + (b-x)^2]^{3/2}} \right]$$

若 B>0,则 \bar{B} 方向为沿 x 轴正方向. 若 B<0,则 \bar{B} 的方向为沿 x 轴负方向.

5. 空气中有一半径为r的"无限长"直圆柱金属导体,竖直线OO'为其中心轴线。在圆柱体内挖一个直径为 $\frac{1}{2}r$ 的圆柱空洞,空洞侧面与OO'相切,在未挖洞部分通以均匀分布的电流I,方向沿OO'向下,如图所示。在距轴线3r处有一电子(电荷为-e)沿平行于OO'轴方向,在中心轴线OO'和空洞轴线所决定的平面内,向下以速度 \bar{v} 飞经P点。求



解:导体柱中电流密度
$$J = \frac{I}{\pi r^2 - \pi (r/4)^2} = \frac{16I}{15\pi r^2}$$

用补偿法来求 P 处的磁感强度,用同样的电流密度把空洞补上,由安培环路定律,这时圆

柱电流在 P 处产生的磁感强度为 $B_1 = \frac{\mu_0 Jr}{6}$, 方向为 \otimes

再考虑空洞区流过同样电流密度的反向电流,它在P处产生的磁感强度为 $B_2 = \frac{\mu_0 Jr}{88}$,方向为 \odot

 \therefore P 处磁感强度 $B=B_1-B_2=41\mu_0Jr/264$ 方向为 \otimes 电子受到的洛伦兹力为 $\vec{f}_m=q\bar{v}\times \vec{B}=-e\bar{v}\times \vec{B}$

$$f_m = evB = \frac{41}{264}\mu_0 Jrev = \frac{82}{495}\frac{\mu_0 Iev}{\pi r}$$
 方向向左

四 研讨题

1. 将磁场的高斯定理与电场的高斯定理相比,两者有着本质上的区别。从类比的角度可作何联想?

参考解答:

磁场的高斯定理与电场的高斯定理:

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \qquad \oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$$

作为类比,反映自然界中没有与电荷相对应"磁荷"(或叫单独的磁极)的存在。但是狄拉克 1931 年在理论上指出,允许有磁单极子的存在,提出:

$$q \cdot q_m = \frac{n}{2}$$

式中 q 是电荷、qm 是磁荷。电荷量子化已被实验证明了。然而迄今为止,人们还没有发现可以确定磁单极子存在可重复的直接实验证据。如果实验上找到了磁单极子,那么磁场的高斯定理以至整个电磁理论都将作重大修改。

1982年,美国斯坦福大学曾报告,用直径为 5cm 的超导线圈放入直径 20cm 的超导铅筒,由于迈斯纳效应屏蔽外磁场干扰,只有磁单极子进入才会引起磁通变化。运行 151 天,记录到一次磁通变化,但此结果未能重复。

据查阅科学出版社 1994 年出版的,由美国引力、宇宙学和宇宙线物理专门小组撰写的《90 年代物理学》有关分册,目前已经用超导线圈,游离探测器和闪烁探测器来寻找磁单极子。在前一种情况,一个磁单极子通过线圈会感应出一个阶跃电流,它能被一个复杂装置探测出来,但这种方法的探测面积受到线圈大小的限制。游离探测器和闪烁探测器能做成大面积的,但对磁单极子不敏感。现在物理学家们仍坚持扩大对磁单极子的研究,建造闪烁体或正比计数器探测器,相应面积至少为 1000m²。并建造较大的,面积为 100m²量级的环状流强探测器,同时加强寻找陷落在陨石或磁铁矿中的磁单极子的工作。

2. 当带电粒子由弱磁场区向强磁场区做螺旋运动时,平行于磁场方向的速度分量如何变化?动能如何变化?垂直于磁场方向的速度分量如何变化?


参考解答:

当带电粒子由弱磁场区向强磁场区做螺旋运动时,它所受到的磁场力有一个和前进方向相反的分量,这个分量将使平行于磁场方向的速度分量减小,甚至可使此速度分量减小到零,然后使粒子向相反方向运动(这就是磁镜的原理)。

当带电粒子由弱磁场区向强磁场区做螺旋运动时,由于平行于磁场方向的速度分量减小,因而与这个速度分量相关的动能也减小。然而磁力对带电粒子是不做功的,粒子的总动能不会改变,因此,与垂直于磁场方向的速度分量相关的动能在此运动过程中将会增大,垂直于磁场方向的速度分量也相应地增大。

3. 电磁流量计是一种场效应型传感器, 如图所示: 截面矩形的非磁性管, 其宽度为 d、高度为

h,管内有导电液体自左向右流动,在垂直液面流动的方向加一指向纸面内的匀强磁场,当磁感应强度为B时,测得液体上表面的a与下表面的b两点间的电势差为U,求管内导电液体的流量。



参考解答:

导电液体自左向右在非磁性管道内流动时,在洛仑兹力作用下,其中的正离子积累于上表面,负离子积累于下表面,于是在管道中又形成了从上到下方向的匀强霍尔电场*E*,它同匀强磁场*B*一起构成了速度选择器。因此在稳定平衡的条件下,对于以速度*v*匀速流动的导电液体,无论是对其中的正离子还是负离子,都有

$$qE = q\frac{U}{d} = qvB$$

∴流速
$$v = \frac{U}{Bd}$$
,液体流量 $Q = vhd = \frac{Uh}{B}$.

如果截面园形的非磁性管,B-磁感应强度;D-测量管内径;U-流量信号(电动势);v-液体平均轴向流速,L测量电极之间距离。

霍尔电势 Ue

$$U_e = kBLv$$
 (1) k (无量纲)的常数,

在圆形管道中,体积流量是:

$$Q = \frac{\pi D^2}{4} v \tag{2}$$

把方程(1)、(2) 合并得:液体流量 $Q = \frac{\pi D^2}{4kL} \cdot \frac{U}{B}$

或者 $Q = K \frac{U}{B}$, K校准系数, 通常是靠湿式校准来得到。

