

BASTIONADO 3



SEGURIDAD DE PUERTOS DE CAPA 2

Objetivos


Seguir profundizando en el bastionado de redes. En esta ocasión, la seguridad que abordamos es la de los puertos de un switch.

Antecedentes/Escenario

La seguridad de puertos permite a los administradores especificar en forma estática las direcciones MAC permitidas en un puerto determinado, o permitir al switch aprender en forma dinámica un número limitado de direcciones MAC. Limitando a 1 el número de direcciones MAC permitidas en un puerto, la seguridad de puerto puede ser utilizada para controlar la falsificación de MAC y el desbordamiento de la tabla de direcciones MAC

Instrucciones

Inicio: Configure la siguiente instalación.





Verifique la configuración de:

Crear la configuración de red y asignar IPs a los equipos
Asignar nombre a los equipos (S1, S2, R1, etc....)
Configurar acceso CLI con contraseña (line console 0)
Configurar acceso seguro EXEC privilegiado (enable password XXXXX)
Cifrado contraseña EXEC privilegiado (MD5) (enable secret XXXX)
Cifrado de contraseñas general (service password-encryption)
Configuración acceso líneas virtuales VTY (line vty 0 4)
Banner (banner motd)
Copia de la configuración actual (copy running-config startup-config)

Parte 1: Habilite el puerto seguro

El proceso para habilitar el puerto seguro se inicia una vez que la interfaz se ha configurado como puerto de acceso:


```
S1>
S1>enable
S1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#
```

Ahora habilite la seguridad del puerto con el comando switchport port-security

```
S1>enable
S1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport port-secu
S1(config-if)#switchport port-security
S1(config-if)#
```

Una vez configurado port-security se debe identificar un conjunto de direcciones MAC permitidas en ese puerto configuradas explícitamente o de forma dinámica y especificar un número máximo de direcciones MAC que serán permitidas.





En nuestra práctica vamos a configurar para que sólo PC3 acceda al puerto fa0/1

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all
FastEthernet0 Connection: (default port)
   Connection-specific DNS Suffix
  Physical Address..... 00E0.F7A7.9DDC
  Link-local IPv6 Address..... FE80::2E0:F/FF:FEA7:9DDC
  IPv6 Address....: ::
  IPv4 Address..... 192.168.1.131
  Subnet Mask..... 255.255.255.128
  Default Gateway....:
                               192.168.1.129
  DHCP Servers.....
                               0.0.0.0
  DHCPv6 IAID.....
                               00-01-00-01-95-6D-A2-79-00-E0-
  DHCPv6 Client DUID.
                               0.0.0.0
```

En la imagen podemos observer la dirección MAC de la tarjeta ethernet de PC3, por lo tanto procedemos a configurar S1 (fa0/1).



```
S1>enable
Sl#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if) #switchport mode access
S1(config-if) #switchport port-secu
S1(config-if)#switchport port-security
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport po
S1(config-if) #switchport port-security ma
S1(config-if) #switchport port-security mac-address
S1(config-if #switchport port-security mac-address 00E0.F7A7.9DDC
Sl(config-if)#sw
Sl(config-if) #switchport po
S1(config-if)#switchport port-security ma
S1(config-if) #switchport port-security max
S1(config-if) #switchport port-security maximum 1
S1(config-if)#
```

Se ha configurado para que sólo acceda esa MAC (00E0.F7A7.9DDC y solo sea 1)

Podríamos configurar el commando <u>switchport port-security mac-address sticky</u> para que fuse agregando dinámicamente las direcciones MAC que se fuesen conectando al puerto hasta el máximo indicado-configurado.


Ahora nos toca definer como va a reaccionar el puerto habilitado si ocurre un intento de violación, para eso, se utiliza el siguiente commando:

S1(config-if)#switchport port-security violation shutdown

Cuando supera el número máximo de direcciones MAC permitidas o se detecta una dirección MAC desconocida, se interpretará como una violación. El Puerto del switch toma la opción shutdown, dejándolo inoperable y tendrá que ser habilitado manualmente desde el modo interfaz con los commandos de interfaz shutdown y no shutdown.

Tan solo queda ahora conectar otro PC distinto de PC3 y probar si deshabilita o no el Puerto configurado.





En la imagen puede verse que el puerto fa0/1 se ha deshabilitado automáticamente.

Si ejecuto el comando S1#show run , puedo ver la configuración del Puerto fa0/1.

```
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security
switchport port-security mac-address 00E0.F7A7.9DDC
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
```

Ahora es tu turno y tienes que habilitar la configuración de puertos dinámica y restringida a 1 PC en ambos switches. Prueba a conectar un PC diferente y verifica que los puertos se desconectan y dejan de dar servicio.

¹ Todos los comandos port-security pueden eliminarse anteponiendo un no al propio comando.