Отчет по лабораторной работе № 14

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Лобанова Полина Иннокентьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14
5	Контрольные вопросы	15
Список литературы		17

Список иллюстраций

3.1	Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1	7
3.2	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1	8
3.3	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1	8
3.4	Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1	8
3.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1	9
3.6	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1	9
3.7	Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1	10
3.8	Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-	
	hostel-gw-1	10
3.9	Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1	11
3.10	Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1	11
3.11	Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1	11
3.12	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1	12
3.13	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	12
3.14	Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1	12
3.15	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	12
3.16	Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-	
	hostel-gw-1	12
3.17	Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	13

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Задание

- 1. Настроить связь между территориями.
- 2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.
- 3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.
- 4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями.
- 5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.
- 6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.
- 7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Настроила связь между территориями.

```
provider-pilobanova-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-pilobanova-sw-l(config)#int f0/3
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport mode trunk

provider-pilobanova-sw-l(config-if)#
%LIMEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#exit
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport mode trunk
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport mode trunk
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport mode trunk
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#name q 42

% Invalid input detected at '^' marker.

provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#name q42
provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-if)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#name sochi
provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#name sochi
provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#name sochi
provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#name sochi
provider-pilobanova-sw-l(config-vlan)#switchport
provider-pilobanova-sw-l(config
```

Рис. 3.1: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

```
msk-donskaya-pilobanova-gw-liconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)int f0/1.5
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#
%LINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#encapsulation dotlQ 5
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#encapsulation dotlQ 5
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#escirption q42
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)#int f0/1.6
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)#int f0/1.6
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#exit
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif)#description
```

Рис. 3.2: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-q42-pilobanova-gw-lfconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-pilobanova-gw-l(config) #int f0/1
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-if) #no shutdown

msk-q42-pilobanova-gw-l(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-pilobanova-gw-l(config-if) #exit
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-subif) #
kLINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-subif) #
kLINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-pilobanova-gw-l(config-subif) #encapsulayion dot1Q 5

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-pilobanova-gw-l(config-subif) #encapsulation dot1Q 5
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-subif) #incapsulation dot1Q 5
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-subif) #incapsulation dot1Q 5
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-subif) #encapsulation dot1Q 5
```

Рис. 3.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
sch-sochi-pilobanova-sw-l>en
Password:
sch-sochi-pilobanova-sw-lfconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) finterface f0/23
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) fewitchport mode trunk
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) fewitchport mode trunk
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) finterface f0/24
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) finterface f0/24
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) fewitchport mode trunk
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) fewitchport mode trunk
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) finterface
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) fewitchport
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) fewitchport
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) fewitchport
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) fewitchport
sch-sochi-piloban
```

Рис. 3.4: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
sch-sochi-pilobanova-gw-l$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config) $\frac{1}{2}\text{int} f0/0
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-if) $\frac{1}{2}\text{int} f0/0
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-if) $\frac{1}{2}\text{int} f0/0
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-if) $\frac{1}{2}\text{int} f0/0
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
$\frac{1}{2}\text{Sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-subif)}\frac{1}{2}\text{int} f0/0.6
$\frac{1}{2}\text{ch-s-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up}
$\frac{1}{2}\text{LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interfa
```

Рис. 3.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

2. Настроила оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.

```
\label{eq:msk-q42-pilobanova-gw-1}  fconf \ t \\ Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. \\ msk-q42-pilobanova-gw-1(config) fint f0/0 \\
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-if)#no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-if) #exit
msk-q42-pilobanova-gw-1(config) #int f0/0.201
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 201
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip address 10.129.0.1 255.255.255.0 msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif) #description q42-main msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
msk-q42-pilobanova-gw-1(config) #int f1/0
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-if) #no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
msk-q42-pilobanova-gw-l(config-if) #exit
msk-q42-pilobanova-gw-1(config)#int f1/0.202
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif) # %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 202
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif)#encapsulation dotu 202
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif)#description q42-management
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-pilobanova-gw-1(config)#
```

Рис. 3.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-pilobanova-sw-l>en
Password:
msk-q42-pilobanova-sw-l$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-pilobanova-sw-l(config)$int f0/24
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-if)$switchport mode trunk
msk-q42-pilobanova-sw-l(config)$int f0/21
msk-q42-pilobanova-sw-l(config)$int f0/21
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-if)$switchport mode access
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-if)$switchport access vlan 201
$ Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-if)$vlan 201
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-vlan)$famme q42-main
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-vlan)$famme q42-main
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-vlan)$famte q42-main
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-vlan)$famte q42-main
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-if)$
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
msk-q42-pilobanova-sw-l(config-if)$fno shutdown
msk-q42-pilobanova-sw-l(config)$fno shutdown
msk-q42-pilobanova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova-sw-l(config)$flownova
```

Рис. 3.7: Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1

```
msk-hostel-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.

msk-hostel-pilobanova-gw-1(config)#int g0/1

msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlq

msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if)#switchport mode trun
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if)#exit
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config)#
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config) #vlan 202
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-vlan) #name q42-manegement
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-vlan) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-vlan) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0 msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if)#exit msk-hostel-pilobanova-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-vlan)#int vlan301
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if)#no shutdown
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config)#
```

Рис. 3.8: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostelgw-1

```
msk-hostel-pilobanova-sw-l$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config) #int g0/1
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode access
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode access
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport access vlan 301
% % Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport access vlan 301
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-vlan) #exit
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPEDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
```

Рис. 3.9: Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1

3. Настроила оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.

Рис. 3.10: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-pilobanova-sw-l$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) $int f0/1
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $switchport mode access
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) $vlan 401
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) $vlan 401
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-vlan) $name sochi-main
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-vlan) $exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-vlan) $exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $
% LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
% LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up
no shutdown
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $no shutdown
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) $exit
```

Рис. 3.11: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

4. Настроила статическую маршрутизацию между территориями.

```
msk-donskaya-pilobanova-gw-l$conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)$ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config)$ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-pilobanova-qw-l(config)$
```

Рис. 3.12: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
\label{eq:msk-q42-pilobanova-gw-l} $$ msk-q42-pilobanova-gw-l(config) $$ ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1 $$ msk-q42-pilobanova-gw-l$$ $$ msk-q42-pilobanova-gw-l$$
```

Рис. 3.13: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
sch-sochi-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-pilobanova-gw-l#config)#^Z
sch-sochi-pilobanova-gw-l#
```

Рис. 3.14: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

5. Настроила статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.

```
msk-q42-pilobanova-gw-lfconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-pilobanova-gw-l(config)fip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-pilobanova-gw-l(config)f
```

Рис. 3.15: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-hostel-pilobanova-gw-lfconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config)#ip routing
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config)#
```

Рис. 3.16: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostelgw-1

6. Настроила NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.

```
msk-donskaya-pilobanova-gw-1fconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1.5
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config-subif) #sip nat inside
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1.6
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1.6
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config-subif) #sip nat inside
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config) #ip nat inside
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config) #ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config) #ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) #mermark sochi
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.130.0.200 any
```

Рис. 3.17: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

4 Выводы

Я настроила взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

5 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

```
(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 (config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Определение VLAN: Устройства в повышении мощности сети различных VLAN для управления трафиком и безопасности. Каждая VLAN представляет собой логическую сеть сегментации, при которой устройство может общаться только в пределах своей VLAN.

Маршрутизация между VLAN: Для обращения устройства из одной VLAN к устройству из другой VLAN требуется маршрутизация между VLAN. Этого можно добиться с помощью маршрутизатора или многоуровневого коммутатора, способного работать на уровне маршрутизации.

Пересылка трафика: Когда устройство из одной VLAN отправляет пакет устройству из другой VLAN, маршрутизатор или многоуровневый коммутатор принимает пакет, затем его адрес и пересылает его в соответствующую VLAN.

Priem traffic: Устройство в целевом VLAN принимает пакет и обрабатывает его в соответствии с его адресом и стандартом безопасности VLAN.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Командой ping или traceroute.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Командой show ip route

Список литературы