Презентация по лабораторной работе №14

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Лобанова П.И.

1 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Докладчик

- Лобанова Полина Иннокентьевна
- Учащаяся на направлении "Фундаментальная информатика и информационные технологии"
- Студентка группы НФИбд-02-22
- · polla-2004@mail.ru

Цель

Цель

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Задание

- 1. Настроить связь между территориями.
- 2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.
- 3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.
- 4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями.
- 5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.
- 6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.
- 7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение

```
provider-pilobanova-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-pilobanova-sw-1(config) #int f0/3
provider-pilobanova-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
provider-pilobanova-sw-1(config-if)#
ALINEPROTO-5-HPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/3, changed state to up
provider-pilobanova-sw-1(config-if) #exit
provider-pilobanova-sw-1(config) #int f0/4
provider-pilobanova-sw-1 (config-if) #switchport mode trunk
provider-nilohanova-sw-l(config-if) fewit
provider-pilobanova-sw-1(config)#vlan 5
provider-pilobanova-sw-1(config-vlan)#name g 42
% Invalid input detected at '^' marker.
provider-pilobanova-sw-1(config-vlan)#name g42
provider-pilobanova-sw-1(config-vlan) #exit
provider-pilobanova-sw-1(config) #int vlan5
provider-pilobanova-sw-1(config-if)#
$LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to un
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up
provider-pilobanova-sw-l(config-if) $no shutdown
provider-pilobanova-sw-1(config-if)#exit
provider-pilobanova-sw-1 (config) #vlan 6
provider-pilobanova-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-pilobanova-sw-1(config-vlan) #exit
provider-pilobanova-sw-1 (config) fint vlan6
provider-pilobanova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
provider-pilobanova-sw-1(config-if) #no shutdown
provider-pilobanova-sw-1(config-if) fexit
provider-pilobanova-sw-1(confid)#
```

Рис. 1: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

```
msk-donskava-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskava-nilobanova-gw-1(config) #int f0/1.5
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5. changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-donskava-pilobanova-gw-l(config-subif) #encapsulation dot10 5
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif) #in address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif)#description g42
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskava-pilobanova-gw-l(config) #
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1.6
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6. changed state to up
%LINEFROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up
msk-donskava-pilobanova-gw-l(config-subif)#encapsulation dot10 6
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif) tip address 10.128.255.5 255.255.252
msk-donskava-pilobanova-gw-l(config-subif)#description sochi
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config)#
```

Рис. 2: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-q42-pilobanova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-g42-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-if) #no shutdown
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-pilobanova-qw-1(config) #int f0/1.5
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulavion dot10 5
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 5
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-g42-pilobanova-gw-l(config-subif) #description donskava
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
msk-g42-pilobanova-gw-1(config) #exit
msk-g42-pilobanova-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
sch-sochi-pilobanova-sw-l>en
Password:
sch-sochi-pilobanova-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config) #interface f0/23
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config)#interface f0/24
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config) #vlan 6
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-vlan) #name sochi
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-vlan) #exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) #int vlan6
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config-if) ino shutdown
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config)#S
```

Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
sch-sochi-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config) #int f0/0
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-if) #no shutdown
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config) #int f0/0.6
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 6
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-subif) #description donskava
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-subif) #exit
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config) #exit
sch-sochi-pilobanova-gw-1#
```

Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
msk-g42-pilobanova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-q42-pilobanova-gw-1(config) #int f0/0
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-if) #no shutdown
msk-q42-pilobanova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-l(config-if)#exit
msk-g42-pilobanova-gw-1(config) #int f0/0.201
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 201
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #description g42-main
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
msk-g42-pilobanova-gw-1(config) #int f1/0
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-if) #no shutdown
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-if)#exit
msk-g42-pilobanova-gw-1(config) #int f1/0.202
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202. changed state to up
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot10 202
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-g42-nilobanova-gw-1(config-subif) #description g42-management
msk-g42-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
msk-g42-pilobanova-gw-1(config)#
```

Рис. 6: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-qw-1

```
msk-g42-pilobanova-sw-1>en
Password:
msk-q42-pilobanova-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-pilobanova-sw-1(config) #int f0/24
msk-g42-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-q42-pilobanova-sw-1(config-if) #exit
msk-g42-pilobanova-sw-1(config) #int f0/21
msk-g42-pilobanova-sw-1(config-if) #switchport mode access
msk-g42-pilobanova-sw-1(config-if) #switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-g42-pilobanova-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-g42-pilobanova-sw-1(config-vlan) #name g42-main
msk-q42-pilobanova-sw-1(config-vlan) #exit
msk-g42-pilobanova-sw-1(config) #int vlan201
msk-g42-pilobanova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
msk-g42-pilobanova-sw-1(config-if) #no shutdown
msk-g42-pilobanova-sw-1(config-if) #exit
msk-q42-pilobanova-sw-1(config)#
```

Рис. 7: Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1

```
msk-hostel-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-nilohanova-gw-l(config) #int g0/1
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlg
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if)#switchport mode trun
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config)#
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlg
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-vlan)#name g42-manegement
msk-hostel-nilohanova-gw-l(config-ylan) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config) #int vlan202
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #
$LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up
msk-hostel-nilohanova-gw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if) #ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config) #vlan 301
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-vlan) #int vlan301
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if) #ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config-if) fexit
msk-hostel-pilobanova-gw-1(config)#
```

Рис. 8: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-qw-1

```
msk-hostel-pilobanova-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-pilobanova-sw-1(config) #int g0/1
msk-hostel-pilobanova-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-sw-1(config) #int f0/1
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode access
msk-hostel-pilobanova-sw-1(config-if) #switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-sw-1(config) #vlan 301
msk-hostel-nilobanova-sw-l(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-vlan) #exit
msk-hostel-pilobanova-sw-1(config) #int vlan301
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
msk-hostel-pilobanova-sw-1(config)#
```

Рис. 9: Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1

```
sch-sochi-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 401
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-pilobanova-gw-1 (config-subif) #description sochi
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config)#
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config) #int f0/0.402
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 402
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #description sochi-manegement
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config-subif) #exit
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #description sochi-main
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
sch-sochi-pilobanova-gw-1(config)#
```

Рис. 10: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-pilobanova-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config) #int f0/1
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) #switchport mode access
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config-if) #switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config) #vlan 401
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-vlan) #name sochi-main
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config-vlan) #exit
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config) #int vlan401
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up
no shutdown
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config-if) #no shutdown
sch-sochi-pilobanova-sw-1(config-if) #exit
sch-sochi-pilobanova-sw-l(config)#
```

Рис. 11: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
msk-donskaya-pilobanova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config)#
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config)#
```

Рис. 12: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-q42-pilobanova-gw-1(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-pilobanova-gw-1(config) #^2
msk-q42-pilobanova-gw-1#
```

Рис. 13: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
sch-sochi-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-pilobanova-gw-l(config)#^2
sch-sochi-pilobanova-gw-l#
```

Рис. 14: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
msk-q42-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
msk-q42-pilobanova-gw-l(config) #ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-pilobanova-gw-l(config) #
```

Рис. 15: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-hostel-pilobanova-gw-lfconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config) #ip routing
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config) # route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-pilobanova-gw-l(config) # route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
```

Рис. 16: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

```
msk-donskava-pilobanova-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1.5
msk-donskava-pilobanova-gw-l(config-subjf) in nat inside
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-subif) #exit
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config) #int f0/1.6
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif) #ip nat inside
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskava-pilobanova-gw-l(config) #ip access-list extended nat-inet
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) #remark g42
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) *permit ip host 10.129.0.200 anv
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-pilobanova-gw-l(config-ext-nacl) #exit
msk-donskava-pilobanova-gw-1(config)#
```

Рис. 17: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

Вывод

Вывод

Я настроила взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.