Zrozumienie i przygotowanie danych – przykładowe techniki umożliwiające zrozumienie i przygotowanie danych, kolejne przykłady¹

I. Odkrywanie zależności pomiędzy zmiennymi

Odkrywanie korelacji pomiędzy zmiennymi w zbiorze danych jest jedną z najciekawszych i najważniejszych czynności wykonywanych w ramach EDA. Jest także ważne z punktu widzenia przygotowania danych do dalszej analizy, gdyż są przypadki, kiedy duża liczba skorelowanych atrybutów może zaburzyć wyniki.

Popularne narzędzia wykorzystywane do wykrywania skorelowanych zmiennych to macierze wykresów punktowych i regresja.

1. Analiza zmiennych skorelowanych z wykorzystaniem macierzy wykresów punktowych i regresji

- 1. Po uruchomieniu systemu i wybraniu odpowiedniej przestrzeni roboczej wybierz z repozytorium węzłów węzeł *IO→Read→File Reader* i przenieś go na przestrzeń roboczą projektu.
- 2. Pod prawym przyciskiem myszy po kliknięciu na wybrany węzeł znajduje się menu kontekstowe. Wybierz *Configure*...
- 3. W polu *valid URL* wybierz plik *churn.txt*.
- 4. Przenieś węzeł *Views→Local (Swing)→Scatter Matrix (local)* na przestrzeń roboczą projektu i połącz wyjśce węzła *File Reader* z wejściem węzła *Scatter Matrix*. Zapoznaj się z opisem węzła *Scatter Matrix*.
- 5. Wybierając z menu kontekstowego węzła *Scatter Matrix* opcję *Execute and Open Views* obejrzyj korelacje pomiędzy minutami rozmów, liczbą rozmów i opłatą za rozmowy w ciągu dnia (*day mins, day calls, day charge*).
- 6. Przenieś węzeł Analytics → Mining → Linear/Polynomial Regression → Linear Regression (Learner) na przestrzeń roboczą projektu i połącz wyjście węzła File Reader z wejściem węzła Linear Regression (Learner). Zapoznaj się z opisem węzła Linear Regression (Learner).

¹ Przykłady zostały opracowane na podstawie: Kursu IBM: Introduction to IBM SPSS Modele rand Data Mining (Student Guide) oraz książki Daniela T. Larose "Odkrywanie wiedzy z danych" Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

- 7. Skonfiguruj węzeł *Linear Regression Learner*. Jako atrybut celu podaj *Day charge* (całkowita opłata za rozmowy w ciągu dnia), jako atrybut wejściowy pozostaw jedynie *Day mins*.
- 8. Uruchom węzeł za pomocą opcji *Execute and Open Views*. Pamiętaj, że regresja wyznacza współczynniki a_i równania $y = a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + ...$, gdzie y to atrybut celu, a x_i to wartości atrybutów wejściowych. W tabelce będącej podstawowym widokiem dla węzła *Linear Regression Learner* wyznaczone współczynniki a_i znajdują się w kolumnie "Coeff.", kolumna "Variable" oznacza atrybut, przy którym znajdzie się współczynnik (pozostałe kolumny określają siłę korelacji między danym atrybutem a atrybutem celu). Atrybut *Intercept* jest specjalny i oznacza wiersz dla współczynnika a_0 .
- 9. Na podstawie informacji z poprzedniego punktu zastanów się, jaka jest cena za minutę rozmowy w ciągu dnia.
- 10. Obejrzyj alternatywny widok węzła *Linear Regression Learner*. Kliknij prawym przyciskiem myszy na węźle i wybierz opcję *View: Linear Regression Scatterplot View*.
- 11. Znajdź cenę minuty rozmowy nocnej i międzynarodowej.

2. Analiza skorelowanych zmiennych z wykorzystaniem regresji wielomianowej

- 1. Utwórz elementy przepływu do wczytania pliku *CarsWOO.txt*.
- 2. Przypomnij sobie, jak wygląda zależność między zmiennymi *mpg* i *weightlbs*. Obejrzyj te zmienne na wykresie *Scatter Plot*.
- 3. W celu zbadania zależności bliżej, wykorzystamy narzędzie regresji.
- 4. Przeanalizuj zależność pomiędzy zmiennymi *mpg* i *weightlbs*, wykorzystując regresję liniową.
- 5. Przeczytaj opis węzła *Polynomial Regression Learner* (folder w repozytorium węzłów *Analytics → Mining → Linear/Polynomial Regression*). Przeanalizuj zależność pomiędzy zmiennymi *mpg* i *weightlbs* jeszcze raz, wykorzystując regresję wielomianową stopnia 2.

3. Analiza zmiennych skorelowanych dla podzbiorów zbioru uczącego

- 1. Przenieś węzeł *Views → Local (Swing) → Conditional Box Plot (local)* na przestrzeń roboczą projektu i połącz jego wejście z wyjściem węzła *File Reader*. Zapoznaj się z opisem węzła *Conditional Box Plot*.
- 2. Skonfiguruj węzeł *Conditional Box Plot*. Jako atrybut nominalny wybierz *brand*. Jako atrybut numeryczny wybierz *weightlbs*.

- 3. Uruchom węzeł za pomocą opcji *Execute and Open Views*. Obejrzyj wyniki. Przypomnij sobie, jak rozkłada się waga aut w zależności od miejsca pochodzenia.
- 4. Obejrzyj ponownie wykres tym razem dla atrybutu numerycznego *mpg*.
- 5. Podziel zbiór uczący na trzy części: samochody amerykańskie, japońskie i europejskie. (Wskazówka: można do tego wykorzystać węzły *Row filter*).
- 6. Dla każdej z części przeanalizuj zależność pomiędzy zmiennymi *mpg* i *weightlbs*, wykorzystując regresję liniową.
- 7. Dla każdej z części zbadaj siłę korelacji za pomocą węzła *Rank Correlation*.

II. Dyskretyzacja

Istnieją metody, które wymagają użycia konkretnego rodzaju atrybutu. Przykładowo regresja, k-średnie, PCA wymagają atrybutów numerycznych, natomiast algorytm Apriori atrybutów nominalnych.

Jako atrybut celu dla metod klasyfikacji również musimy podać atrybut nominalny.

4. Dyskretyzacja za pomocą przedziałów ustalonych przez analityka

- 1. Po uruchomieniu systemu i wybraniu odpowiedniej perspektywy (KNIME) przenieś na przestrzeń roboczą węzeł *File Reader*. Skonfiguruj go do odczytu pliku *cadata.csv*.
- 2. W pliku *cadata.csv* znajdują się dane opisujące domy w Kalifornii (dane pochodzą z 1990 roku z roczników statystycznych). Każdy przykład opisuje jeden kwartał miejski. Atrybuty to: mediana wartości domu (w dolarach), mediana wieku mieszkania, całkowita liczba pomieszczeń, całkowita liczba sypialni, liczba mieszkańców, liczba gospodarstw domowych, szerokość geograficzna i długość geograficzna.
- 3. Dołącz nowy węzeł *Interactive table* do wyjścia węzła *File Reader*. Uruchom węzeł *Interactive table* za pomocą opcji *Execute* and *Open Views* i obejrzyj dane.
- 4. Dodaj do przepływu węzeł *Manipulation→Column→Binning→Numeric Binner*. Podłącz jego wejście do wyjścia węzła File *Reader*. Zapoznaj się z opisem węzła *Numeric Binner*.
- 5. Skonfiguruj węzeł Numeric Binner:
 - a. Przedziały będziemy ustalać dla atrybutu *median house value*. Wybierz ten atrybut z listy, a następnie ustaw dla niego trzy przedziały, trzykrotnie klikając przycisk *Add*.

- b. Ustal nazwy przedziałów kolejno na "domy niedrogie", "domy drogie" i "rezydencje". Granice przedziałów ustaw odpowiednio na 140000 i 300000.
- c. Upewnij się, że nowe wartości zastąpią dotychczasowe: pole *Append new column* musi pozostać niezaznaczone.
- 6. Dołącz nowy węzeł *Interactive table* do wyjścia węzła *Numeric Binner*. Uruchom węzeł *Interactive table* za pomocą opcji *Execute and Open Views* i zobacz efekt dyskretyzacji.
- 7. Dołącz nowy węzeł *Statistics* do wyjścia węzła *Numeric Binner*. Skonfiguruj węzeł tak, aby jako atrybut nominalny (w zielonej ramce) pozostał tylko *median house value*.
- 8. Uruchom węzeł *Statistics* za pomocą opcji *Execute and Open Views*. Przejdź na zakładkę dla atrybutów nominalnych i zapoznaj się z rozkładem wartości dla *median house value*.

5. Dyskretyzacja półautomatyczna

- 1. Dodaj do przepływu węzeł *Manipulation→Column→Binning→Auto Binner*. Podłącz jego wejście do wyjścia węzła *File Reader*. Zapoznaj się z opisem węzła *Auto Binner*.
- 2. Węzeł *Auto Binner* pozwala na utworzenie ustalonej liczby równych przedziałów lub na ustalenie przedziałów według kwantyli rozkładu. Skonfiguruj węzeł, wybierając tę drugą opcję:
 - a. W ramce *Bining method* zaznacz pole *Sample quantiles*. Pozostaw domyślne kwantyle: "0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0".
 - b. W ramce *Bin naming* zaznacz *Borders*, dzięki czemu wartości dyskretyzowanego atrybutu będą opisywać konkretny przedział.
 - c. Dyskretyzacji poddamy jedynie atrybut *median house value*. Usuń wszystkie atrybuty poza *median house value* z zielonej ramki *Include*.
 - d. Chcemy, by nowe wartości zastąpiły dotychczasowe: zaznaczymy zatem pole *Replace target column(s)* u dołu okna.
- 3. Dołącz nowy węzeł *Interactive table* do wyjścia węzła *Auto Binner*. Uruchom węzeł *Interactive table* za pomocą opcji *Execute and Open Views* i zobacz efekt dyskretyzacji.
- 4. Dołącz nowy węzeł *Statistics* do wyjścia węzła *Auto Binner*. Skonfiguruj węzeł tak, aby jako atrybut nominalny (w zielonej ramce) pozostał tylko *median house value*.
- 5. Uruchom węzeł *Statistics* za pomocą opcji *Execute* and *Open Views*. Przejdź na zakładkę dla atrybutów nominalnych i zapoznaj się z rozkładem wartości dla *median house value*.