TOYLO PARK

スクショから文字認識 使い方ガイド

スクリーンショットを貼り付けるだけで文字認識でデータ化できる！(はじめての方向け)

このアプリでできること

パソコンやスマホで撮った**表のスクリーンショット・写真**を、貼り付けるだけで、表の文字を自動で読み取ります(これを「OCR」といいます)。読み取った表は**Excelファイル(.xlsx)**や**PDF**にできます。

- 日本語・英字・数字が混ざった表を読み取れます。
- 表の範囲と、行・列の区切りを**自動で見つけます**(罫線がなくても、文字の並びから区切ります)。区切りは、あとから動かして直せます。
- 斜めから撮った写真の**台形のゆがみ・傾き・90°/180°/270°の向き違い**を、直せます。
- **JANコード**(13桁・8桁のバーコードの数字)が入っていたら、正しい番号かを自動で確認し、バーコードを表示します。バーコードだけの列を、好きな位置に入れることもできます。
- 読み取った結果の**列を消す・順番を入れ替える**ことが、画面上でできます。

🔒 **安全について:** 貼り付けた画像は、ネット上のサービスには送信されません。読み取りは、お使いのブラウザの中(または、あなたのMacの中)で行います。(最初だけ、読み取りに必要な日本語データなどをインターネットから取得します。)

はじめる前に

- ブラウザは **Google Chrome**(パソコン)がおすすめです。
- インターネットにつないでください。
- ブラウザの中で読み取る場合、**初めてのときだけ**、日本語データ(十数MB)を取得するため、数十秒〜1分ほどかかることがあります。2回目からは速くなります。
- 「Corkboard Shareから開く」使い方なら、Macの文字認識を使うので、待ち時間なしで読み取れます。

画面の見方

上の操作部分は、作業の順番どおりに**4つの段階**に分かれています。いま行う段階は**青く強調**され、終わった段階には✓が付きます。

① 画像を入れる	画像を開く / クリップボードから貼付
② 表を決める	仕切り線の追加・やり直し・消去(表の範囲は、原画で指定するか「表を自動検出」で決めます)
③ 認識する	OCR実行 / 全て再認識
④ 出力する	Excel保存 / コピー / PDF出力 / 用紙の向き



▲起動直後の画面。左が「認識結果」、右が「原画」です。右側の大きな枠に、画像をドロップできます。

詳細設定(「▸ 詳細設定」を押すと開きます)には、普段は触らない設定がまとめてあります。閉じているときも、「バーコード列: あり」「精度: 高精度」のように、いまの状態が表示されます。

- **出力:** 空の行・列を除く / 数字は数値で保存
- **バーコード列:** あり・なしの切り替えと、バーコード列を入れる位置
- **表の分割:** 行間・列間の最小幅(スライダー)
- **認識:** 範囲を決めたら自動でOCR / 精度

1 画像を入れる

まず、読み取りたい表を画面に出して、スクリーンショットを撮ります。**ファイルとして保存せず、クリップボードにコピー**すると、そのまま貼り付けられて便利です。

Mac	⌘ + Control + Shift + 4 を押し、表の範囲をドラッグ(クリップボードにコピーされます)
Windows	Windows + Shift + S を押し、表の範囲をドラッグ

次に、このアプリの画面を開いて、Ctrl (Macは ⌘)+ V を押します。右側の「原画」に画像が表示されます。

> 画像ファイルを使う場合は、**画像を開く** を押すか、原画の場所へ画像をドラッグ&ドロップしてください。



▲画像を入れた状態。「② 表を決める」が青く強調されます。

画像の向き・ゆがみを直す(必要なときだけ)

スマホで撮った写真が、横向きだったり、斜めから撮って台形にゆがんでいたりすると、表をうまく区切れません。原画の上の **画像の補正** を押すと、次のメニューが開きます。



▲「画像の補正」メニュー。

↺ 左に90°回転 / ↻ 右に90°回転	画像が横向き・逆さまのときに、手で回します。(逆さまは、2回押します。)
文字の向きを自動判定	文字の向きを調べて、正しい向きに自動で直します。90°・180°・270°のどれでも直せます。
台形ゆがみを補正	斜めから撮った紙の、台形のゆがみを正面に直します。紙の四隅が写っている必要があります。

⚠ 回すと、すでに決めた表の範囲・仕切り・読み取り結果は消えます。回したあとに、表の範囲を決め直してください。

この3つは、Corkboard Shareから開いた画像では、**自動で行われます**。

2 表を決める

表の範囲は、次のどちらかで決めます。

- **自動:** 原画の上の **表を自動検出** を押します。表の範囲と、行・列の区切りを、自動で見つけます。
- **手で囲む:** 右側の原画で、表の範囲をマウスでドラッグして囲みます。表の全体がぴったり入らなくても大丈夫です。余白は自動で詰められます。

決めた直後に、**行と列の仕切り線が自動で入ります**。水色の点線が「行の区切り」、赤の点線が「列の区切り」です。左の「認識結果」にも、同じ行数・列数の表ができます。



▲「表を自動検出」を押した状態。緑の枠と仕切り線が表示されます。

「範囲を決めたら自動でOCR」にチェックが入っていれば(初期設定)、手で囲んだ直後に、自動で読み取りが始まります。

3 仕切り線を直す(必要なときだけ)


自動の区切りが違っていたら、次の方法で直します。

線を動かす	線の上にマウスを置いて、そのままドラッグします。
線を消す	線をダブルクリックします。
線を足す	**＋横線** または **＋縦線** を押します。**線は自動で入ります**(次の説明を見てください)。
枠の大きさを変える	緑の枠の四角い取っ手をドラッグします。
やり直す	**自動分割をやり直す** で、もう一度自動で区切ります。**仕切りを消す** で、すべての線を消せます。

線の自動配置と、矢印

＋横線・＋縦線を押すと、**いちばん広い列(行)の、文字のない隙間**に、線が自動で入ります。どの範囲を分けているかが分かるように、画像の**上(縦線)・左(横線)に矢印**が出ます。

- 濃い矢印と「この列を分割」の表示が、いま線が分けている範囲です。
- 別の列(行)に変えたいときは、**その範囲の薄い矢印をクリック**します。線が、その範囲の隙間に移ります。
- 位置の微調整は、線をドラッグします。
- 続けて押すと、次に広い範囲に線が入ります。矢印は、画像の別の場所をクリックするか Esc を押すと消えます。
- 縦線は、表の**全部の行**にまたがって入ります。



▲ ＋縦線を押した状態。矢印の範囲(JANコード列)の隙間に、縦線が入りました。

自動の区切りが合わないとき(スライダー)

「詳細設定」の「表の分割」にあります。スライダーを動かすと、自動で区切り直されます。

- **行間の最小幅:** 小さくすると、行が細かく分かれます。大きくすると、分かれにくくなります。
- **列間の最小幅:** 小さくすると、列が細かく分かれます。文字の間で列が割れてしまうときは、大きくします。

原画が小さい・大きいときは、右上の `−` `＋` で拡大・縮小できます。**100%** は等倍、**全体** は画面の幅にぴったり合わせます。

スマホ・タブレットでの操作

指で操作するときは、原画の上に、専用のバーが出ます。画面の上のほうのボタンまで戻らなくても、原画のすぐ上で操作できます。画面を縦にしたときは、**原画が先に**表示されます。

✋ **移動**	画像の上を指でなぞると、**画面がスクロール**します。(初期の状態です。)
▭ **枠を描く**	表の左上から右下まで、**指でなぞって囲みます**。囲み終わると、自動で「✋ 移動」に戻ります。画像を入れた直後は、この状態です。
＋縦線 / ＋横線	線が自動で入り、**その線が選ばれた状態**になります。
線を選ぶ	線を**タップ**します(太く強調されます)。線は、指でつかんで動かすこともできます。
選んだ線の微調整	バーの ◀◀ ◀ ▶ ▶▶(横線は ▲▲ ▲ ▼ ▼▼)で、少しずつ・大きく動かします。
選んだ線を消す	バーの「🗑 **この線を消す**」を押します。(パソコンでは、選んでから `Delete` キーでも消せます。)
枠の大きさを変える	緑の枠の四隅・辺の**四角い取っ手**を、指でつかんで動かします。(指で押しやすい大きさにしてあります。)

画像の何もない場所を、短くタップしても、枠や仕切り線は消えません(パソコンでも同じです)。やり直すときは、「▭ 枠を描く」で囲み直すか、「▦ 表を自動検出」を押します。

4 文字を読み取って、結果を確認する

「範囲を決めたら自動でOCR」にチェックが入っていれば、**自動で読み取りが始まります**(外した場合は **OCR実行** を押します)。画面上部に進み具合が出ます。



▲ 読み取り後。左に認識した内容、右に原画が表示されます。「④ 出力する」が強調されます。

- 読み間違いは、**左の表のマス目をクリックして、そのまま書き直せます。**
- 左のマスにカーソルを置くと、原画の対応する場所が青く光ります。見比べながら直せます。
- 仕切り線を動かしたあと、黄色いマスは「まだ読み取っていない」マスです。**OCR実行** で、黄色いマスだけ読み取ります。
- **全て再認識** は、すべてのマスを読み直します。手で直した内容も上書きされるので注意してください。
- 半角の数字(0〜9)は、丸数字(①②など)に誤って読まれないようにしてあります。

⚠ OCRは100%正確ではありません。「O(オー)と0(ゼロ)」「,(カンマ)と.(ピリオド)」「1とl」などの読み間違いが起きやすいので、**大事な数字は必ず原画と見比べて**ください。

精度(詳細設定)


- **高精度:** 時間がかかりますが、読み間違いが少なくなります。(初回は、日本語データの取得に時間がかかります。)
- **標準:** 速いですが、精度は下がります。
- **Macの文字認識:** Corkboard Shareから開いたときだけ、選択肢に出ます。いちばん正確で、速いです。(くわしくは、こちら)

5 認識結果の列を整える(消す・並べ替える)

左の「認識結果」の列見出しで、いらない列を消したり、列の順番を入れ替えたりできます。**ここでの変更は、Excel・PDF・コピーにも、そのまま反映されます。**

列を消す	列見出しの✕を押します。消した列は、斜線の細い帯になります。読み取った内容を捨てているわけではないので、戻せます。
消した列を戻す	斜線の帯の ＋ を押します。まとめて戻すなら、表の左上の「**全部戻す**」を押します。
列を並べ替える	列見出しを、**ドラッグして入れたい位置へ**動かします。入れる位置に、青い線が出ます。(スマホやタブレットでは、見出しの「⠿」の部分を押したまま動かします。)
並びを戻す	並べ替えたあと、表の左上に出る「**並びを戻す**」を押します。

最後の1列は消せません。画像を読み込み直したときや、仕切り線を足し引きして列の数が変わったときは、消した列・並びは、元に戻ります。先に仕切り線を整えてから、列を整えるのがおすすめです。



▲列見出しに、ドラッグ用の「⠿」と、消す「×」が付いています。先頭の青い列が、バーコード専用の列です(次の項目)。

6 JANコードの確認とバーコード

マスの中に13桁(または8桁)のJANコードがあると、自動で**チェックデジット**(末尾の検算用の数字)を計算して、正しいかを確認します。

正しいとき	マスの中にバーコードと「✓ チェックデジットOK」が表示されます。
間違っているとき	番号が**赤字**になり、「✗ チェックデジット不一致(末尾は ○ のはず)」と表示されます。読み間違いか、元の番号の誤りです。原画と見比べて直してください。

番号を直すと、その場でもう一度確認されます。正しくなれば赤字が消えて、バーコードが出ます。

バーコード列「あり」「なし」(詳細設定)

- **あり**(初期設定): JANコードにバーコードと、チェックデジットの確認を付けます。
- **なし**: JANコードも、ふつうの文字・数字として扱います。バーコードも確認も出ません。電話番号や管理番号で、赤字が出て困るときに使います。(12桁以上の数字は、Excelでも文字のまま保存されます。)

バーコード専用の列を入れる

詳細設定の「**[ ]列目に挿入**」に数字を入れると、その位置に「**バーコード」の列**が入ります。入力した瞬間に、左の表にも反映されるので、位置を見ながら決められます。

- Excel・PDFにも、同じ位置にバーコードの列が入ります。このとき、数字のマスには、バーコードを付けません。
- 数える位置は、消した列を除いた列の順番です。列数より大きい数字を入れると、いちばん右に入ります。
- 1行に複数のJANコードがあるときは、最初の正しいコードのバーコードを入れます。
- 空欄にすると、今までどおり、数字と同じマスにバーコードが出ます。

13桁の数字は、電話番号や管理番号でもJANコードとして確認されます。その場合の赤字は、無視してかまいません(または、バーコード列を「なし」にします)。

7 Excelで保存する

Excel保存 を押すと、Excelファイル(.xlsx)がダウンロードされます。ダブルクリックすれば、そのままExcelで開けます。


- 左の表で整えた**列の消去・並び**が、そのまま反映されます。
- 列の幅は、中身に合わせて自動で整います。表には、罫線が付きます。
- 正しいJANコードの行には、**バーコードの画像**も入ります。間違っているJANコードは、**赤字**で保存されます。
- 「数字は数値で保存」にチェックがあると、「1,280」や「98.5」などは、計算できる数値として保存されます。先頭が0の番号(例: 007)、JANコード、型番は、文字のまま保存されます。
- 「空の行・列を除く」にチェックを入れると、何も書かれていない行や列を省きます。
- **コピー** を押すと、表をコピーできます。すでに開いているExcelやGoogleスプレッドシートに、貼り付けるだけです。(バーコードの画像は、コピーには入りません。)

8 PDFで保存・印刷する

PDF出力 を押すと、印刷の画面が開きます。**A4用紙に、1ページ20行ずつ**並べます。21行目からは、次のページになります。

1. 横の **A4 縦** / **A4 横** で、用紙の向きを選びます。
2. **PDF出力** を押します。
3. 印刷の画面で、**送信先を「PDFに保存」**にして保存します。紙に印刷する場合は、プリンターを選びます。
4. 設定の「**倍率**」は**100%(または「デフォルト」)**、「**余白**」は**デフォルト**にします。(倍率を変えると、1ページ20行にならないことがあります。)

正しいJANコードの行には、番号のとなりにバーコードが付きます。間違っているコードは赤字になります。列の消去・並び・バーコード専用列も、反映されます。



商品1 テスト品名	4901234567894	3
商品2 テスト品名	4901234567894	6
商品3 テスト品名	4901234567895	9
商品4 テスト品名	4901234567894	12
商品5 テスト品名	4901234567894	15
商品6 テスト品名	4901234567894	18
商品7 テスト品名	4901234567894	21
商品8 テスト品名	4901234567894	24
商品9 テスト品名	4901234567894	27
商品10 テスト品名	4901234567894	30
商品11 テスト品名	4901234567894	33
商品12 テスト品名	4901234567894	36
商品13 テスト品名	4901234567894	39
商品14 テスト品名	4901234567894	42
商品15 テスト品名	4901234567894	45
商品16 テスト品名	4901234567894	48
商品17 テスト品名	4901234567894	51
商品18 テスト品名	4901234567894	54
商品19 テスト品名	4901234567894	57
商品20 テスト品名	4901234567894	60

2026/10/22 3:28:16 1 / 2

▲ PDFの例(A4縦・1ページ目)。

Corkboard Shareから開く(自動で処理されます)

スマホで撮った写真を、Corkboard Shareの画像付箋にしてあれば、付箋の `🔍 文字認識で開く` を押すだけで、このアプリが開き、次の処理が**自動で順番に行われます**。

1. **台形ゆがみの補正**(斜めから撮った紙を、正面に直します)
2. **色調の補正**(影や明るさのムラを平らにし、文字をはっきりさせます)
3. **文字の向きの補正**(90°/180°/270°の向き違いを直します)
4. **傾きの補正**(残った小さな傾きを直します)
5. **表の範囲と、行・列の区切りの自動検出**
6. **文字の読み取り**(「範囲を決めたら自動でOCR」にチェックがあるとき)

画面上部のメッセージに、「台形のゆがみを補正しました。」「向きを 270° 回転して直しました。」のように、行った補正が出ます。結果を見て、区切りが合わなければ、前の項目の方法で直してください。

Macの文字認識を使います

この開き方のときは、精度の選択肢に「**Macの文字認識(最高精度・Corkboard経由)**」が出て、自動で選ばれます。Macに備わっている日本語の文字認識で、**ブラウザの中で読むよりも、正確で速く**(数秒)読み取れます。画像は、あなたのMacの外には出ません。

> Macがスリープ中などで文字認識を使えないときは、**自動で、ブラウザの中の文字認識(Tesseract.js)に切り替わります**。画面のメッセージに、「(Macの文字認識に接続できなかったため、Tesseract.jsで認識)」と出ます。切り替わっても、操作は同じです。読み取りが終わるまで、少し時間がかかります。

ボタンの一覧

ボタン	はたらき
画像を開く	パソコンの中の画像ファイルを読み込みます。
クリップボードから貼付	コピーした画像を貼り付けます。(Ctrl/⌘ + V でも貼り付けられます。)
＋横線 / ＋縦線	仕切り線を、自動で足します。矢印の範囲を分割します。
自動分割をやり直す	仕切り線を、自動でもう一度入れ直します。
仕切りを消す	すべての仕切り線を消します。
OCR実行	まだ読み取っていないマスを読み取ります。
全て再認識	すべてのマスを読み直します。(手で直した内容も消えます。)
Excel保存 / コピー	表をExcelファイル(.xlsx)で保存します / 表をコピーします。
PDF出力	A4・1ページ20行のPDFを作ります。
A4 縦 / A4 横	PDFの用紙の向きを選びます。
画像の補正 ▾	回転・文字の向きの自動判定・台形ゆがみの補正のメニューを開きます。
▦ 表を自動検出	表の範囲と、行・列の区切りを、自動で決めます。
列見出しの ×/ ＋	列を消す / 消した列を戻します。
全部戻す / 並びを戻す	消した列や、列の並びを、元に戻します。
詳細設定	出力・バーコード列・表の分割・認識(精度など)の設定を開きます。

こんなときは

画像を貼り付けても何も起きません
画面のどこかをクリックしてから、もう一度 Ctrl/⌘ + V を押してください。それでもだめなら、**画像を開く** からファイルを選んでください。

写真が横向き・逆さまです
「画像の補正」から「文字の向きを自動判定」を押してください。直らなければ、↺↻ で手で回します。

斜めから撮った写真で、表がうまく区切れません
「画像の補正」の「台形ゆがみを補正」を押してから、「▦ 表を自動検出」を押してください。紙の四隅が写っていると、うまくいきます。(四隅が写真からはみ出していると、補正できません。そのときは、撮り直してください。)

「表を自動検出」で、表以外の文字まで入ってしまいます
緑の枠の取っ手をドラッグして、表だけに合わせてください。罫線で囲まれた表は、その枠だけを自動で選びます。

読み取りが始まらない・とても遅い
初回は日本語データの取得に時間がかかります。進み具合の表示が出ていれば、そのままお待ちください。インターネットにつながっているかも確認してください。

「Macの文字認識に接続できません」と出ました
Macがスリープ中などです。心配はいりません。自動で、ブラウザの中の文字認識に切り替わって、最後まで読み取ります。(少し時間がかかります。)

1つのマスに、本当は別々の文字が入ってしまう
列の線が足りていません。**＋縦線** で線を足すか、「列間の最小幅」を小さくしてください。

本当は1つのマスなのに、途中で割れている
線をダブルクリックして消すか、「列間の最小幅」「行間の最小幅」を大きくしてください。

列を間違って消してしまいました / 並べ替えを取り消したい
斜線の帯の「＋」か、表の左上の「全部戻す」「並びを戻す」を押してください。

列を消したり並べ替えたりしたのに、元に戻ってしまいました
仕切り線を足したり消したりして、列の数が変わると、元に戻ります。先に仕切り線を整えてから、列を整えてください。

電話番号なのに、赤字になってしまう
13桁の数字は、JANコードとして確認されます。詳細設定の「バーコード列」を「なし」にすると、ふつうの数字として扱います。

小さい文字や、薄い文字が読めない
元の画面を拡大してから、スクリーンショットを撮り直してください。大きく写すほど、よく読み取れます。「精度」は「高精度」にします。

ボタンが押せない(灰色)

先に、表の範囲を決めてください(「▦ 表を自動検出」か、原画をドラッグ)。決めると、使えるようになります。

PDFが1ページ20行にならない
印刷画面の「倍率」を100%にして、「余白」をデフォルトにしてください。

© TOYLO PARK スクショから文字認識