

# Analisi di bilancio

Riassunto di studio - Impresa e decisioni strategiche

Fonte: slide di Luca La Mantia, 05.10.2026, 53 pagine.

Materiale nella sezione Da controllare.

## 1. Perché analizzare il bilancio

L'analisi trasforma i valori del bilancio in informazioni sulla gestione. Un indice è un rapporto tra grandezze: permette di capire quali risorse l'impresa ha, come le finanzia e quale risultato produce. Non sostituisce la lettura del bilancio e non dà, da solo, un giudizio completo.

Tre prospettive: equilibrio patrimoniale (gestione del capitale), finanziario (capacità di far fronte alle obbligazioni) ed economico (generazione di reddito e remunerazione dei fattori produttivi, compreso il capitale di rischio). Il corso distingue indici di liquidità, struttura finanziaria e redditività.

Prima del calcolo: riclassificare lo stato patrimoniale secondo liquidità delle attività ed esigibilità delle passività; usare il conto economico scalare per natura. Mantenere definizioni e criteri coerenti nei confronti.

Confronti: interperiodale, tra anni della stessa impresa; interaziendale, tra imprese comparabili; oppure entrambi. Settore, modello di attività, scadenze e qualità degli attivi cambiano l'interpretazione: non esistono soglie universali di buona salute.

## La legenda da ricordare

AC: attività correnti; PC: passività correnti; ANC: attività non correnti; PNC: passività non correnti; E: patrimonio netto; K: capitale investito, qui pari al totale attività; MT: mezzi di terzi; EBIT: risultato operativo; RN: risultato netto.

$$K = AC + ANC = PC + PNC + E = MT + E$$

Gli indici percentuali vanno moltiplicati per 100 quando si presenta il risultato. RC, LI, CI, ROT, MT/E e S sono rapporti, non percentuali. Nei casi delle slide si usano i valori patrimoniali di fine anno.

## 2. Liquidità: breve e lungo periodo

$$RC = AC / PC$$

$$LI = (AC - rimanenze) / PC$$

$$CI = ANC / (PNC + E)$$

Rapporto corrente (RC): confronta risorse trasformabili in denaro a breve e obblighi a breve.  $RC > 1$  indica attività correnti superiori alle passività correnti;  $RC < 1$  indica una copertura insufficiente in termini contabili.  $RC = 1$  significa uguaglianza.

Le slide chiamano i due casi “eccesso” e “difetto” di liquidità. Non significa che tutta l'attività corrente sia già cassa: crediti difficili da incassare e scorte lente possono rendere il dato poco rassicurante. Il riferimento a 1 è una verifica di copertura, non un certificato di solvibilità.

Liquidità immediata (LI o acid test): elimina le rimanenze, meno prontamente convertibili in denaro. A parità di dati, LI è minore o uguale a RC. Anche i crediti rimasti nel numeratore richiedono attenzione ai tempi di incasso.

Copertura delle immobilizzazioni (CI): usa la formula delle slide, con le immobilizzazioni al numeratore. Se  $CI < 1$ , le fonti stabili (PNC + E) superano le attività non correnti; se  $CI > 1$ , una parte degli impieghi durevoli è coperta da fonti a breve. Con  $CI = 1$  le due grandezze coincidono.

Attenzione al verso: la definizione del corso è l'inversa della formula che mette le fonti stabili al numeratore. Non applicare a questa formula l'interpretazione dell'indice inverso.

### Esempio didattico aggiuntivo

$AC = 180$ ,  $PC = 120$ , rimanenze = 60:  $RC = 1,50$  e  $LI = 1,00$ . Escludendo le scorte, le risorse correnti coprono appena gli obblighi correnti. Con  $ANC = 240$  e fonti stabili = 300,  $CI = 0,80$ : le fonti stabili coprono le immobilizzazioni e lasciano 60 a sostegno degli impieghi correnti.

### 3. Struttura delle fonti di finanziamento

$$AF = E / K \times 100$$

$$EF = PC / K \times 100$$

$$MT/E = (PC + PNC) / E$$

Autonomia finanziaria (AF): quota del capitale investito finanziata dai mezzi propri. Un valore maggiore indica minore dipendenza dai mezzi di terzi, ma il giudizio va collegato al settore e al rischio. Il patrimonio netto è una fonte di finanziamento, non la cassa disponibile.

Elasticità ai finanziamenti (EF): quota del capitale investito finanziata dalle passività correnti. Nel corso rappresenta la parte delle fonti rinegoziabile nel breve periodo. Una quota elevata implica anche più scadenze ravvicinate: non è automaticamente un vantaggio.

Rapporto MT/E: quante unità di mezzi di terzi ci sono per ogni unità di patrimonio netto. Se è maggiore di 1, prevalgono i mezzi di terzi; se è minore di 1, prevalgono i mezzi propri. Le slide usano le etichette “sottocapitalizzata” e “sovracapitalizzata”: sono una lettura didattica, non una diagnosi universale.

#### Punto da controllare nelle slide

A pagina 49 compare “Totale passività - Patr. netto”. Nelle tabelle del caso (pagina 15), invece, “Total liabilities” è già il totale dei mezzi di terzi. Con quella classificazione bisogna usare  $MT = PC + PNC = K - E$ , senza sottrarre E una seconda volta. La sottrazione è coerente solo se “totale passività” indica l'intero lato delle fonti, patrimonio netto incluso.

Esempio:  $K = 1.000$ ,  $E = 400$ ,  $PC = 200$ ,  $PNC = 400$ .  $AF = 40\%$ ;  $EF = 20\%$ ;  $MT/E = 600/400 = 1,50$ . Non usare  $(600 - 400)/400$ .

## 4. Redditività: quale risultato, quale capitale?

| Indice e formula                        | Significato                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $ROI = EBIT / K \times 100$             | Risultato operativo generato dal capitale investito.                       |
| $ROS = EBIT / \text{ricavi} \times 100$ | Margine operativo per ogni euro di vendite.                                |
| $ROT = \text{ricavi} / K$               | Ricavi prodotti per unità di capitale investito.                           |
| $ROA = RN / K \times 100$               | Redditività netta del totale attività, secondo la definizione delle slide. |
| $ROE = RN / E \times 100$               | Risultato netto rispetto al patrimonio degli azionisti.                    |

### **ROI = ROS × ROT**

La scomposizione separa margine e rotazione. Il ROI può aumentare perché migliora il margine operativo sulle vendite, perché il capitale genera più ricavi, o per entrambi. Se  $ROS = 20\%$  e  $ROT = 1,5$ ,  $ROI = 30\%$ : non moltiplicare due volte per 100.

Il ROS può variare per prezzi e condizioni di vendita o per efficienza operativa. Il ROT misura l'intensità dei ricavi rispetto agli impieghi: i confronti devono considerare il modello di attività e l'intensità di capitale.

ROI e ROA: il denominatore è K, ma il ROI usa EBIT e il ROA del corso usa RN. ROA e ROE: il numeratore è RN, ma il denominatore del ROE è solo E. Un ROE molto alto può dipendere da un patrimonio netto piccolo e non solo da risultati migliori.

Con E nullo il ROE e  $MT/E$  non sono definiti; con E negativo diventano difficili da interpretare. Questi casi richiedono una lettura del bilancio, non un confronto meccanico degli indici.

## 5. Caso Visa e Mastercard: i dati del corso

Dati 2023 in milioni di USD, ripresi dalle tabelle delle slide, che indicano come fonte The Wall Street Journal - Markets. Sono dati storici didattici, non dati aggiornati sulle imprese.

| Grandezza           | Visa   | Mastercard |
|---------------------|--------|------------|
| Ricavi              | 32.653 | 25.127     |
| EBIT                | 22.017 | 14.534     |
| Risultato netto     | 16.989 | 11.195     |
| K / totale attività | 90.499 | 42.448     |
| AC                  | 33.532 | 18.961     |
| ANC                 | 56.967 | 23.487     |
| E                   | 38.733 | 6.997      |
| PC                  | 23.098 | 16.264     |
| PNC                 | 28.668 | 19.187     |

| Indice 2023            | Visa  | Mastercard |
|------------------------|-------|------------|
| RC                     | 1,45  | 1,17       |
| CI (formula del corso) | 0,85  | 0,90       |
| AF                     | 42,8% | 16,5%      |
| EF                     | 25,5% | 38,3%      |
| ROI                    | 24,3% | 34,2%      |
| ROS                    | 67,4% | 57,8%      |
| ROT                    | 0,36  | 0,59       |
| ROA                    | 18,8% | 26,4%      |
| ROE                    | 43,9% | 160,0%     |

## 6. Interpretare il confronto

Liquidità e fonti: entrambe hanno  $RC > 1$  e  $CI < 1$ . Visa presenta una maggiore copertura corrente e più autonomia finanziaria. Mastercard ha una quota più elevata di passività correnti e un patrimonio netto relativamente ridotto. Il dato non basta a decretare quale impresa sia complessivamente migliore.

Redditività: Visa ha il ROS più alto, ma Mastercard ha il ROI più alto grazie alla maggiore rotazione del capitale. Mastercard ha anche ROA e ROE maggiori; il ROE del 160% dipende in misura rilevante dal basso E. Non interpretarlo come denaro automaticamente distribuito agli azionisti.

**Visa:  $ROI = 22.017 / 90.499 \times 100 \approx 24,3\%$**

**Mastercard:  $ROI = 14.534 / 42.448 \times 100 \approx 34,2\%$**

Visa nel tempo: dal 2022 al 2023 RC resta circa 1,45 e CI circa 0,85; AF passa da 41,6% a 42,8%, EF da 24,4% a 25,5%. ROI sale da 23,1% a 24,3%, ROS resta circa 67,4%, ROT passa da 0,34 a 0,36, ROA da 17,1% a 18,8% e ROE da 41,1% a 43,9%. Il miglioramento operativo si lega soprattutto alla rotazione.

Refuso da controllare: nei calcoli del 2022 a pagina 39 compaiono ricavi 29.319, mentre le tabelle riportano 29.310. Qui si usa il dato tabellare 29.310; la differenza non cambia gli indici arrotondati mostrati.

LI non calcolabile da queste tabelle: manca il valore delle rimanenze. Non assumere che siano nulle solo perché il dato non è riportato. Anche ROD e S non sono ricostruibili separatamente senza ulteriori dettagli finanziari e ordinari.

## 7. Leva finanziaria: collegare ROI e ROE

$$\text{ROE} = [\text{ROI} + (\text{MT}/\text{E}) \times (\text{ROI} - \text{ROD})] \times \text{S}$$

$$\text{ROD} = (\text{oneri finanziari} - \text{proventi finanziari}) / \text{MT}$$

$$\text{S} = \text{RN} / \text{risultato della gestione ordinaria}$$

Usare tassi coerenti: nei calcoli decimali  $10\% = 0,10$ . MT/E e S sono coefficienti. ROD rappresenta il costo medio netto dei mezzi di terzi secondo il corso; S incorpora il contributo fiscale e straordinario. L'intera parentesi va moltiplicata per S.

Spread ROI - ROD: se positivo, il rendimento operativo supera il costo medio dei mezzi di terzi e l'indebitamento amplifica il rendimento dei mezzi propri, a parità delle altre condizioni. Se negativo, l'indebitamento peggiora il rendimento; se nullo, il termine di leva è zero.

Perché la relazione: con  $K = E + \text{MT}$ ,  $\text{EBIT} = \text{ROI} \times K$  e oneri finanziari netti  $= \text{ROD} \times \text{MT}$ . Il risultato ordinario è quindi EBIT meno oneri netti. Dividendo per E si ottiene  $\text{ROI} + (\text{MT}/\text{E}) \times (\text{ROI} - \text{ROD})$ ; moltiplicando per S si passa al risultato netto. È lo schema didattico delle slide, da applicare con grandezze coerenti.

### Esempio aggiuntivo, non tratto dalle slide

ROI = 10%, ROD = 4%, MT/E = 1,5 e S = 0,70.  $\text{ROE} = [0,10 + 1,5 \times (0,10 - 0,04)] \times 0,70 = 0,133 = 13,3\%$ . Se il ROI scende al 2% mantenendo gli altri valori:  $\text{ROE} = [0,02 + 1,5 \times (0,02 - 0,04)] \times 0,70 = -0,7\%$ . La stessa leva amplifica anche l'effetto sfavorevole.

Il debito non è una fonte illimitata di redditività: aumenta il rischio e può far crescere ROD. Il livello di indebitamento dipende dalla propensione al rischio del management e dalla sostenibilità dei finanziamenti.

## 8. Ripasso e controlli prima dell'esercizio

1. Riclassifica i dati e verifica  $K = MT + E$ .
2. Scegli la domanda: liquidità, fonti o redditività?
3. Scrivi formula e dati prima di calcolare.
4. Distingui rapporti e percentuali, EBIT e RN, K ed E.
5. Controlla  $ROI = ROS \times ROT$  con valori non arrotondati.
6. Confronta anni e imprese comparabili, spiegando il risultato.
7. Non stimare arbitrariamente dati mancanti come scorte, oneri o risultato ordinario.

### Gli errori più frequenti

Invertire CI; confondere ROI e ROA; moltiplicare ROT per 100; dimenticare la parentesi della leva o S; sottrarre E a passività che già escludono E; leggere RC come sola cassa; leggere un ROE elevato come prova automatica di solidità.

### Mappa delle slide originali

Introduzione e presupposti: pp. 4-9. Dati dei casi: pp. 14-15. Liquidità: pp. 19-25. Struttura finanziaria: pp. 27-32. Redditività: pp. 34-46. Leva: pp. 48-52. La storia delle società e la valutazione finale della lezione non sono necessarie per il calcolo degli indici.

### Da verificare con il docente

Terminologia di "totale passività" a p. 49; ricavi Visa 2022 nel calcolo di p. 39; convenzione inversa dell'indice CI. Le formule di questo riassunto seguono la definizione del corso e distinguono i chiarimenti dalle informazioni riportate nelle slide.