
05. Biologie myokardu



Krev

- může své základní funkce v organicmu plnit jenom za podmínky, že v organismu obíhá
- je nestlačitelná
- protéká srdcem jednosměrně

Uzavřený okruh kardiovaskulární soustavy se dělí na dva nestejně velké dílčí okruhy

Velký a malý oběh


Malý oběh (plicní oběh)

- = stará se o zajištění okysličení krve
- = napojuje se na pravou komoru srdeční a tvoří jej plicní tepna, její větve, poměrně široké arterioly, bohatě vbětvené plicní kapiláry, postupně se spojující plicní venuly a konečně čtyři plicní žíly, které ústí do levé srdeční síně
 - vede z pravé srdeční komory do plic
 - z plic do levé srdeční síně

Velký (tělní, systémový) oběh

- = stará se o přísun krve do celého těla
 - vede z levé srdeční komory přes aortu ven do těla
 - je zakončen horní a dolní dutou žílou, která vede do pravé srdeční síně
- = navazuje na levou komoru a sestává z aorty, větších a menších arterií, poměrně dlouhých a úzkých arteriol, hustě se rozvětvující kappilární sítě, venul a postupně se spojujících žil, jež konečně jako horní a dolní dutá žíla vracejí krev do pravé srdeční síně

MALÝ KREVNÍ OBĚH



Obr. 28 Základní schéma krevního oběhu u člověka (srdce v období diastoly); S – síň, K – komora

VELKÝ KREVNÍ OBĚH

4 Základní vlastnosti myokardu

- automacie srdce pracuje za vhodných podmínek i po vynění z organismu (srdce králíka), a to spontánně, bez umělého dráždění; má tedy schopnost automaticky vytvářet vzruchy v pravidelném rytmu (rytmicita)
- 2. vodivost vzruch jednou vzniklý se převádí na ostatní oblasti a oddíly srdce
- dráždivost proužek myokardu, který nejeví spontánní činnost, anebo tepající srdce v období diastoly lze podráždit elektrickým podnětem určité velikosti, a tak vybavit jeho stah
- 4. stažlivost schopnost reagovat na podráždění stahem určité velikosti; velikost stahu je závislá např. na intervalu, který uplynul od předchozího stahu

Činnost každého srdečního oddílu se projevuje pravidelným, rytmickým střídáním stahu (systoly) a ochabnutí, relaxace (diastoly). Systola síní trochu předchází systolu komor, která časově spadá do začátku síňové diastoly. V pravé síni se nachází sinus venosus (pro nás pacemaker = udavatel kroku), který samočinně generuje v pravidelných intervalech vzruchy, které se šíří na ostatní oddíly srdce a vyvolávají postupně jejich stah.

Další důležité poznámky

- srdeční sval = myokard = typ sarkomerické svaloviny
- srdce = dutinový sval (4 pracovní dutiny) = 2 síně a 2 komory
- srdce se rytmicky smršťuje (kontrahuje) a ochabuje (relaxuje)
 - kontrakce a relaxace se rytmicky střídá
- krev protéká jednosměrně
 - jednosměrnost toku krve je zajištěna chlopenním aparátem
- v síních jsou chlopně jen na výtokovém ústí (výstup)
- komory mají chlopně na vtokovém ústí (cípaté) (vstup) i na výtokovém ústí (poloměsíčíté) (výstup)

Systola a diastola

Systola

- = vypuzování krve ven do oběhu
 - je děj aktivní silou kontrakce vláken myokardu roste v srdeční dutině tlak a krev je ze srdeční dutiny vypuzována


Diastola


- = plnění srdeční dutiny krví
 - je děj pasivní nedochází k násátí krve

Srovnání s kosterním svalem

Morfologické rozdíly

Kosterní sval	Myokard
Svazek paralelně probíhajících válcovitých mnohojaderných vláken	Mnohajaderná větvící se vlákna, rézné délky a tloušťky, forumující stěnu srdečních dutin
vlákna jsou navzájem velmi dobře elektricky izolována	vlákna a buňky navzájem velmi dobře elektricky komunikují (pomocí nízkoodporových můstků = gap junctions)
tvar vláken je monoténí, liší se jen tloušťkou a tvarem	značná polymorfie (heterogenita) ve tvaru vláken (buněk)
systém transversálních tubulů a terminálních cisteren formuje triady	vztah t-tubulů a depositních částí sarkoplasmatického retikula je nepravidelný; triády chybí
délka sarkomery je cca 2.2μm	délka sarkomery je cca 1.8 μm
bohatší na sarkoplasmatické retikulum	chudší na sarkoplasmatické retikulum
svazek vláken je spojen zpravidla na obou stranách do vazivové struktury - šlacha; vyjímkou jsou svěrače a kruhové svaly (oční a ústní)	jednotlivá vlákna se větví a spojují se na čele tzv. interkalárními disky; ty zajišťují jednak mechanickou pevnost a dále obsahují vysokou koncentraci GJ






Zjednodušené schéma vztahů vláken formujících srdeční sval

Rozdíly v mechanismu spuštění elektrické aktivity

Kosterní sval - čeká na signál z terminálu somatického motorického vlákna (od nervu) Myokard - vzruchy vznikají ve specializovaných buňkách (pacemakerových) a šíří se z jednoho vlákna na druhé.

Rozdíly v elektrofyziologických projevech



Rozdíly v elektrických vztazích svalových buněk

Rozdíly v hospodaření s aktivátorem stahu (Ca2+)

Kosterní sval stimulovaný v roztoku bez Ca²⁺ dokáže přežít až desítky minut - jsou vidět svalová trhnutí i po odumření

Myokard stimulovaný v roztoku bez Ca²⁺ exponenciálně ztrací sílu kontrakcí až do vymyzení

Rozdíly v bezprostřední potřebě kyslíku k činnosti

Kontrakce kosterního svalu v roztoku bez kyslíku slábnou pozvolna (práce na kyslíkový dluh) Kontrakce myokardu slábnou během několika stahů a průběh kontrakce se deformuje = především se zpomaluje fáze relaxace

Metabolismus myokardu

V klidu:

- ⅔ mastné kyseliny
- ⅓ cukerné látky (glukóza, laktát)

Při fyzickém zatížení:

- převažují cukerná látky, zejména laktát, glukóza a aminokyseliny

Při nadměrné produkcy ketolátek (hladovění, diabetes) převážně acetoacetát

Klíčovou látkou srdečního metabolismu je kyslík; veškeré reakce probíhají aerobně

Buňky myokardu

Kardiomyocyty


- = svalové buňky sarkomerického typu
 - a) pracovní kardiomyocyty generují sílu srdečního svalu
 - b) specializované kardiomyocyty
 - i) pacemakerové = způsobilé produkovat vzruchy
 - ii) sloužící k rozvodu vzruchové aktivity

Vazivové buňky

- a) fibrocity (skelet srdeční a chlopenní aparát)
- b) fibroblasty (oblasti nodální tkáně)
- c) cévní stěna


Kardiocyty

- převážně v síních
- endokrinně aktivní (produkují mimo jiné atropeptiny)



Srdeční výdej (minutový objem srdeční, MOS)

= množství krve vypuzené jednou komorou do příslušné části oběhu za zvolený časový úsek (obvykle 1 minuta)



Normální poměr srdečního výdeje:

- 5 litrů/min z/do velkého oběhu
- 5 litrů/min z/do malého oběhu

Poměr je tedy 5/5 litrů/min

Pokud je tento poměr porušen, dochází k problémům

Pokud je výdej levé komory menší než pravé → krev se hromadí před levou síní a v plicích → vzniká plicní otok.

Pokud je výdej pravé komory menší než levé → krev se hromadí na periferii → otok jater (například)

Výpočet

$$SV = f \times SO$$

SV [l/min] ... srdeční výdej f [tepů/min] ... frekvence

SO [ml/min] ... systolický objem


Klidová frekvence se pohybuje v rozmezí 60 - 80 tepů/minutu

Klidový systolický objem má rozměr 60 - 80 ml/minutu

Skutečná velikost SV je závislá na řadě dalších parametrů - výška, hmotnost, pohlaví, věk, trénovanost, zdravotní stav...)

Srdeční index

= určuje se jako srdeční výdej připadající na m² tělesného povrchu; tělesný povrch se určuje obtížně a proto je možné užit tzv. nomografického určení tělesného povrchu (podle různých parametrů) pro příslušné pohlaví a věkovou skupinu



Výpočet

$$SI = \frac{SV}{t \in lesn \circ povrch}$$

SI [l/m²] ... srdeční index SV [l/min] ... srdečný výdej tělesný povrch [m²]

Příklad:


tělesný povrch dvacetiletého muže hmotnosti 70 kg je cca 1.7m²

Příklad:

přiměřeně trénovaný muž vykazuje SI:

$$SI = \frac{SV}{t \in lesn \circ povrch} = \frac{5,5}{1,7} = 3,2 \ litru/m^2$$

Srdeční index roste přibližně do 20 roku jedince, pak začne klesat až do konce života.



Průtok krve

- rychlost proudu krve v určité části řečiště závisí na úhrnné ploše, kterou krev protéká
- s rostoucím průřezem klesá rychlost pohybu krve

průtok je funkcí čtvrté mocniny poloměru


relativně malé změny průměru cévy způsobují významné změny v průtoku

- vazokonstrikce = řízené zůžení cévy → pokles průtoku
- vazodilatace = řízené rozšíření cévy → zvýšení průtoku

Laminární a turbulentní proud krve

Laminární proudění (přímočaré)


= částice kapaliny se pohybují ve vzájemně rovnoběžných vrstvách, aniž by se navzájem mísily



- v trubici (cévě) má malou rychlost, která pomalu stoupá od okraje ke středu trubice,
 kde je největší
- příčinou stoupající rychlosti ke středu je fakt, že u stěn vzniká veliké tření → nižší rychlost
- zůstává zachováno až do kritické rychlosti, kdy se mění na proudění turbulentní
- pravděpodobnost přechodu na turbulentní proudění je ovlivněna kromě rychlosti proudění ještě průměrem trubice (cévy), viskozity a hustoty kapaliny
- pružnost cévních stěn zvyšuje jeho stabilitu

Turbulentní proudění (vířivé)

= při proudění dochází k turbulencím (něco jako vracející se proud u jezu)



- mohou být způsobeny větvením cév, nebo nehomogenitou jejich stěn
- způsobují vibrace cévních stěn → vznik slyšitelných šelestů


Pohyb krve

= krev se pohybuje po tlakovém spádu gradientu


Tlakový gradient v krevním řečišti

= tlakový gradient vzniká díky srdeční práci


V době ejekční fáze systoly vzniká tlakový gradient - je generovaný samotným srdcem V období diastoly (srdce relaxuje) je tlakový gradient generován periferním odporem V době diastoly jsou uzavřeny chlopně mezi tepnou a srdeční komorou a přímá srdeční práce s na produkci tlakového gradientu nepodíli



Během komorové systoly je přímím zdrojem tlakového gradientu kontrakce myokardu (přímá srdeční práce)



Mezi stěnou levé komory a tepnou s periferním odporem se nachází elastická tepna, do které se nahrne velké množství krve, které nestačí projít přes periferní odpor. Část kinetické energie se uplatní jako síla (tlak) na stěly elastických pružných tepen. Tím dochází k vakovitému pasivnímu rozepětí stěny aorty a jejích velkých větví.



Po ukončení systolické fáze srdce relaxuje. Uzavřou se poloměsíčité chlopně a energie uložená do pružného rozepjetí aorty způsobuje návrat stěn do původní polohy. Tím je v době diastoly vytlačována krev a zachován gradientní tlak.