
第3章b-20200302更新

MATLAB软件与应用



第三章 数据可视化

- 二维数据绘图
- 三维数据绘图
- 图形效果的修饰
- 句柄绘图



图形效果的修饰

对图像进行色彩、光照、视角、裁剪、空间变换等方面的处理,使图形更加美观。

- colormap(MAP) 色图设定函数, MAP为Mx3维色图矩阵, M>=1。MAP的 每一行对应一组RGB色系设定值。
- 通常曲线图不需要进行色图设置,而曲面图需要(surf,mesh等)。
- 色图矩阵MAP可依据RGB色系任意生成, 也可以采用系统预设的色图函数。

常用色图函数:

hsv —— 饱和值色图 gray —— 线性灰度色图 **hot** —— 暖色色图 **cool** —— 冷色色图 bone —— 兰色调灰色图 copper —— 铜色色图 **pink** —— 粉红色图 prism —— 光谱色图 jet ——饱和值色图II(默认) flag —— 红、白、蓝交替色图 lines —— 线性色图 autumn —— 红黄色图

x=-4:4; y=x; [x,y]=meshgrid(x,y);


z=x.^2+y.^2;

surf(x,y,z);

colormap(hot);

colorbar()_

%以上colorbar添加颜色标尺, 是最简单的调用格式, 完整的输入参数设置见doc




%接上页指令


shading flat; %删掉网格线条


shading faceted; %添加网格线条(默认)


shading interp;%颜色光滑过渡模式

brighten(0.7); %设置明暗










%接上页指令

colormap(jet); shading faceted; —

caxis([0,20]); %控制数值与颜色刻度的对应范围

caxis auto; %更多用法见doc



视角效果

- view 设置观察点
- viewmtx 视角转换
- rotate3d 激活鼠标在图形窗口中控制三维视角
- hidden on, hidden off 显示或隐藏重叠在后面的网格(对 mesh绘制的图片)
- 等等...


光照效果

- **light** 设置光源
- lighting 设置曲面光源
- material 设置光照反应模式
- 等等...

裁剪与空间变换


- imcrop 裁剪图片
- 等等...

补充:



补充:

```
函数view(az,el)
 az ----方位角: el ---- 俯视角
 默认值为: az=-37.5; el=30
z=peaks(40);
subplot(2,2,1); mesh(z);
subplot(2,2,2); mesh(z); view(-15,60);
subplot(2,2,3); mesh(z); view(-90,0);
subplot(2,2,4); mesh(z); view(-7,-10);
```





句柄绘图

利用底层绘图函数,对图形各基本对象进行进一步细致的控制,其操作都是针对图形对象属性的(Handle Graphics),体现了面向对象的程序设计概念。

句柄绘图

高层绘图与底层绘图的区别

- 高层绘图函数:对整个图形进行操作,图形每一部 分属性都按缺省方式设置,体现了matlab的实用性。
- 底层绘图函数:对图形每一部分进行控制,可用来 开发用户界面以及各专业的专用图形。体现了matlab 的开发性。

句柄绘图 基本功能

- * 可随意改变matlab生成图形的方式
- 允许定制图形的许多特性,无论是对图形做一点小改动,还是影响所有图形输出的整体改动
- ❖ 句柄绘图的许多功能是高层绘图函数无 法实现的


图形对象: 图形系统中最基本、最底层的单元


x=0:2*pi/180:2*pi;

 $y1=\sin(2^*x);$

 $y2 = \cos(2^*x);$

plot(x,y1,x,y2)





根:图形对象的根,对应于计算机屏幕,根只有一个,其它所有图形对象都是根的后代。图形窗口:根的子代,窗口的数目不限,所有图形窗口都是根屏幕的子代,除根之外,其它对象则是窗的后代。

界面控制:图形窗口的子代,创建用户界面控制对象,使得用户可采用鼠标在图形上作功能选择,并返回句柄。

界面菜单:图形窗口的子代,创建用户界面菜单对象

轴:图形窗口的子代,创建轴对象,并返回句柄,线面字块像的父辈


线:轴的子代,创建线对象

面:轴的子代,创建块对象

字:轴的子代,创建字对象

块:轴的子代,创建块对象

像:轴的子代,创建图像对象



figure—创建图形窗口

调用格式: h=figure(n) n为窗口序号

uicontrol——图形界面控制

调用格式: h=uicontrol('property',value)
property/value确定控制类型

uimenu—创建用户界面菜单h=uimenu('property',value)
property/value 确定菜单形式
axes—创建轴对象

h=axes('property', [left, bottom width,height])

定义轴对象的位置与大小

line — 创建线对象 plot,plot3,contour也能创建 h=line(x,y,z)

patch — 创建块对象 fill,fill3,contour3也能创建 h=patch(x,y,z,c)

x,y,z定义多边形,c确定填充颜色。

surface —— 创建面对象

h=surface(x,y,z,c)

x,y,z是三维曲面坐标,c是颜色矩阵。

image — 显示图象
h=image(x); x为图像矩阵
text — 标注文字
h=text(x,y,'string')
确定标注位置 标注字符串

每个底层函数只能创建一个图形对象,并将它们置于适当的父辈对象中。

图形对象的属性

图形对象是由属性来描述的

例:

```
figure 大小位置 [1 1 640 480]
颜色 [0 0 0]
```

line x,y数据;线的颜色;线型;线宽

图形对象的属性

- 高层绘图中,图形对象的属性一般是缺省 或由高层绘图函数自动设置的,几乎不需 要用户干预
- 句柄绘图中,图形对象的属性基本都需要用户通过句柄来设置

句柄 (handle)

- 句柄是图形对象的标识代码,含有图形对象各种必要的属性信息。
- 各图形对象的句柄数据格式:

根屏幕	0
图形窗口	整数,表示图形窗口数
其它对象	对应的浮点数

句柄 (handle)

- 所有能创建图形对象的matlab函数都可返回所 创建图形对象的句柄
- 通过修改句柄可该变该句柄对应的对象属性

例: 创建1号窗口,返回句柄值

h=figure(1) %关键是有个返回值

h=1 %返回值为窗口号数

例: h=line(1:6,1:6)创建线对象的同时也建立了

一个唯一的句柄

变量h是句柄值——浮点数

类似的,plot等也有句柄返回值

■句柄属性的设置与修改

get: 获得句柄图形对象的属性和返回某些

对象的句柄值

set: 改变图形对象的属性

■ 专用函数:

gcf: 当前窗口对象的句柄

gca: 当前轴对象的句柄

delete(gcf): 删除当前窗口的属性

例: 创建一个线对象,返回其句柄值并查看具体的句柄属性

```
h1=line([0:10],[0:10])
结果是
h1 =
57.0001
```

get(h1)

结果是


DisplayName =

Annotation = [(1 by 1) hg.Annotation array]

Color = [0 0 1] 注意此处线条颜色为默认值蓝色

LineStyle = -

... 后面还有很多



%接上页指令

```
get(gca)%轴是线对象的父代,可查轴的句柄
```

结果是 ActivePositionProperty = outerposition

ALim = [0 1]

ALimMode = auto 注意此处坐标轴范围设置为默认值

AmbientLightColor = $[1 \ 1 \ 1]$

Box = off

get(gca,'colororder') %可查色序

结果是 0 0 1.0000

0.5000 0

1.0000 0 0

0 0.7500 0.7500

0.7500 0 0.7500

0.7500 0.7500 0

0.2500 0.2500 0.2500

```
%接上页指令
```

```
set(h1,'color',[1 0 0]);%设置线颜色为红色
get(h1); %再次查看属性
结果是 isplayName =
```

Annotation = [(1 by 1) hg.Annotation array]

Color = [1 0 0] 这里表示线为红色

LineStyle = -

box on;

get(gca)%打开边框,再次查看轴对象属性


结果是 ActivePositionProperty = outerposition


ALim = [0 1]

ALimMode = auto

AmbientLightColor = [1 1 1]


Box = on 这里表示边框打开






%接上页指令

set(gcf,'color',[0.5 0.6 0.8]) %设置背景颜色




例:作正弦、余弦曲线,将正弦曲线改为虚线,将 余弦曲线幅度减为1/2高度,如何用句柄实现。

```
x=0:2*pi/180:2*pi;
y1=sin(x); y2=cos(x);
plot(x,y1,x,y2,x,zeros(size(x) ))
```



```
get(gcf) %首先查询各对象的属性
h=get(gcf,'children')
        结果是h =
              60.0004
hh=get(gca,'children')
        结果是hh =
              70.0004
              69.0004
              68.0004
%修改属性,蓝线发生变化
y11=get(hh(2),'ydata');
y22=y11/2;
set(hh(2),'ydata',y22)
```

set(hh(3),'linestyle',':')



对象属性的继承

除了通过句柄来直接操作对象属性,还能进行对象属性的继承。

- 对象属性的继承操作是通过父代对象,设置缺省对象属性来实现的。
- 父代句柄属性中设置缺省值后,所有子代对象均可以继承该属性的缺省值。
- 属性缺省值的描述结构为:

Dfault+对象名称+对象属性

例如
DefaultFigureColor —— 图形窗口的颜色
DefaultAxesAspaceRatio —— 轴的视图比率
DefaultLineLineWide —— 线的宽度
DefaultLineColor —— 线的颜色
缺省值的获得与设置也是由get,set函数实现的。

对象属性的其他操作


```
default —— 由父代继承
factory —— 厂家设定缺省值
remove —— 清除设定缺省值
例: set(gca,'defaultlinecolor','remove')
    set(h,'color','factory')
注意:
plot,line遵循colororder色序,对设置缺省值无效。
```


补充


例:在轴对象上(父代对象)设置线的颜色缺省值为红色 close,clear v=0.2*ni/190.2*ni/

x=0:2*pi/180:2*pi;y=sin(2*x);

set(gca,'DefaultLineColor',[1 0 0]);







第3章

- 1. 二维曲线绘图 plot基本用法(类似的还有fplot 等)
- 2. 一图多线,一窗多子图,双纵坐标
- 3. 图片的常用设置(曲线颜色、线型、附加符号、图片标题、 坐标名称、图例、文本、网格)
- 4. 三维曲线/曲面绘图plot3 mesh surf
- 5. 以下内容了解基本概念

图片的读写等操作,准四维绘图、饼状图、柱状图、杆图、极坐标图、对数坐标图等,图片的更详细设置如字体字号等,图形修饰和句柄