/ Публикации / Регулировка яркости, громкости и другие функции в 13

Регулировка яркости, громкости и другие функции в I3

🛱 01 августа 2017, 🕦 читать 4 минуты

Недавно я начал использовать <u>i3wm</u> на постоянной основе. Ранее я использовал KDE plasma (проверьте KDE connect, если используете KDE plasma).

Этот пост просто для того, чтобы поделиться некоторыми распространенными конфигурациями, которые, возможно, потребуется добавить после первой загрузки в i3. Настройки для конфигураций i3 в основном находятся по адресу ~/.config/i3/config, если не копировать с //etc/i3/config.

Мета-клавиша

Я использую Windows или host в качестве **мета-ключа**. Для этого просто установите требуемый ключ в \$mod переменную. В моем случае:

set \$mod Mod4

Терминал

Терминал по умолчанию установлен на **i3-sensible-terminal**, что вообще не имеет смысла. Я предпочитаю **консольный** терминал от KDE. Чтобы изменить это:

bindsym \$mod+return exec /usr/bin/konsole

В качестве альтернативы, вы также можете установить \$TERMINAL переменную.

Панель

Я предпочитаю, чтобы панель была поверх экрана. Вы можете просто изменить это, выполнив*:

```
bar {
      position top
      status_command i3status
}
```

* создайте этот блок, если он не существует, либо отредактируйте существующий блок, если вы не хотите использовать бары.

Регулировка громкости

Клавиши регулировки громкости в большинстве случаев не работают. Чтобы определить код клавиши регулировки громкости на вашей клавиатуре, используйте команду **хеv**, чтобы получить *содержимое X событий*. Используйте:

```
xev -event keyboard
```

После нажатия клавиш регулировки громкости мы получим коды клавиш. Они:

- XF86AudioRaiseVolume
- XF86AudioLowerVolume
- Аудиомодуль XF86AudioMute

Я использую **amixer** для изменения громкости. Конфигурация выглядит следующим образом:

```
bindsym XF86AudioRaiseVolume exec amixer -q set Master 5%+ unmute
bindsym XF86AudioLowerVolume exec amixer -q set Master 5%- unmute
bindsym XF86AudioMute exec amixer -q set Master toggle
```

Регулировка яркости

Снова используйте **xev** для поиска кодов клавиш кнопок для управления яркостью. Теперь проверьте, способен ли **xbacklight** обнаруживать драйверы. Если да, то просто добавьте следующее в файл конфигурации i3:

```
bindsym XF86MonBrightnessUp exec xbacklight -inc 20
bindsym XF86MonBrightnessDown exec xbacklight -dec 20
```

Если нет, и вы получите что-то вроде **"Ни у одного выхода нет свойства подсветки"**, тогда следуйте инструкциям:

• Узнайте, какие драйверы для подсветки присутствуют в вашей системе с:

```
sudo find /sys/ -type f -iname 'brightness'
```

Это даст вам подсказку к имеющимся у вас драйверам. Моим был intel_backlight (другими могут быть acpi_video 0) с символической ссылкой на //sys/class/backlight/intel_backlight/brightness.

• Измените биты мод файла, чтобы он был доступен для записи. Для этого сделайте:

```
sudo chmod a+rw /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
```

• Затем создайте сценарий командной строки со следующим содержимым:

• Затем просто добавьте следующее в файл конфигурации і3:

bindsym XF86MonBrightnessUp exec sh ~/.config/i3/backlight.sh -inc 20 bindsym XF86MonBrightnessDown exec sh ~/.config/i3/backlight.sh -dec 20

~/.config/i3/backlight.sh это путь к сценарию оболочки, показанному ранее в моем случае.

Ярлыки приложений

Вы можете установить ярлыки для часто используемых приложений, выполнив что-то вроде:

```
bindsym $mod+c exec google-chrome
bindsym $mod+g exec geary
```

Итак, **Meta + c** откроет Google Chrome, a **Meta + g** откроет Geary.

Завершение работы, перезагрузка, выход из системы и т. Д

Следующее устанавливает **Meta + Escape**, чтобы предоставить вам меню для выбора, следует ли заблокировать, выйти из системы, приостановить, перевести в спящий режим, перезагрузить, завершить работу:

```
set $Locker i3lock && sleep 1

set $mode_system (l)lock (e)logout (s)suspend (h)hibernate (r)reboot

mode "$mode_system" {
    bindsym l exec --no-startup-id $Locker, mode "default"
    bindsym e exec --no-startup-id i3-msg exit, mode "default"
    bindsym s exec --no-startup-id $Locker && systemctl suspend, mode
    bindsym h exec --no-startup-id $Locker && systemctl hibernate, mode
    bindsym r exec --no-startup-id systemctl reboot, mode "default"
    bindsym Shift+s exec --no-startup-id systemctl poweroff -i, mode

# back to normal: Enter or Escape
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}
```

bindsym \$mod+Escape mode "\$mode_system"

Бонус: Xrandr

Проверьте подключенные отображаемые имена и их настройки с помощью command xrandr --query.

В моем случае это **eDP-1** для дисплея ноутбука и **HDMI-1** или **VGA-1** для внешних устройств соответственно.

При подключении внешнего дисплея вы можете использовать следующие конфигурации:

```
set $mode_display Ext Screen (v) VGA ON, (h) HDMI ON, (x) VGA OFF, (y) HDI

mode "$mode_display" {
    bindsym v exec --no-startup-id xrandr --output VGA-1 --auto --right-o
    bindsym h exec --no-startup-id xrandr --output HDMI-1 --auto --right-o
    bindsym x exec --no-startup-id xrandr --output VGA-1 --auto --off, mo
    bindsym y exec --no-startup-id xrandr --output HDMI-1 --auto --off, mo
    # back to normal: Enter or Escape
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}
bindsym $mod+x mode "$mode_display"
```

Вы можете изменить, хотите ли вы, чтобы дисплей отображался слева или справа, или такой же, как у eDP-1, в зависимости от вашего варианта использования.

Ресурсы:

- Документы іЗ очень информативны и понятны.
- Arch wiki для i3 это то, откуда я получил некоторые скрипты.