Методические указания к лабораторной работе

«Обработчики прерываний»

Обработчики медленных прерываний делятся на две части: верхнюю (top) и нижнюю (bottom) половины (half).

В настоящее время нижные половины могут быть трех типов:

- Отложенные прерывания (softirg)
- Тасклеты (tasklets)
- Очереди работ (work queue).

Драйверы регистрируют обработчик аппаратного прерывания и разрешают определенную линию irq посредством функции:

linux/interrupt.h>

Typedef irqreturn_t(*irq_handler_t)(int,void *);

Int request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags, const char* name, void *dev);

Прототипы взяты из ядра 2.6.37.

Устаревший прототип. Как видно, из объявления handler убрана struct pt_regs .

где: irq — номер прерывания, *handler —указатель на обработчик прерывания, irqflags — флаги, devname — ASCII текст, представляющий устройство, связанное с прерыванием, dev_id — используется прежде всего для разделения (shared) линии прерывания.

Флаги:

- #define IRQF_SHARED 0x00000080 /*разрешает разделение irq несколькими устройствами*/
- #define IRQF_PROBE_SHARED 0x00000100 /*устанавливается абонентами, если возможны проблемы при совместном использовании irq*/
- #define IRQF_TIMER 0x00000200 /*флаг, маскирующий данное прерывание как прерывание от таймера*/
- #define IRQF_PERCPU 0x00000400 /*прерывание, закрепленное за определенным процессором*/
- #define IRQF_NOBALANCING 0x00000800 /*флаг, запрещающий использование данного прерывания для балансировки irq*/
- #define IRQF_IRQPOLL 0x00001000 /*прерывание используется для опроса*/.
- #define IRQF_ONESHOT 0x00002000

```
#define IRQF_NO_SUSPEND
                            0x00004000
#define IRQF_FORCE_RESUME
                              0x00008000
#define IROF NO THREAD
                          0x00010000
#define IRQF_EARLY_RESUME
                               0x00020000
#define IRQF COND SUSPEND
                              0x00040000
Флаги были изменены радикально после версии ядра 2.6.19.
extern void free irg(unsigned int irg, void *dev);
```

Данные по указателю dev требуются для удаления только конкретного устройства. Указатель void позволяет передавать все, что требуется, например указатель на handler. В результате free irg() освободит линию irg от указанного обработчика.

Тасклеты

Тасклеты — это механизм обработки нижних половин, построенный на основе механизма отложенных прерываний. Тасклеты представлены прерываний: HI SOFTIRQ двумя типами отложенных TASKLET_SOFTIRQ.

Единственная разница между ними в том, что тасклеты типа HI_SOF TIRQ выполняются всегда раньше тасклетов типа TASKLET_SOFTIRQ. struct tasklet_struct

```
{
  struct tasklet_struct *next; /* указатель на следующий тасклет в
                             списке */
                          /* состояние тасклета */
  unsigned long state;
  atomic_t count;
                        /* счетчик ссылок */
  void (*func) (unsigned long); /* функция-обработчик тасклета*/
  unsigned long data; /* аргумент функции-обработчика тасклета */
);
```

Тасклеты могут быть зарегистрированы как статически, так и динамически.

Статически тасклеты создаются с помощью двух макросов:

DECLARE_TASKLET(name, func, data)

DECLARE_TASKLET_DISABLED(name, func, data);

Оба макроса статически создают экземпляр структуры struct tasklet_struct с указанным именем (name).

Например.

DECLARE_TASKLET(my_tasklet, tasklet_handler, dev);

Эта строка эквивалентна следующему объявлению:

```
struct tasklet struct rny tasklet = { NULL, 0, ATOMIC INIT(0),
                                tasklet_handler, dev};
```

В данном примере создается тасклет с именем my_tasklet, который разрешен для выполнения. Функция tasklet handler будет обработчиком этого тасклета. Значение параметра dev передается в функциюобработчик при вызове данной функции.

При динамическом создании тасклета объявляется указатель на структуру struct tasklet_struct *t а затем для инициализации вызывается функция:

```
tasklet_init(t, tasklet_handler, dev);
```

Тасклеты могут быть запланированы на выполнение с помощью Функций: tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t);

```
tasklet_hi_sheduler(struct tasklet_struct *t);
void tasklet_hi_schedule_first(struct tasklet_struct *t); /* вне очереди */
```

Эти функции очень (отличие состоит похожи TOM. использует отложенное ЧТО одна прерывание c номером TASKLET SOFTIRQ, а другая — с номером HI SOFTIRQ). Когда tasklet запланирован, ему выставляется состояние TASKLET_STATE_SCHED, и он добавляется в очередь. Пока он находится в этом состоянии, запланировать его еще раз не получится — в этом случае просто ничего не произойдет. Tasklet не может находиться сразу в нескольких местах в очереди на планирование, которая организуется через поле next структуры tasklet struct.

После того, как тасклет был запланирован, он выполниться один раз.

Пример объявления и планирования работы тасклета

```
/* Declare a Tasklet (the Bottom-Half) */
void tasklet_function( unsigned long data );

DECLARE_TASKLET(tasklet_example, tasklet_function, tasklet_data);

...

/* Schedule the Bottom-Half */
tasklet_schedule( &tasklet_example );

Пример:
irqreturn_t irq_handler(int irq, void *dev, struct pt_regs *regs)
{
   if(irq==define_irq)
   {
     tasklet_schedule(&my_tasklet);
     return IRQ_HANDLED;// прерывание обработано
   }
   else return IRQ_NONE; // прерывание не обработано
```

Tasklet можно активировать и деактивировать.

Функции:

void tasklet_disable_nosync(struct tasklet_struct *t); /* деактивация */
tasklet_disable(struct tasklet_struct *t); /* с ожиданием завершения работы tasklet'a */
tasklet_enable(struct tasklet_struct *t); /* активация */

Если tasklet деактивирован, его по-прежнему можно добавить в очередь на планирование, но исполняться на процессоре он не будет до тех пор, пока не будет вновь активирован. Причем, если tasklet был деактивирован несколько раз, то он должен быть ровно столько же раз активирован, поле count в структуре как раз для этого.

tasklet_trylock() выставляет tasklet'у состояние **TASKLET_STATE_RUN** и тем самым блокирует tasklet, что предотвращает исполнение одного и того же tasklet'а на разных CPU.

tasklet_kill (struct tasklet_struct *t) — ждет завершения тасклета и удаляет тасклет из очереди на выполнение только в контексте процесса. tasklet_kill_immediate (struct tasklet_struct *t, unsigned int cpu) — удаляет тасклет в любом случае.

Причем, убит он будет только после того, как tasklet исполнится, если он уже запланирован.

Простой пример тасклета в контексте модуля ядра без обработчика прерываний:

```
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
```

```
#include linux/interrupt.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
char my_tasklet_data[]="my_tasklet_function was called";
/* Bottom Half Function */
void my_tasklet_function( unsigned long data )
 printk( "%s\n", (char *)data );
 return;
DECLARE_TASKLET( my_tasklet, my_tasklet_function,
          (unsigned long) &my_tasklet_data );
int init_module( void )
 /* Schedule the Bottom Half */
 tasklet_schedule( &my_tasklet );
 return 0;
void cleanup module(void)
 /* Stop the tasklet before we exit */
 tasklet_kill( &my_tasklet );
 return;
```

Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF_SHARED.
- Инициализировать тасклет.
- В обработчике прерывания запланировать тасклет на выполнение.
- Вывести информацию о тасклете используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Очереди работ

Очередь работ создается функцией (см. приложение 1): int alloc_workqueue(char *name, unsigned int flags, int max_active);

• name - имя очереди, но в отличие от старых реализаций потоков с этим именем не создается

- flags флаги определяют как очередь работ будет выполняться
- max_active ограничивает число задач из данной очереди, которые могут одновременно выполняться на одном CPU.

Флаги

- **WQ UNBOUND**: По наличию ЭТОГО флага очереди делятся привязанные и непривязанные. В привязанных очередях work'и при добавлении привязываются к текущему CPU, то есть в таких очередях work'и исполняются на том ядре, которое его планирует (на котором выполнялся обработчик прерывания). В этом плане очереди напоминают tasklet'ы. В непривязанных очередях work'и могут исполняться на любом ядре. Рабочие очереди были разработаны для запуска задач на определенном процессоре в расчете на улучшение поведения кэша памяти. Этот флаг отключает это поведение, позволяя отправлять заданные рабочие очереди на любй процессор в системе. Флаг предназначен для ситуаций, когда задачи могут выполняться в течение длительного времени, причем так долго, что лучше разрешить планировщику управлять своим местоположением. В настоящее время единственным пользователем является код обработки объектов в подсистеме FS-Cache.
- **WQ_FREEZEABLE**: работа будет заморожена, когда система будет приостановлена. Очевидно, что рабочие задания, которые могут запускать задачи как часть процесса приостановки / возобновления, не должны устанавливать этот флаг.
- **WQ_RESCUER**: код workqueue отвечает за гарантированное наличие потока для запуска worker'а в очереди. Он используется, например, в коде драйвера ATA, который всегда должен иметь возможность запускать свои процедуры завершения ввода-вывода.
- **WQ_HIGHPRI**: задания, представленные в такой workqueue, будут поставлены в начало очереди и будут выполняться (почти) немедленно. В отличие от обычных задач, высокоприоритетные задачи не ждут появления ЦП; они будут запущены сразу. Это означает, что несколько задач, отправляемых в очередь с высоким приоритетом, могут конкурировать друг с другом за процессор.
- **WQ_CPU_INTENSIVE**: имеет смысл только для привязанных очередей. Этот флаг— отказ от участия в дополнительной организации параллельного исполнения. Задачи в такой workqueue могут использовать много процессорного времени. Интенсивно использующие процессорное время worker'ы будут задерживаться.

Может использоваться вызов create_workqueue(); // смотри приложение 1

```
Например:
static int init synthesizer init(void)
  printk(KERN INFO "Init synth.");
 // регистрация обработчика прерывания
 int res = request_irq(irq, irq_handler, IRQF_SHARED, synth.name, &synth);
  if (res == 0)
  {
   printk(KERN INFO "Keyboard irq handler was registered successfully.");
   // создание workqueue
   synth.wg = alloc workqueue("sound player", WQ UNBOUND, 0);
   if (synth.wq)
     printk(KERN INFO "Workqueue was allocated successfully");
  }
  else
   {
    free irq(synth.keyboard irq, &synth);
    printk(KERN ERR "Workqueue allocation failed");
    return -ENOMEM;
   }
}
  /*
   * Очередь отложенных действий, связанная с процессором:
  struct cpu_workqueue_struct
    spinlock t lock; /* Очередь для защиты данной структуры */
    long remove_sequence; /* последний добавленный элемент
    (следующий для запуска) */
    long insert sequence; /* следующий элемент для добавления */
    struct list head worklist; /* список действий */
    wait queue head t more work;
    wait queue head t work done;
     struct workqueue_struct *wq; /* соответствующая структура
```

task t *thread; /* соответствующий поток */

};

int run_depth; /* глубина рекурсии функции run_workqueue() */

workqueue struct */

Заметим, что каждый *тип* рабочих потоков имеет одну, связанную с этим типом структуру workqueue_struct. Внутри этой структуры имеется по одному экземпляру структуры сри_workqueue_struct для каждого рабочего потока и, следовательно, для каждого процессора в системе, так как существует только один рабочий поток каждого типа на каждом процессоре.

```
work item (или просто work) — это структура, описывающая функцию (например, обработчик нижней половины), которую надо запланировать. Её можно воспринимать как аналог структуры tasklet.

Для того, чтобы поместить задачу в очередь работ надо заполнить (инициализировать) структуру:
struct work struct {
    atomic long t data;
    struct list head entry;
    work func t func;
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep map lockdep map;
#endif
};
work_struct представляет задачу (обработчик нижней половины) в очереди работ.
```

Поместить задачу в очередь работ можно во время компиляции (статически):

```
DECLARE_WORK( name, void (*func)(void *));
```

где: name – имя структуры work struct, func – функция, которая вызывается из workqueue – обработчик нижней половины.

Если требуется задать структуру <u>work struct</u> динамически, то необходимо использовать следующие два макроса:

INIT_WORK(sruct work_struct *work, void (*func)(void),void *data);
PREPARE_WORK(sruct work_struct *work, void (*func)(void),void *data);

После того, как будет инициализирована структура для объекта work, следующим шагом будет помещение этой структуры в очередь работ. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, просто добавить работу (объект work) в очередь работ с помощью функции queue_work (которая назначает работу текущему процессору). Можно с помощью функции queue_work_on указать процессор, на котором будет выполняться обработчик.

```
int queue_work( struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work );
int queue_work_on( int cpu, struct workqueue_struct *wq, struct work_struct
*work );
```

Две дополнительные функции обеспечивают те же функции для отложенной работы (в которой инкапсулирована структура work_struct и таймер, определяющий задержку).

Кроме того, можно использовать глобальное ядро - глобальную очередь работ с четырьмя функциями, которые работают с этой очередью работ. Эти функции имитируют предыдущие функции, за исключением лишь того, что вам не нужно определять структуру очереди работ.

Есть также целый ряд вспомогательных функций, которые можно использовать, чтобы принудительно завершить (flush) или отменить работу из очереди работ. Для того, чтобы принудительно завершить конкретный элемент work и блокировать прочую обработку прежде, чем работа будет закончена, вы можете использовать функцию flush_work. Все работы в данной очереди работ могут быть принудительно завершены с помощью функции flush_workqueue. В обоих случаях вызывающий блок блокируется до тех пор, пока операция не будет завершена. Для того, чтобы принудительно завершить глобальную очередь работ ядра, вызовите функцию flush_scheduled_work.

```
int flush_work( struct work_struct *work );
int flush_workqueue( struct workqueue_struct *wq );
void flush scheduled work( void );
```

Можно отменить работу, если она еще не выполнена обработчиком. Обращение к функции cancel_work_sync завершит работу в очереди, либо возникнет блокировка до тех пор, пока не будет завершен обратный вызов (если работа уже выполняется обработчиком). Если работа отложена, вы можете использовать вызов функции cancel_delayed_work_sync.

```
int cancel_work_sync( struct work_struct *work );
int cancel delayed work sync( struct delayed work *dwork );
    Наконец, можно выяснить приостановлен ли элемент work (еще не
обработан
               обработчиком)
                                         помощью
                                                        обращения
                                   c
                                                                         К
функции work pending илиdelayed work pending.
work_pending( work );
delayed_work_pending( work );
#include linux/kernel.h>
#include linux/module/h>
#include <linu[/workqueu.h>
MODULE LICENSE("GPL");
Static struct workqueu_struct *my_wq; //очередь работ
typedef struct
 struct work struct my work;
 int x:
} my_work_t;
my_work_t *work, *work2;
static void my_wq_function(struct work_struct *work) // вызываемая функция
 my work t *my work = (my work t *)work;
 printk("my work.x %d\n", my work->x);
 kfree((void*)work);
 return;
int init module(void)
 int ret:
 my wq = create workqueue("my queue");//создание очереди работ
 if(my_wq)
   {
    work = (my_work_t *)kmalloc(sizeof( my_work_t),GFP_KERNEL);
    if (work)
     {
```

INIT WORK((struct work struct)work, my wq function);

ret = queue_work(my_wq, (struct work_struct *)work);

/* задача (item 1)*/

work->x = 1;

```
work2 = (my_work_t *)kmalloc(sizeof( my_work_t),GFP_KERNEL);
if (work2)
{
    /* задача (item 2)*/
    INIT_WORK((struct work_struct)work, my_wq_function);
    work->x = 1;
    ret = queue_work(my_wq, (struct work_struct *)work2);
    }
}
return 0;
}
```

Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF_SHARED.
- Инициализировать очередь работ.
- В обработчике прерывания запланировать очередь работ на выполнение.
- Вывести информацию об очереди работ используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Приложение 1

```
struct work struct {
       atomic long t data;
       struct list head entry;
       work func t func;
#ifdef CONFIG LOCKDEP
       struct lockdep map;
#endif
};
/* Возвращает:
* указатель на выделенный workqueue при успешном выполнении, %NULL при
сбое.
* /
struct workqueue struct * alloc workqueue ( const char *fmt,
                                      unsigned int flags,
                                      int max active, ...);
#define create workqueue(name)
       alloc workqueue("%s", WQ LEGACY | WQ MEM RECLAIM, 1, (name))
```

```
extern void flush workqueue(struct workqueue struct *wq);
/* This puts a job in the kernel-global workqueue if it was not already
 * queued and leaves it in the same position on the kernel-global
 * workqueue otherwise.
static inline bool schedule work(struct work struct *work)
       return queue work(system wq, work);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue.
static inline bool schedule delayed work(struct delayed work *dwork,
                                       unsigned long delay)
{
       return queue delayed work(system wq, dwork, delay);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue on the specified CPU.
static inline bool schedule delayed work on(int cpu, struct delayed work
*dwork,
                                          unsigned long delay
{
       return queue delayed work on(cpu, system wq, dwork, delay);
/* In most situations flushing the entire workqueue is overkill; you merely
* need to know that a particular work item isn't queued and isn't running.
* In such cases you should use cancel delayed work sync() or
 * cancel_work_sync() instead.
static inline void flush scheduled work(void)
{
       flush workqueue(system wq);
}
```