


2. Small Visual Basic IDE

sVB integrisano razvojno okruženje (IDE) je lako i jednostavno i izgleda kao VB6 IDE. Sastoji se od dve kartice:



1. Kartica Dizajn forme – Form Design:

Prebacuje vas na dizajner forme, koji je podrazumevano izabran kada pokrenete sVB:

2. Kartica Kod forme – Form Code:

Prebacuje vas na sVB uređivač koda, koji je izgrađen na SB uređivaču koda sa mnogim poboljšanjima:

Hajde da saznamo više o ove dve komponente.

sVB Dizajner forme – Form Design



Dizajner obrazaca se sastoji od 4 dela:

1. Gornja traka sa alatkama

Prikazuje 6 dugmadi koje vidite na slici desno iznad:

Ova dugmad obavljaju sledeće zadatke, redom:

- dodaju novu formu.
- otvaraju sačuvanu formu.
- čuvaju trenutnu formu.
- prikazuju prozor sa svojstvima za formu ili izabranu(e) kontrolu(e).
- pokreću projekat.
- otklanjaju greške u projektu.

Te komande (i druge) se pojavljuju u kontekstnom meniju koji se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša na površinu dizajnera forme:

Gornja traka sa alatkama takođe prikazuje dva tekstualna polja koja vam omogućavaju da promenite ime i naslov forme ili trenutno izabrane kontrole na površini forme:

Name: Button1 Text: Button1

Takođe prikazuje ime trenutno otvorenog obrasca i dugme za njegovo zatvaranje.

Design - Form1 * [X]


New	Ctrl+N
Open	Ctrl+O
Save	Ctrl+S
Save As...	
Close	Ctrl+F4
Save To Image	Ctrl+M
Print	Ctrl+P
Select All	Ctrl+A
Paste	Ctrl+V
Undo	Ctrl+Z
Redo	Ctrl+Y
Grid	
Page Background	
Allow Transoarency	Ctrl+T
Page Size	

2. Bočni panel

Prikazuje mnoge sklopive kartice na koje možete kliknuti da biste ih sklopili ili proširili. Ove kartice su:

Kartica za zumiranje – Zoom tab

Prikazuje klizač koji smanjuje i povećava odnos zumiranja platna dizajnera forme. Ovaj odnos se prikazuje u susednom numeričkom tekstualnom polju, gde ga možete promeniti i ručno ili klikom na dugmad sa strelicama nagore i nadole.



Imajte na umu da je dodir za zumiranje sklopljen i da možete kliknuti na njega sa strelicom nadole da biste ga proširili, da biste prikazali ekran za pregled zumiranja, koji vam prikazuje ceo prikaz forme i njenih kontrola, pravougaonik prikaznog prozora koji vam prikazuje trenutno vidljivi deo obrasca na platnu dizajnera. Možete prevući ovaj pravougaonik da biste promenili prikazni prozor, što vam omogućava da na jednostavan način prikažete bilo koji deo obrasca.

Kartica otvorenih obrazaca – Opened Forms

Prikazuje listu imena trenutno otvorenih formi.


Izabrana stavka na listi je forma koja se trenutno prikazuje na platnu za dizajn. Trenutnu formu možete zatvoriti na bilo koji od ovih načina:

- Klikom na dugme za zatvaranje na gornjoj traci sa alatkama.
- Klikom na komandu Close iz kontekstnog menija.
- Pritiskom na prečicu Ctrl+F4 na tastaturi.
- Izborom imena forme na listi otvorenih formi i pritiskom na taster Delete na tastaturi.

Ako forma nije sačuvana ili ima nesačuvane izmene, sVB će vas zamoliti da ih sačuvate.

Imajte na umu da zatvaranje sačuvane forme ne uklanja njegove datoteke iz fascikle projekta. Samo ga uklanja iz dizajnera forme i možete ga ponovo otvoriti kad god vam zatreba.

Takođe imajte na umu da su druge forme na listi i dalje otvorene u memoriji, ali samo nisu aktivne i trenutno se ne pojavljuju na platnu za dizajn, tako da sadrže izmene koje još nisu sačuvane i biće vam zatraženo da sačuvate svaki od njih kada zatvorite sVB.



Naziv forme je njeno programabilno ime koje koristite u kodu i može se razlikovati od imena sačuvane datoteke koja sadrži podatke forme. Možete promeniti ime forme tako što ćete izabrati površinu forme (van bilo koje kontrole nacrtane na njoj), a zatim upisati novo ime obrasca u tekstualno polje Name na gornjoj traci sa alatkama. Takođe možete izabrati ime forme na otvorenoj listi formi i kliknuti na njega jednom ili pritisnuti F2 da biste prešli u režim uređivanja, tako da možete upisati novo ime i pritisnuti enter ili izabrati drugu stavku ili drugi deo dizajnera da biste sačuvali izmene i završili režim uređivanja.

Ime obrasca treba da bude važeći identifikator i treba da bude jedinstveno u celom projektu,

tako da nijedan drugi obrazac u fascikli projekta ne može imati isto ime. U suprotnom ćete dobiti poruku o grešci, a novo ime će biti odbijeno i nećete moći da završite režim uređivanja osim ako ne unesete važeće ime ili pritisnete Escape da biste otkazali proces i vratili se na staro ime. Lista otvorenih formi može da sadrži sačuvane i nesprenjene forme, gde će se na kraju imena nesprenjenih formi pojaviti zvezdica *. Možete dodati novu formu na listu klikom na dugme Add New Form  u gornjoj traci sa alatkama ili pritiskom na Ctrl+N. Možete kliknuti na Open Existing Form  ili pritisnuti Ctrl+O da biste otvorili postojeću formu, a njeno ime će se pojaviti na listi otvorenih formi. To znači da možete istovremeno da otvorite forme iz različitih projekata i oni će se pojaviti zajedno na listi otvorenih formi, što znači da može da sadrži više od jednog obrasca sa istim imenom (kao što je Form1) jer pripadaju različitim fasciklama (projektima)! Ovo vam omogućava da prelazite sa jednog projekta na drugi, jednostavnim odabirom jedne forme kasnijeg projekta, gde će se lista svih xaml datoteka u ovoj fascikli projekta prikazati na kartici datoteka projekta. Ali ako izaberete nesprenjenu formu na listi otvorenih formi, lista datoteka projekta će biti prazna.

Konačno, možete preći na datoteku koda bilo koje forme tako što ćete dvaput kliknuti na nju na listi otvorenih formi ili ga izabrati i pritisnuti Enter.

Kartica datoteka projekta – New Project Files

Prikazuje listu imena xaml datoteka koje postoje u fascikli trenutno otvorene forme. Ako forma još nije sačuvana, ova lista će biti prazna.

Kada izaberete stavku sa ove liste, odgovarajuća forma će se otvoriti na platnu za dizajn i njeno ime će se pojaviti na listi otvorenih formi. Takođe možete dvaput kliknuti na bilo koju stavku ili je izabrati i pritisnuti Enter da biste otvorili datoteku koda forme u uređivaču koda.

Da biste promenili ime datoteke, možete jednom kliknuti na izabranu datoteku ili pritisnuti F2 da biste prešli u režim uređivanja, tako da možete napisati novo ime datoteke, a zatim pritisnuti enter ili odabrati drugu stavku ili drugi deo dizajnera da biste sačuvali izmene i završili režim uređivanja. Trebalo bi da napišete samo ime forme bez ekstenzije i trebalo bi da koristite jedinstveno ime za datoteku, kako ne bi došlo do sukoba sa drugim imenima datoteka u fascikli. Ako je ime prihvaćeno, sVB će ga koristiti da preimenuje tri datoteke obrasca (datoteke .xaml, .sb i .sb.gen), u suprotnom, dobićete poruku o grešci, a novo ime će biti odbijeno i nećete moći da završite režim uređivanja osim ako ne unesete važeće ime ili pritisnete Escape da biste otkazali proces i vratili se na staro ime. Imajte na umu da uvek treba da koristite listu datoteka projekta da biste preimenovali datoteke i nikada ih ne preimenujete ručno iz fascikle, jer sVB koristi ime obrasca u generisanom kodu napisanom u datoteci form.sb.gen i ponovo će generisati ovu datoteku kada promenite ime datoteke forme iz liste datoteka projekta, što se neće desiti kada to radite ručno, osim ako ne obraćate pažnju i niste se setili da ručno izmenite datoteku form.sb.gen.

Takođe možete pritisnuti taster Delete da biste uklonili izabranu stavku sa liste datoteka projekta. Ovo će ukloniti sve tri datoteke obrasca iz fascikle projekta u korpu za otpatke, što je opasna operacija, pa će vam sVB prikazati prozor sa porukom da biste potvrdili da je to zaista ono što želite.

Datoteke projekta će takođe prikazati stavku Global.sb na kraju liste. Ovo je jedina sb datoteka dozvoljena u projektu i ona nema formu. Ne možete izmeniti ime ove stavke, ali je možete izbrisati da biste je uklonili u korpu za otpatke, ali kada ponovo otvorite projekat ili se vratite na jedan od njegovih formi na listi otvorenih formi, ponovo ćete videti stavku Global.sb. U stvari, ova stavka se pojavljuje čak i ako datoteka Global.sb ne postoji u fascikli projekta, pa možete dvaput kliknuti

na nju da biste kreirali datoteku i otvorili je u uređivaču koda.

Kartica kontrola – Controls

Ovo je osnovni alatni okvir kontrola sVB-a. Sadrži 12 kontrola:

1. Button – dugme.
2. CheckBox – potvrdni okvir.
3. ComboBox – kombinovani okvir.
4. DatePicker – birač datuma.
5. Label – oznaka, etiketa.
6. ListBox – lista.
7. ProgressBar – napredak, progres.
8. RadioButton – radio dugme.
9. ScrollBar – traka za pomeranje.
10. Slider – klizač.
11. TextBox – okvir za tekst.
12. ToggleButton – dugme za prebacivanje.

Ove kontrole možete crtati na formi kao što je objašnjeno u odeljku o platnu površine forme.


Imajte na umu da postoje još 3 kontrole koje se mogu dodati formi tokom izvršavanja, ali ih dizajner još uvek ne podržava, a to su kontrole glavnog menija (MainMenu), stavke menija (MenuItem) i vintajmera (WinTimer).



Kartica dijagrama toka – Flow Chart

Ovo je alatka za dijagram toka. Kada dodate bilo koji od ovih oblika na formu, on će biti nacrtan na labeli, tako da ćete se programski nositi sa njim kao sa kontrolom Label!

Možete crtati ove elemente na platnu za dizajn kao što je objašnjeno u odeljku o platnu površine forme.




Kartica geometrijski oblici – Geometric Shapes

Ovo je alat za geometrijske oblike. Kada dodate bilo koji od ovih oblika na formu, on će biti nacrtan na labeli, tako da ćete ga programski tretirati kao kontrolu labele!

Možete crtati ove oblike na platnu za dizajn kao što je objašnjeno u odeljku o platnu površine forme.

Zapamtite da vam dizajner forme omogućava da promenite veličinu, rotirate i iskrivite bilo koju kontrolu, što vam omogućava da preoblikujete te oblike kako biste dobili više geometrijskih figura, poput elipse, pravougaonika, dijamanta itd.



Izmena kutija sa alatkama

Tri kutije sa alatkama objašnjene gore kreirane su od podataka koji postoje u folderu sVB\Bin\Toolbox. U osnovi, ovaj folder sadrži tri foldera (Controls, Flow Chart i Geometric

Shapes) gde se njihova imena koriste kao imena kartica u sVB-u.

Folder Controls sadrži xaml datoteku i datoteku slike za svaku od 12 kontrola koje vidite u kutiji sa alatkama Controls. Dakle, možete promeniti ikone kontrola i moguće je promeniti podrazumevane vrednosti svojstava bilo koje kontrole koje će se koristiti kada se crta na formi, ali trebalo bi da budete upoznati sa xaml jezikom i WPF kontrolama pre toga, i da imate rezervnu kopiju foldera toolbox kako biste mogli da je vratite ako nešto oštetite!

Takođe možete dodati nove kontrole u ovaj folder, ali one neće biti korisne bez kreiranja klase za svaku kontrolu u sVB biblioteci kako biste mogli da obrađujete njena svojstva i metode iz sVB koda.

Flow Chart i Geometric Shapes vam pokazuju dva načina za kreiranje oblika vektorske grafike koji će se dodati u kutiju sa alatkama. Možete dodati još oblika u alatku za geometrijske oblike ako želite.

Takođe možete dodati nove fascikle u fasciklu alatke i dodati im oblike po želji. Bilo bi lepo da dodate neke vektorske grafike za poznate crtane likove poput Toma i Džerija da biste napravili alatku za decu. Ovo ne zahteva nikakve promene u sVB biblioteci, jer su svi oblici osim kontrola nacrtani na formi unutar labela, a vi ćete ih jednostavno kodirati kao labele.

3. Platno površine forme

Ovo je radna oblast forme, gde možete crtati kontrole i podešavati njihov izgled. Ono što vidite na ovom platnu je ono što ćete videti na formi kada pokrenete program.

Aktivna forma

sVB počinje sa praznom formom (koja će se tiho zatvoriti ako nema promena) i tako ste otvorili projekat.

Možete koristiti traku sa alatkama, kontekstni meni ili prečice na tastaturi da biste dodali nove forme ili otvorili sačuvane. Dizajner forme prikazuje samo jednu aktivnu formu, ali otvorene forme su i dalje učitane u memoriji, čuvajući svoja poslednja stanja dok ih ne vratite u prikaz, odabirom njihovih imena sa kartica Opened Forms – *Otvorene forme* ili datoteke projekta (New Projects Files).

Možete zatvoriti bilo koju formu klikom na dugme x na gornjoj traci sa alatkama, klikom na komandu Close iz kontekstnog menija ili odabirom imena forme sa liste otvorenih formi i pritiskom na Delete. Ako dođe do bilo kakvih promena u formi, sVB će vas zamoliti da je sačuvate.

Nakon zatvaranja aktivne forme, prethodno prikazana forma (ako postoji) biće aktivna forma i platno za dizajn će je prikazati.

Uvek će biti otvorena barem jedna forma u sVB-u, tako da ne možete zatvoriti nesačuvanu nepromenjenu formu, a kada zatvorite poslednju sačuvanu ili izmenjenu formu, sVB će otvoriti novu praznu formu!

Crtanje kontrola na formi

Kartice kontrola sadrže 12 važnih kontrola koje možete crtati na platnu površine forme tokom dizajniranja. Druge kartice alata, poput kartice dijagrama toka (Flow Chart) i kartice geometrijskih oblika (Geometric Shapes), sadrže različite oblike vektorske grafike, koje takođe možete crtati na

formi, gde će sVB svaku od njih umotati unutar kontrole label, tako da su to zapravo samo labele. Možete dodati onoliko kartica alata koliko vam je potrebno i popuniti ih bilo kojim oblicima koje želite, kao što je ranije objašnjeno.

Da biste dodali kontrolu iz bilo kojeg alata na platno dizajniranja, samo kliknite levim tasterom miša na njenu ikonu i držite levi taster miša pritisnut dok je vučete na platno. Nastavite da se krećete dok ne dođete do pozicije na kojoj želite da nacrtate kontrolu, a zatim otpustite taster miša da biste je ispustili. Gornji levi ugao kontrole biće na poziciji pokazivača miša i biće nacrtan sa podrazumevanom širinom i visinom (kao što je definisano u njegovoj xaml datoteci u folderu Toolbox).

Postoji i drugi način crtanja kontrole, klikom levim tasterom miša na njenu ikonu u alatnoj traci, otpustite dugme miša i ne prevlačite, već kliknite mišem na formu na mestu koje izaberete i prevucite (olovkom koja će se pojaviti) koliko kontrolu želite. Naravno veličinu možete da uredite u dizajneru forme ili kodom.

Ikone u svakoj alatnoj traci funkcionišu kao radio dugmad, gde možete da izaberete samo jednu ikonu istovremeno, ali takođe funkcionišu kao dugmad za prebacivanje, jer možete da izaberete ikonu jednim klikom, a zatim da je poništite drugim klikom.

Kada je ikona izabrana u alatnoj traci, pokazivač miša se pretvara u kursor olovke iznad platna za dizajn, što znači da možete da nacrtate pravougaonik da biste u njega smestili kontrole. Da biste to uradili, kliknite levim tasterom miša na platno u bilo kojoj tački i pomerajte miš. Ovo će nacrtati pravougaonik za izbor čija se veličina menja dok se miš pomera. Slika desno i iznad prikazuje pravougaonik za izbor koji se crta na platnu dok je ikona TextBox izabrana u alatnoj traci Controls:




Sada možete otpustiti taster miša da biste nacrtali kontrolu koja će popuniti ovaj pravougaonik (slika desno). Ovaj način je bolji od prvog jer kontrolišete širinu i visinu kontrole, ne samo njen položaj. Ali ne bi trebalo da brinete, jer možete lako izmeniti položaj i veličinu kontrole u svakom trenutku, kao što ćemo objasniti u sledećem odeljku.

Imajte na umu da možete otkazati pravougaonik za izbor pre crtanja kontrole pritiskom na taster Escape na tastaturi. U ovom slučaju, izabrana ikona u kutiji sa alatima će biti poništena.

Na kraju, možete obrisati kontrolu tako što ćete je izabrati levim klikom miša, a zatim pritiskom na dugme za Delete na tastaturi ili, kraće, desni klik na unetu kontrolu na formu pa iz kontekstnog menija izaberite Delete.

Pomeranje kontrola na formi

Nakon što nacrtate kontrole na formi, možete ih prevući mišem (klik levim tasterom miša i pomeranje) da biste ih spustili bilo gde gde želite. Dok prevlačite, kontrola će prikazati dve oznake koje vam pokazuju gornju i levu poziciju u centimetrima.



Platna za dizajn takođe prikazuje horizontalne i vertikalne sive linije mreže koje dele površinu forme na kvadrate veličine 1 cm x 1 cm, što vam pomaže da poravnate kontrole.


Takođe možete kliknuti na kontrolu da biste je izabrali, a zatim pritisnuti jedan od tastera sa strelicama na tastaturi da biste precizno podesili njen položaj:

- Strelica levo: smanjuje levi položaj za 0,1 cm.
- Strelica desno: povećava levi položaj za 0,1 cm.
- Strelica gore: smanjuje gornji položaj za 0,1 cm.
- Strelica nadole: povećava gornji položaj za 0,1 cm.

Takođe možete pritisnuti taster Control (Ctrl) sa gore navedenim tasterima da biste pomerili kontrolu za 1 cm, a ne samo za 0,1 cm.

Takođe možete koristiti tastere Page Up i Page Down:

- Ctrl+ Page Up: pomera levi položaj kontrole na levu ivicu obrasca.
- Ctrl+ Page Down: pomera desni položaj kontrole na desnu ivicu obrasca.
- Page Up: pomera gornji položaj kontrole na gornju ivicu obrasca.
- Page Down: pomera donji položaj kontrole na donju ivicu obrasca.




Promena veličine kontrola

Kada kliknete na bilo koju kontrolu, ona postaje aktivna (izabrana) kontrola na formi, a oko nje se pojavljuje okvir za izbor. Ovaj okvir ima 8 ivica za promenu veličine, četiri od njih su stranice pravougaonika, a ostale četiri su male kvadratne ivice na uglovima pravougaonika.

Kada zadržite pokazivač miša iznad bilo koje od ovih sličica za promenu veličine, kursor miša se pretvara u dvosmernu strelicu koja pokazuje na dva smera promene veličine ove sličice (napred i nazad). Možete kliknuti levim tasterom miša na sličicu i prevući je duž ovih smera da biste promenili veličinu kontrole, što će prikazati dve oznake koje prikazuju širinu i visinu kontrole u centimetrima. Možete otpustiti miš kada kontrola dostigne željenu veličinu.

Imajte na umu da možete dvaput kliknuti na bilo koju od horizontalnih sličica za promenu veličine da biste širinu kontrole izjednačili sa njenom visinom. Slično tome, možete dvaput kliknuti na bilo koju od vertikalnih sličica za promenu veličine da biste visinu kontrole izjednačili sa njenom širinom. Ovo je brz i precizan način da dobijete kvadratnu kontrolu.



Promena veličine forme

Koristite dizajnerske sličice za promenu veličine da biste promenili veličinu forme.


Postoje 3 sličice, dve na desnoj i donjoj strani i jedna u donjem desnom uglu, tako da možete prevući platno na ovim lokacijama da biste povećali ili smanjili njegovu veličinu.

Iskrivljenje kontrola

Iskriviti kontrolu znači povlačenje njenih horizontalnih ili vertikalnih ivica pod pozitivnim ili


negativnim uglom.

Možete da iskrivite kontrolu oko njenog centra tako što ćete je izabrati i prevući jednu od njenih indikatora za promenu veličine dok držite pritisnut taster Ctrl. Takođe možete koristiti prozor za iskrivljenje da biste imali bolju kontrolu nad centrom i uglovima iskrivljenja. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na kontrolu da biste prikazali njen kontekstni meni, proširite podmeni Rotation & Skew – *Rotacija i iskrivljenje* i kliknite na komandu Skew – *Iskrivljenje* ili jednostavno pritisnite Ctrl+K na tastaturi. Ovo će prikazati prozor za transformaciju iskrivljenja, gde možete uneti horizontalne i vertikalne vrednosti centra i uglova iskrivljenja.



Rotiranje kontrola

Možete rotirati bilo koju kontrolu oko njenog centra. Da biste to uradili, izaberite kontrolu da biste prikazali njenu ivicu izbora. Možete primetiti sivi krug oko svakog ugla ivice izbora. To su sličice rotacije i možete ih prevlačiti oko kontrole da biste promenili njen ugao rotacije, koji se povećava od 0 do 359 u smeru kazaljke na satu. Dok je prevlačite, sličica rotacije će prikazivati ugao u stepenima. Imajte na umu da možete dvaput kliknuti na bilo koju sličicu rotacije da biste resetovali ugao rotacije na nulu, što je brz i precizan način da otkazete bilo koju primenjenu rotaciju. Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu da biste prikazali njen kontekstni meni, a zatim proširiti podmeni Rotation&Skew – *Rotacija i nagib*, koji vam daje neke korisne komande za rotaciju da biste resetovali ugao rotacije na nulu ili ga povećali ili pomerili za 45 stepeni, što možete učiniti direktno dvostrukim klikom na sličicu rotacije i pritiskom na F11 i F12 respektivno.




Izbor i grupisanje kontrola

Jednu kontrolu možete izabrati jednim klikom miša, a na sledeću kontrolu možete preći pritiskom na taster Tab ili na prethodnu kontrolu pritiskom na Ctrl+Tab.

Više kontrola možete izabrati i levim klikom na platno dizajna (van bilo koje kontrole) i pomeranjem miša da biste nacrtali pravougaonik za izbor. Bilo koja kontrola koja je u potpunosti ili delimično sadržana u ovom pravougaoniku biće izabrana kada otpustite taster miša.

Na izabrane kontrole će uticati komande za uređivanje. Na primer, možete pritisnuti Delete da biste ih sve uklonili, Ctrl+C da biste ih kopirali u međuspremnik ili Ctrl+X da biste ih isekli. Takođe možete promeniti njihov položaj na obrascu prevlačenjem bilo koje od njih.


Izabrane kontrole možete grupisati i pritiskom na Ctrl+G ili desnim klikom na jednu od njih i klikom na komandu Group – *Grupiši*.



Kada ponovo izaberete bilo koju od ovih kontrola, sve će biti izabrane i pravougaonik za grupisanje će se ponovo pojaviti. Ovo vam omogućava da držite ove kontrole zajedno kako biste zadržali njihov relativni položaj na formi dok ih prevlačite.

Ali ako želite da premestite jednu kontrolu unutar grupe, pritisnite taster Ctrl dok je prevlačite da biste je premestili. Ovo će promeniti oblast pravougaonika za grupisanje tako da se sve kontrole zadrže unutra.

Takođe možete ukloniti kontrolu iz grupe tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na nju i uklonite izaberite komandu Remove From Group – *Ukloni iz grupe* u kontekstnom meniju. Ako želite da razgrupišete kontrole, kliknite desnim tasterom miša na bilo koju od njih da biste prikazali kontekstni meni. Primetićete da je komanda Group označena. Kliknite ponovo da biste je uklonili i oslobodili kontrole ili jednostavno pritisnite Ctrl+G da biste to uradili.



Za sve kontrole, grupisanje je korisno samo u vreme dizajniranja, osim za radio dugmad kontrole, jer njihovo grupisanje menja njihovo svojstvo GroupName, što utiče na to kako rade u vreme izvršavanja.

Promena imena forme i kontrola

Svaka forma u projektu mora imati jedinstveno ime. Takođe, svaka kontrola mora imati jedinstveno ime unutar forme koja je prikazuje, tako da ne možete imati dva dugmeta sa istim imenom „button1“ nacrtana na istoj formi, ali je u redu ako dve kontrole imaju isto ime ali pripadaju u dve različite forme, jer sVB definiše promenljivu za formu i njegove kontrole u datoteci form.sb.gen.

Na primer, ovako izgleda generisani kôd za obrazac pod nazivom „form1“ sa dugmetom pod nazivom „button1“:

```
Form1 = "form1"  
Me = "form1"  
Button1 = "form1.button1"
```

A ovako izgleda generisani kôd za obrazac pod nazivom „form2“ sa dugmetom pod nazivom „button1“:

```
Form2 = "form2"  
Me = "form2"  
Button1 = "form2.button1"
```

Imajte na umu da je svaka promenljiva definisana u kodu forme privatna za formu, tako da sVB nema problem da ima promenljivu pod nazivom Button1 u obe forme. Ono što je zaista važno je vrednost koju svaka od njih sadrži, jer je to ključ dugmeta u kolekciji kontrola. Možete videti da je generisani ključ jedinstven za svako dugme jer je kvalifikovan imenom forme kojoj pripada, stoga možete reći da imaju isto ime „button1“, ali imaju dva različita ključa:

„form1.button1“ i „form2.button1“.

U stvari, ne morate da brinete o svemu tome, jer sVB radi posao za vas. Sve o čemu treba da brinete je da izaberete jedinstveno ime za svaku formu i kontrolu, koje takođe treba da poštuje pravila validnog identifikatora tako da sVB može da definiše validnu promenljivu sa ovim imenom koju možete koristiti u svom kodu.

Ali, gde postaviti ovo ime?

Kada kliknete na obrazac ili bilo koju kontrolu da biste je izabrali, primetićete da se njeno ime pojavljuje u tekstualnom polju „Name“ koje se prikazuje na gornjoj traci sa alatkama, tako da možete jednostavno promeniti ovo ime i pritisnuti Enter ili se pomeriti van ovog tekstualnog polja da biste primili novo ime. sVB će proveriti ime i odbiti ga ako nije važeće, sprečavajući vas da napustite tekstualno polje osim ako ne unesete važeće ime ili pritisnete Esc da biste otkazali promenu i zadržali staro ime. Imajte na umu da ste potpuno slobodni da date kontroli bilo koje ime koje želite sve dok je važeće, ali kao dobra praksa, trebalo bi da sledite dodatno pravilo prilikom imenovanja kontrola, kako bi vaš kôd bio lak za razumevanje i održavanje, a to je da izaberete ime koje vam govori koji zadatak obavlja. Na primer, „Cancel“ – *Otkazi* i „OK“ – *U redu* su dobra imena za dugmad Cancel i OK. Takođe se preporučuje da dodate prefiks imenu kontrole koji se odnosi na njen tip. Popularno je koristiti prefiks od 3 slova kao Frm – *forma*, Btn – *button*, dugme, Lbl – *labela*, Txt – *tekst box*, Lst – *list box*, Cmb – *combo box*, Rdo – *radio button*, Chk – *check box*... itd. Na primer: „FrmMain“ – *glavna forma*, „BtnOK“ – *dugme OK*, „TxtUserName“, „LblResult“... itd.

Drugi možda više vole da dodaju celo ime kontrole kao sufiks, kao što su „MainForm“, „OK-Button“, „UserNameTextBox“, „ResultLabel“... itd.

Slobodni ste da koristite šablon koji želite ili da ih kombinujete kako želite.

Promena naslova forme i kontrola

Forma može da prikaže naslov u svojoj naslovnoj traci, a neke kontrole takođe mogu da prikazuju naslov kao što su Label – *labela*, *oznaka*, *nalepnica*, Button – *dugme*, CheckBox – *polje za potvrdu*, ComboBox – *kombinovana kutija*, RadioButton – *radio dugme* i ToggleButton – *prekidač*, *dugme za prebacivanje*. Pored toga, TextBox – *polje za tekst* može da unosi i izvodi tekst.

Sve te kontrole imaju svojstvo Text – *tekst* koje možete koristiti da podesite ili dobijete tekst koji prikazuju. Pored toga, možete podesiti njihovo svojstvo Text tokom dizajniranja, tako što ćete izabrati kontrolu u dizajneru forme i koristiti jedan od sledeća dva načina:


Text: RadioButton1

1. Koristite polje za tekst pod nazivom Text: prikazano na gornjoj traci sa alatkama da biste promenili naslov.

2. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu da biste prikazali kontekstni meni, proširite Diagram Text (►) i kliknite na podmeni komande Edit Text – *uredi tekst*, na samoj kontroli osobina Text će biti selektovana i onda jednostavno prekucaj taj tekst novim tekstom (i klikni Enter) ili jednostavno izaberite kontrolu i pritisnite Enter sa tastature. Ovo će prikazati polje za uređivanje teksta preko površine kontrole, gde možete da unesete željeni tekst. Možete pritisnuti Ctrl+Enter da biste dodali novi red u ovo polje za uređivanje teksta, što ne možete da uradite na prvi način.

Na oba načina, možete pritisnuti Enter da biste primenili promenu ili Escape da biste je otkazali i zadržali trenutni naslov.


Imajte na umu da promena naslova kontrole koja ne prikazuje tekst (kao što je ProgressBar) neće imati efekta, ali da bi vam olakšao dizajniranje ListBox-a i ComboBox-a, sVB dizajner vam omogućava da unesete stavke liste kao svojstvo teksta, svaku stavku u posebnom redu (*slika desno*):



Promena fontova forme i kontrole

Kada kliknete desnim tasterom miša na kontrolu da biste prikazali njen kontekstni meni, možete videti podmeni Diagram Text (*slika desno*):

Možete proširiti ovaj podmeni (►) da biste videli njegove komande i njihove prečice na tastaturi, gde možete primetiti neke standardne komande sa poznatim prečicama koje se koriste u uređivačima teksta kao što je MS Office, kao što su:



Komanda	Prečice	Prikaz
Bold – <i>podebljano</i>	CTRL+B	Primer teksta
Italic – <i>kurziv</i>	CTRL+I	<i>Primer teksta</i>
Underline – <i>podvučeno</i>	CTRL+U	<u>Primer teksta</u>
Decrease Size – <i>smanjena veličina</i>	CTRL+[	Primer teksta
Increase Size – <i>povećana veličina</i>	CTRL+]	Primer teksta


Podmeni sadrži još dve komande:

- **Izbor fonta – Choose Font** (Ctrl+F)

Ova komanda prikazuje napredni dijaloški prozor za font, gde možete izabrati ime fonta, veličinu, stil, efekte i mnoga druga svojstva fonta koja ne mogu biti obrađena u ovoj knjizi, ali možete eksperimentisati sa njima kako i koliko želite i videti njihov efekat na pregled primera teksta.

- **Prednji plan – Foreground** (F7)

Ova komanda prikazuje dijalog za boje kako biste mogli da komponujete i koristite naprednu boju ili četkicu za slike pri crtanju teksta, što znači da možete imati neverovatne tekstove, kao što vidite na slici desno:



Prozor sa bojama je objašnjen u sledećem pasusu.


Promena boja forme i kontrola

Dijalog sa bojama možete koristiti da biste kreirali naprednu četkicu za bojenje forme i kontrola pomoću:

Ovaj prozor možete otvoriti klikom na jednu od ovih komandi iz kontekstnog menija forme i kontrola:

- Page Background – *pozadina stranice*: Za promenu pozadine forme.
- Diagram Appearance – *izgled dijagrama* \ Diagram Background – *pozadina dijagrama*: Za promenu pozadine kontrole.
- Diagram Appearance – *izgled dijagrama* \ Border Brush – *četkica za ivicu*: Za promenu ivice kontrole.
- Diagram Text – *tekst dijagrama* \ Foreground – *prednji plan*: Za promenu prednjeg plana kontrole.

Za više informacija, pogledajte odeljak dijaloga za boje ispod.



Promena ivice kontrole

Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu da biste prikazali njen kontekstni meni i proširite podmeni Diagram Appearance – *izgled dijagrama*. Videćete 3 komande za rad sa ivicom kontrole:

- Border Brush – *četkica za ivicu* (F3): Prikazuje dijalog za boje za promenu kontrolne ivice.
- Decrease Border Thickness – *smanji debljinu ivice* (Shift+F6): Smanjuje debljinu ivice za 0,1.
- Increase Border Thickness – *povećaj debljinu ivice* (F6): Povećava debljinu ivice za 0,1.

Imajte na umu da podrazumevani stil dugmeta može da spreči promenu debljine ivice, ali ostale kontrole će prihvatiti ove promene.

Primeni poslednju promenu – Apply last change

Možda znate ovu sjajnu komandu iz MS Office-a. Ona vam omogućava da primenite poslednju promenu svojstva koju ste napravili u jednoj kontroli na izabrane kontrole. Ovu komandu možete izvršiti iz kontekstnog menija ili pritiskom na F1 na tastaturi. Na primer, dodajte tri dugmeta na formu, izaberite prvo i promenite mu boju pozadine, izaberite druga dva dugmeta i pritisnite F1 da biste primenili istu boju pozadine na njih. Ovu funkciju možete koristiti i da biste dali istu veličinu za sva tri dugmeta. Koristite teme za promenu veličine ugla jednog od dugmadi da biste promenili njegovu širinu i visinu, zatim izaberite druga dva dugmeta i pritisnite F1 da biste im dali istu veličinu. Isto možete učiniti i sa lokacijom, ali ako prevučete dugme mišem na novu gornju i levu poziciju i primenite istu poziciju na ostala dugmad, tri dugmeta će biti naslagana jedno preko drugog! Najbolji način da ovo koristite jeste da izaberete dugme, koristite strelice na tastaturi da biste ga pomerili u jednom smeru (pritisnite Ctrl za skok), a zatim primenite promenu na ostala dugmad da biste im dali isti gornji ili isti levi smer, što je brz i precizan način za poravnavanje kontrola.

Poništi i ponovi – Undo and Redo

Kontekstni meni forme sadrži komande Undo – *Poništi* i Redo – *Ponovi*, koje takođe možete primeniti pomoću prečica na tastaturi Ctrl+Z i Ctrl+Y. Dok god je forma otvorena u dizajneru, možete poništiti i ponoviti bilo koju promenu koju ste primenili na nju ili na bilo koju od njenih kontrola.

Dijalog za boje – Color Dialog

Hajde da saznamo više o prozoru za dijalog za boje:

Prozor se sastoji od tri okna:

- *Okno sa nedavnim četkicama – Recent Brushes*

Prikazuje listu nedavnih četkica koje ste kreirali. Kada u prozoru nije izabrana četkica, ova lista će prikazivati sve nedavne četkice bez obzira na njihove tipove, ali kada izaberete četkicu ili pređete na tip četkice, na listi će biti prikazane samo nedavne četkice ovog tipa.

Možete kliknuti na bilo koju četkicu na ovoj listi da biste je pregledali ili dvaput kliknuti na nju da biste je primenili i zatvorili prozor.

- *Okno za pregled – Preview*

Ovo okno prikazuje oznaku za primenu četkice koju komponujete na njenoj pozadini. Možete dvaput kliknuti na ovu oznaku da biste primenili četkicu i zatvorili prozor ili možete kliknuti na dugme x u gornjem desnom uglu da biste obrisali izabranu četkicu (što je korisno kada ne želite da kreirate četkicu da biste uklonili prethodnu četkicu iz kontrole).

Imajte na umu da je oznaka za pregled prikazana na kartici za pregled, a kada pređete na karticu XAML koda (Xaml Code), videćete tekstualno polje samo za čitanje koje prikazuje XAML kôd izabrane četkice. Možete kopirati ovaj kôd i ponovo ga koristiti kako želite (na primer, u datotekama stila koje koristite sa metodama Control.SetResourceDictionary i Control.SetStyle).

- *Okno za komponovanje četkica*

Ovo okno vam omogućava da komponujete četkicu kako želite. Prikazuje tri kartice za tri različite vrste četkica (Color Brush, Tile Brush i ImageBrush):

- *Kartica četkice za boje – ColorBrush*

Postoje 4 kartice pod ovom vrstom četkice:

a. Bez četkice


Izabrana četkica neće biti ništa. To je ekvivalentno kliku na dugme x u oknu za pregled, ali je dugme lakše dostupno, osim toga, možda ćete morati da izaberete drugu vrstu četkice za boje, a zatim ponovo izaberete karticu NoBrush – *Bez četkice* da biste prisilno uklonili četkicu.

b. Četkica sa punom bojom

Ova četkica koristi samo jednu boju za farbanje područja na koje se primenjuje.

Možete birati između 20 osnovnih boja, a kada kliknete na bilo koju od njih, proširiće se lista od 9 nijansi, gde možete odabrati željenu.

Ali niste ograničeni na ovih 90 boja, jer možete sastaviti bilo koju prilagođenu boju po svom



izboru. Da biste to uradili, kliknite na paletu boja na bilo koju poziciju da biste izabrali ovu tačkastu boju. Takođe možete prevući miš preko ove palete da biste pregledali izabranu boju dok prevlačite.

Imajte na umu da postoje dva vertikalna klizača desno od palete. Prvi menja odnos osvetljenosti boja prikazanih u paleti, što omogućava promenu prikazanog opsega boja, a drugi menja neprozirnost izabrane boje, gde se prozirnost boje povećava kako klizate nadole.

Ispod palete se nalazi i horizontalni klizač za neprozirnost. Ovde deluje suvišno, ali utiče na celu četkicu, dok vertikalni utiče samo na izabranu boju. Razlika se pojavljuje samo kod linearnih i radijalnih gradijentnih četkica, jer sadrže najmanje dve granične tačke boja, tako da možete pojedinačno menjati prozirnost svake boje.

Konačno, postoji tekstualno polje koje prikazuje heksadecimalni prikaz boje, kao što je #FFFFFF8DC. Možete kopirati ovaj string da biste ga koristili bilo gde drugde. Takođe možete ručno promeniti ovaj string ili umetnuti novi važeći string boje, a zatim pritisnuti Enter da biste primenili novu boju i videli njen pregled.

c. Četkica za linearni gradijent

Četkica za linearni gradijent boji područje na koje je primenjena bojom koja se postepeno menja u drugu u vertikalnom smeru. Boje se nazivaju tačke i možete dodati još tačaka između njih da biste imali više boja gradijenta.

Kartica linearnog gradijenta izgleda kao kartica sa punom bojom, sa dodatnim klizačem za zaustavljanje, koji u suštini ima 2 boje zaustavljanja. Možete kliknuti na bilo koju boju zaustavljanja da biste je izabrali, prevući je levo i desno ili pritisnuti taster Delete da biste je uklonili (ako su još uvek preostale dve boje zaustavljanja, u suprotnom neće biti uklonjena). Možete promeniti boju izabrane boje zaustavljanja kao i obično i videti efekat u pregledu.




Postoje i dodatne opcije koje možete sami istražiti. Na primer, možete rotirati četkicu tako što ćete označiti proširivač transformacije Rotate Transform i promeniti ugao i centar rotacije.

d. Radijalna gradijentna četkica

Linearne i radijalne gradijentne četkice su slične, osim što poslednja boji područje gradijentnim krugovima oko datog centra. Imajte na umu da ako poslednju (spoljašnju) boju zaustavljanja učinite potpuno transparentnom, to će promeniti oblik kontrole koja koristi ovu četkicu za bojenje svoje pozadine u eliptičan (ili sferni ako je njena širina jednaka visini), ali bi takođe trebalo da uklonite ivicu kontrole tako što ćete joj postaviti boju na ništa.

- Kartica četkice za pločice – Tile Brush

Ova četkica postavlja oblik šrafiranja na površinu na koju je primenjena. Postoji 55 unapred definisanih oblika šrafiranja koje možete izabrati, a svojstva šrafiranja možete proširiti da biste promenili boje i debljinu prednjeg plana i pozadine. Takođe možete primeniti bilo koju transformaciju na ovaj oblik. Samo kliknite na pravougaonik pored imena svakog svojstva da biste videli iskačući prozor koji vam daje više opcija. Sledeća slika prikazuje oblik šrafiranja unazad dijagonalno nakon primene rotacije od 45 stepeni:




- Kartica četkice za slike – Image Brush

Ova četkica postavlja datu sliku na oblast na koju je primenjena. Ako niste promenili nijedno svojstvo ove četkice, slika će biti rastegnuta da popuni celu oblast.

Možete izabrati sliku iz vašeg sistema datoteka klikom na dugme sa naslovom tri tačke  da biste prikazali dijalog za otvaranje datoteke.

Postoji mnogo opcija koje vam omogućavaju da kontrolišete kako se slika prikazuje na kontroli. Na primer, možete da preslikate sliku proširivanjem transformacije Scale Transform tako što ćete je označiti i podesiti ScaleX na -1 da biste invertovali sliku horizontalno.



Imajte na umu da možete prevući jednu ili više datoteka slika direktno iz Windows File Explorer-a i ispustiti ih na dizajner obrazaca. Ovo će dodati oznake za prikaz svake od ovih slika, a i dalje možete otvoriti dijalog za boje i koristiti karticu četkice za slike da biste promenili svojstva bilo koje od ovih slika.

Promena svojstava forme i kontrole

Dizajner forme vam omogućava da koristite prozor sa svojstvima da biste promenili još nekoliko svojstava koja su zajednička za formu i kontrole.

Da biste prikazali prozor sa svojstvima, kliknite na dugme Properties  u gornjoj traci sa alatima ili koristite komandu Properties iz kontekstnog prozora ili pritisnite F4 na tastaturi.


Prozor sa svojstvima može da pregleda i promeni svojstva izabrane stavke, koja može biti forma, jedna kontrola ili više kontrola. Na sledećoj slici možete videti da su polje za tekst (TextBox) i dugme (Button) izabrani, pa prozor sa svojstvima prikazuje njihova svojstva zajedno:

Imajte na umu da:

a. Prozor sa svojstvima prikazuje 14 svojstava koja su zajednička za formu i sve tipove kontrola. Više detalja o ovim svojstvima možete pronaći u odeljku Control Type – Tip kontrole.

b. Kada se prikazuju svojstva više od jedne kontrole, prikazaće se svojstva koja imaju istu vrednost (kao što su Enabled – omogućeno i Visible – vidljivo na gornjoj slici, jer i polje za tekst i dugme imaju oba svojstva postavljena na True).

c. Prozor sa svojstvima će onemogućiti svako svojstvo koje ima različite vrednosti za izabranu kontrolu (kao što su svojstva Left – levo, Top – vrh i Width – širina). U ovom slučaju, prikazaće se polje za potvrdu pored onemogućenog svojstva kako biste ga mogli omogućiti ako želite da unesete vrednost za svojstvo, koje će biti postavljeno na sve izabrane kontrole. Ovo može biti korisno ako želite da svim kontrolama date istu veličinu ili da poravnate njihove leve ili gornje ivice.



d. Svojstva koja nude padajuću listu za izbor vrednosti (kao što su Enabled – *omogućeno* i Visible – *vidljivo*) neće biti onemogućena, neće prikazivati polje za potvrdu, ali neće imati izabranu stavku kada kontrole imaju različite vrednosti (kao što je prelom reči na prethodnoj slici), pa ako želite da postavite jednu vrednost za sve izabrane kontrole, samo je izaberite sa liste, ali imajte na umu da ne možete ukloniti ovu vrednost i jedini način da je odbacite jeste da pritisnete dugme za otkazivanje.

e. Ako želite da koristite automatsku širinu ili visinu, samo koristite 0 kao vrednost za ova svojstva.

f. Ako želite da koristite neograničenu maksimalnu širinu ili maksimalnu visinu, samo koristite 0 kao vrednost za ova svojstva da biste ih postavili na beskonačnost.

g. Kada prikazete svojstva „from“, svojstva „left“ i „top“ će biti onemogućena da bi se naznačilo da će forma biti prikazana u centru ekrana. Ako ste označili i omogućili barem jedno od dva svojstva, forma će biti prikazana na datoj lokaciji, gde je (0, 0) gornji levi ugao ekrana.

h. Svojstvo Visible forme će uvek biti onemogućeno i neće imati polje za potvrdu za omogućavanje. To je zato što je forma skrivena dok se ne pozove metoda Show da bi se prikazala, pa je svojstvo Visible postavljeno na True. Dakle, postavljanje svojstva Visible tokom dizajniranja neće imati nikakvog uticaja na način prikazivanja forme, ali možete ga postaviti na False tokom izvršavanja da biste sakrili formu.


i. Svojstvo Enabled forme će uvek biti onemogućeno i neće imati polje za potvrdu za omogućavanje. To je zato što će prikazivanje onemogućene forme učiniti je beskorisnom jer korisnik ne može da interaguje sa njom.

j. Svojstvo WordWrap forme i neke druge kontrole poput ListBox, ProgressBar i DatePicker uvek će biti onemogućeno i neće imati polje za potvrdu za omogućavanje. To je zato što ovo svojstvo nije zajedničko za sve kontrole i dostupno je samo za kontrole Label, TextBox i Button (kao što su Button, CheckBox i RadioButton). Ali ako barem jedna od izabranih kontrola ima svojstvo WordWrap, ono će biti omogućeno i možete podesiti njegovu vrednost, koja će se primenjivati samo na važeće kontrole, a biće ignorisana za nevažeće kontrole.

4. Traka menija – The Menu bar

Ovo je deo Form Design – *dizajnera obrazaca* koji se pojavljuje iznad platna za dizajn, ali neće biti vidljiv dok ne kreirate glavni meni za obrazac.


Da biste dodali glavni meni u formu, kliknite desnim tasterom miša na površinu forme, a zatim izaberite komandu Menu Designer – *dizajner menija* iz kontekstnog menija da biste prikazali prozor dizajnera menija:



Dizajner menija vam omogućava da lako i brzo kreirate stavke menija i podesite njihova

svojstva. Podrazumevano, dodaje se stavka menija menuItem1, gde možete promeniti njeno ime i tekst. Preporučuje se da imena menija počinju prefiksom „Mnu“, a polje za ime vam pomaže u tome predlažući imena poput Mnu1, Mnu2... itd. Kao što vidite, numerički deo je automatski izabran, tako da možete direktno uneti ime menija (koje odražava njegovu ulogu, kao što su File i Edit). Štaviše, tekstualno polje će se promeniti u ime koje unosite (kao što su File i Edit). Dakle, hajde da unesemo File – *datoteka* da bismo dobili ime „MnuFile“, a zatim kliknemo na dugme „Add child Item“ ili pritisnemo F4 sa tastature da bismo dodali podmeni u okviru menija File (*dole levo*):


Ukucajte Open – *otvori* da biste promenili ime ove nove stavke menija u MnuOpen i njen tekst u Open, zatim označite Ctrl i izaberite slovo O iz padajuće liste Key (možete izabrati listu i pritisnuti o da biste je pronašli). Sada možete videti prečicu Ctrl+O na tekstu stavke menija koja se prikazuje na vrhu prozora (*dole desno*):



Da biste dodali još jednu podređenu stavku u meni File, kliknite na dugme Add Next Item – *dodaj sledeću stavku* ili pritisnite F3 na tastaturi. Ne koristite dugme Add Child Item – *dodaj podređenu stavku*, jer će to dodati novu stavku kao podređenu stavku MnuOpen-a, ali ako ste već napravili takvu grešku, možete koristiti dugme Delete Menu Item – *izbriši stavku menija* da je obrišete.

Imajte na umu da možete kliknuti na bilo koju stavku menija da biste je izabrali, tako da možete izmeniti njena svojstva ili dodati podređene stavke ispod nje.

Ovo vam takođe omogućava da kontrolišete redosled podređenih stavki. Na primer, kada izaberete meni Open kao na *slici dole levo* i kliknete na dugme Add Next Item, nova stavka će biti dodata između menija Open i Save. Nazovimo je New – *novi* i dodelimo joj prečicu Ctrl+N. Ali, šta ako želite da pomerite meni New jedan korak nagore da bi se pojavio pre menija Open? To je jednostavno, jednostavnim pritiskom na Ctrl+strelica Gore na tastaturi! Evo nekoliko korisnih prečica koje vam pomažu da promenite redosled stavki menija:



- Ctrl+Gore: Pomera stavku menija nagore.
- Ctrl+Dole: Pomera stavku nadole.
- Ctrl+Levo: Pomera podređenu stavku menija napolje da bi se pojavila pored njene nadređene


stavke menija.

- Ctrl+Desno: Pomera stavku menija unutra da bi se pojavila kao podređena stavka njene prethodne srodne stavke menija.

Sada, hajde da dodamo separator ispod menija Save. Kliknite na meni Save da biste ga izabrali, a zatim kliknite na dugme Add A Separator – *dodaj separator*. Ovo će dodati liniju razdvajanja ispod menija Save.

Sada kliknite na Add Next Item“, nazovite je Close – *zatvori*, i označite Alt i izaberite F4 sa liste tastera kao prečicu (*slika desno gore*).

Sada, hajde da dodamo meni Edit – *uredi*. Da biste to uradili, izaberite meni File, a zatim kliknite na dugme Add Net Item da biste dodali novu stavku u glavnu traku menija. Nazovite je Edit i dodajte neke podređene stavke ispod nje, kao što su Copy (Ctrl+C) – *kopiraj*, Cut (Ctrl+X) – *iseći* i Paste (Ctrl+V) – *nalepi*.



Pazite da sav posao koji obavljamo još nije potvrđen i da možete sve izgubiti ako kliknete na dugme Cancel! Potrebno je da kliknete na dugme OK da biste dodali glavni meni u obrazac, a dizajner menija možete ponovo otvoriti u bilo kom trenutku da biste ga izmenili kako želite. Ali pre nego što kliknete na OK, hajde da razumemo šta rade polja za potvrdu Checkable – *označivo* i Checked – *označeno*:

- Check State/Checkable – *stavka menija označivo*: Kada označite ovo polje, korisnik može da klikne na stavku menija (tokom izvršavanja) da bi je označio ili uklonio oznaku.

- Check State/Checked – *stavka menija označeno*: Kada označite ovo polje, oznaka za potvrdu će se pojaviti na stavki menija, tako da je označena.

Možete videti kako se ta svojstva koriste sa stavkama menija WordWrap – *prelom reči*, Right to left – *zdesna nalevo* i Multiline – *višeredno* u meniju View – prikaz u formi FrmMain u aplikaciji sVB Notepad 2 u fasciklu sVB samples.


Sada kliknite na dugme OK da biste zatvorili Menu Designer – *dizajner menija* i dodali glavni meni u formu.

Sada možete videti traku menija iznad površine forme, koja prikazuje stavke menija koje smo upravo dizajnirali:

Možete kliknuti na bilo koju podređenu stavku menija (kao što je New) da biste dodali njen OnClick obrađivač u editor koda i dvaput kliknuti na bilo koju nadređenu stavku menija (kao što je Edit) da biste dodali njen OnOpen obrađivač u editor koda.

Dakle, hajde da isprobamo događaj OnClick stavke menija New tako što ćemo napisati ovaj kôd:

```
Sub MnuNew_OnClick()  
Me.ShowMessage("Kliknuto je na \"New\", \"Test\")  
EndSub
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat, proširite meni Open, a zatim kliknite na komandu New. Ovo će prikazati okvir za poruku.

Zatvorite okvir za poruku, a zatim pritisnite Ctrl+N. Ovo će takođe prikazati okvir za poruku, što znači da ne morate da pišete nikakav kôd da biste reagovali na prečice stavki menija, jer je dizajner menija već uradio posao za vas!