

XIMOD Architect — XML Builder

Uživatelská příručka

XML instalátor navržený pro vaše módy.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Verze 1.0.5

Víceplatformní: Windows · Linux · macOS



Obsah

1. Přehled	4
1.1 Co je XIMOD Architect?	4
1.2 Formát FOMOD	4
1.3 Instalace a požadavky	5
Windows	5
Linux	5
macOS	5
1.4 Struktura souborů	5
2. Začínáme	7
2.1 Spuštění aplikace	7
2.2 Přehled rozhraní	7
2.3 Vytvoření nového projektu	7
2.4 Otevření a uložení projektu	7
2.5 První spuštění	8
2.6 Volná okna a navigace pomocí klávesnice	8
3. Nabídky	9
3.1 Nabídka Soubor	9
3.2 Nabídka Možnosti	9
3.3 Nabídka Nápověda	10
4. Podrobný popis funkcí	11
4.1 Záložka „Mod Info“	11
4.2 Záložka Kroky instalace	11
Skupiny a typy výběru	12
Pluginy a výchozí typy	12
Soubory pluginu	12
Cíl pro celou skupinu / stránku	12
Příznaky podmínek	13
4.3 Karta Povinné instalace	13
4.4 Karta Podmíněné instalace	13
4.5 Okno „Nastavení“	14
4.6 Skripty před a po uložení	15
Příklad — skript před uložením (Windows)	15
Příklad — skript po uložení (Windows)	15
Ekvivalent pro Linux / macOS	16
4.7 Okno „O aplikaci“	16
4.8 Generování souborů FOMOD	16

4.9 Editor překladů	16
4.10 Editor XML.....	18
4.11 Správa písem.....	19
4.12 Sloučení dvou instalátorů FOMOD.....	19
4.13 Export distribučního archivu	20
4.14 Okno „Vlastnosti“	20
4.15 Režim příkazového řádku (CLI).....	20
4.16 Kontrola aktualizací	21
5. Přehled značek FOMOD.....	22
5.1 Soubor info.xml	22
5.2 Soubor ModuleConfig.xml.....	22
Kořen a záhlaví.....	23
Soubory a složky	23
Kroky a skupiny	23
Možnosti (pluginy).....	23
Závislosti a podmínky	24
6. Podrobný popis souboru ModuleConfig.xml	25
6.1 Jak instalační program čte soubor	25
6.2 Kořen a záhlaví.....	25
6.3 Instalace souborů	25
6.4 Kroky, skupiny a volby	26
6.5 Typ volby a její chování	27
6.6 Příznaky, závislosti a podmíněné instalace.....	27
7. Příklady souboru ModuleConfig.xml	29
7.1 Minimální příklad — požadované soubory.....	29
7.2 Výhradní volba — SelectExactlyOne	29
7.3 Podmíněná instalace — příznaky.....	29
Přílohy	31
Příloha A — Soubor Config.ini.....	31
Příloha B — Klávesové zkratky	31
Příloha C — Slovníček pojmů.....	32
Příloha D — Kompletní příklad FOMOD.....	34
D.1 info.xml.....	34
D.2 ModuleConfig.xml	34
Příloha E — Licence a poděkování	38

1. Přehled

1.1 Co je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je multiplatformní nástroj pro vytváření instalačních programů ve formátu FOMOD pro mody her od Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind atd.). Umožňuje vizuálně sestavit kompletního instalačního průvodce – kroky, skupiny voleb, plugíny, podmíněné soubory – a následně automaticky vygenerovat standardizované soubory XML, které mod manažery dokážou interpretovat.

Aplikace podporuje jedenáct her, které jsou definovány v souboru Categories.json: tři edice Skyrimu (Legendary, Special Edition a VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 a Fallout 4 VR, Oblivion a Oblivion Remastered, Morrowind a také Starfield. Jelikož se jedná o externí a editovatelný soubor, lze tento seznam rozšířit bez nutnosti překompilování aplikace.

Tento software je přepracovanou verzí původního nástroje FOMODCreationTool v jazyce Rust. Tato revize přináší lepší výkon, identické chování ve Windows, Linuxu i macOS a moderní rozhraní. XIMOD Architect vyniká také velmi pokročilým systémem internacionalizace: rozhraní lze přeložit do velkého počtu jazyků s dynamickým načítáním fontů vhodných pro každý systém písma.

Mezi hlavní funkce patří:

- vytváření kompletních instalačních balíčků FOMOD;
- vícefázové instalační průvodce;
- skupiny pluginů s různými typy výběru (přesně jeden, alespoň jeden, libovolný atd.);
- podmíněná instalace souborů na základě volby uživatele;
- vzory závislostí, které určují typ pluginu;
- systém „příznaků“ (podmíněných příznaků) řídících průběh instalace;
- vlastní skripty spouštěné před nebo po uložení;
- vícejazyčné rozhraní a dynamická písma;
- nativní, průhledná úvodní obrazovka.

1.2 Formát FOMOD

FOMOD („Fallout Mod“) je standardní formát instalačních programů pro mody her od Bethesda. Instalační program FOMOD je založen na dvou souborech XML umístěných v podsložce s názvem fomod:

- `info.xml` — metadata modu: název, autor, verze, webová stránka, popis, kategorie.
- `ModuleConfig.xml` — konfigurace instalace: kroky, skupiny, plugíny, soubory, podmínky.

Soubory vytvořené programem XIMOD Architect jsou kompatibilní s hlavními správci modů:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Poznámka — Název složky „fomod“ i názvy souborů „info.xml“ a „ModuleConfig.xml“ jsou dané specifikací a správci modů je rozpoznávají v této podobě. Nesmí být nikdy přejmenovány.

1.3 Instalace a požadavky

Systémové požadavky (orientační):

Položka	Doporučení
Systém	Windows 10 nebo novější, Linux (novější glibc) nebo macOS 11 nebo novější.
Zobrazovací zařízení	Grafická karta kompatibilní s OpenGL 3.3 (renderer „glow“ v egui).
RAM	Několik set MB — aplikace je nenáročná.
Místo na disku	Několik desítek MB, v závislosti na fontech Noto a příznacích uvedených v adresáři assets/.

Windows

Umístěte do stejné složky spustitelný soubor ximod-architect.exe, složku assets (data, locales, fonty, obrázky, ikony) a případně soubor assets/images/splash.png pro úvodní obrazovku. Ikona aplikace je do spustitelného souboru vložena při kompilaci. Poté spusťte ximod-architect.exe.

Linux

Instalační skript je k dispozici ve složce packaging/linux:

```
# Instalace pro celý systém (vyžaduje sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Instalace pro aktuálního uživatele
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilace ze zdrojového kódu vyžaduje Rust 1.70 nebo novější a v systému Linux následující vývojové knihovny: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev a libx11-dev.

macOS

Skript vytvoří balíček aplikace (.app) připravený k distribuci:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Balíček „XIMOD Architect.app“ se vygeneruje ve složce dist. Pomocí nástroje hdiutil lze poté vytvořit obraz disku (.dmg).

1.4 Struktura souborů

Strom souborů doprovázející spustitelný soubor je následující:

ximod-architect(.exe)	→ spustitelný soubor
Config.ini	→ konfigurace (vytvořena při prvním spuštění)
assets/	
data/	
Categories.json	→ hry a kategorie Nexus
Languages.json	→ 6 777 jazyků (endonym, kódy ISO, písmo)
Countries.json	→ 244 zemí (názvy, vlajky, úřední jazyky)
CountryLanguages.json	→ jazyky používané v jednotlivých zemích
locales/	→ překlady (jedna složka pro každý jazyk)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ k dispozici 32 jazyků
fonts/	→ písma Noto (jedno pro každý systém písma)
icons/	→ ikony aplikací
images/	
splash.png	→ úvodní obrazovka
svg/	→ vlajky zemí (244 souborů SVG)

2. Začínáme

2.1 Spuštění aplikace

Při spuštění XIMOD Architect nejprve zobrazí nativní, průhlednou úvodní obrazovku s efektem postupného ztmavování, jejíž trvání lze nastavit (výchozí hodnota je dvě sekundy; obrazovku lze deaktivovat). Poté se otevře hlavní okno, vycentrované na primárním displeji. Jeho počáteční velikost je dána konfiguračním souborem (výchozí hodnota je 1280 × 800) a nemůže být menší než 800 × 600. Na záhlaví okna se zobrazuje název aplikace a číslo její verze.

2.2 Přehled rozhraní

Hlavní okno se skládá ze tří oblastí:

- **horní lišta s nabídkami:** Soubor, Možnosti a Nápověda (viz kapitola 3);
- **oblast záložek** uprostřed, která sdružuje čtyři pracovní panely: Informace o modulu, Kroky instalace, Požadované instalace a Podmíněné instalace (viz kapitola 4);
- **stavový řádek** v dolní části: vlevo se zobrazuje poslední zpráva (při spuštění: „Připraveno“); vpravo, pokud projekt obsahuje neuložené změny, se zobrazí žlutá tečka následovaná textem „Upravováno“.

Vzhled rozhraní (tmavý, světlý nebo systémový motiv, velikost písma, jazyk) se nastavuje v okně Nastavení popsaném v § 4.5. Změny motivu a velikosti písma se projeví hned po potvrzení nastavení a velikost písma se během úpravy zobrazuje živě.

2.3 Vytvoření nového projektu

Vytvoření instalačního balíčku se obecně řídí následujícími kroky:

- **Nový projekt** — nabídka Soubor → Nový, poté vyberte kořenový adresář obsahující soubory vašeho modu (tlačítko „Procházet...“ na záložce Informace o modu).
- **Vyplňte informace** — na záložce „Informace o modu“ zadejte název modu, autora, verzi, hru, kategorii, webovou stránku, obrázek v záhlaví a popis.
- **Vytvořte průvodce** — na záložce Kroky instalace přidejte kroky, poté skupiny možností a nakonec pluginy.
- **Přiřadte soubory** — pro každý plugin přidejte soubory nebo složky k instalaci; cílová složka se vypočítá automaticky.
- **Definujte podmínky** — pomocí příznaků a podmíněných instalací přizpůsobte instalaci volbám uživatele.
- **Uložení** — nabídka Soubor → Uložit (Ctrl+S): XIMOD Architect vytvoří složku „fomod“ a zapíše do ní soubory info.xml a ModuleConfig.xml.

2.4 Otevření a uložení projektu

Při ukládání se vždy vytvoří podsložka „fomod“ v kořenovém adresáři a do ní se zapíše dva soubory XML v kódování UTF-8. Příkaz Uložit zůstává deaktivován, dokud není definován kořenový adresář.

K dispozici jsou dva režimy otevírání. „Otevřít složku...“ vyžádá kořenový adresář a načte projekt z jeho podsložky „fomod“. „Otevřít soubor...“ přímo vyžaduje zadání souboru XML: kořenový adresář se poté odvodí (předpokládá se, že soubor se nachází v podsložce „fomod“). Při načítání XIMOD Architect

automaticky rozpozná kódování souboru (UTF-8, s nebo bez značky pořadí bajtů, stejně jako UTF-16), což umožňuje znovu otevřít instalační balíčky vytvořené jinými nástroji.

Každý úspěšně otevřený projekt se přidá na začátek seznamu naposledy otevřených souborů, který je přístupný přes Soubor → Naposledy otevřené a lze jej spravovat na záložce Naposledy otevřené soubory v Nastavení. Projekt se do tohoto seznamu přidá také při uložení. Seznam se ukládá do souboru Config.ini vedle programu; pokud tento soubor nelze zapsat – například přenosná kopie umístěná ve složce chráněné proti zápisu, jako je Program Files –, seznam zůstane prázdný. V takovém případě přesuňte program do umístění s možností zápisu.

2.5 První spuštění

Při úplně prvním spuštění se XIMOD Architect spustí v angličtině a automaticky otevře okno Nastavení, aby si uživatel mohl vybrat svou zemi a poté jazyk.

Toto chování je řízeno klíčem FirstStart v souboru Config.ini: má 0, dokud není uložena počáteční konfigurace, a přepne se na 1, jakmile je poprvé kliknuto na tlačítko „Uložit“. Následující spuštění se pak spouští přímo ve zvoleném jazyce.

Pokud uživatel zavře okno kliknutím na „Zrušit“, klíč zůstane na hodnotě 0 a okno se při příštím spuštění znovu otevře.

2.6 Volná okna a navigace pomocí klávesnice

Několik nástrojů se otevírá ve **volných (nezávislých) oknech**: výběrový dialog „Výběr země“, okno „Vlastnosti“, editor překladů a editor XML. Každé z nich lze libovolně přesouvat a měnit jeho velikost, a to i na druhém monitoru, a funguje souběžně s hlavním oknem.

Vycentrování a uchování polohy — při prvním otevření je volné okno vycentrováno na hlavním okně XIMOD. Pokud jej uživatel přesune nebo změní jeho velikost, jeho poloha a velikost se zapamatují při jeho zavření (a při ukončení aplikace) a při dalším otevření se obnoví. Tyto hodnoty se ukládají do souboru Config.ini v sekci [WindowPositions] (viz Příloha A). Samotné hlavní okno si pamatuje svou velikost, ale ne svou polohu: při každém spuštění zůstává vycentrováno.

Zavření klávesou Esc — klávesa Esc zavře aktivní volné okno i modální dialogová okna hlavního okna (Nastavení, O programu, potvrzení, zpráva o ověření, skripty); v případě potvrzení funguje klávesa Esc jako „Zrušit“ a nikdy neprovede danou akci. Dvě výjimky: editor překladů (aby se zabránilo jeho náhodnému zavření během psaní) a hlavní okno XIMOD se klávesou Esc nezavrou.

Navigace pomocí klávesnice — seznamy v okně „Vlastnosti“, tabulka editoru překladů a mřížka vlajek v nástroji pro výběr země lze ovládat výhradně pomocí klávesnice: šipkami (a numerickou klávesnicí), klávesami Page Up/Page Down, Home/End, Enter a Tab/Shift+Tab. Podrobnosti specifické pro jednotlivá okna jsou popsány v příslušných oddílech a shrnuty v příloze B.

Vymazání filtrů — každé pole „Filtr:“ má vpravo ikonu pro vymazání (červený křížek), která jedním kliknutím vyprázdní filtr.

3. Nabídky

Lišta nabídek obsahuje tři nabídky: Soubor, Možnosti a Nápověda. Zobrazené klávesové zkratky jsou aktivní globálně (klávesa Ctrl odpovídá klávese Cmd v systému macOS). Nabídky a klávesové zkratky jsou ignorovány, pokud je otevřeno modální okno.

3.1 Nabídka Soubor

Příkaz	Klávesová zkratka	Popis
Nový	Ctrl+N	Obnoví projekt. Pokud existují neuložené změny, nejprve se zobrazí výzva k potvrzení.
Otevřít složku...	Ctrl+O	Vybere kořenový adresář a načte projekt z jeho podsložky „fomod“.
Otevřít soubor...	Ctrl+Shift+O	Vybere přímo soubor XML; kořenový adresář se odvodí automaticky.
Uložit	Ctrl+S	Vytvoří soubory fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml. Funkce je deaktivována, dokud není definován kořenový adresář.
Sloučit FOMOD...	—	Přidá do aktuálního projektu kroky, požadované soubory a podmíněné instalace jiného FOMODu. Funkce je deaktivována, dokud není otevřen žádný projekt. Viz § 4.12.
Exportovat distribuční archiv...	—	Zaznamená FOMOD a poté zkomprimuje celý kořenový adresář do archivu .zip připraveného k publikování. Funkce je deaktivována, dokud není definován žádný kořenový adresář. Viz § 4.13.
Nedávné	—	Podnabídka obsahující seznam naposledy otevřených projektů. Pokud je seznam prázdný, zobrazí se „(prázdný)“.
Ukončit	Ctrl+Q	Ukončí aplikaci. Při ukončení se uloží nastavení.

3.2 Nabídka Možnosti

Příkaz	Klávesová zkratka	Popis
Nastavení	Ctrl+,	Otevře okno Nastavení (země, jazyk, motiv, písmo atd.). Viz § 4.5.
Skript pro předběžné uložení...	—	Upravuje skript spouštěný před uložením. Viz § 4.6.
Skript po uložení...	—	Upravuje skript spouštěný po uložení. Viz § 4.6.
Překlad...	—	Otevře editor překladu rozhraní. Viz § 4.9.
XML editor	—	Podnabídka umožňující přístup k souborům info.xml a ModuleConfig.xml. Viz § 4.10.
Ověřit FOMOD	—	Zkontroluje projekt a shodu souboru ModuleConfig.xml se schématem ModConfig 5.0 a následně zobrazí podrobnou zprávu. Viz § 4.8.

Příkaz	Klávesová zkratka	Popis
Vlastnosti...	—	Otevře prohlížeč databáze zemí a jazyků, který je určen pouze pro čtení. Viz § 4.14.

3.3 Nabídka Nápověda

Příkaz	Klávesová zkratka	Popis
O aplikaci	F1	Zobrazí okno „O programu“ (název, verze, licence). Viz § 4.7.

4. Podrobný popis funkcí

4.1 Záložka „Mod Info“

Tato záložka shrnuje metadata modu a volbu kořenového adresáře.

Pracovní prostor — řádek „Kořenový adresář:“ zobrazuje pracovní složku (nebo „(Vyberte adresář)“, pokud není definována). Tlačítko „Procházet...“ umožňuje ji vybrat.

Pole metadat jsou následující:

Pole	Úloha
Název modulu	Zobrazený název instalačního programu (povinné).
Autor	Jméno autora modu.
Verze	Číslo verze (u nového projektu je výchozí hodnota 1.0.0).
Název hry	Cílová hra, vybraná ze seznamu získaného ze souboru Categories.json.
Kategorie	Kategorie modu. Závisí na vybrané hře; v opačném případě je k dispozici výchozí seznam (Animace, Brnění, Zvuk, Textury, Zbraně atd.).
Webová stránka	Adresa stránky modu.
Obrázek v záhlaví	Obrázek zobrazený v horní části instalačního programu. Tlačítka „Procházet...“ a „Vymazat“; zobrazí se náhled. Cesta se ukládá relativně k kořenovému adresáři.
Popis	Prezentace modu (víceřádkový text).

Poznámka — Jakákoli změna v poli označí projekt ve stavovém řádku jako „Upravený“.

Odkaz na Nexus — vedle výběrového pole „Název hry“ se nachází tlačítko „Nexus ↗“, které přímo v prohlížeči otevře stránku Nexus Mods vybrané hry (vytvořenou na základě jejího „slugu“). Je aktivní pouze v případě, že vybraná hra má slug.

Seznamy „Název hry“ a „Kategorie“ pocházejí z externího souboru assets/data/Categories.json, který lze upravovat bez nutnosti rekompile. Každá hra je zde popsána identifikátorem, názvem, „slugem“ na Nexusu a seznamem kategorií:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Záložka Kroky instalace

Toto je srdce instalačního průvodce. Je založeno na tříúrovňové hierarchii: Kroky → Skupiny → Pluginy. Řada záložek v horní části představuje jednotlivé kroky; tlačítko „+“ přidá nový krok (ve výchozím nastavení pojmenovaný „Krok N“). Pod názvem kroku (lze upravit) a tlačítkem „Odstranit krok“ je obrazovka rozdělena na dva sloupce: vlevo jsou skupiny a pluginy, vpravo podrobnosti o vybraném pluginu.

Skupiny a typy výběru

Každá skupina má název a typ výběru, který určuje, kolik možností bude moci koncový uživatel zaškrtnout. K dispozici je pět typů:

Typ	Význam
SelectExactlyOne	Uživatel musí vybrat přesně jednu možnost.
SelectAtMostOne	Nanejvýš jedna možnost (nebo žádná).
Vybrat libovolnou	Libovolný počet možností (výchozí hodnota).
SelectAll	Jsou vybrány všechny možnosti.
SelectAtLeastOne	Alespoň jedna možnost.

Seznam se spravuje pomocí tlačítek „Přidat skupinu“ a „Odstranit skupinu“; nová skupina je ve výchozím nastavení typu SelectAny.

Změna pořadí — pořadí zobrazení se upravuje bez nutnosti všeho znovu vytvářet: záložky kroků obsahují šipky „◀“ / „▶“ pro přesun aktuálního kroku a každá skupina i každý plugin mají šipky „▲“ / „▼“, které je posouvají v seznamu o jednu pozici nahoru nebo dolů.

Pluginy a výchozí typy

Plugin představuje možnost nabízenou uživateli. Má název, popis, obrázek (náhled, tlačítka „Procházet...“ a „Vymazat“) a výchozí typ:

Typ	Význam
Volitelný	Volitelná možnost (výchozí).
Povinná	Možnost, která se vždy instaluje.
Doporučeno	Doporučená, ale volitelná možnost.
Nelze použít	Nepoužitelná volba.
Může být použitelná	Možnost, která může být použitelná v závislosti na podmínkách.

Soubory pluginu

Sekce „Zdroj“ zobrazuje ve čtyřsloupcové tabulce (Typ, Zdroj, Cíl, Priorita) soubory a složky nainstalované pluginem. Seznam lze spravovat pomocí tlačítek „Přidat soubor“, „Přidat složku“ a „Odstranit“. Cíl se vypočítává automaticky ze zdroje: soubor pluginu (.esp, .esm, .esl, .ba2) se umístí do kořenového adresáře pod svým názvem, zatímco u ostatních souborů se cesta zkrátí až k první známé složce Bethesda (textury, meshy, zvuky, skripty, rozhraní atd.). Soubory musí být umístěny v kořenovém adresáři.

Cíl pro celou skupinu / stránku

Chcete-li odeslat několik možností na stejné místo bez úpravy každého souboru, použijte ovládací prvky hromadného cíle. V editoru skupiny pole "Cíl pro celou skupinu" a tlačítka "Použít na všechny pluginy v této skupině" nastaví jediný cíl instalace pro každý soubor každého pluginu v dané skupině najednou. Na úrovni kroku skládací panel "Cíl instalace (celá stránka)" dělá totéž pro každý plugin na stránce, napříč všemi jejími skupinami. Stavová zpráva potvrdí, kolik souborů bylo aktualizováno. Tlačítka zůstávají zakázaná, dokud pluginy skutečně neobsahují soubory, a jednotlivé cíle lze poté stále doladit v tabulce souborů pluginu.

Příznaky podmínek

Sekce „Název příznaku:“ umožňuje přiřadit pluginu příznaky (páry název = hodnota). Když koncový uživatel vybere plugin, nastaví se jeho příznaky; ty pak mohou podmíněně určovat viditelnost kroku, typ pluginu (vzor závislosti) nebo instalaci podmíněných souborů. Seznam spravujete pomocí tlačítek „Přidat příznak“ a „Odstranit příznak“.

Automatické doplňování — pole pro název a hodnotu příznaků a závislostí nabízejí při psaní nabídku návrhů čerpaných z prvků již přítomných v projektu, což zabraňuje překlepům, které by bez varování narušily shodu. U závislosti na souboru navrhuje hodnota stavu Aktivní / Neaktivní / Chybí. Návrhy nejsou závazné: novou hodnotu lze stále zadat libovolně.

Závislosti pluginu. Pod flagy této sekce zdynamizuje typ možnosti. Výchozí typ výše platí, když neodpovídá žádný pattern; každý pattern dá možnosti jiný typ, když jsou splněny jeho podmínky. Ke správě seznamu použijte Nový vzor / Smazat vzor; pro vybraný pattern zvolte Operátor vzoru (And / Or) a Typ vzoru, který se použije (Optional, Required, Recommended, NotUsable nebo CouldBeUsable), a poté přidejte jeho podmínky. Podmínka má typ (File nebo Flag), File/Flag name (s automatickým dokončováním) a u souboru State (Active, Inactive nebo Missing), u flagu očekávanou hodnotu. Například nastavte Výchozí typ na NotUsable a přidejte pattern typu Optional, jehož podmínkou je, že soubor DLCCoast.esm má State Active, takže možnost bude volitelná pouze tehdy, když je nainstalován Far Harbor.

Podmínky viditelnosti kroku. Každý krok lze zobrazit podmíněně. Pod názvem kroku obsahuje sbalitelná sekce Podmínky viditelnosti pravidlo viditelnosti kroku: nastavte Operátor (And / Or) a přidejte podmínky File nebo Flag stejným způsobem. Pokud obsahuje alespoň jednu podmínku, krok se v průvodci zobrazí pouze tehdy, když jsou splněny — například krok s patchem zobrazený pouze tehdy, když je DLCCoast.esm Active. Ponechte ji prázdnou, aby se krok zobrazoval vždy.

4.3 Karta Povinné instalace

Tato záložka obsahuje seznam souborů a složek, které se instalují systematicky, bez ohledu na volby uživatele. Obsahuje stejnou čtyřsloupcovou tabulku (Typ, Zdroj, Cíl, Priorita) a stejná tlačítka „Přidat soubor“, „Přidat složku“ a „Odstranit“ jako sekce souborů v pluginu.

4.4 Karta Podmíněné instalace

Tato záložka seskupuje vzory: každý vzor nainstaluje sadu souborů pouze tehdy, jsou-li splněny jeho podmínky. Řádek záložek „Vzor N“ umožňuje přidat („+“) nebo odebrat („−“) vzor.

Pro vybraný vzor:

- **Operátor** — A nebo Nebo: způsob, jakým se kombinují závislosti vzoru.
- **Závislosti** — seznam podmínek typu Příznak ([Příznak] název = hodnota) nebo Soubor ([Soubor] název (stav)). Seznam spravujete pomocí tlačítek „Přidat závislost“ a „Odstranit závislost“.
- **Soubory** — čtyřsloupcová tabulka souborů, které se nainstalují, jsou-li splněny podmínky.

Poznámka — „závislosti pluginu“. *Závislost pluginu* je jednoduše závislost typu **File**, jejímž souborem je herní plugin (.esm/.esp). Do pole **name** zadejte název souboru pluginu tak, jak se zobrazuje ve hře (například Fallout4.esm, DLCCoast.esm nebo .esp jiného modu), nikoli zobrazovaný název modu. Vyberte **state**: *Active* (plugin je přítomen a povolen — obvyklá volba), *Inactive* (přítomen, ale zakázán) nebo *Missing* (chybí). Závislost File lze použít na třech místech: k automatické instalaci

souborů (tato karta), k zobrazení nebo skrytí kroku průvodce (podmínka *visible* kroku) nebo ke změně stavu možnosti — například ji nastavit na *Recommended*, když je DLC aktivní, nebo *NotUsable*, když chybí požadovaný plugin.

4.5 Okno „Nastavení“

Otevřete jej přes Možnosti → Nastavení (Ctrl+,.). Obsahuje dvě záložky: Obecné a Poslední soubory. Nastavení se ukládají do souboru Config.ini.

Záložka **Obecné** je rozdělena do dvou sloupců.

Levý sloupec — vlajka země a její název:

Položka	Funkce
Vlajka	Kliknutím na obrázek se otevře výběr zemí (viz níže).
Název země	Název země v vybraném jazyce (endonym). Pole nelze upravovat, zobrazuje se na dvou řádcích.

Pravý sloupec — nastavení rozhraní:

Nastavení	Popis
Jazyk	Jazyk rozhraní, který se použije okamžitě. Pole zůstává neaktivní, dokud není vybrána žádná země; poté nabízí jazyky, kterými se v dané zemi mluví.
Vzhled	Tmavé, světlé nebo systémové.
Velikost písma	Velikost textu v rozhraní.
Zpracování konců řádků	Interpretuje sekvence \n v popisech.
Max. počet posledních souborů	Počet uchovávaných záznamů.
Šířka / výška okna	Uložené rozměry hlavního okna.

Výběr země — kliknutím na vlajku se otevře okno „Výběr země“, které zobrazuje 244 vlajek v mřížce s možností vertikálního a horizontálního posouvání. Jedná se o volné okno, které se při otevření vycentruje na hlavní okno (viz § 2.6). Pole „Filtr:“ umožňuje zúžit seznam podle francouzského názvu, anglického názvu nebo kódu země; ikona pro vymazání (červený křížek) vpravo od pole vyprázdní filtr jediným kliknutím. Pod každou vlajkou se zobrazuje název země.

V mřížce lze navigovat také **pomocí klávesnice**: šipkami (nebo číslicemi 8/2/4/6 na numerické klávesnici) posunujete výběrový rámeček, klávesami Page Up/Page Down posouváte o jednu obrazovku, klávesami Home/End přeskakujete na první a poslední vlajku, klávesami Tab a Shift+Tab se posunujete o jednu vlajku dopředu a dozadu, klávesou Enter potvrdíte zvýrazněnou zemi a klávesou Esc zavřete okno. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze B.

Výběr země určuje seznam nabízených jazyků: XIMOD využívá soubor CountryLanguages.json, který obsahuje seznam všech jazyků používaných v jednotlivých zemích — v případě Papuy-Nové Guineje jich je až 844, proto je nutné v rozevíracím seznamu posouvat.

4.6 Skripty před a po uložení

XIMOD Architect může při ukládání automaticky spustit skript: skript před uložením, spuštěný těsně před zápisem souborů FOMOD, a skript po uložení, spuštěný těsně poté. Slouží k automatizaci úkolů souvisejících s generováním modu — například k vyčištění starých archivů před uložením, k inkrementaci čísla sestavení nebo k automatickému zabalení modu do archivu připraveného k publikování, jakmile je soubor FOMOD zapsán.

Upravují se v nabídce Možnosti → Skript před uložením... a Možnosti → Skript po uložení.... Okno obsahuje nápovědu, seznam dostupných maker, vstupní pole s pevnou šířkou písma a tlačítka „Uložit“ a „Zrušit“. Obsah obou skriptů je uložen v souboru Config.ini (klíče PreSaveScript a PostSaveScript) a je proto zachován z jedné relace do druhé.

Jak to funguje: při ukládání XIMOD nejprve nahradí makra jejich hodnotami, zapíše výsledek do dočasného souboru a poté jej spustí pomocí systémového interpretu — v systému Windows se jedná o příkazový soubor .bat spuštěný příkazem cmd, v systémech Linux a macOS o skript .sh spuštěný příkazem sh. Dočasný soubor je poté smazán. Skript před uložením se spustí před zapsáním souborů XML, skript po uložení hned poté; skript, který zůstane prázdný, je jednoduše ignorován.

Před spuštěním jsou v textu skriptu nahrazena následující makra:

Makro	Nahrazená hodnota
\$MODNAME\$	Název modulu.
\$MODAUTHOR\$	Jméno autora.
\$MODVERSION\$	Verze modulu.
\$MODROOT\$	Cesta ke kořenovému adresáři.
\$DATE\$	Aktuální datum (RRRR-MM-DD).
\$TIME\$	Aktuální čas (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Náhodné číslo.

Příklad — skript před uložením (Windows)

Odstraňte archivy .rar, které se již nacházejí v kořenovém adresáři modu, abyste před uložením začali s čistou složkou:

```
del "$MODROOT$*.rar" /q
```

Příklad — skript po uložení (Windows)

Jakmile je soubor FOMOD zapsán, automaticky zabalte celý obsah modu do archivu .rar pojmenovaného podle názvu a verze modu pomocí programu WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Vysvětlení jednotlivých řádků: d: přepne na jednotku D:, cd "\$MODROOT\$" přesune do kořenového adresáře modu, poté WinRAR vytvoří archiv (-r rekurzivně, -ep1 aby se nezobrazila nadřazená struktura) pojmenovaný například Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekvivalent pro Linux / macOS

V systémech Linux a macOS je skript interpretován jako skript shellu. Stejně zabalení po uložení se provádí například pomocí zip:

```
cd "$MODROOT$"  
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Poznámka — Tyto skripty spouštějí skutečné systémové příkazy s vašimi uživatelskými oprávněními; příkazy jako `del` nebo `rm` jsou destruktivní. Před použitím na skutečném modu je otestujte na nějakém zkušebním projektu.

4.7 Okno „O aplikaci“

Toto okno, které se otevírá přes Nápověda → O aplikaci (F1), zobrazuje název aplikace, číslo její verze, stručný popis („Multiplatformní nástroj pro vytváření instalačních balíčků FOMOD pro mody her Bethesda.“) a poznámku „Licencováno pod licencí MIT“. Tlačítko „OK“ okno zavře.

4.8 Generování souborů FOMOD

Při uložení XIMOD Architect převede projekt do dvou standardizovaných souborů XML, zapsaných v kódování UTF-8 do podsložky „fomod“.

Před zápisem je projekt zkontrolován: pokud obsahuje nesrovnalosti (chybějící název modu, chybějící krok nebo požadovaný soubor, krok či skupina bez názvu, skupina bez pluginu), zobrazí se okno s jejich výčtem a nabídkou „Uložit i tak“ — ukládání není nikdy blokováno, což umožňuje záměrně uložit rozpracovaný projekt.

Ověření schématu — kromě této kontroly projektu se provádí také strukturální kontrola vygenerovaného souboru `ModuleConfig.xml` podle schématu `ModConfig 5.0`, napsaného v jazyce Rust (bez externího XSD enginu): hierarchie a kardinalita prvků, povinné atributy a hodnoty výčtů (typy výběru a pluginů, stavy souborů, operátoři). Každá anomálie je lokalizována podle řádku a sloupce. Je přístupná třemi způsoby: příkazem Možnosti → Ověřit FOMOD, který zobrazí úplnou zprávu; přímo v XML editoru, jakmile je dokument správně formátován; a integrovaně v okně potvrzení uložení.

Soubor `info.xml` obsahuje metadata pod kořenovým prvkem `<fomod>`: název (Name), autora (Author), verzi (Version), webovou stránku (Website), popis (Description), kategorii (Groups) a hru (Game). Prvek `Game` je rozšíření specifické pro XIMOD, které správci modů bez problémů ignorují a které slouží k obnovení správného seznamu kategorií při opětovném načtení.

Soubor `ModuleConfig.xml` popisuje instalaci pod kořenovým prvkem `<config>`: název modulu, obrázek záhlaví, požadované soubory (`requiredInstallFiles`), kroky (`installSteps` → `group` → `plugin`) a podmíněné instalace (`conditionalFileInstalls`). Každý plugin popisuje svůj popis, obrázek, příznaky podmínky, soubory a typ. Závislosti jsou kombinovány operátory „And“ nebo „Or“.

4.9 Editor překladů

Tento nástroj, přístupný přes Možnosti → Překlad, umožňuje překládat rozhraní bez ruční úpravy souborů a opravovat stávající překlady.

Záhlaví okna

Pole	Role
Vlajka	Výběr země, který určuje seznam jazyků, do kterých lze překládat.
Název země v místním jazyce	Název země v přeloženém jazyce, zobrazený zvoleným písmem.
Název jazyka v daném jazyce	Název jazyka v daném jazyce (např. „Français“).
Autor	Jméno překladatele.
Zobrazený jazyk	Referenční jazyk zobrazený ve sloupci 2 (mezi těmi, které již mají soubor main.ftl).
Jazyk k překladu	Cílový jazyk, vybraný z jazyků dané země.
Písmo	Písmo použité pro tento jazyk. Tlačítko „Procházet...” otevře výběr souborů v adresáři assets/fonts.
Google Fonts	Otevře v prohlížeči stránku fonts.google.com.

Důležité omezení: písmo musí být nainstalováno ve složce assets/fonts. Písmo umístěné jinde je odmítnuto, protože program jej načítá pomocí cesty relativní k této složce a při dalším spuštění by jej nenašel. Pokud písmo chybí, je proto nutné jej stáhnout z Google Fonts a zkopírovat do této složky před jeho výběrem.

Stejně tak lze přeložit pouze jazyk, který má **kód ISO 639-3**: právě tento kód pojmenovává překladovou složku a propojuje jazyk s jeho písmem a referenčními údaji. V opačném případě jsou tlačítka pro uložení deaktivována.

Překladová tabulka – tři sloupce:

Sloupec 1	Sloupec 2	Sloupec 3
Klíč (nelze upravovat)	Název v zobrazeném jazyce	Vstupní pole pro překlad

Ochrana tokenů: prvky, které se nesmí překládat (makra jako \$MODNAME\$, proměnné jako { \$num }), se ve sloupci 2 nikdy nezobrazují v původní podobě a jsou automaticky zachovány.

- Token na začátku nebo na konci textu: skrytý, po uložení znovu vložený.
- Znak uprostřed textu: nahrazen kompaktním značkovačem [[1]], [[2]]... pro zachování a změnu umístění.

Název aplikace (klíč app-title) je záměrně vynechán a nelze jej přeložit.

Navigace pomocí klávesnice — tabulkou lze ovládat i bez myši (viz příloha B): šipkami nahoru/dolů a klávesami Page Up/Page Down se posouvají řádky, klávesami Home/End se přeskakuje na první a poslední řádek a klávesou Enter se kurzor umístí do vstupního pole zvýrazněného řádku. Při úpravách se klávesou Tab přesouvá kurzor do dalšího pole a klávesou Shift+Tab do předchozího, takže překlady lze zadávat jeden po druhém, aniž by bylo nutné opustit klávesnici. Počet řádků, o který se posouvá pomocí kláves Page Up/Page Down, se automaticky přizpůsobuje výšce okna.

Ukládání — tlačítko „Save“ uloží soubor assets/locales/<language>/main.ftl, před kterým je blok metadat zapsaný jako komentáře v jazyce Fluent (soubor tak zůstává plně platný):

```
# XIMOD Architect - metadata překladu
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Záhlaví popisuje pouze **jazyk**: neobsahuje žádné informace o zemi, protože stejným jazykem se mluví v několika zemích (němčinou se mluví jak v Německu, tak ve Švýcarsku). Země se určuje podle zvolené vlajky a XIMOD zpracovává přiřazení země → jazyky na základě souborů Countries.json a CountryLanguages.json.

Vyplnění polí s endonymy — po výběru země (vlajky) a jazyka XIMOD vyplní tato dvě pole:

- **Název endonyma země**: vždy se odvozuje ze souboru Countries.json pro vybranou zemi; proto se řídí vlajkou (u němčiny se pro Německo zobrazí „Deutschland“, pro Švýcarsko „Schweiz“).
- **Název endonyma jazyka**: převzat z hlavičky souboru (# @langname), pokud ji soubor obsahuje; v opačném případě — u starého souboru bez hlavičky nebo u jazyka, který ještě nebyl přeložen — je převzat ze souboru Languages.json.

Obě pole zůstávají editovatelná: uživatel v nich může provádět opravy, které se při uložení promítnou do referenčních souborů.

Uložení se aktualizují **referenční data**: endonym a písmo jazyka v souboru Languages.json a endonym země v souboru Countries.json (pro danou dvojici země/jazyk). Pokud se jazyk pro danou zemi v těchto souborech dosud nevyskytoval, vytvoří se nový záznam.

Jelikož záhlaví již neobsahuje název země, XIMOD zapíše vedle souboru main.ftl malý soubor **countryEndonyms.tsv** oddělený tabulátory, který zaznamenává endonym země pro daný jazyk, a to jeden řádek na zemi ve formátu „kód země, kód jazyka, endonym“. Právě tento soubor umožňuje obnovit endonym země, pokud je k dispozici pouze složka s jazykem.

Odeslání překladu — tlačítko „Odeslat...“ vytvoří archiv ZIP obsahující překladový soubor (main.ftl ve složce daného jazyka) a, pokud existuje, doprovodný soubor countryEndonyms.tsv; XIMOD otevře složku s archivem a poté připraví předvyplněný e-mail. Informace specifické pro daný jazyk (jazyk, písmo, endonym jazyka, autor) jsou přenášeny v hlavičce souboru main.ftl; název země je obsažen v souboru countryEndonyms.tsv. Nepřipojují se soubory Languages.json ani Countries.json — přenášejí se pouze skutečně použité kódy, což je v souladu s podmínkami použití kódů ISO 639-3. Uživatel soubor připojí a odešle sám: bez výslovného zásahu neopouštějí počítač žádná data.

Poznámka — *Balíček odesílejte až po dokončení překladu: jakýkoli klíč, který zůstal nepřeložený, se uloží s prázdnou hodnotou, která by se pak v rozhraní zobrazila bez textu.*

4.10 Editor XML

Tento nástroj, přístupný přes Možnosti → XML editor → info.xml nebo ModuleConfig.xml, je určen pro pokročilé uživatele a umožňuje prohlížet a přímo upravovat vygenerovaný XML.

Otevře se v **samostatném okně**, které lze libovolně přesouvat a měnit jeho velikost, a to i na druhém monitoru.

Dva režimy

- *Pouze pro čtení* (výchozí): XML se zobrazuje se zvýrazněním syntaxe a visícím odsazením — příliš dlouhé řádky se zalomí a zarovnají pod začátek řádku, podobně jako v programu Notepad++.
Hlavní okno zůstává použitelné.
- *Úpravy* (tlačítko „Upravit“): text se stane editovatelným a záložky hlavního okna jsou uzamčeny, takže jediný zdroj je autoritativní.

Zvýraznění syntaxe: značky, názvy atributů, hodnoty v uvozovkách, komentáře, deklarace a text jsou odlišeny barvami přizpůsobenými světlému nebo tmavému motivu.

Číslování řádků: čísla se zobrazují v meziprostoru; pokračovací řádky po zalomení zůstávají prázdné.

Ověřování v reálném čase: během psaní je XML průběžně kontrolováno. Zelený indikátor potvrzuje správnou strukturu dokumentu; v případě chyby červená zpráva uvádí řádek a sloupec a chybný token je podtržen.

Použití změn: tlačítko „Použít“ znovu analyzuje text a aktualizuje projekt. V případě chyby je změna zamítnuta a text zůstává editovatelný. Tlačítko „Zrušit“ znovu vygeneruje text z projektu.

4.11 Správa písem

XIMOD Architect je dodáván se sadou písem Noto pokrývající všechna písemná systémy uvedených jazyků, která se nachází ve složce assets/fonts.

Tato písma se načítají **dynamicky**: v daném okamžiku jsou nainstalována pouze ta, která jsou skutečně potřebná, a to konkrétně písmo jazyka rozhraní a písma jazyků vybrané země. Zatížení zůstává nízké – pro většinu zemí stačí jediné písmo.

Tento mechanismus zaručuje správné zobrazení nelatinských písem (thajština, barmština, amharština, hmongština atd.), která by se jinak zobrazovala jako prázdné čtverečky. Platí to jak pro uživatelské rozhraní, tak pro okno „Vlastnosti“ a editor překladů: písma všech jazyků, které se tam zobrazují, se načítají tak, aby se žádné jméno ani popisek nezobrazovaly jako čtverečky.

XIMOD Architect je dodáván s **32 překlady uživatelského rozhraní**, z nichž každý pokrývá kompletní sadu řetězců, včetně nelatinských písem: japonština (jpn), zjednodušená čínština (zho), korejština (kor) a ruština (rus). Angličtina (eng) a francouzština (fra) jsou referenční překlady, které jsou udržovány ručně; ostatní pocházejí z příspěvků, které mohou rodilí mluvčí zkontrolovat prostřednictvím editoru překladů.

Písmo přiřazené k jednotlivým jazykům je uvedeno v souboru Languages.json a lze jej změnit v překladovém editoru.

4.12 Sloučení dvou instalátorů FOMOD

Příkaz Soubor → Sloučit FOMOD... umožňuje spojit dva instalační balíčky sloučením jejich instalačního obsahu. Aktuálně otevřený projekt funguje jako příjemce; musí tedy být předem vytvořen nebo otevřen, jinak zůstane příkaz deaktivován.

Kliknutím otevřete výběr souborů: vyberte soubor ModuleConfig.xml FOMODu, který chcete integrovat (zdroj). Jeho kroky, požadované soubory a podmíněné instalace se poté přidají na konec kroků projektu příjemce. Metadata projektu příjemce — název, autor, verze, kategorie, obrázek záhlaví — zůstanou zachována: importuje se pouze instalační obsah.

Po sloučení je projekt označen jako upravený: nezapomeňte jej uložit (Ctrl+S), aby se výsledek zapsal do souborů FOMOD. Sloučení lze opakovat a integrovat tak několik FOMODů za sebou.

Poznámka — Čte se pouze soubor ModuleConfig.xml dárcovského projektu; jeho vlastní metadata (info.xml) se neimportují. Po sloučení zkontrolujte, zda priority a podmínky zůstávají konzistentní ve všech sloučených krocích.

4.13 Export distribučního archivu

Příkaz Soubor → Exportovat distribuční archiv... vytvoří v jediném kroku archiv připravený k nahrání (na Nexus Mods nebo do jakéhokoli jiného správce modů). XIMOD nejprve zapíše soubory FOMOD (fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml) do kořenového adresáře a poté zkomprimuje celou složku do formátu ZIP. Příkaz je deaktivován, dokud není definován kořenový adresář.

Výběrový dialog nabízí výchozí název ve tvaru „<název>-<verze>.zip“ (bez zakázaných znaků); tento název můžete před uložením změnit. Stavový řádek poté zobrazuje počet zapsaných souborů a cestu k archivu.

Struktura archivu — podsložka „fomod/“ a soubory modů se nacházejí v kořenovém adresáři archivu, přesně tak, jak to očekávají správci modů. Interní cesty používají lomítko „/“ (kompatibilita napříč platformami).

Poznámka — Nepotřebné soubory (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) a samotný archiv jsou automaticky vyloučeny. Před exportem se proto ujistěte, že jsou všechny soubory modifikací skutečně v kořenovém adresáři.

4.14 Okno „Vlastnosti“

Toto samostatné okno, které se otevírá přes Možnosti → Vlastnosti..., lze přesouvat a měnit jeho velikost, a to i na druhém monitoru, a nabízí prohlížeč vestavěné databáze zemí a jazyků pouze pro čtení. Databázi zde nelze upravovat; jedná se o nástroj pro nahlížení.

Záložka Země: pro vybranou zemi okno zobrazuje její vlajku, francouzský a anglický název, úřední jazyky (s endonymem, písmem a kódy ISO 639-3 / 639-1) a seznam všech jazyků, kterými se v dané zemi mluví.

Záložka „Jazyky“: pro vybraný jazyk okno zobrazuje jeho kódy ISO, písmo a provádí zpětné vyhledávání zemí, kde se tímto jazykem mluví.

Navigace pomocí klávesnice — jak seznam zemí, tak seznam jazyků lze ovládat pomocí klávesnice (viz Příloha B): šipky nahoru/dolů, Page Up/Page Down (jejichž krok se přizpůsobuje výšce okna), Home/End a Enter pro výběr zvýrazněné položky. Klávesy Tab a Shift+Tab přesouvají výběr v rámci seznamu, aniž by se zastavily na vlajce. Každé pole „Filtr:“ má vpravo ikonu pro vymazání (červený křížek) a okno se zavře klávesou Esc.

4.15 Režim příkazového řádku (CLI)

Spuštěný s argumenty program XIMOD Architect neotevře žádné okno: provede požadovaný příkaz a poté se ukončí s výstupním kódem (0 v případě úspěchu, nenulový v případě selhání nebo chyby při ověřování). Tento režim umožňuje automatizovat překompilaci a balení jednoho nebo více souborů FOMOD v rámci skriptu nebo v rámci procesu kontinuální integrace.

Poznámka — Ve Windows, jelikož je spustitelný soubor zkompilován jako „windowsová“ aplikace, připojí se ke konzoli, která jej spustila (pomocí AttachConsole), aby tam zapisoval své zprávy. Spusťte jej z příkazového řádku (cmd nebo PowerShell), abyste viděli výstup; dvojité kliknutí na příkaz CLI by nic nezobrazilo.

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkaz	Účinek
ximod-architect validate <root>	Ověří FOMOD adresáře (kontrola projektu a shoda se schématem ModConfig 5.0); vyhledá se každá anomálie. Pokud je nalezena anomálie, je vrácen nenulový kód ukončení.
ximod-architect build <root>	(Znovu) zapíše soubory fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml z existujícího projektu.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapíše FOMOD a následně vytvoří distribuční archiv ve formátu .zip. Volba -o umožňuje zadat výstupní cestu; pokud není zadána, archiv se vytvoří v aktuálním adresáři.
ximod-architect help	Zobrazí nápovědu (seznam příkazů).
ximod-architect version	Zobrazí číslo verze.

Zde <root> označuje kořenový adresář modu (složku, která obsahuje – nebo bude obsahovat – podsložku fomod).

4.16 Kontrola aktualizací

Ve výchozím nastavení XIMOD Architect jednou denně při spuštění zkontroluje, zda je k dispozici novější verze. Pokud ano, pod panelem nabídek se zobrazí nenápadné upozornění s odkazy ke stažení (Nexus a GitHub); kontrolu můžete kdykoli spustit také z nabídky Nápověda → Zkontrolovat aktualizace. Funkci lze vypnout v okně „Nastavení“ („Kontrolovat aktualizace při spuštění“).
Soukromí: tato kontrola je jediným síťovým požadavkem, který aplikace provádí. Neodesílá žádné osobní údaje — pouze jeden zabezpečený požadavek (HTTPS) na veřejnou stránku vydání GitHub za účelem načtení čísla nejnovější verze. XIMOD nikdy nic sám nestahuje ani neinstaluje; vždy se sami rozhodnete, zda odkaz ke stažení použijete.

5. Přehled značek FOMOD

Tato část popisuje značky, které XIMOD Architect skutečně generuje. Oba soubory jsou zapsány v kódování UTF-8 (s označením pořadí bajtů) v podsložce „fomod“ modu: soubor „info.xml“ je odsazen po čtyřech mezerách, soubor „ModuleConfig.xml“ pomocí tabulátoru. Při čtení je kódování detekováno automaticky díky označení pořadí bajtů, což umožňuje otevírat soubory v kódování UTF-8 i UTF-16 (LE nebo BE) vytvořené jinými nástroji. Ihned za deklarací XML obsahuje každý vygenerovaný soubor také komentář určující nástroj, který jej vytvořil, například „<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->“.

5.1 Soubor info.xml

Metadata se nacházejí v kořenovém prvku <fomod>. Prvky jsou uvedeny v pořadí podle níže uvedené tabulky; ty, které jsou označeny jako „pokud není prázdné“, jsou vynechány, pokud je příslušné pole ponecháno prázdné.

Značka	Obsah	Zapsáno
<Name>	Název modulu.	Vždy
<Author>	Autor.	Pokud není prázdné
<Version>	Verze.	Pokud není prázdná
<Website>	URL stránky modifikace.	Pokud není prázdné
<Description>	Popis.	Pokud není prázdné
<Groups>	Kategorie modu.	Vždy
<Game>	Identifikátor vybrané hry. Rozšíření specifické pro XIMOD (mimo specifikaci FOMOD), které správci modů ignorují.	Pokud není prázdné

Kompletní příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Soubor ModuleConfig.xml

Logika instalace, pod kořenovým prvkem <config>, který odkazuje na schéma ModConfig5.0.xsd. Bloky se objevují v následujícím pořadí: název modulu, obrázek záhlaví, požadované soubory, kroky instalace, podmíněné instalace.

Kořen a záhlaví

Značka / Atribut	Úloha
<config>	Kořenový prvek. Obsahuje atributy xmlns:xsi a xsi:noNamespaceSchemaLocation (schéma ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Název modulu, zobrazený v horní části průvodce.
<moduleImage path="..." />	Obrázek v záhlaví (prázdný tag, zapíše se pouze v případě, že je obrázek definován).

Soubory a složky

Značka / Atribut	Role
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kopie souboru. source = cesta v archivu (vztažená ke kořenovému adresáři); destination = cílová složka v rámci Data; priority = pořadí instalace.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kopie celé složky (stejně atributy).
<requiredInstallFiles>	Kontejner souborů instalovaných systematicky.
<files>	Kontejner souborů vázaných na volbu nebo podmíněný vzor.

Kroky a skupiny

Značka / Atribut	Role
<installSteps order="Explicit">	Kontejner kroků (definované pořadí zůstává zachováno).
<installStep name="...">	Stránka průvodce.
<visible>	Podmínky viditelnosti kroku (obsahuje <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Kontejner skupin možností daného kroku.
<group name="..." type="...">	Skupina; typ = pravidlo výběru (viz níže).
<plugins order="Explicit">	Kontejner obsahující volby dané skupiny.

Hodnoty atributu typeprvku <group>:

type	Omezení
SelectExactlyOne	Přesně jedna možnost.
SelectAtMostOne	Nanejvýš jedna možnost.
Vybrat libovolnou	Libovolný počet.
SelectAll	Všechny, povinné.
Vybrat alespoň jednu	Alespoň jeden.

Možnosti (pluginy)

Štítek / Atribut	Role
<plugin name="...">	Možnost nabízená uživateli.
<description>	Popisný text možnosti (vždy vyplněno).

Štítek / Atribut	Role
<image path="..." />	Obrázek ilustrující možnost (je-li definován).
<conditionFlags>	Kontejner příznaků nastavených v případě, že je volba vybrána.
<flag name="...">value</flag>	Příznak: název v atributu, hodnota v obsahu.
<typeDescriptor>	Popisuje typ volby (jednoduchá nebo podmíněná).
<type name="..." />	Jednoduchý typ (pokud není definován žádný vzor závislosti).
<dependencyType>	Dynamický typ (pokud existují vzory).
<defaultType name="..." />	Výchozí typ použitý v případě, že se žádný vzor neuplatňuje.

Hodnoty <type>/ <defaultType>:

Typ	Účinek v průvodci
Volitelné	Možnost není zaškrtnuta, lze ji libovolně aktivovat.
Povinné	Povinná volba, nelze ji zrušit.
Doporučeno	Možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnutá, lze ji odškrtnout.
Nepoužitelné	Možnost je deaktivována (nelze ji vybrat).
Může být použitelná	Lze použít, ale je označena jako potenciálně riziková.

Závislosti a podmínky

Štítek / Atribut	Role
<dependencies operator="...">	Skupina podmínek; operátor = And nebo Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Podmínka týkající se souboru; state = Active, Inactive nebo Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Podmínka týkající se příznaku a jeho očekávané hodnoty.
<conditionalFileInstalls>	Sekce podmíněných instalací.
<patterns> / <pattern>	Seznam vzorů; každý vzor přiřazuje <dependencies> k <files> (nebo v rámci typeDescriptoru k <type>).

6. Podrobný popis souboru ModuleConfig.xml

V kapitole 5 byly tagy představeny ve formě referenčních tabulek. Tato kapitola je prochází jeden po druhém, srozumitelným jazykem, a vysvětluje, co každý z nich dělá, jaké možnosti přijímá a především jaký konkrétní vliv mají tyto možnosti na instalačního průvodce, který uvidí uživatel modifikace. Nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti XML: XIMOD Architect tento soubor napíše za vás; jeho pochopení vám pouze pomůže navrhovat spolehlivější instalační programy.

Několik slov k terminologii. Soubor XML se skládá ze „značek“ uzavřených v lomítkových závorkách. Otevírací značka `<step>` patří k zavírací značce `</step>`; vše, co je napsáno mezi nimi, patří k této značce. Značka může obsahovat „atributy“, tedy nastavení zapsaná ve formě `name="value"`. Tak `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` je značka „skupiny“ se dvěma atributy. A konečně, značka bez obsahu se uzavírá sama na sobě, jako například `<file ... />` (všimněte si koncového `/`).

6.1 Jak instalační program čte soubor

Když uživatel nainstaluje váš mod, jeho správce (Vortex, MO2, NMM) přečte soubor ModuleConfig.xml shora dolů a sestaví průvodce: sérii stránek (kroků), z nichž každá nabízí skupiny možností k zaškrtnutí. Na konci správce shromáždí všechny soubory odpovídající zvoleným možnostem a zkopíruje je do hry. Tři věci, které je třeba mít na paměti:

- **na pořadí záleží:** kroky se zobrazují v pořadí, v jakém se objevují v souboru;
- **zaškrtnutí zatím nic neinstaluje:** zaškrtnutí možnosti pouze zaznamená volbu; samotné zkopírování souborů proběhne až na samém konci;
- **podmínky mohou vše ovlivnit:** skrytí kroku, změna stavu možnosti nebo spuštění instalace dalších souborů — to je úloha příznaků a závislostí (§ 6.6).

6.2 Kořen a záhlaví

`<config>` — kořen. Celá konfigurace se vejde do jediného tagu `<config>...</config>`. Obsahuje dva technické atributy (`xmlns:xsi` a `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), které určují validační schéma (ModConfig 5.0). Nikdy se jich nemusíte dotýkat: XIMOD je vždy zapíše identicky.

`<moduleName>` — název modu, zobrazený v horní části průvodce. Jedná se o název zadaný na záložce Mod Info.

`<moduleImage path="..." />` — obrázek banneru zobrazený v horní části průvodce. Atribut `path` udává jeho umístění relativně ke kořenovému adresáři modu (např. `fomod\header.png`). Značka je prázdná (uzavírá se sama). Bez obrázku jednoduše chybí.

6.3 Instalace souborů

Dvě značky popisují, co se zkopíruje do hry: `<file>` zkopíruje jeden soubor, `<folder>` zkopíruje celou složku se vším obsahem. Obě přijímají stejné tři atributy:

Atribut	Úloha	Příklad
<code>source</code>	Cesta k prvku v archivu vašeho modu, relativní ke kořenovému adresáři.	<code>tex\2k</code>

Atribut	Úloha	Příklad
destination	Místo, kam se má prvek umístit, relativně ke složce Data ve hře.	textures
priority	Pořadí instalace v případě konfliktu (viz níže).	0

Atribut *priority* a jeho vliv. Jedná se o číslo, které určuje pořadí kopírování, když dvě možnosti instalují soubor na stejné místo. Pravidlo zní: nejprve se instalují nízké priority, poté vysoké — a protože platí pravidlo „poslední zapsané má přednost“, vyšší priorita „přepíše“ tu nižší. Příklad: pokud základní volba nainstaluje texturu s *priority*="0" a volba „vysokého rozlišení“ nainstaluje stejnou texturu s *priority*="1", zůstane zachována verze s vysokým rozlišením, bez ohledu na pořadí zobrazení těchto voleb. Nechte všude hodnotu 0, pokud nemáte záměrný konflikt, který je třeba vyřešit.

Poznámka — Cílová složka je automaticky vypočítána programem XIMOD na základě zdrojové složky: program rozpozná složky Bethesda (textury, modely, zvuky, skripty...). Obvykle ji nemusíte zadávat ručně.

Tyto značky se objevují na třech místech: v `<requiredInstallFiles>` (soubory, které se instalují vždy), v `<files>` nějaké volby (nainstalují se, pokud je volba vybrána) a v `<files>` podmíněného vzoru (nainstalují se, pokud jsou splněny podmínky).

6.4 Kroky, skupiny a volby

Toto je srdce průvodce. Hierarchie je jednoduchá: krok obsahuje skupiny, skupina obsahuje možnosti.

`<installSteps order="Explicit">` sdružuje všechny kroky; `order="Explicit"` znamená „dodržet pořadí, v jakém jsem je napsal“. Každá stránka průvodce je `<installStep name="...">`, jehož atribut `name` představuje název zobrazený v horní části stránky.

`<visible>` — podmíněně zobrazí krok. Krok lze zobrazit pouze v případě, že jsou splněny určité podmínky; ty se zadávají do značky `<visible>` (viz § 6.6). Bez `<visible>` se krok zobrazuje vždy. Příklad: zobrazit krok „pokročilá nastavení“ pouze v případě, že uživatel dříve zaškrtl „expertní instalace“.

`<optionalFileGroups>` obsahuje skupiny daného kroku. Každý prvek `<group name="..." type="...">` má název (název sekce) a především `type`, který určuje pravidlo výběru — tedy to, co může uživatel zaškrtnout:

typ	Co uživatel vidí a může provést
SelectExactlyOne	Přepínače: musí vybrat jednu možnost a pouze jednu. Ani žádnou, ani dvě. Ideální pro exkluzivní varianty (jediné rozlišení textury).
SelectAtMostOne	Stejně jako výše, ale uživatel může také nevybrat nic: „možnost nebo nic“.
SelectAny	Nezávislá zaškrťovací políčka: uživatelé zaškrtnou, co chtějí, od žádného až po všechna. Nejběžnější případ, pro kombinovatelné moduly.
SelectAtLeastOne	Zaškrťovací políčka, ale uživatel musí zaškrtnout alespoň jedno, aby mohl pokračovat. Zabraňuje tomu, aby uživatel odešel s prázdnou.
SelectAll	Všechny možnosti jsou automaticky zaškrtnuty a uzamčeny: uživatel je nemůže odškrtnout. Používá se k prezentaci povinných souborů při jejich popisu.

Ve skupině `<plugins order="Explicit">` jsou obsaženy možnosti, z nichž každá je `<plugin name="...">` (slovo „plugin“ zde znamená možnost průvodce, nikoli soubor .esp). Jeho název je popis, který uživatel zaškrtně. Možnost se skládá z:

- `<description>`: text zobrazený vpravo při zaškrtnutí možnosti — zde jasně popište její účinek;
- `<image path="...">`: ilustrace zobrazená spolu s popisem (volitelné);
- `<conditionFlags>`: příznaky nastavené při výběru této možnosti (§ 6.6);
- `<files>`: soubory nainstalované v případě výběru této možnosti;
- `<typeDescriptor>`: výchozí stav volby (§ 6.5).

6.5 Typ volby a její chování

Každá volba má „typ“, který určuje její výchozí stav v průvodci: zaškrtnutá či ne, upravitelná či ne. Je popsán pomocí `<typeDescriptor>`. V jednoduchém případě obsahuje jediný prvek `<type name="...">`. Pět hodnot a jejich účinek:

typ	Účinek v průvodci
Volitelná	Ve výchozím nastavení nezaškrtnuto, lze libovolně zaškrtnout i odškrtnout. Běžný případ.
Doporučeno	Ve výchozím nastavení zaškrtnuto, ale uživatel jej může odškrtnout. Pro doporučenou volbu.
Povinné	Zaškrtnuto a uzamčeno: nelze odškrtnout. Pro nezbytnou součást.
Nepoužitelné	Nezatrženo a uzamčeno: nelze zaškrtnout. Označuje možnost, která není v aktuálním kontextu k dispozici.
Může být použitelné	Lze zaškrtnout, ale je označeno jako potenciálně problematické (často s varováním).

Dynamické typy: `<dependencyType>`. Typ možnosti se také může měnit v závislosti na podmínkách. Místo pevného `<type>` zapíšete `<dependencyType>`, který obsahuje `<defaultType name="...">` (výchozí typ, pokud není splněna žádná podmínka) a seznam `<pattern>`: každý vzor přiřazuje podmínky k `<type>`, který se použije, pokud jsou splněny.

Příklad: volba „ENB Ultra preset“ může být ve výchozím nastavení volitelná (Optional), stát se doporučenou (Recommended), pokud uživatel povolil dynamické svíčky, a stát se nepoužitelnou (NotUsable), pokud na disku chybí požadovaný soubor. Právě tento mechanismus činí instalační program „chytrým“. Kompletní příklad je uveden v příloze D.

6.6 Příznaky, závislosti a podmíněné instalace

Tyto tři pojmy tvoří systém podmínek FOMOD — díky němuž může instalační program reagovat na volby uživatele.

Příznaky — `<conditionFlags>` a `<flag>`. Příznak je malá proměnná, kterou nastavíte při výběru určité možnosti. Značka `<conditionFlags>` dané možnosti obsahuje jeden nebo více prvků `<flag name="...">value</flag>`: „name“ je název příznaku a text mezi značkami představuje jeho hodnotu. Tak například `<flag name="res">4K</flag>` nastaví příznak „res“ na hodnotu „4K“, jakmile je volba zaškrtnuta. Příznak sám o sobě nemá žádný viditelný účinek: slouží jako paměť, která se později znovu použije jako podmínka jinde.

Závislosti — `<dependencies operator="...">`. Závislost je podmínka, která se má zkontrolovat. Jsou seskupeny v `<dependencies>`, jehož atribut `operator` určuje, jak je kombinovat: `And`(všechny podmínky musí být pravdivé) nebo `Or`(stačí jedna). Existují dva druhy podmínek:

Podmínka	Co testuje
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Je pravdivá, pokud má uvedený příznak přesně zadanou hodnotu. Takto reagujete na dříve provedené volby (např.: příznak „res“ se rovná „4K“).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Hodnota je pravdivá v závislosti na stavu souboru, který již v hře uživatele existuje, nebo ne.

Atribut `state` závislosti na souboru může nabývat tří hodnot:

state	Význam
Aktivní	Soubor je ve hře přítomen a je povolen.
Neaktivní	Soubor je přítomen, ale je deaktivován.
Chybí	Soubor chybí.

Tyto závislosti slouží třem účelům: viditelnosti kroku (v `<visible>`), dynamickému typu volby (v `<pattern>` typu `<dependencyType>`) a níže uvedeným podmíněným instalacím.

Podmíněné instalace — `<conditionalFileInstalls>`. Tato část, umístěná za kroky, instaluje soubory pouze v případě, že jsou splněny podmínky, aniž by uživatel musel cokoli přímo zaškrtnout. Obsahuje prvky `<pattern>`, z nichž každý přiřazuje `<dependencies>` k `<files>`. Pokud jsou podmínky vzoru na konci průvodce splněny, jsou soubory nainstalovány.

Rozdíl oproti viditelnosti kroků: `<visible>` určuje, zda se stránka zobrazí, zatímco `<conditionalFileInstalls>` určuje, zda se soubory nainstalují, a to v pozadí. Typický případ: automatická instalace opravy kompatibility pouze v případě, že uživatel zaškrtnl dvě konkrétní možnosti (jejichž příznaky jsou poté oba nastaveny).

Poznámka — Příznak musí být nejprve nastaven pomocí volby (prostřednictvím `<conditionFlags>`), než jej může závislost otestovat. Definujte tedy své příznaky v krocích a poté je otestujte v podmíněných vzorcích.

7. Příklady souboru ModuleConfig.xml

Níže uvedené příklady ilustrují nejběžnější případy. Odpovídají XML kódu, který skutečně generuje nástroj XIMOD Architect (odsazení bylo z důvodu lepší čitelnosti zjednodušeno).

7.1 Minimální příklad — požadované soubory

Modul bez možností volby: všechny soubory se instalují přímo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Výhradní volba — SelectExactlyOne

Krok nabízející výběr jediného rozlišení textury; ve výchozím nastavení se doporučuje možnost 2K.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Podmíněná instalace — příznaky

Při zaškrtnutí volby se nastaví příznak; soubor se nainstaluje pouze v případě, že je tento příznak aktivní.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Přílohy

Příloha A — Soubor Config.ini

Konfigurace je uložena v souboru Config.ini, který se nachází vedle spustitelného souboru. Zde je kompletní příklad:

```
; Konfigurace XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

K předchozím klíčům jsou přidány dva další: Country(kód ISO 3166-1 alpha-3 vybrané země) a FirstStart(viz § 2.5).

Sekce [WindowPositions] si pamatuje geometrii volných oken (viz § 2.6). Pro každé okno ukládá WinPos_<id>jeho pozici (x, y) a WinSize_<id>jeho velikost (šířka, výška). Tyto položky se vytvoří až poté, co uživatel okno skutečně přesune nebo změní jeho velikost; bez nich se okno otevře vycentrované v hlavním okně. Velikost hlavního okna se uchovává v [Window](WindowWidth / WindowHeight), ale jeho pozice nikoli.

Příloha B — Klávesové zkratky

V systému macOS odpovídá klávesa Ctrl klávese Cmd.

Globální klávesové zkratky

Klávesová zkratka	Akce
Ctrl+N	Nový projekt.
Ctrl+O	Otevřít složku.
Ctrl+Shift+O	Otevřete soubor.
Ctrl+S	Uložit (vygenerovat soubor FOMOD).
Ctrl+,	Otevřete nastavení.

Klávesová zkratka	Akce
Ctrl+Q	Ukončit aplikaci.
F1	Zobrazit okno „O aplikaci“.

Okna a dialogová okna

Klávesová zkratka	Akce
Esc	Zavře aktivní volné okno (výběr země, vlastnosti, editor XML) nebo modální dialogové okno (nastavení, o aplikaci, potvrzení, zpráva o ověření, skripty). Při potvrzení funguje jako „Zrušit“. Nemá žádný vliv na editor překladů ani na hlavní okno.

Navigace v seznamu — Vlastnosti a editor překladů

Klávesa	Akce
↑ / ↓	Posune výběr o jeden řádek nahoru / dolů.
Page Up / Page Down	Posune obrazovku o jednu obrazovku; krok se přizpůsobí výšce okna.
Home / End	Přejde na první / poslední řádek (poslední řádek se zobrazí celý).
Enter	Vlastnosti: vybere zvýrazněnou položku. Editor překladu: umístí kurzor do vstupního pole řádku.
Tab / Shift+Tab	Vlastnosti: další / předchozí řádek (nikdy na vlajce). Editor překladu (při úpravách): další / předchozí pole překladu.

Mřížka vlajek — okno „Výběr země“

Klávesa	Akce
↑ ↓ ← → (nebo 8 2 4 6)	Posouvá výběrový rámeček v mřížce.
Page Up / Page Down	Posouvá vlajky o jednu obrazovku.
Home / End	Přejde na první / poslední vlajku (poslední řádek se zobrazí celý).
Tab / Shift+Tab	Další / předchozí vlajka.
Enter	Potvrdí zvýrazněnou zemi.
Esc	Zavře okno.

Příloha C — Slovníček pojmů

Termín	Definice
FOMOD	Standardní formát instalačního modulu pro hry Bethesda, založený na souborech info.xml a ModuleConfig.xml.
Krok	Stránka instalačního průvodce obsahující jednu nebo více skupin.
Skupina	Sada možností (pluginů) se společným typem výběru.
Plugin	Možnost nabízená uživateli, spojená se soubory k instalaci.
Příznak	Příznak podmínky (pár název = hodnota) používaný k řízení instalace.
Endonym	Název země nebo jazyka tak, jak se píše v daném jazyce.

Termín	Definice
ISO 639-3	Třípísmenný kód jazyka, podle kterého jsou pojmenovány překladové složky (např. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Třípísmenný kód země (např. FRA, USA).
Kořenový adresář	Pracovní složka obsahující soubory mod a vygenerovanou podsložku fomod.

Příloha D — Kompletní příklad FOMOD

Tato příloha představuje fiktivní, ale kompletní projekt — „Dawnlight“, mod osvětlení pro Skyrim Special Edition — který v praxi využívá celou škálu možností XIMOD Architect: požadované soubory, více kroků, podmínku viditelnosti kroku, pět typů skupin, pět typů voleb, příznaky podmínek, dynamický typ voleb (vzory závislostí) a podmíněné instalace. Níže uvedené dva soubory tvoří jeden projekt a jsou reprodukovány tak, jak je generuje XIMOD (zjednodušené odsazení).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funkce obsažené v příkladu:

- **Požadované soubory:** requiredInstallFiles(jeden soubor a jedna složka).
- **Krok 1:** Skupina SelectAll(možnost Required) a SelectExactlyOne(možnosti Recommended/Optional, příznak res).
- **Krok 2:** Skupina SelectAny(příznaky candles a moon) a SelectAtMostOne.
- **Krok 3:** podmínka viditelnosti (<visible>), poté skupina SelectAtLeastOnes volbou dynamického typu (dependencyType: Recommended, pokud candles=On, NotUsablepokud chybí soubor) a volbou CouldBeUsable.
- **Podmíněné instalace:** dva vzory (operátory And/Or, závislosti na příznacích a souborech, stavy Active/Inactive/Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
```

```

    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>

```

```

</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
</dependencies>
<files>
  <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
</files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Příloha E — Licence a poděkování

Zdrojový kód aplikace XIMOD Architect je distribuován pod licencí MIT (© 2025–2026). Níže uvedené komponenty třetích stran si zachovávají svou vlastní licenci; úplné podrobnosti a údaje o autorech jsou uvedeny v souboru THIRD-PARTY-NOTICES dodávaném s aplikací.

Komponenta	Zdroj	Licence
Kód aplikace XIMOD Architect	—	MIT
Písma Noto	Google Fonts / projekt Noto	Licence SIL Open Font License 1.1
Vlajky (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez licenčních poplatků (včetně komerčního použití)
Kódy zemí podle normy ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Volný přístup
Jazykové kódy ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Vyžadováno uvedení zdroje (viz níže)
Knihovny pro Rust	Ekosystém crates.io	MIT / Apache-2.0 (většinou)

Uvedení zdroje podle normy ISO 639-3: kódy jazyků pocházejí z webu iso639-3.sil.org (zdroj je třeba uvést). Údaje přidané projektem XIMOD — endonymy, přidružené písmo, přiřazení země ↔ jazyk — nejsou součástí normy ISO 639-3 a identifikátory této normy nejsou nijak upravovány. Aplikace navíc nesmí poskytovat žádné prostředky k dalšímu šíření úplné sady kódů.