XIMOD Architect — XML Builder

Uživatelská příručka

XML instalátor navržený pro vaše mody.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · a mnoho dalších

Version 2.2.1

Multiplatformní: Windows · Linux · macOS



Obsah

1. Přehled 5
1.1 Co je XIMOD Architect? 5
1.2 Formát FOMOD 5
1.3 Instalace a požadavky 6
Windows 6
Linux 6
macOS 6
1.4 Struktura souborů 6
2. Začínáme 8
2.1 Spuštění aplikace 8
2.2 Přehled rozhraní 8
2.3 Vytvoření nového projektu 9
2.4 Otevření a uložení projektu 9
2.5 První spuštění 9
2.6 Volná okna a navigace klávesnicí 9
3. Nabídky 11
3.1 Nabídka Soubor 11
3.2 Nabídka Úpravy 12
3.3 Nabídka Projekt 12
3.4 Nabídka Nástroje 13
3.5 Nabídka Nápověda 14
4. Funkce podrobně 15
4.1 Karta Informace o modu 15
4.2 Karta Kroky instalace 15
Skupiny a typy výběru 16
Možnosti a výchozí typy 16
Soubory pluginů 16
Cíl skupiny / stránky 17
Podmínkové flagy 17
4.3 Karta Povinné instalace 18
4.4 Karta Podmíněné instalace 18
4.5 Okno „Nastavení“ 18
4.6 Skripty před uložením a po uložení 19
Příklad — skript před uložením (Windows) 20
Příklad — skript po uložení (Windows) 20
Ekvivalent pro Linux / macOS 20
4.7 Okno „O aplikaci“ 20

4.8 Generování souborů FOMOD ... 20
4.9 Editor překladů ... 21
4.10 Editor XML ... 23
4.11 Správa písem ... 23
4.12 Sloučení dvou FOMODů ... 24
4.13 Export distribučního archivu ... 24
4.14 Okno „Vlastnosti“ ... 24
4.15 Režim příkazového řádku (CLI) ... 26
4.16 Kontrola aktualizací ... 26
5. Referenční přehled tagů FOMOD ... 27
5.1 Soubor info.xml ... 27
5.2 Soubor ModuleConfig.xml ... 27
Kořen a záhlaví ... 27
Soubory a složky ... 28
Kroky a skupiny ... 28
Možnosti (pluginy) ... 28
Závislosti a podmínky ... 29
6. Soubor ModuleConfig.xml podrobně vysvětlený ... 30
6.1 Jak instalátor čte soubor ... 30
6.2 Kořen a záhlaví ... 30
6.3 Instalace souborů ... 30
6.4 Kroky, skupiny a možnosti ... 31
6.5 Typ možnosti a její chování ... 32
6.6 Flagy, závislosti a podmíněné instalace ... 32
7. Příklady ModuleConfig.xml ... 34
7.1 Minimální příklad — povinné soubory ... 34
7.2 Výhradní volba — SelectExactlyOne ... 34
7.3 Podmíněná instalace — flagy ... 34
7.4 Jedna stránka, několik kroků — SelectAny + flagy ... 35
7.5 Předvolba s upravitelnými výchozími hodnotami ... 37
7.6 Úvodní a závěrečné stránky ... 39
8. Verze 2 — nové funkce ... 40
8.1 Detekce konfliktů cílů ... 40
8.2 Export 7z ... 40
8.3 Znovupoužitelné šablony ... 40
8.4 Nový ze složky ... 40
8.5 Přiřazení souborů přetažením ... 40
8.6 Porovnání FOMODů ... 40
8.7 Vizuální editor podmínek ... 40

8.8 Kontroly a optimalizace obrázků ... 41
8.9 Rozšíření příkazového řádku ... 41
8.10 Export a ověřování na pozadí ... 41
8.11 Obnova po pádu ... 41
8.12 Přehlednější rozhraní ... 41
8.13 Překlad existujícího FOMODu ... 41
8.14 Otevření archivu modu ... 42
8.15 Věrnost importu ... 43
8.16 Zálohy a obnova ... 43
8.17 Mastery jako automatické podmínky ... 43
8.18 Light pluginy (ESL) a zpráva o pluginech ... 43
8.19 Bohatší simulátor a scénáře ... 44
8.20 Velikost instalace na možnost ... 44
8.21 Generátor popisu pro Nexus ... 44
8.22 Upravitelný editor podmínek ... 45
8.23 Tabulka řetězců projektu ... 45
8.24 Čtení archivů BSA a BA2 ... 45
8.25 Vnořené skupiny podmínek a podmínky na verzích ... 46
8.26 Úprava her a jejich kategorií ... 47
8.27 Barvy stromu ... 47
8.28 Dialogy souborů si pamatují, kde jste byli ... 47
8.29 Průvodce předvolbami ... 47
8.30 Vyjímání, kopírování a vkládání mezi FOMODy ... 48
8.31 Přejmenování zdroje na disku ... 48
8.32 Hledání chybějících souborů ... 49
Přílohy ... 49
Příloha A — Soubor Config.ini ... 49
Příloha B — Klávesové zkratky ... 50
Příloha C — Glosář ... 51
Příloha D — Kompletní příklad FOMODu ... 52
D.1 info.xml ... 52
D.2 ModuleConfig.xml ... 52
Příloha E — Licence a poděkování ... 56

1. Přehled

1.1 Co je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je multiplatformní nástroj pro vytváření instalátorů FOMOD pro mody her — Skyrimu, Falloutu, Starfieldu a jakékoli další hry, kterou dokáže spravovat Vortex nebo Mod Organizer 2. Umožňuje vizuálně sestavit kompletního instalačního průvodce — kroky, skupiny možností, možnosti, podmíněné soubory — a poté automaticky vygenerovat standardizované soubory XML, kterým správci modů rozumějí.

FOMOD je formát správců modů, nikoli formát hry: instalátory, které vytvoříte, fungují se všemi hrami od Bethesdy a s většinou ostatních her, které dokáže spravovat Vortex nebo Mod Organizer 2 — pokud lze hru modovat pomocí nástroje Vortex, může používat instalátor FOMOD. Vestavěný seznam v souboru Categories.json (jedenáct titulů od Bethesdy: tři edice Skyrimu — Legendary, Special Edition a VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 a Fallout 4 VR, Oblivion a Oblivion Remastered, Morrowind a Starfield) slouží pouze k vyplnění hry a kategorií Nexus v info.xml; neomezuje, kde lze instalátor použít. Seznam je externí a upravitelný: Nástroje → Hry / kategorie… (§ 8.26) přidá jakoukoli další hru bez nutnosti překompilovat aplikaci.

Software je přepisem původního nástroje FOMOD Creation Tool do jazyka Rust. Tato přestavba přináší vyšší výkon, shodné chování na Windows, Linuxu i macOS a moderní rozhraní. XIMOD Architect také vyniká velmi pokročilým systémem internacionalizace: rozhraní lze přeložit do velkého počtu jazyků, s dynamickým načítáním písem vhodných pro každý systém psaní.

Hlavní funkce jsou následující:

- vytváření kompletních instalačních balíčků FOMOD;
- víceúrovňoví instalační průvodci;
- skupiny možností s různými typy výběru (přesně jedna, alespoň jedna, libovolný počet atd.);
- podmíněná instalace souborů na základě voleb uživatele;
- vzory závislostí, které určují typ možnosti;
- systém „flagů“ (podmínkových příznaků) řídících průběh instalace;
- vlastní skripty spouštěné před uložením nebo po něm;
- vícejazyčné rozhraní a dynamická písma;
- nativní, průhledná úvodní obrazovka.

1.2 Formát FOMOD

FOMOD („Fallout Mod“) je standardní formát instalátorů modů pro hry od Bethesdy a správci modů jako Vortex a Mod Organizer 2 jej používají i pro většinu ostatních her. Instalátor FOMOD je založen na dvou souborech XML shromážděných v podsložce s názvem fomod:

- info.xml — metadata modu: název, autor, verze, webová stránka, popis, kategorie.
- ModuleConfig.xml — konfigurace instalace: kroky, skupiny, možnosti, soubory, podmínky.

Soubory vytvořené aplikací XIMOD Architect jsou kompatibilní s hlavními správci modů:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Poznámka — Název složky fomod i názvy info.xml a ModuleConfig.xml jsou dány specifikací a správci modů je rozpoznávají přesně v této podobě. Nikdy nesmí být přejmenovány.

1.3 Instalace a požadavky

Systémové požadavky (orientační):

Položka	Doporučení
Systém	Windows 10 nebo novější, Linux (nedávná verze glibc) nebo macOS 11 a novější.
Zobrazení	Grafická karta kompatibilní s OpenGL 3.3 (vykreslovač „glow“ knihovny egui).
RAM	Několik set MB — aplikace je nenáročná.
Místo na disku	Několik desítek MB, v závislosti na písmech Noto a vlajkách dodaných v assets/.

Windows

Umístěte do stejné složky spustitelný soubor ximod-architect.exe, složku assets (data, locales, fonts, images, icons) a volitelně soubor assets/images/splash.png pro úvodní obrazovku. Ikona aplikace je vložena do spustitelného souboru při kompilaci. Poté spusťte ximod-architect.exe.

Linux

Instalační skript je k dispozici v packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Sestavení ze zdrojového kódu vyžaduje Rust 1.99.0 nebo novější a na Linuxu následující vývojové knihovny: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev a libx11-dev.

macOS

Skript vytvoří balíček aplikace (.app) připravený k distribuci:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Balíček „XIMOD Architect.app“ se vygeneruje do složky dist. Pomocí nástroje hdiutil lze poté vytvořit diskový obraz (.dmg).

1.4 Struktura souborů

Stromová struktura souborů doprovázející spustitelný soubor je následující:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Začínáme

2.1 Spuštění aplikace

Při spuštění zobrazí XIMOD Architect nejprve nativní, průhlednou úvodní obrazovku s efektem prolnutí, jejíž délku lze nastavit (ve výchozím nastavení dvě sekundy; obrazovku lze vypnout). Poté se otevře hlavní okno vycentrované na hlavním displeji. Jeho počáteční velikost pochází z konfiguračního souboru (ve výchozím nastavení 1280 × 800) a nemůže klesnout pod 800 × 600. V záhlaví okna je zobrazen název aplikace následovaný číslem verze.

2.2 Přehled rozhraní

Hlavní okno se skládá z pěti oblastí:

- panel nabídek nahoře — Soubor, Úpravy, Projekt, Nástroje a Nápověda — a hned pod ním panel nástrojů s běžnými akcemi (Nový, Otevřít, Uložit, Zpět, Znovu, Ověřit, Náhled, Export); viz kapitola 3;
- strom projektu vlevo: Informace o modu, poté instalační kroky s jejich skupinami a možnostmi, povinné soubory a podmíněné instalace. Kliknutím na uzel jej upravíte, kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte jeho akce (přidat, duplikovat, přesunout, odstranit, uložit jako šablonu) a přesun provedete přetažením možnosti na jinou skupinu, skupiny na jiný krok nebo kroku před jiný krok; tlačítka + vedle položek „Instalační kroky“ a „Podmíněné instalace“ přidávají prvek přímo;
- inspektor uprostřed, který zobrazuje editor vybraného uzlu: informace o modu, krok (název, podmínky viditelnosti, cílovou stránku, seznam jeho skupin), skupinu (název, typ výběru, cíl skupiny, seznam jejích možností), možnost (popis, obrázek, typ, flagy, vzory závislostí, soubory), povinné soubory nebo podmíněnou sadu; drobečková navigace v horní části inspektoru umožňuje přejít o úroveň výš;
- panel Problémy ve spodní části, zobrazený po Projekt → Ověřit FOMOD: každé zjištění je uvedeno se svou závažností a kliknutím na něj se ve stromu vybere příslušný uzel; samotný strom zobrazuje u dotčených uzlů malé počítadlo chyb/varování;
- stavový řádek úplně dole: vlevo poslední zpráva (při spuštění: „Připraveno“); vpravo počet kroků a možností a — pokud má projekt neuložené změny — tečka následovaná textem „Změněno“. Úspěchy, varování a chyby se také objevují jako oznámení v pravém horním rohu.

Vzhled rozhraní (tmavý, světlý nebo systémový motiv, velikost písma, jazyk) se nastavuje v okně Nastavení popsaném v § 4.5.

Ve stromu kliknutí vybere uzel a zobrazí jej v inspektoru; dvojité kliknutí na krok nebo skupinu provede totéž a daný prvek otevře. Nabídka po kliknutí pravým tlačítkem na krok nabízí Rozbalit (Vše, Vybrané, od Vybraných — krok a vše pod ním) a Sbalit (stejné tři volby) a nabídka skupiny nabízí Rozbalit a Sbalit (Vše, Vybrané), před obvyklými příkazy přidat / duplikovat / přesunout / odstranit. Každá karta má vlastní panel Problémy: zobrazená zjištění vždy patří k FOMODu načtenému v aktivní kartě a ověření spuštěné v jedné kartě se dokončí v této kartě, i když mezitím přepnete na jinou.

Strom lze ovládat také z klávesnice, dokud žádné textové pole nemá zaměření: ↑ a ↓ posouvají prstenec kurzoru z řádku na řádek (začíná na vybraném uzlu), Enter vybere řádek pod ním, → rozbalí zavřený krok nebo skupinu (a u otevřeného přejde na jeho první potomek), ← sbalí otevřený (a u zavřeného řádku nebo možnosti se vrátí k jeho nadřazenému prvku). Prstenec se při pohybu posouvá do zobrazení.

2.3 Vytvoření nového projektu

Vytvoření instalátoru obvykle probíhá podle níže uvedených kroků:

- Nový projekt — nabídka Soubor → Nový, poté vyberte kořenový adresář obsahující soubory vašeho modu (tlačítko „Procházet…“ na kartě Informace o modu).
- Vyplňte informace — na kartě Informace o modu zadejte název modu, autora, verzi, hru, kategorii, webovou stránku, obrázek záhlaví a popis.
- Sestavte průvodce — na kartě Kroky instalace přidejte kroky, poté skupiny možností a poté možnosti.
- Přiřaďte soubory — ke každé možnosti přidejte soubory nebo složky k instalaci a v případě potřeby nastavte v tabulce jejich cíl (ve výchozím nastavení je prázdný, což instaluje do kořene složky Data dané hry).
- Definujte podmínky — pomocí flagů a podmíněných instalací přizpůsobte instalaci volbám uživatele.
- Uložte — nabídka Soubor → Uložit (Ctrl+S): XIMOD Architect vytvoří složku fomod a zapíše do ní info.xml a ModuleConfig.xml.

2.4 Otevření a uložení projektu

Uložení vždy vygeneruje podsložku fomod v kořenovém adresáři a poté do ní zapíše oba soubory XML v kódování UTF-8. Příkaz Uložit zůstává zakázán, dokud není definován kořenový adresář.

Nabízejí se dva režimy otevření. „Otevřít složku…“ vyžádá kořenový adresář a načte projekt z jeho podsložky fomod. „Otevřít soubor…“ vyžádá přímo soubor XML: kořenový adresář se poté odvodí (předpokládá se, že soubor je umístěn v podsložce fomod). Při čtení XIMOD Architect automaticky rozpozná kódování souboru (UTF-8, se značkou pořadí bajtů i bez ní, a také UTF-16), což umožňuje znovu otevřít instalátory vytvořené jinými nástroji.

Každý úspěšně otevřený projekt se přidá na začátek seznamu nedávných souborů, přístupného přes Soubor → Nedávné a spravovatelného na kartě Nedávné soubory v Nastavení.

2.5 První spuštění

Při úplně prvním spuštění se XIMOD Architect spustí v angličtině a automaticky otevře okno Nastavení, aby si uživatel mohl vybrat svou zemi a poté jazyk.

Toto chování je řízeno klíčem FirstStart v souboru Config.ini: hodnota je 0, dokud nebyla uložena počáteční konfigurace, a přepne se na 1, jakmile je poprvé kliknuto na „Uložit“. Následná spuštění se poté spustí přímo ve zvoleném jazyce.

Pokud uživatel zavře okno tlačítkem „Zrušit“, klíč zůstane na 0 a okno se při příštím spuštění znovu otevře.

2.6 Volná okna a navigace klávesnicí

Několik nástrojů se otevírá ve volných (nezávislých) oknech: výběr „Volba země“, okno „Vlastnosti“, editor překladů a editor XML. Každé z nich lze volně přemisťovat a měnit jeho velikost, i na druhé obrazovce, a funguje vedle hlavního okna.

Vycentrování a trvalost — při prvním otevření se volné okno vycentruje na hlavní okno XIMOD. Pokud jej uživatel přesune nebo změní jeho velikost, jeho poloha a velikost se při zavření (a při ukončení aplikace) zapamatují a při příštím otevření obnoví. Tyto hodnoty jsou uloženy v Config.ini, v sekci

[WindowPositions] (viz Příloha A). Samotné hlavní okno si pamatuje svou velikost, ale ne polohu: při každém spuštění zůstává vycentrované.

Zavření klávesou Esc — klávesa Esc zavře aktivní volné okno i modální dialogy hlavního okna (Nastavení, O aplikaci, potvrzení, zpráva o ověření, skripty); u potvrzení funguje Esc jako „Zrušit“ a nikdy akci neprovede. Dvě výjimky: editor překladů (aby se omylem nezavřel při psaní) a hlavní okno XIMOD se klávesou Esc nezavírají.

Navigace klávesnicí — seznamy v okně „Vlastnosti“, tabulka editoru překladů a mřížka vlajek výběru země lze ovládat zcela z klávesnice: šipky (i numerická klávesnice), Page Up/Page Down, Home/End, Enter a Tab/Shift+Tab. Podrobnosti specifické pro každé okno jsou popsány v příslušných sekcích a shrnuty v Příloze B.

Vymazání filtrů — každé pole „Filtr:“ má po pravé straně ikonu vymazání (červený křížek), která filtr jediným kliknutím vyprázdní.

3. Nabídky

Panel nabídek obsahuje pět nabídek: Soubor, Úpravy, Projekt, Nástroje a Nápověda. Pod ním panel nástrojů poskytuje přístup na jedno kliknutí k běžným akcím (Nový, Otevřít, Uložit, Ověřit, Náhled, Export). Zobrazené klávesové zkratky jsou aktivní také globálně (klávesa Ctrl odpovídá Cmd na macOS); ignorovány jsou pouze při otevřeném modálním dialogu. Modální dialogy ztlumí zbytek okna; Enter spustí jejich hlavní tlačítko a Esc zruší.

3.1 Nabídka Soubor

Příkaz	Zkratka	Popis
Nový	Ctrl+N	Otevře nový prázdný projekt v nové kartě (aktuální karta je nahrazena pouze tehdy, je-li stále nedotčená).
Nový ze složky…	—	Prohledá složku modu a navrhne kostru, kde se každá podsložka stane jednou možností. Viz § 8.4.
Otevřít složku…	Ctrl+O	Vybere kořenový adresář a načte projekt z jeho podsložky fomod.
Otevřít soubor…	Ctrl+Shift+O	Vybere přímo soubor info.xml nebo ModuleConfig.xml; kořenový adresář se odvodí. Soubor, který není uvnitř složky fomod, je odmítnut.
Otevřít archiv…	—	Rozbalí archiv modu .zip nebo .7z (jak je stažen z Nexusu) do pracovní složky konfiguračního adresáře a poté otevře jeho FOMOD. Již rozbalený archiv je znovu použit. Archivy .rar jsou odmítnuty: nejprve je rozbalte pomocí 7-Zip. Přetažení archivu do okna provede totéž. Viz § 8.14.
Uložit	Ctrl+S	Vygeneruje fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml. Pokud projekt dosud nemá kořenový adresář, je nejprve vyžádána složka.
Uložit jako…	Ctrl+Shift+S	Vybere (nový) kořenový adresář projektu a poté jej tam uloží.
Obnovit zálohu…	—	Vypíše předchozí verze souborů XML FOMODu uchované pod fomod/backups, s počtem rozdílů oproti aktuálnímu projektu; každou lze porovnat nebo obnovit do editoru. Zakázáno, pokud projekt dosud nemá žádnou zálohu. Viz § 8.16.
Sloučit FOMOD…	—	Přidá kroky, povinné soubory a podmíněné instalace jiného FOMODu do aktuálního projektu. Zakázáno, dokud není definován kořenový adresář. Viz § 4.12.
Exportovat distribuční archiv…	—	Zapíše FOMOD a poté na pozadí zkomprimuje celý kořenový adresář do archivu .zip nebo .7z připraveného k publikaci, s oknem průběhu. Viz § 4.13 a § 8.10.
Zavřít FOMOD	—	Zavře aktivní kartu, přičemž se nejprve zeptá, má-li neuložené změny.
Zavřít všechny FOMODy	—	Zavře každou kartu, přičemž se nejprve zeptá, má-li některá neuložené změny.

Příkaz	Zkratka	Popis
Nedávné	—	Podnabídka se seznamem naposledy otevřených projektů. Pokud je seznam prázdný, zobrazí „(prázdné)“.
Ukončit	Ctrl+Q	Zavře aplikaci. Neuložené projekty jsou vypsány a lze je nejprve uložit; konfigurace se při ukončení uloží.

3.2 Nabídka Úpravy

Příkaz	Zkratka	Popis
Zpět	Ctrl+Z	Vrátí poslední změnu projektu (stisky kláves ve stejném poli jsou sloučeny). Zakázáno, pokud není co vracet.
Znovu	Ctrl+Y	Znovu použije poslední vrácenou změnu (funguje i Ctrl+Shift+Z).
Vyjmout	Ctrl+X	Odebere z projektu položku vybranou ve stromu (krok, skupinu nebo možnost) a uchová ji ve schránce. Úpravy → Zpět ji vrátí na místo. Viz § 8.30.
Kopírovat	Ctrl+C	Zkopíruje vybraný krok, skupinu nebo možnost se vším, co obsahuje, do schránky — i do systémové schránky. Viz § 8.30.
Vložit	Ctrl+V	Vloží obsah schránky vedle výběru: krok za vybraný krok, skupinu do vybraného kroku, možnost do vybrané skupiny. Viz § 8.30.

3.3 Nabídka Projekt

Vše, co působí na právě upravovaný FOMOD.

Příkaz	Zkratka	Popis
Ověřit FOMOD	—	Zkontroluje projekt a shodu ModuleConfig.xml se schématem ModConfig 5.0, ověří odkazované soubory, konflikty cílů a obrázky (na pozadí) a poté zobrazí podrobnou zprávu. Viz § 4.8.
Náhled instalátoru…	—	Simuluje instalátor tak, jak by jej zobrazil správce modů. Viz § 4.11.
Najít chybějící soubory…	—	Vypíše soubory, složky a obrázky používané projektem, které již neexistují, a navrhne, kam se přesunuly. Viz § 8.32.
Editor podmínek…	—	Každý podmínkový flag s místy, kde je nastaven a používán (s možností kliknutí), přejmenování nebo odstranění flagu všude a sestavovač podmínek pro vybraný uzel. Viz § 8.7 a § 8.22.
Přeložit FOMOD…	—	Otevře okno, které přeloží existující instalátor (aktivní projekt, složku nebo archiv) beze změny jeho struktury XML. Viz § 8.13.

Příkaz	Zkratka	Popis
Porovnat s…	—	Porovná projekt s jiným FOMODem a vypíše, co se změnilo. Viz § 8.6.
Šablony…	—	Uloží vybraný krok jako znovupoužitelnou šablonu nebo vloží uloženou šablonu. Viz § 8.3.
Průvodce předvolbami…	—	Vygeneruje na aktuálním projektu instalátor typu „předvolba + přizpůsobení“: stránku režimu instalace s předvolbami, stránky funkcí zobrazované na požádání, dynamické výchozí hodnoty a podmíněné instalace. Viz § 7.5 a § 8.29.
Editor XML	—	Podnabídka poskytující přístup k info.xml a ModuleConfig.xml. Viz § 4.10.

3.4 Nabídka Nástroje

Nastavení a nástroje, které nejsou vázány na konkrétní projekt.

Příkaz	Zkratka	Popis
Nastavení…	Ctrl+,	Otevře okno Nastavení (země, jazyk, motiv, písmo atd.). Viz § 4.5.
Barvy stromu…	—	Zvolí jednu barvu pro každý druh řádku stromu projektu (kroky, skupiny, možnosti…), a to pro každý motiv. Viz § 8.27.
Skript před uložením…	—	Upraví skript spouštěný před uložením. Viz § 4.6.
Skript po uložení…	—	Upraví skript spouštěný po uložení. Viz § 4.6.
Zpráva o pluginech…	—	Tabulka všech souborů pluginů (.esp, .esm, .esl) instalovaných projektem: druh, příznak light, mastery (chybějící jsou zvýrazněny), nové záznamy vůči limitu light pluginů a způsobilost pro ESL. Viz § 8.18.
Obsah archivu…	—	Vypíše soubory zabalené v archivu .bsa nebo .ba2 od Bethesdy (formát, velikosti, komprese) s vyhledávacím polem. Viz § 8.24.
Popis pro Nexus…	—	Vygeneruje text stránky Nexus Mods (BBCode nebo Markdown) z projektu: požadavky, instalační možnosti, instalační poznámku a seznam změn oproti předchozí verzi; zkopírujte jej nebo uložte. Viz § 8.21.
Řetězce projektu…	—	Tabulka všech názvů a popisů projektu s vyhledáváním, hledáním/nahrazováním a detekcí duplicit; texty se upravují na místě. Viz § 8.23.
Přeložit rozhraní…	—	Otevře editor překladu rozhraní. Viz § 4.9.
Vlastnosti…	—	Otevře prohlížeč databáze zemí / jazyků pouze pro čtení. Viz § 4.14.
Hry / kategorie…	—	Otevře editor her: přidá, opraví nebo odebere hru a její kategorie Nexus (název, slug, základní mastery, limit lehkých pluginů) bez ručních úprav souboru Categories.json. Viz § 8.26.

3.5 Nabídka Nápověda

Příkaz	Zkratka	Popis
Uživatelská příručka	F1	Otevře tuto příručku (PDF) v jazyce rozhraní ze složky Manuals dodané s aplikací.
Zkontrolovat aktualizace…	—	Zjistí nejnovější publikovanou verzi a nabídne odkazy ke stažení.
O aplikaci	—	Zobrazí okno „O aplikaci“ (název, verze, licence). Viz § 4.7.

4. Funkce podrobně

4.1 Karta Informace o modu

Tato karta shromažďuje metadata modu a volbu kořenového adresáře.

Pracovní prostor — řádek „Kořenový adresář:“ zobrazuje pracovní složku (nebo „(Vyberte adresář)“, pokud není definována). Tlačítko „Procházet…“ umožňuje její volbu.

Pole metadat jsou poté následující:

Pole	Role
Název modu	Zobrazovaný název instalátoru (povinné).
Autor	Jméno autora modu.
Verze	Číslo verze (ve výchozím nastavení 1.0.0 pro nový projekt).
Název hry	Cílová hra, vybraná ze seznamu odvozeného z Categories.json.
Kategorie	Kategorie modu. Závisí na zvolené hře; jinak je nabídnut výchozí seznam (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons atd.).
Webová stránka	Adresa stránky modu.
Obrázek záhlaví	Obrázek zobrazený v horní části instalátoru. Tlačítka „Procházet…“ a „Vymazat“; zobrazuje se náhled. Cesta je uložena relativně ke kořenovému adresáři.
Popis	Prezentační text modu (víceřádková oblast).

> Poznámka — Jakákoli změna pole označí projekt ve stavovém řádku jako „Změněno“.

Odkaz na Nexus — vedle voliče „Název hry“ otevře tlačítko „Nexus ↗“ přímo v prohlížeči stránku Nexus Mods zvolené hry (sestavenou z jejího „slugu“). Je aktivní pouze tehdy, má-li vybraná hra slug.

Seznamy „Název hry“ a „Kategorie“ pocházejí z externího souboru assets/data/Categories.json, upravitelného bez překompilování. Každá hra je zde popsána identifikátorem, názvem, „slugem“ Nexusu a seznamem svých kategorií:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Karta Kroky instalace

Toto je srdce instalačního průvodce. Je založena na třístupňové hierarchii: Kroky → Skupiny → Možnosti, což je přesně tvar stromu projektu vlevo. Krok přidáte tlačítkem + vedle položky „Instalační kroky“ (ve výchozím nastavení pojmenovaný „Krok N“) nebo z prázdného inspektoru; vybráním kroku, skupiny nebo možnosti ve stromu je upravíte uprostřed. Editor kroku zobrazuje název (upravitelný), tlačítko „Odstranit krok“ (jediné odstranění, které vyžaduje potvrzení: vše ostatní lze vrátit pomocí Ctrl+Z), podmínky viditelnosti, cílovou stránku a seznam skupin s tlačítkem „Přidat skupinu“; editor

skupiny zobrazuje název, typ výběru, cíl skupiny a seznam možností s tlačítkem „Přidat možnost“; editor možnosti je popsán níže.

Skupiny a typy výběru

Každá skupina má název a typ výběru, který určuje, kolik možností bude moci koncový uživatel zaškrtnout. Pět dostupných typů je:

Typ	Význam
Přesně jedna (povinné) — SelectExactlyOne	Uživatel musí zvolit přesně jednu možnost.
Nejvýše jedna — SelectAtMostOne	Nejvýše jedna možnost (nebo žádná).
Libovolný počet — SelectAny	Libovolný počet možností (výchozí hodnota).
Vše (bez volby) — SelectAll	Vybrány jsou všechny možnosti.
Alespoň jedna — SelectAtLeastOne	Alespoň jedna možnost.

Tlačítko „Přidat skupinu“ editoru kroku (nebo nabídka kroku po kliknutí pravým tlačítkem) vytvoří skupinu, ve výchozím nastavení typu „Libovolný počet“; „Odstranit“ v nabídce skupiny po kliknutí pravým tlačítkem nebo v editoru skupiny ji odebere.

Změna pořadí — pořadí zobrazení se upravuje bez opětovného vytváření všeho: přetáhněte uzel ve stromu a upusťte jej tam, kam patří (možnost před jinou možnost nebo na skupinu, skupinu před jinou skupinu nebo na krok, krok před jiný krok), nebo použijte „Přesunout před“ / „Přesunout za“ v nabídce uzlu po kliknutí pravým tlačítkem. „Duplikovat“ zkopíruje krok, skupinu nebo možnost se vším, co obsahuje. Každou změnu lze vrátit pomocí Úpravy → Zpět (Ctrl+Z) a znovu provést pomocí Úpravy → Znovu (Ctrl+Y); po sobě jdoucí stisky kláves v poli se počítají jako jeden krok. „Vyjmout“, „Kopírovat“ a „Vložit“ — ve stejné nabídce po kliknutí pravým tlačítkem, v nabídce Úpravy nebo pomocí Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — přenesou uzel jinam v projektu nebo do jiného otevřeného FOMODu (§ 8.30).

Možnosti a výchozí typy

Možnost (prvek <plugin> ve formátu FOMOD) je volba nabízená uživateli. Má název, popis, obrázek (náhled, tlačítka „Procházet…“ a „Vymazat“) a výchozí typ:

Typ	Význam
Volitelná — Optional	Volitelná možnost (výchozí).
Povinná — Required	Možnost, která je vždy instalována.
Doporučená — Recommended	Doporučená, ale volitelná možnost.
Nepoužitelná — NotUsable	Nepoužitelná možnost.
Mohla by být použitelná — CouldBeUsable	Potenciálně použitelná možnost v závislosti na podmínkách.

Soubory pluginů

Sekce „Zdroj“ představuje jako čtyřsloupcovou tabulku (Typ, Zdroj, Cíl, Priorita) soubory a složky instalované danou možností. Tlačítka „Přidat soubor“, „Přidat složku“ a „Odebrat“ spravují seznam. Sloupec Cíl je upravitelný: klikněte na buňku a zadejte cestu, relativní ke složce Data dané hry, kam má

být položka nainstalována. Ve výchozím nastavení je prázdný, což instaluje soubor — nebo obsah složky — do kořene Data; to je správná volba, pokud zdrojová složka již reprodukuje strukturu hry (například složka, která sama obsahuje meshes, textures, SKSE atd.). Explicitní cestu zadejte pouze tehdy, liší-li se cíl, například SKSE\Plugins\MyMod.ini. Soubory musí být umístěny pod kořenovým adresářem. Soubory nebo složky můžete také přetáhnout přímo ze správce souborů (Průzkumník Windows, Finder…) do okna XIMODu, zatímco je možnost vybrána: okamžitě se přidají do její tabulky Zdroj (viz § 8.5). Dialog se otevře ve složce vaší předchozí volby, takže sousední složky máte na jedno kliknutí (§ 8.28). „Přejmenovat na disku…“ přejmenuje vybraný soubor nebo složku ve složce modu a aktualizuje všechny odkazy na ně (§ 8.31).

Cíl skupiny / stránky

Chcete-li odeslat několik možností na stejné místo bez úpravy každého souboru, použijte ovládací prvky hromadného cíle. V editoru skupiny pole „Cíl pro celou skupinu“ a jeho tlačítko „Použít na všechny možnosti v této skupině“ nastaví jeden instalační cíl na každý soubor každé možnosti v této skupině najednou. Na úrovni kroku provádí totéž rozbalitelný panel „Instalační cíl (celá stránka)“ pro každou možnost na stránce, napříč všemi jejími skupinami. Stavová zpráva potvrdí, kolik souborů bylo aktualizováno. Tlačítko zůstává zakázané, dokud možnosti skutečně neobsahují soubory, a kterýkoli jednotlivý cíl můžete poté stále doladit v tabulce Zdroj dané možnosti. Tyto ovládací prvky zasahují i soubory, které průvodce předvolbami (§ 8.29) přesunul do podmíněných instalací: aktualizují se také podmíněné sady napájené možnostmi dané skupiny nebo stránky.

Podmínkové flagy

Sekce „Název flagu:“ umožňuje přiřadit flagy k možnosti (dvojice název = hodnota). Když koncový uživatel vybere možnost, její flagy se nastaví; mohou pak podmiňovat viditelnost kroku, typ možnosti (vzor závislosti) nebo instalaci podmíněných souborů. Tlačítka „Přidat flag“ a „Odebrat flag“ spravují seznam.

Automatické dokončování — pole názvu a hodnoty flagů a závislostí nabízejí při psaní nabídku návrhů odvozených z prvků již přítomných v projektu, což zabraňuje překlepům, které by potichu narušily shodu. U závislosti na souboru hodnota navrhuje stavy Active / Inactive / Missing. Návrhy nejsou závazné: novou hodnotu lze stále volně zadat.

Závislosti možnosti. Pod flagy tato sekce činí typ možnosti dynamickým. Výchozí typ výše se použije, když neodpovídá žádný vzor; každý vzor dá možnosti jiný typ, jsou-li splněny jeho podmínky. Pomocí Nový vzor / Odstranit vzor spravujte seznam; pro vybraný vzor zvolte Operátor vzoru (And / Or) a Typ vzoru k použití (Optional, Required, Recommended, NotUsable nebo CouldBeUsable) a poté přidejte jeho podmínky. Podmínka má typ (File nebo Flag), název souboru/flagu (s automatickým dokončováním) a u souboru stav (Active, Inactive nebo Missing) nebo u flagu jeho očekávanou hodnotu. Například nastavte Výchozí typ na NotUsable a přidejte vzor typu Optional, jehož podmínkou je soubor DLCCoast.esm ve stavu Active, takže možnost bude volitelná pouze tehdy, je-li nainstalován Far Harbor.

Podmínky viditelnosti kroku. Každý krok lze zobrazit podmíněně. Pod názvem kroku obsahuje rozbalitelná sekce Podmínky viditelnosti pravidlo viditelnosti kroku: nastavte Operátor (And / Or) a přidejte podmínky File nebo Flag stejným způsobem. Obsahuje-li alespoň jednu podmínku, objeví se krok v průvodci pouze tehdy, jsou-li splněny — například krok s patchem zobrazený pouze tehdy, je-li DLCCoast.esm Active. Chcete-li krok zobrazit vždy, ponechte ji prázdnou.

4.3 Karta Povinné instalace

Tato karta vypisuje soubory a složky instalované systematicky, bez ohledu na volby uživatele. Obsahuje stejnou čtyřsloupcovou tabulku (Typ, Zdroj, Cíl, Priorita) — se stejným upravitelným sloupcem Cíl — a stejná tlačítka „Přidat soubor“, „Přidat složku“ a „Odebrat“ jako sekce souborů možnosti. Nad tabulkou nastaví pole „Cíl“ a jeho tlačítko „Použít na všechny povinné soubory“ jeden instalační cíl na všechny povinné soubory najednou — obdoba ovládacích prvků skupiny / stránky z § 4.2; každý cíl lze poté stále doladit.

4.4 Karta Podmíněné instalace

Tato karta seskupuje vzory: každý vzor nainstaluje sadu souborů pouze tehdy, jsou-li splněny jeho podmínky. Řádek karet „Vzor N“ umožňuje přidat („ ➕ “) nebo odebrat („ ➖ “) vzor.

Pro vybraný vzor:

- Operátor — And nebo Or: jak jsou kombinovány závislosti vzoru.
- Závislosti — seznam podmínek typu Flag ([Flag] název = hodnota) nebo File ([File] název (stav)). Tlačítka „Přidat závislost“ a „Odebrat závislost“ spravují seznam.
- Soubory — čtyřsloupcová tabulka souborů instalovaných, jsou-li splněny podmínky. Nad ní nastaví pole „Cíl“ a jeho tlačítko „Použít na všechny soubory této sady“ jeden instalační cíl na všechny soubory vzoru najednou — praktické poté, co sem průvodce předvolbami (§ 8.29) přesunul soubory možností. V horní části karty nastaví pole „Cíl“ a jeho tlačítko „Použít na všechny podmíněné sady“ jeden instalační cíl na každý soubor každé sady najednou — po průvodci předvolbami může existovat jedna sada na každou možnost.

Poznámka — „závislosti na pluginech“. Závislost na pluginu je prostě závislost typu File, jejímž souborem je herní plugin (.esm/.esp). Do pole názvu zadejte název souboru pluginu tak, jak se zobrazuje ve hře (například Fallout4.esm, DLCCoast.esm nebo .esp jiného modu), nikoli zobrazovaný název modu. Zvolte stav: Active (plugin přítomen a povolen — obvyklá volba), Inactive (přítomen, ale zakázán) nebo Missing (nepřítomen). Závislost typu File lze použít na třech místech: k automatické instalaci souborů (karta Podmíněné instalace), k zobrazení nebo skrytí kroku průvodce (podmínka viditelnosti kroku) nebo ke změně stavu možnosti — například učinit ji Recommended, je-li DLC aktivní, nebo NotUsable, chybí-li požadovaný plugin.

4.5 Okno „Nastavení“

Přístupné přes Nástroje → Nastavení (Ctrl+,). Má dvě karty: Obecné a Nedávné soubory. Nastavení jsou uchována v Config.ini.

Karta Obecné je uspořádána do dvou sloupců.

Levý sloupec — vlajka země a její název:

Položka	Role
Vlajka	Kliknutí na obrázek otevře výběr země (viz níže).
Název země	Název země napsaný ve zvoleném jazyce (endonym). Needitovatelné pole, zobrazené na dvou řádcích.

Pravý sloupec — nastavení rozhraní:

Nastavení	Popis

Nastavení	Popis
Jazyk	Jazyk rozhraní, použitý okamžitě. Pole zůstává zakázané, dokud není zvolena žádná země; poté nabízí jazyky používané v této zemi.
Motiv	Tmavý, Světlý nebo Systémový.
Velikost písma	Velikost textu rozhraní.
Zpracovat zalomení řádků	Interpretuje sekvence \n v popisech.
Max. nedávných souborů	Počet uchovávaných položek.
Šířka / výška okna	Uložené rozměry hlavního okna.

Výběr země — kliknutí na vlajku otevře okno „Volba země“, které představuje 244 vlajek jako mřížku se svislým a vodorovným posouváním. Je to volné okno, při otevření vycentrované na hlavní okno (viz § 2.6). Pole „Filtr:“ umožňuje zúžit seznam podle francouzského názvu, anglického názvu nebo kódu země; ikona vymazání (červený křížek) napravo od pole filtr jediným kliknutím vyprázdní. Pod každou vlajkou se zobrazí název země.

V mřížce lze také navigovat z klávesnice: šipky (nebo numerická klávesnice 8/2/4/6) posouvají výběrový rámeček, Page Up/Page Down posouvají o jednu obrazovku, Home/End skočí na první a poslední vlajku, Tab a Shift+Tab se posunou o jednu vlajku vpřed a vzad, Enter potvrdí zvýrazněnou zemi a Esc zavře okno. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze B.

Volba země určuje seznam nabízených jazyků: XIMOD se opírá o soubor CountryLanguages.json, který vypisuje všechny jazyky používané v každé zemi — až 844 pro Papuu-Novou Guineu, odtud posouvání rozevíracího seznamu.

Ve verzi 2 byla přidána tři nastavení: Počet uchovávaných záloh (počet předchozích verzí XML FOMODu uchovávaných pod fomod/backups při každém uložení, 0 = žádné, výchozí 10); Záložní kopie pro obnovu každých N minut (záložní kopie každého změněného projektu se zapisuje do konfigurační složky v tomto intervalu a nabídne se při příštím spuštění pouze po nekorektním ukončení, 0 = vypnuto, výchozí 5); a Přidat mastery pluginu jako podmínky (viz § 8.17, ve výchozím nastavení zapnuto).

4.6 Skripty před uložením a po uložení

XIMOD Architect může při uložení automaticky spustit skript: skript před uložením, spuštěný těsně před zápisem souborů FOMOD, a skript po uložení, spuštěný těsně poté. Slouží k automatizaci úkolů souvisejících s generováním modu — například k pročištění starých archivů před uložením, k inkrementaci čísla sestavení nebo k automatickému zabalení modu do archivu připraveného k publikaci, jakmile je FOMOD zapsán.

Upravují se přes Nástroje → Skript před uložením… a Nástroje → Skript po uložení…. Okno zobrazuje text nápovědy, seznam dostupných maker, vstupní oblast v písmu s pevnou šířkou a tlačítka „Uložit“ a „Zrušit“. Obsah obou skriptů je uchován v Config.ini (klíče PreSaveScript a PostSaveScript), a proto se pamatuje z jedné relace na druhou.

Jak to funguje: při uložení XIMOD nejprve nahradí makra jejich hodnotami, zapíše výsledek do dočasného souboru a poté jej spustí pomocí systémového interpretu — příkazový soubor .bat spuštěný pomocí cmd ve Windows, shellový skript .sh spuštěný pomocí sh v Linuxu a macOS. Dočasný soubor je poté smazán. Skript před uložením se spustí před zápisem souborů XML, skript po uložení těsně poté; prázdný skript je prostě ignorován.

Před spuštěním jsou v textu skriptu nahrazena následující makra:

Makro	Nahrazená hodnota
$MODNAME$	Název modu.
$MODAUTHOR$	Jméno autora.
$MODVERSION$	Verze modu.
$MODROOT$	Cesta kořenového adresáře.
$DATE$	Aktuální datum (RRRR-MM-DD).
$TIME$	Aktuální čas (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Náhodné číslo.

Příklad — skript před uložením (Windows)

Smažte archivy .rar již přítomné v kořeni modu, abyste před uložením začínali s čistou složkou:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Příklad — skript po uložení (Windows)

Jakmile je FOMOD zapsán, automaticky zabalte celý obsah modu do archivu .rar pojmenovaného podle názvu a verze modu pomocí WinRARu:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Řádek po řádku: d: přepne na disk D:, cd "$MODROOT$" přejde do kořene modu, poté WinRAR vytvoří archiv (-r rekurzivně, -ep1 aby se nereprodukoval nadřazený strom) pojmenovaný například Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekvivalent pro Linux / macOS

V Linuxu a macOS je skript interpretován jako shellový skript. Stejné zabalení po uložení se zapíše například pomocí zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Poznámka — Tyto skripty spouštějí skutečné systémové příkazy s vašimi uživatelskými právy; příkaz jako del nebo rm je destruktivní. Otestujte je na jednorázovém projektu, než je použijete na skutečný mod.

4.7 Okno „O aplikaci“

Otevřené přes Nápověda → O aplikaci, toto okno připomíná název aplikace, číslo její verze, stručný popis („Multiplatformní nástroj pro tvorbu instalátorů FOMOD pro mody jakékoli hry, kterou dokáže spravovat Vortex nebo Mod Organizer 2.“) a poznámku „Licencováno pod MIT“. Tlačítko „OK“ jej zavře.

4.8 Generování souborů FOMOD

Při uložení XIMOD Architect převede projekt do dvou standardizovaných souborů XML, zapsaných v kódování UTF-8 do podsložky fomod.

Před zápisem je projekt zkontrolován: obsahuje-li anomálie (chybějící název modu, žádný krok ani povinný soubor, krok nebo skupina bez názvu, skupina bez možnosti), okno je všechny vypíše a nabídne „Přesto uložit“ — uložení není nikdy zablokováno, což umožňuje záměrně uložit rozpracovaný projekt.

Ověření schématu — kromě této kontroly projektu probíhá strukturální kontrola vygenerovaného ModuleConfig.xml vůči schématu ModConfig 5.0, napsaná v jazyce Rust (bez externího nástroje XSD): hierarchie a kardinalita prvků, povinné atributy a hodnoty výčtů (typy výběru a pluginů, stavy souborů, operátory). Každá anomálie je lokalizována řádkem a sloupcem. Je přístupná třemi způsoby: příkazem Projekt → Ověřit FOMOD, který zobrazí úplnou zprávu; živě v editoru XML, jakmile je dokument správně utvořen; a integrovaná do okna potvrzení uložení.

info.xml obsahuje metadata pod kořenem <fomod>: název (Name), autora (Author), verzi (Version), webovou stránku (Website), popis (Description), kategorii (Groups) a hru (Game). Prvek Game je rozšíření specifické pro XIMOD, které správci modů neškodně ignorují a které slouží k obnovení správného seznamu kategorií při opětovném načtení.

ModuleConfig.xml popisuje instalaci pod kořenem <config>: název modulu, obrázek záhlaví, povinné soubory (requiredInstallFiles), kroky (installSteps → group → plugin) a podmíněné instalace (conditionalFileInstalls). Každý plugin popisuje svůj popis, obrázek, podmínkové flagy, soubory a typ. Závislosti jsou kombinovány operátorem And nebo Or.

4.9 Editor překladů

Přístupný přes Nástroje → Přeložit rozhraní…, tento nástroj umožňuje přeložit rozhraní bez ručních úprav souborů a opravit existující překlad.

Záhlaví okna

Pole	Role
Vlajka	Volba země, která určuje seznam přeložitelných jazyků.
Název země v endonymu	Název země v přeloženém jazyce, zobrazený zvoleným písmem.
Název jazyka v endonymu	Název jazyka v tomto jazyce samotném (např. „Français“).
Autor	Jméno překladatele.
Zobrazený jazyk	Referenční jazyk zobrazený ve sloupci 2 (mezi těmi, které již mají soubor main.ftl).
Jazyk k překladu	Cílový jazyk, vybraný z jazyků dané země.
Písmo	Písmo použité pro tento jazyk. Tlačítko „Procházet…“ otevře výběr souborů umístěný v assets/fonts.
Google Fonts	Otevře v prohlížeči stránku fonts.google.com.

Důležité omezení: písmo musí být nainstalováno ve složce assets/fonts. Písmo umístěné jinde je odmítnuto, protože program jej načítá cestou relativní k této složce a při příštím spuštění by jej nenašel. Pokud písmo chybí, je proto nutné jej stáhnout z Google Fonts a zkopírovat tam, než jej vyberete.

Stejně tak lze přeložit pouze jazyk, který má kód ISO 639-3: právě tento kód pojmenovává složku překladu a propojuje jazyk s jeho písmem a referenčními daty. Jinak jsou tlačítka pro uložení zakázána.

Tabulka překladů — tři sloupce:

Sloupec 1	Sloupec 2	Sloupec 3
Klíč (needitovatelný)	Popisek v zobrazeném jazyce	Pole pro zadání překladu

Ochrana tokenů: prvky, které nesmějí být přeloženy (makra jako $MODNAME$, proměnné jako { $num }), se nikdy neobjeví ve sloupci 2 v původní podobě a jsou automaticky zachovány.

- Token na začátku nebo konci textu: skryt, poté při uložení znovu vložen.
- Token uprostřed textu: nahrazen kompaktní značkou [[1]], [[2]]…, kterou je třeba zachovat a znovu umístit.

Název aplikace (klíč app-title) je záměrně vyloučen a není přeložitelný.

Navigace klávesnicí — tabulku lze ovládat bez myši (viz Příloha B): šipky nahoru/dolů a Page Up/Page Down posouvají řádky, Home/End skočí na první a poslední a Enter umístí kurzor do vstupního pole zvýrazněného řádku. Během úprav se Tab přesune na další pole a Shift+Tab na předchozí, takže překlady lze zadávat jeden po druhém bez opuštění klávesnice. Počet řádků, o které se posune Page Up/Page Down, se automaticky přizpůsobuje výšce okna.

Uložení — tlačítko „Uložit“ zapíše soubor assets/locales/<jazyk>/main.ftl, kterému předchází blok metadat zapsaný jako komentáře Fluent (soubor tak zůstává dokonale platný):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Záhlaví popisuje pouze jazyk: neobsahuje žádné informace o zemi, protože stejný jazyk se používá v několika zemích (němčina v Německu i ve Švýcarsku). Zemi určuje zvolená vlajka a XIMOD zpracovává mapování země → jazyky ze souborů Countries.json a CountryLanguages.json.

Vyplnění polí endonymů — když jsou zvoleny země (vlajka) a jazyk, XIMOD vyplní obě pole:

- Název země v endonymu: vždy určen ze souboru Countries.json pro vybranou zemi; řídí se tedy vlajkou (němčina zobrazuje „Deutschland“ pro Německo, „Schweiz“ pro Švýcarsko).
- Název jazyka v endonymu: převzat ze záhlaví souboru (# @langname), pokud nějaké má; jinak — u starého souboru bez záhlaví nebo dosud nepřeloženého jazyka — je převzat ze souboru Languages.json.

Obě pole zůstávají upravitelná: uživatel v nich může provést opravy, které se při uložení propagují do referenčních souborů.

Uložení aktualizuje referenční data: endonym a písmo jazyka v Languages.json a endonym země v Countries.json (pro dvojici země / jazyk). Pokud se jazyk pro tuto zemi dosud neobjevil, vytvoří se záznam.

Protože záhlaví již nenese zemi, XIMOD zapisuje vedle main.ftl malý soubor countryEndonyms.tsv oddělený tabulátory, který zaznamenává endonym země pro daný jazyk, jeden řádek na zemi ve tvaru „kód země, kód jazyka, endonym“. Právě tento soubor umožňuje obnovit endonym země, když je k dispozici pouze složka jazyka.

Odeslání překladu — tlačítko „Odeslat…“ sestaví archiv ZIP obsahující soubor překladu (main.ftl, ve složce jeho jazyka) a — pokud existuje — doprovodný soubor countryEndonyms.tsv; XIMOD otevře složku archivu a poté připraví předvyplněný e-mail. Informace specifické pro jazyk (jazyk, písmo, endonym jazyka, autor) putují v záhlaví souboru main.ftl; endonym země putuje v countryEndonyms.tsv. Nepřikládá se ani Languages.json, ani Countries.json — přenášejí se pouze skutečně použité kódy, což respektuje podmínky použití kódů ISO 639-3. Soubor přiloží a odešle uživatel sám: bez výslovné akce neopustí žádná data počítač.

> Poznámka — Balíček odesílejte až tehdy, je-li překlad kompletní: jakýkoli nepřeložený klíč se uloží s prázdnou hodnotou, která by se pak v rozhraní zobrazila bez textu.

4.10 Editor XML

Přístupný přes Projekt → Editor XML → info.xml nebo ModuleConfig.xml, tento nástroj určený pro pokročilé uživatele umožňuje prohlížet a přímo upravovat vygenerovaný XML.

Otevírá se v nezávislém okně, které lze volně přemisťovat a měnit jeho velikost, i na druhé obrazovce.

Dva režimy

- *Pouze pro čtení (výchozí): XML je zobrazen se zvýrazněním syntaxe a visutým odsazením — příliš dlouhé řádky se zalomí, zarovnané pod začátek řádku, po způsobu Notepadu++. Hlavní okno zůstává použitelné.*
- *Úpravy (tlačítko „Upravit“): text se stane upravitelným a karty hlavního okna se uzamknou, aby byl směrodatný jediný zdroj.*

Zvýraznění syntaxe: tagy, názvy atributů, hodnoty v uvozovkách, komentáře, deklarace a text se rozlišují barvami vhodnými pro světlý nebo tmavý motiv.

Číslování řádků: okraj zobrazuje čísla; pokračovací řádky zalomení zůstávají prázdné.

Živé ověřování: během psaní je XML průběžně kontrolován. Zelený indikátor potvrzuje správně utvořený dokument; v případě chyby červená zpráva upřesní řádek a sloupec a chybný token je podtržen.

Použití změn: tlačítko „Použít“ znovu zanalyzuje text a aktualizuje projekt. V případě chyby je změna odmítnuta a text zůstává upravitelný. Tlačítko „Zrušit“ znovu vygeneruje text z projektu.

4.11 Správa písem

XIMOD Architect se dodává se sadou písem Noto pokrývajících všechny systémy psaní uvedených jazyků, umístěných v assets/fonts.

Tato písma se načítají dynamicky: v každém okamžiku jsou nainstalována pouze ta skutečně potřebná, totiž písmo jazyka rozhraní a písma jazyků zvolené země. Zátěž zůstává nízká — pro většinu zemí jediné písmo.

Tento mechanismus zaručuje správné zobrazení nelatinských písem (thajština, barmština, amharština, hmongština atd.), která by se jinak zobrazila jako prázdné čtverečky. Vztahuje se na rozhraní i na okno „Vlastnosti“ a editor překladů: písma každého jazyka zde zobrazeného se načtou tak, aby se žádný název ani popisek nezobrazil jako čtverečky.

XIMOD Architect se dodává s 32 překlady rozhraní, z nichž každý pokrývá celou sadu řetězců, včetně nelatinských písem: japonština (jpn), zjednodušená čínština (zho), korejština (kor) a ruština (rus). Angličtina (eng) a francouzština (fra) jsou referenční překlady udržované ručně; ostatní pocházejí z příspěvků, které mohou rodilí mluvčí zkontrolovat pomocí editoru překladů.

Písmo přiřazené každému jazyku je uvedeno v Languages.json a lze jej změnit z editoru překladů.

4.12 Sloučení dvou FOMODů

Příkaz Soubor → Sloučit FOMOD… umožňuje zkombinovat dva instalátory spojením jejich instalačního obsahu. Aktuálně otevřený projekt působí jako příjemce; musí tedy být předem vytvořen nebo otevřen, jinak příkaz zůstane zakázán.

Kliknutí otevře výběr souborů: zvolte soubor ModuleConfig.xml FOMODu k integraci (dárce). Jeho kroky, povinné soubory a podmíněné instalace se poté přidají na konec kroků projektu příjemce. Metadata projektu příjemce — název, autor, verze, kategorie, obrázek záhlaví — jsou zachována: importuje se pouze instalační obsah.

Po sloučení je projekt označen jako změněný: nezapomeňte jej uložit (Ctrl+S), aby se výsledek zapsal do souborů FOMOD. Sloučení lze opakovat a integrovat tak několik FOMODů za sebou.

> Poznámka — Čte se pouze soubor ModuleConfig.xml dárce; jeho vlastní metadata (info.xml) se neimportují. Po sloučení zkontrolujte, že priority a podmínky zůstávají napříč zkombinovanými kroky konzistentní.

4.13 Export distribučního archivu

Příkaz Soubor → Exportovat distribuční archiv… vytvoří jedinou operací archiv připravený k nahrání (Nexus Mods nebo jakýkoli jiný správce modů). XIMOD nejprve zapíše FOMOD (fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml) do kořenového adresáře a poté celou složku zkomprimuje ve formátu ZIP. Příkaz je zakázán, dokud není definován kořenový adresář.

Výběr nabídne výchozí název ve tvaru „<název>-<verze>.zip“ (očištěný od zakázaných znaků); před uložením jej můžete změnit. Stavový řádek poté udává počet zapsaných souborů a cestu archivu.

Uspořádání archivu — podsložka fomod/ a soubory modu jsou v kořeni archivu, přesně jak to správci modů očekávají. Interní cesty používají dopředné lomítko „/“ (multiplatformní kompatibilita).

> Poznámka — Nepotřebné soubory (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) a samotný archiv jsou automaticky vyloučeny. Před exportem se proto ujistěte, že všechny soubory modu jsou skutečně pod kořenovým adresářem.

4.14 Okno „Vlastnosti“

Otevřené přes Nástroje → Vlastnosti…, toto nezávislé okno — které lze přemisťovat a měnit jeho velikost, i na druhé obrazovce — nabízí prohlížeč vestavěné databáze zemí / jazyků pouze pro čtení. Databázi zde nelze upravovat; je to nástroj pro nahlížení.

Karta Země: pro zvolenou zemi okno zobrazuje její vlajku, francouzský a anglický název, její úřední jazyky (s endonymem, písmem a kódy ISO 639-3 / 639-1) a seznam všech jazyků, kterými se zde mluví.

Karta Jazyky: pro zvolený jazyk okno zobrazuje jeho kódy ISO, jeho písmo a provádí zpětné vyhledání zemí, kde se tímto jazykem mluví. Seznam „Mluví se v“ pojmenovává každou zemi v jazyce, který jste zvolili v Nastavení (vlajka → země → jazyk): její endonym v tomto jazyce ze souboru Countries.json, je-li tam jazyk úřední („Confederazione Svizzera“ pro uživatele mluvícího italsky), jinak přeložený název z CountryNames.json („Südafrika“ pro uživatele mluvícího německy) a jako poslední možnost anglický název.

Navigace klávesnicí — jak seznam zemí, tak seznam jazyků lze ovládat z klávesnice (viz Příloha B): šipky nahoru/dolů, Page Up/Page Down (jejichž krok se přizpůsobuje výšce okna), Home/End a Enter k výběru zvýrazněné položky. Tab a Shift+Tab posouvají výběr v seznamu, aniž by kdy skončily na vlajce. Každé pole „Filtr:“ má po pravé straně ikonu vymazání (červený křížek) a okno se zavírá klávesou Esc.

4.15 Režim příkazového řádku (CLI)

Spuštěn s argumenty XIMOD Architect neotevře žádné okno: spustí požadovaný příkaz a poté skončí s návratovým kódem (0 při úspěchu, nenulový při selhání nebo anomálii ověření). Tento režim umožňuje automatizovat opětovné sestavení a zabalení jednoho nebo více FOMODů ve skriptu nebo v kanálu kontinuální integrace.

> Poznámka — Ve Windows, protože je spustitelný soubor zkompilován jako aplikace „windows“, připojí se ke konzoli, která jej spustila (přes AttachConsole), aby do ní zapisoval své zprávy. Spusťte jej z příkazového řádku (cmd nebo PowerShell), abyste viděli výstup; dvojité kliknutí na příkaz CLI by nezobrazilo nic.

Dostupné příkazy jsou:

Příkaz	Účinek
ximod-architect validate <root>	Ověří FOMOD adresáře (kontroly projektu a shoda se schématem ModConfig 5.0); každá anomálie je lokalizována. Nenulový návratový kód, je-li nalezena anomálie.
ximod-architect build <root>	(Znovu) zapíše fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml z existujícího projektu.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapíše FOMOD a poté sestaví distribuční archiv .zip. Volba -o umožňuje určit výstupní cestu; jinak se archiv vytvoří v aktuálním adresáři.
ximod-architect help	Zobrazí nápovědu (seznam příkazů).
ximod-architect version	Zobrazí číslo verze.

Zde <root> označuje kořenový adresář modu (složku, která obsahuje — nebo bude obsahovat — podsložku fomod).

4.16 Kontrola aktualizací

Ve výchozím nastavení XIMOD Architect při spuštění jednou denně zkontroluje, zda je dostupná novější verze. Pokud ano, pod panelem nabídek se objeví nenápadný banner s odkazy k jejímu stažení (Nexus a GitHub); zkontrolovat lze také kdykoli přes Nápověda → Zkontrolovat aktualizace. V okně Nastavení to lze vypnout („Zkontrolovat aktualizace při spuštění“).
Soukromí: tato kontrola je jediný síťový požadavek, který aplikace provádí. Neodesílá žádná osobní data — pouze jediný zabezpečený (HTTPS) požadavek na veřejnou stránku vydání na GitHubu, aby přečetla číslo nejnovější verze. XIMOD nikdy nic sám nestahuje ani neinstaluje; vždy se sami rozhodnete, zda odkaz ke stažení následovat.

5. Referenční přehled tagů FOMOD

Tato sekce popisuje tagy skutečně vytvářené aplikací XIMOD Architect. Oba soubory jsou zapsány v kódování UTF-8 (se značkou pořadí bajtů) v podsložce fomod modu: info.xml je odsazen po krocích čtyř mezer, ModuleConfig.xml tabulátorem. Při čtení je kódování rozpoznáno automaticky díky značce pořadí bajtů, což umožňuje otevřít soubory UTF-8 i UTF-16 (LE nebo BE) vytvořené jinými nástroji.

5.1 Soubor info.xml

Metadata pod kořenem <fomod>. Prvky jsou zapsány v pořadí níže uvedené tabulky; ty označené „pokud není prázdné“ jsou vynechány, je-li odpovídající pole ponecháno prázdné.

Tag	Obsah	Zapsáno
`<Name>`	Název modu.	Vždy
`<Author>`	Autor.	Pokud není prázdné
`<Version>`	Verze.	Pokud není prázdné
`<Website>`	URL stránky modu.	Pokud není prázdné
`<Description>`	Popis.	Pokud není prázdné
`<Groups>`	Kategorie modu.	Vždy
`<Game>`	Identifikátor zvolené hry. Rozšíření specifické pro XIMOD (mimo specifikaci FOMOD), ignorované správci modů.	Pokud není prázdné

Kompletní příklad:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Soubor ModuleConfig.xml

Instalační logika pod kořenem <config>, který odkazuje na schéma ModConfig5.0.xsd. Bloky se objevují v následujícím pořadí: název modulu, obrázek záhlaví, povinné soubory, instalační kroky, podmíněné instalace.

Kořen a záhlaví

Tag / Atribut	Role
`<config>`	Kořen. Nese atributy xmlns:xsi a xsi:noNamespaceSchemaLocation (schéma ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Název modulu, zobrazený v horní části průvodce.
`<moduleImage path="…"/>`	Obrázek záhlaví (prázdný tag, zapsaný pouze tehdy, je-li definován obrázek).

Soubory a složky

Tag / Atribut	Role
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopie souboru. source = cesta v archivu (relativní ke kořeni); destination = cíl pod Data; priority = pořadí instalace.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopie celé složky (stejné atributy).
`<requiredInstallFiles>`	Kontejner systematicky instalovaných souborů.
`<files>`	Kontejner souborů vázaných k možnosti nebo podmíněnému vzoru.

Kroky a skupiny

Tag / Atribut	Role
`<installSteps order="Explicit">`	Kontejner kroků (definované pořadí je zachováno).
`<installStep name="…">`	Stránka průvodce.
`<visible>`	Podmínky viditelnosti kroku (obsahuje <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Kontejner skupin možností kroku.
`<group name="…" type="…">`	Skupina; type = pravidlo výběru (viz níže).
`<plugins order="Explicit">`	Kontejner možností skupiny.

Hodnoty atributu type prvku <group>:

type	Omezení
Přesně jedna (povinné) — SelectExactlyOne	Přesně jedna možnost.
Nejvýše jedna — SelectAtMostOne	Nejvýše jedna možnost.
Libovolný počet — SelectAny	Libovolný počet.
Vše (bez volby) — SelectAll	Vše, vynuceně.
Alespoň jedna — SelectAtLeastOne	Alespoň jedna.

Možnosti (pluginy)

Tag / Atribut	Role
`<plugin name="…">`	Možnost nabídnutá uživateli.
`<description>`	Popisný text možnosti (vždy zapsán).
`<image path="…"/>`	Obrázek ilustrující možnost (je-li definován).
`<conditionFlags>`	Kontejner flagů nastavených, je-li možnost zvolena.
`<flag name="…">value</flag>`	Flag: název v atributu, hodnota v obsahu.
`<typeDescriptor>`	Popisuje typ možnosti (jednoduchý nebo podmíněný).
`<type name="…"/>`	Jednoduchý typ (když není definován žádný vzor závislosti).
`<dependencyType>`	Dynamický typ (když existují vzory).

Tag / Atribut	Role
`<defaultType name="…"/>`	Výchozí typ použitý, pokud se nepoužije žádný vzor.

Hodnoty prvku <type> / <defaultType>:

Typ	Účinek v průvodci
Volitelná — Optional	Možnost nezaškrtnuta, lze ji volně aktivovat.
Povinná — Required	Povinná možnost, nelze ji odznačit.
Doporučená — Recommended	Možnost zaškrtnuta ve výchozím nastavení, lze ji odznačit.
Nepoužitelná — NotUsable	Možnost zakázaná (nelze vybrat).
Mohla by být použitelná — CouldBeUsable	Použitelná, ale označená jako potenciálně riziková.

Závislosti a podmínky

Tag / Atribut	Role
`<dependencies operator="…">`	Skupina podmínek; operator = And nebo Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Podmínka na souboru; state = Active, Inactive nebo Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Podmínka na flagu a jeho očekávané hodnotě.
`<conditionalFileInstalls>`	Sekce podmíněných instalací.
`<patterns> / <pattern>`	Seznam vzorů; každý vzor přiřazuje <dependencies> k <files> (nebo, v rámci typeDescriptor, k <type>).

6. Soubor ModuleConfig.xml podrobně vysvětlený

Kapitola 5 představila tagy jako referenční tabulky. Tato kapitola je probírá jeden po druhém, srozumitelným jazykem, aby vysvětlila, co každý z nich dělá, jaké možnosti přijímá a především jaký konkrétní účinek tyto možnosti mají na instalačního průvodce, kterého uvidí uživatel modu. Žádné předchozí znalosti XML nejsou nutné: XIMOD Architect tento soubor píše za vás; jeho pochopení jen pomáhá navrhovat spolehlivější instalátory.

Několik slov ke slovníku. Soubor XML se skládá z „tagů“ uzavřených v lomených závorkách. Otevírací tag <step> jde dohromady s uzavíracím tagem </step>; vše, co je napsáno mezi nimi, patří k tomuto tagu. Tag může nést „atributy“, tedy nastavení zapsaná ve tvaru název="hodnota". Tak <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> je tag „group“ se dvěma atributy. A konečně tag bez obsahu se uzavírá sám do sebe, jako <file … /> (všimněte si koncového /).

6.1 Jak instalátor čte soubor

Když uživatel instaluje váš mod, jeho správce (Vortex, MO2, NMM) čte ModuleConfig.xml shora dolů a sestaví průvodce: řadu stránek (kroky), z nichž každá nabízí skupiny možností k zaškrtnutí. Na konci správce shromáždí všechny soubory odpovídající zvoleným možnostem a zkopíruje je do hry. Tři myšlenky, které je třeba mít na paměti:

- záleží na pořadí: kroky se zobrazují v pořadí, v jakém se objevují v souboru;
- zaškrtnutí nic okamžitě neinstaluje: zaškrtnutí možnosti pouze zaznamená volbu; skutečné kopírování souborů proběhne úplně na konci;
- podmínky mohou vše modulovat: skrýt krok, změnit stav možnosti nebo spustit instalaci dalších souborů — to je úloha flagů a závislostí (§ 6.6).

6.2 Kořen a záhlaví

<config> — kořen. Celá konfigurace se vejde do jediného tagu <config>…</config>. Nese dva technické atributy (xmlns:xsi a xsi:noNamespaceSchemaLocation), které označují validační schéma (ModConfig 5.0). Nikdy se jich nemusíte dotýkat: XIMOD je vždy zapisuje identicky.

<moduleName> — název modu, zobrazený v horní části průvodce. Je to ten zadaný na kartě Informace o modu.

<moduleImage path="…"/> — bannerový obrázek zobrazený v horní části průvodce. Atribut path udává jeho umístění, relativní ke kořeni modu (např. fomod\header.png). Tag je prázdný (uzavírá se sám do sebe). Bez obrázku prostě chybí.

6.3 Instalace souborů

Dva tagy popisují, co bude zkopírováno do hry: <file> zkopíruje jediný soubor, <folder> zkopíruje celou složku s veškerým jejím obsahem. Oba přijímají stejné tři atributy:

Atribut	Role	Příklad
`source`	Cesta prvku v archivu vašeho modu, relativní ke kořeni.	`tex\2k`
`destination`	Kam musí prvek přistát, relativně ke složce Data dané hry.	`textures`
`priority`	Pořadí instalace v případě konfliktu (viz níže).	`0`

Atribut priority a jeho dopad. Je to číslo, které nastavuje pořadí kopírování, když dvě možnosti instalují soubor na stejné místo. Pravidlo: nízké priority se instalují jako první, vysoké poté — a protože poslední

zapsaný vítězí, vyšší priorita „přepíše“ nižší. Příklad: pokud základní možnost instaluje texturu s priority="0" a možnost „vysoké rozlišení“ instaluje stejnou texturu s priority="1", zůstane verze ve vysokém rozlišení, bez ohledu na pořadí zobrazení možností. Dokud nemáte žádný záměrný konflikt k rozhodnutí, ponechte všude 0.

> Poznámka — Cíl je ve výchozím nastavení prázdný, což instaluje položku do kořene složky Data dané hry. Kliknutím na buňku Cíl zadejte explicitní cestu (relativní k Data), kdykoli musí položka jít jinam. Prázdný cíl je správná volba, pokud zdrojová složka již zrcadlí strukturu hry.

Tyto tagy se objevují na třech místech: v <requiredInstallFiles> (soubory vždy instalované), v <files> možnosti (instalované, je-li možnost zvolena) a v <files> podmíněného vzoru (instalované, jsou-li splněny podmínky).

6.4 Kroky, skupiny a možnosti

Toto je srdce průvodce. Hierarchie je jednoduchá: krok obsahuje skupiny, skupina obsahuje možnosti.

<installSteps order="Explicit"> shromažďuje všechny kroky; order="Explicit" znamená „respektuj pořadí, které jsem napsal“. Každá stránka průvodce je <installStep name="…">, jehož atribut name je název zobrazený v horní části stránky.

<visible> — zobrazit krok podmíněně. Krok lze zobrazit pouze tehdy, jsou-li určité podmínky pravdivé; umístíte je do tagu <visible> (viz § 6.6). Bez <visible> se krok zobrazuje vždy. Příklad: zobrazit krok „pokročilá nastavení“ pouze tehdy, zaškrtl-li uživatel dříve „expertní instalaci“.

<optionalFileGroups> obsahuje skupiny kroku. Každá <group name="…" type="…"> má název (nadpis sekce) a především type, který nastavuje pravidlo výběru — tedy co smí uživatel zaškrtnout:

type	Co uživatel vidí a může dělat
Přesně jedna (povinné) — SelectExactlyOne	Přepínače: musí zvolit jednu možnost, a pouze jednu. Ani nulu, ani dvě. Ideální pro vzájemně se vylučující varianty (jediné rozlišení textur).
Nejvýše jedna — SelectAtMostOne	Jako výše, ale mohou také nezvolit nic: „možnost nebo nic“.
Libovolný počet — SelectAny	Nezávislá zaškrtávací políčka: zaškrtnou, co chtějí, od žádného po všechna. Nejčastější případ, pro skládatelné moduly.
Alespoň jedna — SelectAtLeastOne	Zaškrtávací políčka, ale aby mohli pokračovat, musí zaškrtnout alespoň jedno. Zabraňuje odejít s prázdnýma rukama.
Vše (bez volby) — SelectAll	Všechny možnosti jsou zaškrtnuty automaticky a uzamčeny: uživatel je nemůže odznačit. Používá se k představení povinných souborů a zároveň k jejich popisu.

Ve skupině <plugins order="Explicit"> obsahuje možnosti, z nichž každá je <plugin name="…"> (slovo „plugin“ zde znamená možnost průvodce, nikoli soubor .esp). Jeho name je popisek, který uživatel zaškrtává. Možnost se skládá z:

- <description>: text zobrazený vpravo, je-li možnost vybrána — zde jasně popište její účinek;
- <image path="…"/>: ilustrace zobrazená s popisem (volitelné);
- <conditionFlags>: flagy nastavené, je-li možnost zvolena (§ 6.6);
- <files>: soubory instalované, je-li možnost zvolena;
- <typeDescriptor>: výchozí stav možnosti (§ 6.5).

6.5 Typ možnosti a její chování

Každá možnost má „typ“, který určuje její výchozí stav v průvodci: zaškrtnuta nebo ne, upravitelná nebo ne. Je popsán tagem <typeDescriptor>. V jednoduchém případě obsahuje jediný <type name="…"/>. Pět hodnot a jejich účinek:

type	Účinek v průvodci
Volitelná — Optional	Ve výchozím nastavení nezaškrtnuta, lze volně zaškrtnout a odznačit. Běžný případ.
Doporučená — Recommended	Zaškrtnuta ve výchozím nastavení, ale uživatel ji může odznačit. Pro doporučenou volbu.
Povinná — Required	Zaškrtnuta a uzamčena: nelze odznačit. Pro nezbytnou součást.
Nepoužitelná — NotUsable	Nezaškrtnuta a uzamčena: nelze zaškrtnout. Označuje možnost nedostupnou v aktuálním kontextu.
Mohla by být použitelná — CouldBeUsable	Zaškrtnutelná, ale označená jako potenciálně problematická (často s varováním).

Dynamické typy: <dependencyType>. Typ možnosti se také může měnit v závislosti na podmínkách. Místo pevného <type> zapíšete <dependencyType>, který obsahuje <defaultType name="…"/> (výchozí typ, když není splněna žádná podmínka) a seznam <pattern>: každý vzor přiřazuje podmínky k typu <type>, který se použije, jsou-li pravdivé.

Příklad: možnost „ENB Ultra preset“ může být ve výchozím nastavení Optional, stát se Recommended, povolil-li uživatel dynamické svíčky, a stát se NotUsable, chybí-li na disku požadovaný soubor. Právě tento mechanismus činí instalátor „chytrým“. Kompletní příklad se objevuje v Příloze D. Sekce 7.5 tento mechanismus využívá k tomu, aby z „předvolby“ udělala výchozí hodnoty, které uživatel může dále upravit.

6.6 Flagy, závislosti a podmíněné instalace

Tyto tři pojmy tvoří podmínkový systém FOMOD — to, co umožňuje instalátoru reagovat na volby uživatele.

Flagy — <conditionFlags> a <flag>. Flag je malá proměnná, kterou nastavíte, je-li zvolena možnost. Tag <conditionFlags> možnosti obsahuje jeden nebo více <flag name="…">hodnota</flag>: name je název flagu a text mezi tagy je jeho hodnota. Tak <flag name="res">4K</flag> nastaví flag „res“ na „4K“, jakmile je možnost zaškrtnuta. Flag nemá sám o sobě žádný viditelný účinek: slouží jako paměť, znovu použitá později jako podmínka jinde.

Závislosti — <dependencies operator="…">. Závislost je podmínka, kterou je třeba zkontrolovat. Jsou seskupeny v <dependencies>, jejichž atribut operator říká, jak je kombinovat: And (všechny podmínky musí být pravdivé) nebo Or (stačí jediná). Existují dva druhy podmínek:

Podmínka	Co testuje
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Pravdivá, má-li pojmenovaný flag přesně uvedenou hodnotu. Takto reagujete na volby učiněné dříve (např.: flag „res“ se rovná „4K“).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Pravdivá v závislosti na stavu souboru již přítomného — nebo nepřítomného — ve hře uživatele.

Atribut state závislosti na souboru nabývá tří hodnot:

state	Význam
Active	Soubor je přítomen a povolen ve hře.
Inactive	Soubor je přítomen, ale zakázán.
Missing	Soubor je nepřítomen.

Tyto závislosti slouží třem věcem: viditelnosti kroku (v <visible>), dynamickému typu možnosti (ve <pattern> prvku <dependencyType>) a níže uvedeným podmíněným instalacím.

Podmíněné instalace — <conditionalFileInstalls>. Tato sekce, umístěná za kroky, instaluje soubory pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky, aniž by uživatel musel cokoli přímo zaškrtávat. Obsahuje prvky <pattern>, z nichž každý přiřazuje <dependencies> k <files>. Jsou-li podmínky vzoru na konci průvodce pravdivé, jeho soubory se nainstalují.

Rozdíl oproti viditelnosti kroku: <visible> rozhoduje, zda se stránka zobrazí, zatímco <conditionalFileInstalls> rozhoduje, zda se soubory nainstalují, v zákulisí. Typický případ: automaticky nainstalovat kompatibilní patch pouze tehdy, zaškrtl-li uživatel dvě konkrétní možnosti (jejichž flagy jsou pak obě nastaveny).

> Poznámka — Flag musí být nejprve nastaven možností (přes <conditionFlags>), než jej může testovat závislost. Definujte tedy své flagy v krocích a poté je testujte v podmíněných vzorech.
>
> Poznámka — Pravidlo návrhu: když možnost představuje pouze rozhodnutí — předvolbu, profil, přepínač „modulu“ —, nechte ji nastavovat flagy a nic jiného a kopírování přenechte podmíněným instalacím, které tyto flagy testují. Jeden flag na funkci je pak jediným zdrojem pravdy: ať je kombinace voleb jakákoli, předvolba a ručně zvolená možnost nikdy nemohou nainstalovat tytéž soubory dvakrát. Sekce 7.5 toto pravidlo uplatňuje.

7. Příklady ModuleConfig.xml

Níže uvedené příklady ilustrují nejběžnější případy. Odpovídají XML skutečně vytvářenému aplikací XIMOD Architect (odsazení zjednodušeno pro čitelnost).

7.1 Minimální příklad — povinné soubory

Mod bez voleb: všechny soubory jsou instalovány přímo.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Výhradní volba — SelectExactlyOne

Krok nabízející volbu jediného rozlišení textur; možnost 2K je ve výchozím nastavení doporučena.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Podmíněná instalace — flagy

Možnost nastaví flag, je-li zaškrtnuta; soubor se nainstaluje pouze tehdy, je-li tento flag aktivní.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Jedna stránka, několik kroků — SelectAny + flagy

Jediný krok s vícenásobnou volbou může otevřít jiný krok pro každou možnost, kterou hráč zaškrtne: kroky nejsou vázány na možnosti. Každá možnost nastaví podmínkový flag a každý cílový krok nese podmínku viditelnosti na tomto flagu. Zaškrtnutí A a B pak zobrazí kroky A a B; zaškrtnutí A, B a C zobrazí tři kroky.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Předvolba s upravitelnými výchozími hodnotami

„Předvolba“ (preset) je možnost, která zastupuje několik voleb najednou. Uživatelé chtějí obojí: zvolit předvolbu a mít hotovo, nebo zvolit předvolbu a přesto upravit jednu či dvě funkce. Klíčem je oddělit rozhodování od instalace. Předvolba rozhoduje — nastavuje flagy. Stránky funkcí umožňují uživateli tato rozhodnutí změnit — nastavují tytéž flagy znovu. Podmíněné instalace provádějí kopírování podle konečné hodnoty každého flagu.

Krok 1 nabízí předvolbu a vedle ní skupinu Přizpůsobit, jejíž možnosti pouze otevírají stránky funkcí, které si chce uživatel prohlédnout. Každá stránka funkce je viditelná, je-li zaškrtnuta její možnost Přizpůsobit (§ 7.4). Na této stránce mají možnosti dynamický typ (§ 6.5): varianta, kterou by nainstalovala předvolba, se stane Recommended — předem zaškrtnutou —, je-li nastaven flag předvolby, a jinak je doporučena možnost Žádná. Protože stránka následuje po předvolbě, hodnota, kterou zapíše do flagu funkce, nahradí hodnotu předvolby: uživatel si může ponechat variantu předvolby, přepnout na jinou, nebo funkci odebrat.

Předvolba ani možnosti stránek nenesou žádné `<files>`. Veškeré kopírování probíhá v `<conditionalFileInstalls>`, jeden vzor na každou hodnotu flagu. Právě díky tomu je dvojí instalace nemožná: ať je kombinace voleb jakákoli, každý flag funkce skončí s přesně jednou hodnotou, a tedy s jedinou sadou souborů.

> Poznámka — Správci modů vyhodnocují flagy stránku po stránce, takže přiřazení provedené na pozdější stránce nahradí přiřazení provedené předvolbou. Ponechte předvolbu na první stránce a dejte každé stránce funkce možnost Žádná, která flag výslovně vymaže: uživatel, který pouze vše odznačí, by si jinak ponechal hodnotu předvolby.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Předvolba s upravitelnými výchozími hodnotami</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Krok 1: předvolba nastaví flagy všech funkcí, které obsahuje, a nic jiného. -->
        <installStep name="Režim instalace">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Předvolba" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Předvolba A (doporučené nastavení)">
                            <description>Nainstaluje funkci A ve verzi 2 a funkci B ve verzi
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Přizpůsobit" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Přizpůsobit funkci A">
                            <description>Otevře stránku funkce A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Přizpůsobit funkci B“, „Přizpůsobit funkci C“... nastavují cust_B, cust_C.
-->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Krok 2: funkce A, zobrazená jen tehdy, když ji uživatel chtěl přizpůsobit. -->
        <installStep name="Funkce A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Funkce A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Žádná">
                        <description>Funkci A neinstalovat.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verze 1">
                        <description>Funkce A, verze 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verze 2">
                        <description>Funkce A, verze 2 (volba předvolby).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Stránky funkcí B a C mají přesně stejný tvar. -->
</installSteps>
<!-- Soubory se kopírují pouze zde, podle konečné hodnoty flagu každé funkce. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Náhled instalátoru… umožňuje projít každou kombinaci — samotnou předvolbu, předvolbu plus Přizpůsobit funkci A, samotné Přizpůsobit funkci A — a před publikováním zkontrolovat konečný seznam souborů (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Ověřit FOMOD hlásí konfliktní cíle a tento vzor předvolba / přizpůsobení rozpozná (§ 8.1).

Návrat zpět v instalátoru. Správci modů si pamatují volby stránky, kterou uživatel již viděl: vrátí-li se uživatel na první stránku a zvolí jinou předvolbu, již navštívená stránka funkce si ponechá dřívější zaškrtnutí místo výchozích hodnot nové předvolby a flagy stránky, kterou nová volba skryje, mohou

přetrvat. Průvodce předvolbami (§ 8.29) proti tomu chrání instalované soubory: každý flag Přizpůsobit je na první stránce nastaven výslovně — na off zvolenou předvolbou nebo možností Bez předvolby, na on možností Přizpůsobit — a soubory funkce se nainstalují jen tehdy, je-li její stránka přizpůsobena a možnost je na ní zaškrtnuta, nebo není-li stránka přizpůsobena a zvolená předvolba tuto možnost obsahuje. Co uživatel nakonec vidí zaškrtnuté na přizpůsobených stránkách, to se nainstaluje.

7.6 Úvodní a závěrečné stránky

Průvodce vykresluje správce modů, nikoli instalátor. Autor má pod kontrolou názvy, popisy a obrázky kroků, skupin a možností — a nic jiného: žádná písma, žádné barvy, žádné rozvržení, žádný blok volného textu. V těchto mezích lze uvítací a závěrečnou stránku získat snadno.

Uvítací stránka — z prvního kroku udělejte jedinou skupinu typu SelectAll s jednou možností Required. Její popis nese uvítací text, který správce zobrazí v oblasti popisu; její obrázek nese vizuál — banner, logo nebo text vykreslený jako obrázek libovolným písmem. Nedávejte jí žádné soubory, případně základní soubory modu, chcete-li, aby byly uvedeny zde.

Závěrečná stránka — stejná konstrukce, tentokrát jako poslední krok: možnost Required s rozlučkovým vzkazem a případně s pokyny, co dělat dál (pořadí načítání, patche k instalaci). Instalátor nemůže zobrazit souhrn výběrů uživatele: formát nedává stránce žádný přístup k volbám učiněným na ostatních stránkách. Správce zobrazí vlastní seznam souborů, které se chystá nainstalovat, a náhled instalátoru (§ 4.11) dává vám, autorovi, tento souhrn pro každý scénář.

```
<installStep name="Vítejte">
    <optionalFileGroups>
        <group name="O tomto instalátoru" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Vítejte v Dawnlight">
                    <description>Děkujeme, že jste si stáhli Dawnlight. Na dalších stránkách si zvolíte
předvolbu osvětlení, volitelné moduly a patche kompatibility. Až do poslední stránky se nic
neinstaluje.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... skutečné kroky ... -->
<installStep name="Hotovo">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Než začnete hrát" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Děkujeme!">
                    <description>Umístěte Dawnlight.esp za své mody počasí. Jakýkoli problém nahlaste na
stránce Nexusu. Příjemnou hru!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Uvítací krok si uložte jako šablonu (Projekt → Šablony…, § 8.3), abyste jej mohli znovu použít v každém modu.

8. Verze 2 — nové funkce

Níže uvedené funkce byly zavedeny verzí 2.0.0. Jsou prezentovány v pořadí, v jakém byly přidány; číslované sekce kapitol 2 až 7 je již odrážejí. Sekce 8.26 až 8.29 byly přidány verzí 2.1.0. Sekce 8.30 až 8.32 byly přidány verzí 2.2.0.

8.1 Detekce konfliktů cílů

Když ověříte projekt (Projekt → Ověřit FOMOD), XIMOD nyní také hlásí možnosti, které instalují různé soubory na stejnou cílovou cestu, což by způsobilo jejich vzájemné přepsání. Kolize, které mohou nastat společně, jsou označeny jako jisté; ty, které vznikají pouze napříč vzájemně se vylučujícími možnostmi, jsou označeny jako možné.
Konflikt je hlášen jako jistý pouze tehdy, lze-li obě možnosti skutečně vybrat společně. Kromě výhradních skupin (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) nyní XIMOD sleduje flagy: pokud jedna možnost nastaví flag na jednu hodnotu a druhá možnost se nachází na stránce, která se zobrazuje pouze pro jinou hodnotu tohoto flagu — a nic volitelného vedle první možnosti nemůže nastavit onu jinou hodnotu — dvojice nemůže koexistovat a konflikt je uveden pouze jako potenciální. Typický případ: možnost „preset“ a odpovídající možnost stránky „zvolte si sami“.

8.2 Export 7z

Příkaz Export nyní nabízí kromě ZIP také 7-Zip (.7z). Formát vyberte v dialogu uložení; 7z obvykle vytváří menší soubory ke stažení.

8.3 Znovupoužitelné šablony

Projekt → Šablony… umožňuje uložit vybraný krok jako znovupoužitelnou šablonu a vkládat uložené šablony (krok, skupinu nebo možnost) do jakéhokoli projektu. Šablony jsou uloženy v konfigurační složce aplikace.

8.4 Nový ze složky

Soubor → Nový ze složky… prohledá složku a navrhne kostru, kde se každá bezprostřední podsložka stane jednou možností; zjevný obrázek záhlaví v kořeni je rozpoznán automaticky.

8.5 Přiřazení souborů přetažením

S možností vybranou ve stromu přetáhněte soubory nebo složky ze správce souborů (Průzkumník Windows, Finder, správce souborů vašeho Linuxu) do okna XIMODu: přidají se do tabulky Zdroj dané možnosti, přesně jako pomocí Přidat soubor / Přidat složku, a najednou lze upustit více položek. Přijímají se pouze cesty pod kořenovou složkou projektu; ostatní jsou ignorovány. U velkého instalátoru je to nejrychlejší způsob přiřazení zdrojů: otevřete složku funkcí jednou v průzkumníku a každou podsložku upusťte na její možnost.

8.6 Porovnání FOMODů

Projekt → Porovnat s… porovná aktuální projekt s jiným FOMODem a vypíše, co bylo přidáno, odebráno nebo změněno (kroky, možnosti, soubory a metadata) — užitečné pro psaní seznamu změn.

8.7 Vizuální editor podmínek

Projekt → Editor podmínek… zobrazuje pro každý podmínkový flag, které možnosti jej nastavují a která pravidla viditelnosti kroků, podmíněné instalace a vzory závislostí jej používají. Flagy, které jsou nastaveny, ale nikdy nepoužity (nebo použity, ale nikdy nenastaveny), jsou zvýrazněny.

8.8 Kontroly a optimalizace obrázků

Ověření nyní varuje před obrázky záhlaví/možností, které jsou příliš velké, v nepodporovaném formátu nebo nečitelné. Na kartě Informace o modu příkaz Optimalizovat obrázek zmenší obrázek záhlaví do rozumných mezí.

8.9 Rozšíření příkazového řádku

Příkazový řádek získává: inspect <plugin.esp> (vypíše mastery pluginu, autora a příznak ESL); batch <manifest.json> (ověří, sestaví a zabalí několik FOMODů, pro kontinuální integraci); a ba2 <dir> <out.ba2> [game] k zabalení složky do obecného archivu BA2. Balení BA2 je experimentální — před distribucí archiv ověřte ve hře.

8.10 Export a ověřování na pozadí

Export distribučního archivu již nezmrazuje okno: jakmile je FOMOD zapsán, komprese běží na pozadí a okno průběhu zobrazuje počet zpracovaných souborů a přidávaný soubor. Tlačítko Zrušit zastaví export a odstraní dílčí archiv. Stejně tak kontroly ověření na disku (chybějící soubory, konflikty cílů, obrázky) běží na pozadí; okno zprávy zobrazuje „Kontrola souborů na disku…“, dokud se nedokončí, a varuje vás, pokud se mezitím projekt změnil.

8.11 Obnova po pádu

Pokud by se XIMOD Architect někdy nečekaně zavřel, každý projekt s neuloženými změnami se zapíše do složky pro obnovu pod konfiguračním adresářem aplikace (crash_recovery/<datum>/<název modu>/fomod/). Při příštím spuštění stavový řádek zobrazí, kam byla záloha uložena; otevřete tuto složku pomocí Soubor → Otevřít složku…, abyste svou práci získali zpět.

8.12 Přehlednější rozhraní

Několik každodenních nepříjemností bylo vyřešeno. Uložení projektu, který dosud nemá složku, se nyní zeptá, kam uložit, místo aby nedělalo nic, a Soubor → Uložit jako… (Ctrl+Shift+S) přesune projekt do jiné složky. Záhlaví okna zobrazuje název modu a tečku ●, dokud existují neuložené změny. Úspěchy, varování a chyby se objevují jako oznámení v pravém horním rohu (chyby zůstávají, dokud nejsou zavřeny), zatímco stavový řádek uchovává poslední zprávu a počet kroků a možností (kořenová složka je zobrazena v sekci Pracovní prostor inspektoru a název modu v záhlaví okna a na kartě dokumentu). Volba souboru mimo kořenovou složku je nyní hlášena, místo aby byla potichu ignorována. Terminologie — rozhraní nyní důsledně říká „možnost“ tomu, co formát FOMOD nazývá plugin (volby nabízené ve skupině), ve všech jazycích; „plugin“ je vyhrazen pro soubory herních pluginů (.esp, .esm, .esl). Nastavení motivu „Systémový“ sleduje operační systém živě: přepnutí OS mezi světlým a tmavým režimem přepne XIMOD okamžitě, bez restartu, a zvolená velikost písma je zachována v obou. A konečně, datové sady (hry, země, jazyky) se čtou během zobrazení úvodní obrazovky, nikoli po ní, takže se hlavní okno objeví dříve.

8.13 Překlad existujícího FOMODu

Projekt → Přeložit FOMOD… otevře vyhrazené okno pro překlad řetězců instalátoru určených uživateli do jiného jazyka: název a popis modu, názvy kroků, skupin a možností a popisy možností. Flagů, cest k souborům a typů se nikdy nedotkne, protože je správci modů porovnávají doslovně. Načtěte aktivní projekt (musí být uložen) nebo libovolnou složku modu pomocí Otevřít složku modu…; zvolte zdrojový a cílový jazyk a poté vyplňte sloupec Překlad, buď přímo v tabulce u názvů, nebo ve spodním panelu u popisů (zdroj je zobrazen vedle sebe, s volitelně zviditelněnými mezerami a zalomeními řádků). Filtry (nepřeložené, k revizi, s problémy, uzamčené), vyhledávací pole, ukazatel průběhu a Ctrl+Enter (další nepřeložený) pomáhají udržet přehled. Autor a webová stránka jsou ve výchozím nastavení uzamčeny: uzamčené řetězce se zapisují beze změny.

Problémy jsou označeny na každém řádku: chráněné tokeny (názvy souborů, URL, doslovné sekvence \n) chybějící v překladu, zalomení řádku v názvu, znaky, které XML nedokáže uložit, překlad shodný se zdrojem nebo stejný zdrojový text přeložený jinde odlišně. Blokující problémy brání exportu. Práce se ukládá (Ctrl+S) jako doprovodný soubor, fomod/translations/<mod>.<jazyk>.ximod-translation, který okno automaticky znovu načte při příštím otevření složky; Aktualizovat ze složky znovu přečte FOMOD a nahlásí nové, změněné, přesunuté a odebrané řetězce, přičemž zachová existující překlady (změněné zdroje jsou označeny „k revizi“).
Exportovat přeložené soubory zapíše info.xml a ModuleConfig.xml buď do sousední složky fomod_<jazyk> (výchozí, originály zůstanou nedotčeny), nebo přes původní soubory po pořízení kopie .bak s časovým razítkem. Export je bezeztrátový: změní se pouze přeložené řetězce; komentáře, kódování (UTF-8 nebo UTF-16), neznámé prvky a formátování původního XML jsou zachovány bajt po bajtu. „Zachovat původní pořadí“ vynutí order="Explicit", takže seznamy seřazené podle názvu nejsou znovu seřazeny podle přeložených názvů. Náhled přeloženého otevře simulaci instalátoru na přeložené kopii. Stejné operace existují na příkazovém řádku: ximod-architect translate extract | status | update | apply (viz § 5).
Překladový balíček — třetí režim exportu sestaví archiv připravený k nahrání na Nexus: ve výchozím nastavení balíček „pouze patch“ obsahující jen přeložené info.xml a ModuleConfig.xml (na jejich původní cestě a v původním kódování) plus README v cílovém jazyce, který uživatelé nainstalují přes původní mod; volba „Celý mod“ zahrne místo toho každý soubor modu (zkontrolujte, že autor umožňuje redistribuci). Formát (.zip nebo .7z) a název souboru se řídí šablonou Název, s tokeny {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} a {langname} (výchozí „{name}_{LANG}“, např. MyMod_FR.zip). Archiv se sestaví na pozadí s obvyklým oknem průběhu.
Produktivita — překladová paměť pro každou jazykovou dvojici, uložená v konfigurační složce, se učí každý překlad, který uložíte; „Vyplnit z paměti“ předvyplní shodné řetězce v dalším modu (označené „k revizi“) a spodní panel navrhne zapamatovaný překlad vybraného řetězce. „Propagovat na shodné“ zkopíruje aktuální překlad do každého dalšího řetězce se stejným zdrojovým textem. Glosář (přepínač v řádku nástrojů) vypisuje vynucené termíny — termín a jeho očekávaný překlad, volitelně s rozlišováním velikosti písmen, nebo termín, který má zůstat nepřeložen — a každý řádek, který poruší pravidlo, je označen jako problém. Exportovat CSV / Importovat CSV vyměňují celou tabulku (klíč, kontext, zdroj, překlad, stav, poznámka) s tabulkovým procesorem nebo jiným překladatelem; import porovnává řádky podle klíče a toleruje oddělovače Excelu.
Jedinečné texty — přepínač v řádku filtru vypisuje jeden řádek na každý odlišný zdrojový text, s odznakem ×N udávajícím velikost skupiny; překlad tohoto řádku přeloží každý řetězec se stejným textem najednou, automaticky a bez dotazu (s výjimkou uzamčených řetězců), a zpráva uvede, kolik jich bylo aktualizováno. Je to nejrychlejší cesta FOMODy, které opakují stejné názvy nebo popisy možností na mnoha stránkách. Vypnuto, tabulka zobrazuje každý řetězec a „Propagovat na shodné“ zůstává k dispozici pro jednorázové zkopírování pouze do nepřeložených.
Klávesnice a mezery — v tabulce ↑ a ↓ posouvají vybraný řádek, Page Up a Page Down skáčou o obrazovku řádků, Home a End přejdou na první a poslední řádek (dokud se nepíše do žádného pole překladu; stejné klávesy fungují v okně Řetězce projektu). „Zobrazit mezery a zalomení řádků“ zviditelní každou prázdnou mezeru ve zdrojovém textu, jak v tabulce, tak v panelu podrobností: · pro mezeru, ⍽ pro pevnou mezeru, → pro tabulátor, ␍ pro návrat vozíku a ¶ na konci každého řádku.
Na příkazovém řádku: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; a položka manifestu batch může nést seznam „translations“ (sidecar, mode, out, format, full) k vytvoření přeložených balíčků spolu s hlavním archivem.

8.14 Otevření archivu modu

Soubor → Otevřít archiv… (nebo přetažení souboru .zip/.7z do okna) rozbalí archiv do pracovní složky konfiguračního adresáře (work/<název archivu>) na pozadí, s obvyklým oknem průběhu, a poté otevře FOMOD nalezený uvnitř — ať už složka fomod sedí na vrcholu archivu, nebo pod jedinou obalovou složkou. Již rozbalený archiv je znovu použit tak, jak je, takže úpravy, které jste v něm provedli, jsou zachovány. Archivy .rar nejsou podporovány: nejprve je rozbalte pomocí 7-Zip. Okno překladu má stejné

tlačítko, Otevřít archiv modu…, které rozbalí pouze složku fomod (do translate_work/<název archivu>); volba balíčku „Celý mod“ je pak nedostupná, protože soubory modu tam nejsou.
Na příkazovém řádku: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] rozbalí archiv (ve výchozím nastavení do složky pojmenované podle něj) a vypíše kořen FOMODu.

8.15 Věrnost importu

XIMOD nyní čte a zpětně zapisuje konstrukce, které dříve potichu zahazoval: požadavky platné pro celý mod (moduleDependencies, upravované na kartě Informace o modu pod „Požadavky modu“ stejným editorem závislostí jako jinde), atributy alwaysInstall a installIfUsable souborů a složek (sloupce „Vždy“ a „Je-li použitelné“ tabulek souborů), pozici a barvu titulku a možnosti obrázku záhlaví showImage, showFade a height (Informace o modu → „Pokročilé záhlaví“) a atributy pořadí Ascending/Descending kroků, skupin a možností, které jsou zachovány tak, jak byly vytvořeny.
Co stále nelze namodelovat — prvky mimo schéma, které XIMOD nezná — je hlášeno při načtení projektu: varování „Tento FOMOD obsahuje N konstrukcí, které XIMOD nedokáže upravit; při uložení projektu budou zahozeny“ otevře panel Problémy s jedním řádkem na konstrukci a jejím umístěním (krok, možnost, podmíněná sada); kliknutí na řádek vybere uzel. Varování zůstávají v panelu Problémy napříč ověřeními, dokud je projekt otevřen. ximod-architect validate vypíše stejná varování.

8.16 Zálohy a obnova

Pokaždé, když je projekt uložen přes existující verzi, jsou předchozí info.xml a ModuleConfig.xml nejprve zkopírovány do fomod/backups/<datum-čas>/ (nic se nekopíruje, jsou-li shodné s tím, co se právě chystá zapsat) a uchovává se pouze posledních N nejnovějších složek — kde N je nastavení „Počet uchovávaných záloh“. Tato složka není nikdy zahrnuta do distribučních archivů ani balíčků BA2 a její soubory nejsou nikdy hlášeny jako osiřelé. Oba soubory XML jsou zapsány atomicky (dočasný soubor, vyprázdnění, přejmenování), takže pád během uložení nemůže zanechat napůl zapsaný instalátor.
Soubor → Obnovit zálohu… vypíše zálohy, nejnovější první, každou s počtem rozdílů oproti projektu v jeho aktuální podobě; Porovnat otevře obvyklé okno porovnání vůči této záloze, Obnovit ji načte do editoru jako jedinou vratnou změnu (dokud neuložíte, nic se nezapíše na disk) a Smazat všechny zálohy — potvrzené druhým kliknutím — vyprázdní složku. Kromě ochrany proti pádu z § 8.11 se nyní v pravidelném intervalu zapisuje záložní kopie každého změněného projektu („Záložní kopie pro obnovu každých N minut“); při normálním ukončení je smazána, takže se výzva k obnově stále objeví pouze po nekorektním ukončení.
Na příkazovém řádku: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> nebo --prune N; build a package rovněž vytvoří zálohu před zápisem.

8.17 Mastery jako automatické podmínky

Když je k možnosti přidán soubor pluginu (.esp, .esm nebo .esl) — z tabulky souborů nebo přetažením — XIMOD přečte jeho záhlaví: pokud projekt dosud nemá autora, vyplní se autor pluginu; a každý master, který plugin vyžaduje a který není ani jedním z vlastních souborů hry (uvedených pro každou hru v Categories.json pod "masters"), ani instalovaný tímto modem, se stane podmínkou na souboru „Active“ dané možnosti, přidanou do prvního vzoru závislosti výchozího typu možnosti (vytvořeného v případě potřeby). Master již pojmenovaný podmínkou na souboru dané možnosti není nikdy přidán dvakrát. Nastavení „Přidat mastery pluginu jako podmínky“ to vypne.
Ověření čte záhlaví každého pluginu instalovaného projektem (povinné soubory, možnosti, podmíněné sady) a varuje před jakýmkoli masterem, který není ani v modu, ani základním souborem hry, ani deklarován jako závislost: „X vyžaduje Y, který není ani v tomto modu, ani deklarován jako závislost“. Varování cílí na uzel, takže kliknutí na něj v panelu Problémy vybere danou možnost.

8.18 Light pluginy (ESL) a zpráva o pluginech

Ověření rovněž kontroluje pravidla light pluginů: soubor s příponou .esl, jehož příznak light není nastaven, plugin označený jako light, jehož nové záznamy překračují limit nebo spadají mimo povolený

rozsah FormID, a — jako informaci — .esp, který by mohl být označen jako light (počítá záznamy nové pro plugin, tedy ty, jejichž index FormID se rovná počtu masterů, a porovnává s limitem hry: ve výchozím nastavení 2048, 4096 pro Starfield, nastavitelný pro každou hru pomocí "eslLimit" v Categories.json). Soubory nad 64 MB se nepočítají. CLI inspect <plugin> vypíše stejné údaje.
Nástroje → Zpráva o pluginech… shromažďuje vše v jedné tabulce: soubor, druh, příznak light, mastery (chybějící ve varovné barvě), nové záznamy vůči limitu a způsobilost; nečitelné soubory jsou zobrazeny jako takové.

8.19 Bohatší simulátor a scénáře

Souhrnná stránka náhledu instalátoru (Projekt → Náhled) nyní končí Konečným stromem souborů: každý soubor, který by přistál ve složce Data dané hry, složky rozbalené z disku s jejich velikostmi a celková velikost instalace. Když dvě položky přistanou na stejné konečné cestě, vyhrává vyšší priorita (při shodě pozdější deklarace) a poražená je zobrazena přeškrtnutě, s vítěznou možností po najetí myší. Stromy nad 20 000 položek jsou zkráceny a uvádějí to.
Strom souborů se řídí stejnými pravidly jako každý strom v XIMODu. Kliknutí pravým tlačítkem na složku otevře podnabídky Rozbalit a Sbalit (Vše / Vybrané / od Vybraných, přičemž poslední působí na složku a vše pod ní, včetně obsahu instalovaných archivů). Dokud žádné textové pole nemá zaměření, ↑ a ↓ posouvají prstenec kurzoru z řádku na řádek, Home a End skočí na konce, → otevře složku (nebo vstoupí do otevřené), ← ji zavře (nebo se z ní vyšplhá zpět od souboru) a Enter vybere v hlavním okně součást, která daný řádek instaluje: možnost, povinné soubory nebo podmíněnou sadu — u složky součást jejího prvního souboru.
Náhled se také otevírá, jak to dělá správce modů, na stránce Informace o modu před prvním krokem: obrázek záhlaví (respektující možnosti showImage a height), titulek ve své barvě, autor, verze, odkaz na webovou stránku a popis z info.xml. Dále vede na první viditelný krok, Zpět se k němu vrátí a ukazatel průběhu jej počítá jako první stránku.
Řádek Scénář umožňuje uložit aktuální výběry a předpoklady o souborech pod názvem (uloženo v fomod/scenarios/<název>.json, podle názvů možností, aby přežily změnu pořadí), znovu je načíst nebo smazat; scénář, jehož výběry již neodpovídají žádné možnosti, nahlásí, kolik jich nebylo nalezeno. Složka scénářů není nikdy zahrnuta do distribučních archivů.
Ověření nyní také hlásí, jako informaci, kroky, možnosti a podmíněné sady, které nelze nikdy dosáhnout, protože testují hodnotu flagu, kterou žádná možnost nenastavuje (kroky: žádná možnost v dřívějším kroku).
Na příkazovém řádku: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] vypíše viditelné kroky, výběry, konečný seznam instalace s velikostmi a přepisy a celkem; položka manifestu batch může nést "scenarios": [...] k jejich přehrání (položka selže, pokud scénář již neodpovídá).

8.20 Velikost instalace na možnost

Po ověření (které měří soubory na pozadí) každá možnost zobrazuje svou velikost instalace a počet souborů nad svou tabulkou souborů — chybějící zdroje jsou počítány ve varovné barvě — a strom projektu nese velikost za názvem možnosti. Velikosti jsou ukládány do mezipaměti podle času změny souboru a obnovovány při každém ověření. ximod-architect validate <root> --sizes vypíše součty pro možnosti, povinné soubory a podmíněné sady.

8.21 Generátor popisu pro Nexus

Nástroje → Popis pro Nexus… sestaví text stránky modu na Nexusu z projektu: titulek a popis, Požadavky (mastery instalovaných pluginů, které hra a mod neposkytují, plus deklarované závislosti na souborech), Instalační možnosti (jedna odrážka na krok, skupiny s jejich typem výběru, možnosti s první větou jejich popisu), instalační poznámku a Seznam změn vypočtený vůči předchozí verzi FOMODu zvolené pomocí Předchozí verze… (přidané nebo odebrané kroky, možnosti a soubory, změny metadat). Zvolte BBCode (Nexus) nebo Markdown, zaškrtněte požadované sekce, vyberte jazyk mezi doprovodnými soubory překladů nalezenými v projektu a poté Kopírovat nebo Uložit jako…. Na

příkazovém řádku: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Upravitelný editor podmínek

Editor podmínek z § 8.7 nyní působí na projekt. Každý řádek „nastaveno kým“ a „použito kým“ je odkaz, který vybere uzel v hlavním okně. Každý flag má Přejmenovat… (vložené pole; nový název je aplikován na každou možnost, která flag nastavuje, a na každou viditelnost kroku, vzor možnosti, podmíněnou sadu a požadavek modu, který jej testuje, jako jedinou vratnou změnu; název již použitý jiným flagem je odmítnut) a Smazat všechna použití. Pod každým flagem jsou vypsány hodnoty, na které je nastaven, a hodnoty, se kterými je testován: hodnota testovaná, ale nikdy nenastavená je zobrazena ve varovné barvě, hodnota nastavená, ale nikdy netestovaná šedě. Ověření hlásí stejná zjištění — varování pro testovanou hodnotu, kterou žádná možnost nenastavuje (cílí na uzel, který ji testuje), a informaci pro flag, který je nastaven, ale nikdy netestován.
Sestavovač podmínek ve spodní části okna upravuje podmínku uzlu vybraného v hlavním okně — viditelnost kroku, vzor závislosti možnosti (zvolte vzor, vytvořte jej, změňte jeho typ), podmíněnou sadu souborů nebo požadavky modu. Zobrazuje podmínku jako větu (JESTLIŽE flag A = B A soubor C je Active PAK …) nad jedním řádkem na podmínku: druh (flag nebo soubor), název a hodnota s návrhy převzatými z projektu (známé flagy a jejich hodnoty, názvy souborů, Active/Inactive/Missing), tlačítko odebrání a Přidat podmínku. Změny se aplikují živě a jsou vratné.
Editor je nyní nezávislé okno: lze jej přesunout vedle hlavního okna nebo na druhou obrazovku, uchovává svou polohu a velikost z jedné relace na druhou a zavírá se tlačítkem v záhlaví okna. Seznam flagů funguje jako strom projektu. Kliknutí pravým tlačítkem na nadpis flagu otevře podnabídky Rozbalit (Vše / Vybrané) a Sbalit (Vše / Vybrané). Dokud žádné textové pole nemá zaměření, ↑ a ↓ posouvají prstenec kurzoru z jednoho řádku na další — nadpisy flagů a jejich řádky „nastaveno kým“ / „použito kým“ —, → rozbalí zavřený flag (nebo vstoupí do otevřeného), ← sbalí otevřený flag (nebo se k němu vyšplhá zpět od jednoho z jeho řádků) a Enter zobrazí řádek v inspektoru: uzel řádku nebo první místo flagu. Ve stromu projektu dělá Enter totéž: vybere řádek pod kurzorem a inspektor jej následuje.

8.23 Tabulka řetězců projektu

Nástroje → Řetězce projektu… vypisuje každý název a popis projektu (informace o modu, kroky, skupiny, možnosti) v jedné tabulce: umístění, pole a text, přičemž text lze upravovat na místě (jeden řádek u názvů, několik řádků u popisů). Vyhledávací pole, filtr podle druhu (vše, názvy, popisy) a přepínač Pouze duplicity zúží řádky; shodné texty (bez ohledu na velikost písmen a mezery) jsou označeny odznakem ×N s ostatními umístěními po najetí myší, což pomáhá odhalit zkopírované popisy. Řádek najít/nahradit (rozlišovat velikost, celé slovo) nahrazuje v aktuálním řádku nebo v každém viditelném řádku. Dvojité kliknutí na umístění vybere uzel v hlavním okně. Na příkazovém řádku: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Čtení archivů BSA a BA2

XIMOD nyní čte obsahy archivů Bethesdy bez jejich rozbalování: BSA verze 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) a 105 (Skyrim Special Edition) a archivy BA2 obecné (GNRL) a texturové (DX10) her Fallout 4 a Starfield (verze 1, 2, 3, 7 a 8). Archivy Morrowindu jsou odmítnuty s jasnou zprávou. Čtou se pouze názvy a velikosti položek; komprimované položky jsou vypsány se svou zabalenou velikostí. To napájí tři místa. Detekce konfliktů cílů (§ 8.1) se nyní dívá i dovnitř archivů, které možnost instaluje: dvě možnosti, jejichž archivy obsahují stejný asset, jsou hlášeny jako varování („rozhoduje pořadí načítání archivů hry“) a asset, který je zároveň zabalen i instalován volně, jako informace („vítězí volný soubor“). Konečný strom souborů simulátoru (§ 8.19) vypisuje pod každým instalovaným archivem jeho obsah, označený „(v archivu)“, a celkem zobrazuje, kolik je zabaleno v archivech (aniž by se to počítalo dvakrát). A Nástroje → Obsah archivu… (nebo tlačítko oka vedle archivu v tabulce souborů) otevře tabulku položek — formát, počet, celková nezabalená velikost, cesta, velikost, komprimovaná — s vyhledávacím polem. Na příkazovém řádku: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate nyní také vypisuje jisté konflikty cílů.

Experimentální zapisovač BA2 (CLI ba2) je nyní ověřován zpětným čtením jeho výstupu novým čtečkou: cesty, velikosti a haše názvů/složek se shodují.

8.25 Vnořené skupiny podmínek a podmínky na verzích

Podmínky již nejsou omezeny na jediný plochý seznam s jediným operátorem. Každé místo, které obsahuje podmínku — viditelnost kroku, vzory závislostí možnosti, podmíněná sada souborů a požadavky modu — je nyní skupina, která může obsahovat podmínky a vnořené skupiny, každou s vlastním operátorem And / Or, do libovolné hloubky, přesně jak to schéma FOMOD umožňuje: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia“ je zachována tak, jak byla napsána, načtena, upravena a uložena beze změny (ověřeno na UI Aurelie a jejích 234 podmíněných sadách). Byly přidány také dva druhy podmínek: Verze hry (gameDependency) a Verze správce modů (fommDependency), každá s minimální verzí.
V editorech závislostí Přidat skupinu vytvoří vnořenou skupinu jako odsazený rámec s vlastním operátorem, vlastními podmínkami, tlačítky Přidat podmínku / Přidat skupinu / Odebrat skupinu; sestavovač podmínek (§ 8.22) zobrazuje vnořené skupiny mezi závorkami ve své větě a upravuje je stejnými ovládacími prvky. Simulátor, ověření (flagy testované, ale nikdy nenastavené, nedosažitelné kroky), detekce konfliktů a popis pro Nexus — všechny rozumějí vnořeným skupinám. Starší šablony projektů uložené s plochým uspořádáním se stále načtou.
Dvě menší změny ve stejném vydání: nabídka otevřená posunutím ukazatele podél panelu nabídek se nyní zavře, když ji ukazatel opustí (nabídka otevřená kliknutím zůstane, dokud se na něco neklikne); a písma potřebná k zobrazení systémů psaní samotného projektu — japonština, korejština, čínština, arabština, thajština… v názvech a popisech — a upravovaného překladu se načítají automaticky, ať je jazyk rozhraní jakýkoli, takže už žádné čtverečky místo těchto znaků, včetně v seznamech jazyků oken překladu a Nexusu.
Nabídky jsou uspořádány do Soubor, Úpravy, Projekt, Nástroje a Nápověda, s panelem nástrojů pro běžné akce, a F1 otevře tuto příručku. Typy výběru skupin, typy možností, operátory a motivy jsou zobrazeny s popisky srozumitelným jazykem („Přesně jedna (povinné)“, „Doporučená“, „Všechny podmínky (AND)“…) s vysvětlením po najetí myší a každá sekce panelu možností má značku ⓘ vysvětlující daný koncept. Potvrzovací dialogy ztlumí okno, přijímají Enter a Esc a posouvají se, je-li seznam problémů dlouhý.

8.26 Úprava her a jejich kategorií

Nástroje → Hry / kategorie… otevře samostatné okno pro správu seznamu her nabízených na kartě Informace o modu bez ručních úprav souboru Categories.json. Levý panel zobrazuje seznam her; Přidat hru, Smazat hru a tlačítka Posunout nahoru / Posunout dolů mění seznam a jeho pořadí. U vybrané hry editor zobrazuje její identifikátor (jedinečný interní klíč), její název, její slug Nexus (používaný pro odkazy a popis Nexus), limit záznamů lehkých pluginů, základní soubory master (jeden na řádek — vlastní mastery hry a oficiální DLC) a kategorie Nexus (jedna na řádek, v pořadí zobrazení). Zadané údaje se kontrolují během psaní: hra bez identifikátoru, duplicitní identifikátor nebo chybějící název je označen a tlačítko Uložit zůstává neaktivní, dokud není každý problém vyřešen. Uložit zapíše soubor — do dodávaného souboru assets/data/Categories.json, pokud je zapisovatelný, jinak do uživatelské kopie, kterou aplikace čte přednostně — a nový seznam se projeví okamžitě; Zavřít po potvrzení zahodí neuložené změny.

8.27 Barvy stromu

Nástroje → Barvy stromu… dá každému druhu řádku stromu projektu vlastní barvu — informacím o modu, krokům, skupinám, možnostem, povinným souborům a podmíněným instalacím —, takže strukturu velkého instalátoru lze přečíst na první pohled, což pomáhá i tehdy, když zrak už neslouží jako dřív (zkombinujte to s velikostí písma rozhraní, § 4.5). Okno vypisuje šest druhů se vzorkem barvy, ikonou v této barvě a hodnotou RGB; Obnovit barvy vrátí výchozí hodnoty. Pro každý motiv existuje jedna sada barev: okno upravuje sadu právě používaného motivu a uvádí to, a přepnutí mezi tmavým a světlým motivem (§ 4.5) přepne i sadu. Barvy se ukládají do Config.ini (viz Příloha A). Vybraný řádek si vždy ponechává standardní barvu textu, aby zůstal čitelný na pozadí výběru.
Kliknutím na vzorek se otevře okno Vyberte barvu, tentýž výběr barvy jako v XIMOD Translator. Jeho karta Indexová barva zobrazuje index barev AutoCAD: mřížku 24 × 10 barevných tónů a odstínů, devět standardních barev, šedou škálu a pole Barva pro zadání indexu od 1 do 255. Jeho karta Skutečné barvy nabízí plochu odstínu / sytosti, posuvník jasu, pole H, S a L, hodnoty červené, zelené a modré složky aktuální barvy a pole Barva RGB, kam lze zadat hodnotu jako 255,128,0. OK barvu okamžitě použije — strom se za oknem překreslí — a uloží ji; Zrušit nebo Esc ponechá předchozí.

8.28 Dialogy souborů si pamatují, kde jste byli

Když přidáváte zdroje k možnosti (Přidat soubor, Přidat složku) nebo vyhledáváte obrázek, dialog už nezačíná pokaždé v kořeni projektu: otevře se v nadřazené složce posledního souboru nebo složky, které jste zvolili. Zvolte Feature D\A pro jednu možnost a další dialog se otevře ve Feature D, s B a C hned po ruce; zvolte soubory uvnitř složky a další dialog se otevře v této složce. Paměť trvá po celou relaci a vynuluje se při změně projektu; je-li zapamatovaná složka mimo kořen nebo zmizela, dialog se vrátí ke kořeni. U velkého instalátoru zůstává nejrychlejší cestou Průzkumník: otevřete složku funkcí jednou a každou podsložku upusťte na její možnost (§ 8.5).

8.29 Průvodce předvolbami

Projekt → Průvodce předvolbami… sestaví na aktuálním projektu vzor „předvolba + přizpůsobení“ vysvětlený v § 7.5: uživatel může zvolit předvolbu a mít hotovo, zvolit předvolbu a přesto upravit několik funkcí, nebo vše sestavit ručně — aniž by se kterýkoli soubor kdy nainstaloval dvakrát. Udělat to ručně znamená flagy na každé možnosti, dynamické typy, podmínky viditelnosti a jednu podmíněnou instalaci na každou možnost; průvodce to vše provede v jediném kroku, který lze vrátit.
Na kartě Z existujících stránek zaškrtněte kroky, které jsou stránkami funkcí (z jejich možností předvolby vybírají), zkontrolujte generované názvy — krok „režim instalace“, skupinu předvoleb, skupinu Přizpůsobit, popisek možností Přizpůsobit, příznak předvolby, název možnosti „Žádná“ — a definujte předvolby: Přidat předvolbu vytvoří sloupec a matice zobrazí každou možnost každé zaškrtnuté stránky jako řádek. Ve skupině s výhradní volbou (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) zvolte pro každou předvolbu jednu možnost nebo (žádná); ve skupině s vícenásobnou volbou zaškrtněte libovolný počet.

Lišta dole hlásí první problém (žádná zaškrtnutá stránka, žádná předvolba, chybějící název, dvě předvolby se stejným názvem) a tlačítko Použít zůstává zakázané, dokud není odstraněn.
Použít vloží jako první krok režimu instalace (předvolby, z nichž každá nastavuje flagy svých voleb, a jednu možnost Přizpůsobit na každou stránku, která ji otevře a vynuluje její flagy), učiní každou stránku funkce viditelnou pouze tehdy, je-li zaškrtnuta její možnost Přizpůsobit, přidá flagy k možnostem a varianty zvolené předvolbou označí pod touto předvolbou jako Recommended, přidá do skupin s výhradní volbou možnost „Žádná“ (ve výchozím stavu doporučenou, volitelnou pod předvolbami, které něco vybírají) a přesune soubory možností na kartu Podmíněné instalace, jednu sadu na každou hodnotu flagu. Zpráva shrne, co bylo provedeno; Úpravy → Zpět vrátí celou operaci. Výsledek pak zkontrolujte pomocí Projekt → Náhled instalátoru… (samotná předvolba, předvolba plus přizpůsobená stránka, samotná stránka) a Projekt → Ověřit FOMOD, které tento vzor zná (§ 8.1). Skupina předvoleb nabízí jedinou volbu a končí možností Bez předvolby (vlastní sestavení), pojmenovanou v poli Možnost „Bez předvolby“: každá předvolba i možnost Bez předvolby nastaví flagy Přizpůsobit na off a možnosti Přizpůsobit, umístěné dále na téže stránce, nastaví ty své na on. Podmíněné instalace testují tyto flagy spolu s možností nebo předvolbou, takže návrat zpět v instalátoru a změna první stránky vždy nainstaluje to, co uživatel nakonec zvolil (§ 7.5). Skupina s výhradní volbou typu SelectAtMostOne, která dostane možnost Žádná, se stane SelectExactlyOne, aby správci modů nezobrazovali druhou možnost Žádná.
Karta Nová kostra je určena pro projekt, který zatím nemá žádné stránky: popište každou funkci názvem stránky, druhem volby (výhradní nebo vícenásobná) a jednou variantou na řádek; Vytvořit stránky je pak přidá do projektu — bez souborů — a přepne na první kartu s těmito stránkami zaškrtnutými. Tam definujte předvolby, použijte je a soubory přiřaďte až poté: na stránkách pro to, co se volí ručně, a v podmíněných instalacích vytvořených průvodcem pro to, co instalují předvolby.
Opětovné spuštění průvodce na projektu, který už transformoval, nevrší druhou strukturu na první: okno se otevře s již načtenými existujícími stránkami, názvy a předvolbami a upozorní na to. Přidejte nebo změňte předvolby, v případě potřeby zaškrtněte další stránky a poté Použít znovu sestaví celou strukturu v jediném kroku, který lze vrátit, a zachová názvy flagů, takže aktualizace modu zůstane kompatibilní s jeho předchozí verzí.

8.30 Vyjímání, kopírování a vkládání mezi FOMODy

Kroky, skupiny a možnosti lze vyjímat, kopírovat a vkládat: pomocí Úpravy → Vyjmout, Kopírovat a Vložit, stejnými příkazy v nabídce uzlu stromu po kliknutí pravým tlačítkem nebo klávesami Ctrl+X, Ctrl+C a Ctrl+V, dokud žádné textové pole nemá zaměření — v textovém poli tyto klávesy dál pracují s textem. Kopie zahrnuje uzel se vším, co obsahuje: skupinami a možnostmi, soubory, obrázky, flagy, podmínkami a vzory závislostí. Vyjmout odebere uzel z projektu a uchová ho ve schránce; Úpravy → Zpět ho vrátí na místo.
Vložení se řídí výběrem: krok se vloží za vybraný krok (na konec, není-li nic vybráno), skupina přijde do vybraného kroku, za vybranou skupinu, pokud nějaká je, a možnost do vybrané skupiny, za vybranou možnost. Vložený uzel se vybere a vložení představuje jedinou změnu, kterou lze vrátit. Nemůže-li výběr uzel přijmout — skupina bez vybraného kroku, možnost bez skupiny —, zpráva sdělí, co je třeba vybrat.
Schránka patří aplikaci, nikoli projektu: zkopírujte na jedné kartě FOMOD, přepněte na jinou kartu a vložte. Kopie se také uloží do systémové schránky, takže uzel zkopírovaný v jednom okně XIMODu lze vložit v jiném. Cesty jsou relativní ke složce modu, takže uzel převzatý z jiného modu může odkazovat na soubory, které tento mod nemá: po vložení XIMOD oznámí, kolik jeho souborů v této složce modu chybí (Projekt → Najít chybějící soubory…, § 8.32, je pak pomůže znovu propojit), a vypíše flagy testované uzlem, které žádná možnost tohoto projektu nenastavuje — stránka, která by se nikdy nezobrazila, nebo možnost, jejíž typ by se nikdy nezměnil, se tak odhalí okamžitě.

8.31 Přejmenování zdroje na disku

Přejmenováním souboru nebo složky ve správci souborů se poruší všechny odkazy, které na ně projekt má. Tlačítko Přejmenovat na disku… v tabulkách souborů — tabulce Zdroj možnosti (§ 4.2), kartě Povinné instalace (§ 4.3) a souborech podmíněné sady (§ 4.4) — místo toho přejmenuje vybraný soubor

nebo složku přímo z XIMODu a zároveň aktualizuje odkazy: každou možnost, povinný soubor a podmíněnou sadu, které položku používají, a u složky každý odkaz na cokoli uvnitř ní. Tlačítko je k dispozici, jakmile má projekt kořenový adresář.
Okno zobrazí aktuální cestu, pole pro nový název (položka zůstane ve stejné složce) a počet odkazů, které se upraví spolu s ní; Přejmenovat nebo Enter změnu použije. Název obsahující znak, který Windows zakazuje (například : * ? nebo |), nebo končící tečkou či mezerou, název v této složce již použitý nebo zdroj, který již neexistuje, se ohlásí v okně, které zůstane otevřené. Samotná změna velikosti písmen (main.esp → Main.esp) funguje v každém systému a každý odkaz si zachová svůj styl oddělovače (\ nebo /). Položka se na disku přejmenuje okamžitě: Úpravy → Zpět obnoví odkazy projektu, nikoli název na disku.

8.32 Hledání chybějících souborů

Soubory se přejmenovávají a přesouvají i mimo XIMOD — při reorganizaci modu nebo po rozbalení jeho nové verze. Projekt → Najít chybějící soubory… prohledá složku modu a vypíše každý soubor, složku a obrázek, které projekt používá a které již neexistují, jednou pro každou cestu, s počtem odkazů, které je používají.
Ke každé položce okno navrhne kandidáty nalezené ve složce modu: stejný název v jiné složce (přesunuto), nebo ve složce, kde se položka nacházela, podobný název, který projekt zatím nepoužívá, u souboru se stejnou příponou (přejmenováno). Existuje-li jinde právě jedna položka stejného názvu, je předem vybrána. Zvolte jiného kandidáta v seznamu, ponechte odkaz volbou (ponechat beze změny) nebo klikněte na Procházet… a určete libovolný soubor či složku ze složky modu.
Použít aktualizuje všechny zvolené odkazy najednou — u složky i odkazy na její obsah — jako jedinou změnu, kterou lze vrátit, a poté složku modu znovu prohledá; Znovu prohledat udělá totéž poté, co jste soubory přesunuli sami. Na rozdíl od sledování souborů to zachytí i to, co se změnilo, když byl XIMOD zavřený, a nikdy to nezmění projekt bez vašeho potvrzení. Projekt → Ověřit FOMOD (§ 4.8) i nadále hlásí soubory, které stále chybějí.

Přílohy

Příloha A — Soubor Config.ini

Konfigurace je uložena v souboru Config.ini, umístěném vedle spustitelného souboru. Zde je kompletní příklad:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

K předchozím klíčům se přidávají dva: Country (kód ISO 3166-1 alpha-3 zvolené země) a FirstStart (viz § 2.5).

Sekce [WindowPositions] si pamatuje geometrii volných oken (viz § 2.6). Pro každé okno WinPos_<id> ukládá jeho polohu (x,y) a WinSize_<id> jeho velikost (šířka,výška). Tyto záznamy se vytvoří až poté, co uživatel okno skutečně přesunul nebo změnil jeho velikost; bez nich se okno otevírá vycentrované na hlavní okno. Velikost hlavního okna je uchována v [Window] (WindowWidth / WindowHeight), ale jeho poloha nikoli.

Příloha B — Klávesové zkratky

Na macOS klávesa Ctrl odpovídá Cmd.

Globální zkratky

Zkratka	Akce
Ctrl+N	Nový projekt.
Ctrl+O	Otevřít složku.
Ctrl+Shift+O	Otevřít soubor.
Ctrl+S	Uložit (vygenerovat FOMOD).
Ctrl+,	Otevřít Nastavení.
Ctrl+Q	Ukončit aplikaci.
F1	Otevřít uživatelskou příručku (Nápověda → Uživatelská příručka).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Vyjmout, zkopírovat nebo vložit krok, skupinu nebo možnost vybranou ve stromu (§ 8.30). V textovém poli tyto klávesy pracují s textem.

Okna a dialogy

Zkratka	Akce

Zkratka	Akce
Esc	Zavře aktivní volné okno (Volba země, Vlastnosti, editor XML) nebo modální dialog (Nastavení, O aplikaci, potvrzení, zpráva o ověření, skripty). U potvrzení funguje jako „Zrušit“. Žádný účinek na editor překladů ani hlavní okno.

Navigace v seznamech — Vlastnosti a editor překladů

Klávesa	Akce
↑ / ↓	Posune výběr o jeden řádek nahoru / dolů.
Page Up / Page Down	Posune o jednu obrazovku; krok se přizpůsobuje výšce okna.
Home / End	Skočí na první / poslední řádek (poslední řádek je plně zobrazen).
Enter	Vlastnosti: vybere zvýrazněnou položku. Editor překladů: umístí kurzor do vstupního pole řádku.
Tab / Shift+Tab	Vlastnosti: další / předchozí řádek (nikdy na vlajce). Editor překladů (během úprav): další / předchozí pole překladu.

Mřížka vlajek — okno „Volba země“

Klávesa	Akce
↑ ↓ ← → (nebo 8 2 4 6)	Posune výběrový rámeček v mřížce.
Page Up / Page Down	Posune o jednu obrazovku vlajek.
Home / End	Skočí na první / poslední vlajku (poslední řádek je plně zobrazen).
Tab / Shift+Tab	Další / předchozí vlajka.
Enter	Potvrdí zvýrazněnou zemi.
Esc	Zavře okno.

Příloha C — Glosář

Termín	Definice
FOMOD	Formát instalátorů modů založený na info.xml a ModuleConfig.xml; standard pro hry od Bethesdy, který Vortex a Mod Organizer 2 podporují i pro většinu ostatních her.
Krok	Stránka instalačního průvodce obsahující jednu nebo více skupin.
Skupina	Sada možností (pluginů) sdílejících typ výběru.
Plugin	Možnost nabídnutá uživateli, spojená se soubory k instalaci.
Flag	Podmínkový flag (dvojice název = hodnota) používaný k řízení instalace.
Endonym	Název země nebo jazyka, jak je napsán v tomto jazyce.
ISO 639-3	Třípísmenný kód jazyka pojmenovávající složky překladů (např. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Třípísmenný kód země (např. FRA, USA).
Kořenový adresář	Pracovní složka obsahující soubory modu a vygenerovanou podsložku fomod.

Příloha D — Kompletní příklad FOMODu

Tato příloha představuje fiktivní, ale kompletní projekt — „Dawnlight“, mod osvětlení pro Skyrim Special Edition — který uvádí do praxe celou škálu možností aplikace XIMOD Architect: povinné soubory, více kroků, podmínku viditelnosti kroku, pět typů skupin, pět typů možností, podmínkové flagy, dynamický typ možnosti (vzory závislostí) a podmíněné instalace. Oba níže uvedené soubory tvoří jediný projekt a jsou reprodukovány tak, jak je generuje XIMOD (zjednodušené odsazení).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funkce pokryté příkladem:

- Povinné soubory: requiredInstallFiles (soubor a složka).
- Krok 1: skupina SelectAll (možnost Required) a SelectExactlyOne (možnosti Recommended / Optional, flag res).
- Krok 2: skupina SelectAny (flagy candles a moon) a SelectAtMostOne.
- Krok 3: podmínka viditelnosti (<visible>) poté skupina SelectAtLeastOne s možností dynamického typu (dependencyType: Recommended, je-li candles=On, NotUsable, chybí-li soubor) a možností CouldBeUsable.
- Podmíněné instalace: dva vzory (operátory And a Or, závislosti na flagu a souboru, stavy Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Příloha E — Licence a poděkování

Zdrojový kód aplikace XIMOD Architect je distribuován pod licencí MIT (© 2025-2026). Níže uvedené komponenty třetích stran si ponechávají vlastní licenci; úplné podrobnosti a atribuce se objevují v souboru THIRD-PARTY-NOTICES dodaném s aplikací.

Komponenta	Zdroj	Licence
Kód XIMOD Architect	—	MIT
Písma Noto	Google Fonts / projekt Noto	SIL Open Font License 1.1
Vlajky (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez licenčních poplatků (včetně komerčního použití)
Kódy zemí ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Volný přístup
Kódy jazyků ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Vyžadována atribuce (viz níže)
Knihovny jazyka Rust	ekosystém crates.io	MIT / Apache-2.0 (většinou)

Atribuce ISO 639-3: kódy jazyků pocházejí z iso639-3.sil.org (zdroj je třeba uvést). Data přidaná aplikací XIMOD — endonymy, přidružené písmo, mapování země ↔ jazyk — nejsou součástí standardu ISO 639-3 a identifikátory standardu nejsou upravovány. Aplikace navíc nesmí poskytovat žádný prostředek k redistribuci úplné sady kódů.