sa

1. Short Answer Question

- 1. A. 按下開機鍵之後,會啟動 BIOS/UEFI,檢查所有硬體,並取得其參數,檢查沒問題之後,從設定好的啟動裝置載入 MBR booting loader
 - B. MBR boot loader 會載入 GRUB boot loader
 - C. GRUB boot loader 會載入並啟動 kernel
 - D. Kernel 會再檢查一次所有的硬體,載入各式模組並啟動各式驅動程式,然後執行 init 這個 process
 - E. init 會呼叫許多 daemon process 啟動各式各樣的系統服務
 - F. 啟動完成

Ref: https://linux.vbird.org/linux_basic/0510osloader.php-process_1
https://medium.com/devops-world/linux-boot-process-39b58198b791
https://www.thegeekstuff.com/2011/02/linux-boot-process/
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_startup
process

- 2. A. UEFI 可使用大於 2T 的硬碟, 傳統 BIOS 不行
 - B. UEFI 是模組化設計,傳統 BIOS 不是
 - C. UEFI用 c語言,傳統 BIOS 用組合語言
 - D. UEFI boot 速度較快
 - E. UEFI 的 CPU mode 為 flat mode,傳統 BIOS 為 real mode,導致傳統 BIOS 只能使用 1MB 的定址空間

Ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface
https://read01.com/zh-tw/nEeko.html - .Wwkc7FOFNsM

3.

	NFSv2	NFSv3	NFSv4
Internet Protocol	UDP	UDP or TCP	ТСР
state	stateless	stateless	stateful
Writing	synchronous	asynchronous	asynchronous
synchronization			
2G 以上檔案	不支援	支援	支援

Ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Network File System
L課投影片

4.

A. PXE client 會先將自己的訊息廣播出去(透過 UDP port 67),支援 PXE 的 DHCP server 收到之後,會給 PXE client 一個 IP 位置,相關網路參數 TFTP 的位置和 initial bootstrap program 的檔名

- B. PXE client 拿到 TFTP 的 IP 位置後,去 TFTP 下載 initial bootstrap program
- D. 跑完 initial bootstrap program,安裝完部分 OS 與 TCP/IP stack 之後,再 跟 TFTP 要剩餘的 OS 檔案

Ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment

- 2. Network Ninja (on virtualbox)
 - 1. 更新系統時間 timedatectl set-ntp true
 - 2. 分割磁碟(傳統 BIOS),建立根目錄分割區

fdisk /dev/sda ,輸入 n 建立新的分割區,然後一直按 enter 用預設的設定,再來輸入 w 寫入,並且 mkfs.ext4 /dev/sda1 格式化分割區與建立 ext4 檔案系統

3. 掛載硬碟分割區 mount /dev/sda1 /mnt

- 4. 安裝系統 pacstrap /mnt base base-devel
- 5. 設置新安裝的系統的 fstab genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
- 6. 切換到新的系統底下並安裝一些檔案 arch-chroot /mnt pacman –Syu vim networkmanager os-prober grub
- 7. 設定時區

In -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Taiepi /etc/localtime hwclock –systohc

8. 設定語言

vi /etc/locale.gen 將/etc/locale.gen 内,以下兩行前面的「#」刪掉 zh_TW.UTF-8 UTF-8 zh_TW.BIG5 locale-gen 建立 locale.conf echo LANG=en_US.UTF-8 > /etc/locale.conf export LANG= en_US.UTF-8

9. 設置電腦名稱與 hosts

echo dick > /etc/hostname

vim /etc/hosts

增加:「

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

:1 localhost.localdomain localhost

127.0.1.1 dick.localdomain dick

⅃

10. 安裝 boot loader

grub-install /dev/sda

生成配置文件

先去 /etc/lvm/lvm.conf 中將「use_lvmetad = 1」改成「use_lvmetad =

- 0」,然後 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 - 11. 建立新的 ramdisk 初始環境 mkinitcpio -p linux
 - 12. 重啟

exit

poweroff

將虛擬光碟卸載

打開剛灌好的 vm

13. 設定 network manager

systemctl enable NetworkManager.service

systemctl start NetworkManager.service

nmtui

將介面卡調成 automatically connect

14. 載 iptables

pacman -S iptables

15. 建立 iptables 規則並啟動 iptables

touch /etc/iptables/iptables.rules

systemctl enable iptables.service

systemctl start iptables.service

在 output chain 加上一個規則,遇到 output chain 的就 log

iptables -A OUTPUT -i LOG

(使用 journalctl | grep "IN=.*OUT=.*" | less 可查看記錄下來的封包)

(DIST 為目標 IP, PROTO 為使用的 protocol)

ref: https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_guide

https://www.viseator.com/2017/05/17/arch_install/

https://gist.github.com/chyuaner/5317709

https://wiki.archlinux.org/index.php/iptables

PXE & NFS (on virtualbox) 3. 3.1. 安裝 arch linux 的過程同 Network Ninja(我直接用同個虛擬機開始) 第一張網卡設成「橋接介面卡」 新增一張網卡,使用內網(進階選項裡的「混合模式」選擇「允許全 部」),然後開機 增加新硬碟分割並掛載到/nfs: (我在 virtualbox 裡增加了一顆新硬碟:/dev/sdb) pacman -Syu parted parted select /dev/sdb mklabel gpt mkpart 0 - 100%離開 parted mkfs.ext4 /dev/sdb1 mkdir /nfs mount /dev/sdb1 /nfs 3.2 安裝與設定 PXE: Server(VM1): pacman -Syu wget wget http://archlinux.cs.nctu.edu.tw/iso/2018.05.01/archlinux-2018.05.01x86 64.iso mkdir -p /nfs/archiso cp archlinux-2018.05.10-x86_64.iso /nfs mount -o loop,ro /nfs/archlinux-2018.05.10-x86 64.iso /nfs/archiso 設定新的網卡(名稱為 enp0s8) ip link set enp0s8 up

ip addr add 192.168.0.1/24 dev enp0s8

安裝 dnsmasq

pacman -Syu dnsmasq

```
設定 dnsmasq:
vim /etc/dnsmasq.conf,加上
  Γ
  # 關閉 dns 功能
  port=0
  # 選擇使用的網卡
  interface=enp0s8
  bind-interfaces
  # 設定 dhcp server 可分配的 ip 範圍
  dhcp\text{-}range\text{=}192.168.0.50,192.168.0.150,12h
  # 設定 boot loader 位置
  dhcp-boot=/arch/boot/syslinux/lpxelinux.0
  # 設定 config file 檔名
  dhcp-option-force=209,boot/syslinux/archiso.cfg
  # 設定檔名 prefix
  dhcp-option-force=210,/arch/
  # 設定 tftp 的位置(此張網卡的位置)
  dhcp-option-force=66,192.168.0.1
  enable-tftp
  # 設定 tftp server 的根目錄
  tftp-root=/mnt/archiso
  ⅃
啟動 dnsmasq
systemctl enable dnsmasq
systemctl start dnsmasq
安裝與設定 NBD
pacman -Syu nbd
vim /etc/nbd-server/config ,加上
[archiso]
     readonly = true
     exportname = /nfs/archlinux-2018.05.10-x86_64.iso
systemctl enable nbd
systemctl start nbd
```

Client(VM2, VM3):

在 Virtualbox 的設定裡,將「系統」裡的「開機順序」調成網路優先 將第一張網卡設成內網,第二張網卡設「橋接介面卡」

第一張網卡要選不是 intel 的

(都在進階選項裡的「混合模式」選擇「允許全部」)

開機,PXE 抓到 boot loader 之後,選擇用 nbd 來 boot

將第一張內網網卡關掉:

ip link set enp0s3 down

之後安裝就跟 Network Ninja 一樣

Ref: https://wiki.archlinux.org/index.php/PXE

3.3 安裝與設定 NFS:

Server(VM1):

安裝 nfs-utils

pacman -Syu nfs-utils

增加 nfs 規則

echo "/nfs *(rw,async,all_squash)" >> /etc/exports

exportfs –arv (更新 export 設定)

確保 nfs 使用防火牆預設可以通過的 port:

vim /etc/conf.d/nfs-common.conf,加上兩行

STATD_OPTS="-p 32765 -o 32766 -T 32803"

MOUNTD OPTS="-p 20048"

啟動 nfs server:

systemctl enable rpcbind

systemctl enable rpc-statd

systemctl enable nfs-idmapd

systemctl enable nfs-mountd

systemctl enable nfs-server

systemctl start rpcbind

systemctl start rpc-statd

systemctl start nfs-idmapd

systemctl start nfs-mountd

systemctl start nfs-server

```
讓大家都可用/nfs:
chmod 777 /nfs

Client(VM2, VM3):
pacman –Syu nfs-utils
mkdir /nfs
mount –t nfs [VM1' ip]:/nfs /nfs
```

Ref: https://wiki.archlinux.org/index.php/NFS
https://wiki.archlinux.org/index.php/NFS
https://blog.huatai.me/2014/10/20/arch-linux-nfs-export/