
```
Gdy zostanie stworzona taka klasa jak poniżej, mająca wiele konstruktorów, czasem trudno jest odgadnąć, który konstruktor będzie użyty w danej sytuacji. Jeśli nie znamy wszystkich reguł wyboru konstruktora możemy wpaść w pułapkę, będziemy oczekiwać inwokacji pewnego konstruktora, jednocześnie nie rozumiejąc dlaczego wołany jest inny.
```

```
class ExClass
 int num:
  public: ExClass() : num(0) { }
  public: ExClass(int n) : num(n) { }
 public: ExClass(const ExClass& copyable) : num(copyable.num) { }
 public: ExClass(ExClass&& movable) : num(movable.num) { movable.num = 0; }
int main()
///// cases 2,4,6,8 don't invoke assignments!
/*1*/ ExClass a;
/*2*/ ExClass aa = ExClass();
/*3*/ ExClass b(5);
/*4*/ ExClass bb = ExClass(5);
/*5*/ ExClass c(b);
/*6*/ ExClass cc = ExClass(b);
/*7*/ ExClass d( std::move(b) );
/*8*/ ExClass dd = ExClass( std::move(b) );
    return 0:
}
```

Można by w takim kodzie jak powyżej dodawać komunikaty poprzez printf/cout, ale wtedy kłopotliwe jest ich aktywowanie/deaktywowanie, wklejanie/wycinanie, aby nie wprowadzały bałaganu do finalnego programu i standardowego wyjścia.

Możemy jednak zaimplementować zestaw funkcji realizujących takie zadanie, w taki sposób, aby działanie wszystkich tych funkcji, we wszystkich klasach, w całym programie, było aktywowane lub deaktywowane jednym przełącznikiem.

```
#if 1 // switch between 0 and 1 ...
 #define ENABLE CTOR DBG PRINTS
#endif // ... to respectively disable or enable CTOR DETECTION PRINTs
void dbgCtorEmpty() {
  #ifdef ENABLE_CTOR_DBG_PRINTs
    cout << "dbg[ctor] empty" << endl;</pre>
  #endif
}
void dbgCtorParam() {
  #ifdef ENABLE CTOR DBG PRINTs
    cout << "dbg[ctor] param" << endl;</pre>
  #endif
void dbgCtorCopy() {
  #ifdef ENABLE_CTOR_DBG_PRINTs
    cout << "dbg[ctor] copy" << endl;</pre>
  #endif
void dbgCtorMove() {
  #ifdef ENABLE_CTOR_DBG_PRINTs
    cout << "dbg[ctor] move" << endl;</pre>
  #endif
}
```

```
class ExClass
 int num;
 public: ExClass() : num(0)
           { dbgCtorEmpty(); }
 public: ExClass(int n) : num(n)
           { dbgCtorParam(); }
 public: ExClass(const ExClass& copyable) : num(copyable.num)
           { dbgCtorCopy(); }
 public: ExClass(ExClass&& movable) : num(movable.num)
           { dbgCtorMove(); movable.num = 0; }
};
int main()
                                          // expected dbg-messages in stdout:
//// cases 2,4,6,8 don't invoke assignments //
                                         ...
// dbg[ctor] empty
/*1*/ ExClass a;
/*2*/ ExClass aa = ExClass();
                                         // dbg[ctor] empty
/*3*/ ExClass b(5);
                                         // dbg[ctor] param
/*4*/ ExClass bb = ExClass(5);
                                         // dbg[ctor] param
/*5*/ ExClass c(b);
                                         // dbg[ctor] copy
return 0;
}
   ______
Tę samą sztuczkę można wykorzystać do detekcji wszelkich operatorów,
np. przypisania kopiującego i przenoszącego, poniżej różne warianty ich sygnatur.
 public: void operator=([const] ExClass& copyable) { ... }
 public: ExClass& operator=([const] ExClass& copyable) { ... }
 public: void operator=([const] ExClass&& movable) { ... }
lub
 public: ExClass& operator=([const] ExClass&& movable) { ... }
Operator posiadający RetType zdefiniowany jako void,
uniemożliwia łańcuchowe złożenia operatora, tj. "x = y = z" zgłosi błąd.
Modyfikatory const w typach parametrów wejściowych są opcjonalne,
powinny zgadzać się z intencjami w naszej implementacji,
jednak typowym scenariuszem jest copy-op z const oraz move-op bez const.
Dzieje się tak dlatego, że na ogół nie chcemy modyfikować obiektów copyable,
natomiast chcemy modyfikować (czyścić/markować) obiekty movable.
```