Architektury systemów komputerowych Wykład 1: Struktura programu

Krystian Bacławski

Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

2 marca 2022

Kod trójkowy

Zastosowanie

Kod trójkowy (ang. *three-address code*) to postać pośrednia stosowana przez kompilatory przy translacji z języka wysokiego poziomu do asemblera. W większości przypadków można ją bezpośrednio przetłumaczyć na kod maszynowy procesora.

Kod wyrażony w kodzie trójkowym składa się z adresów i instrukcji.

Czego nie ma w TAC?

- wysokopoziomowych instrukcji sterujących (for, while, switch, ...)
- typów złożonych (struct, union, enum, ...)
- procedur
- zasięgów leksykalnych

Adresy

- stała.
- nazwa zmiennej, funkcji, etykiety,
- zmienna tymczasowa.

Instrukcje

- x := y binop z gdzie binop jest operatorem binarnym
- x := unop z gdzie unop jest operatorem unarnym
- x := y kopiowanie danej
- goto L skok bezwarunkowy do etykiety L
- ullet if b goto L skok do etykiety L, jeśli b jest prawdą
- ullet if x relop y goto L skok do L, jeśli x jest w relacji relop do y
- x := &y wyznaczenie wkaźnika do zmiennej (referencja)
- x := *y, *x := y dereferencja wskaźnika
- param x użyj x jako parametru procedury
- call p, n wołanie procedury p z n argumentami
- return n zwróć n z procedury

```
\begin{array}{ll} binop & \in \{ \text{ +, -, *, /, ..., \&\&, | |, ..., \&, |, ^, ... } \} \\ unop & \in \{ \text{ -, !, ^ ...} \} \\ relop & \in \{ \text{ ==, !=, <=, <, ...} \} \end{array}
```

Wiecej na ten temat w §6.2 Compilers: Principles, Techniques & Tools; Aho, Lam, Sethi, Ullman.

Oblicz jedno rozwiązanie równania kwadratowego

```
x = (-b + sqrt(b*b - 4*a*c)) / (2*a)

t1 := b * b

t2 := 4 * a

t3 := t2 * c

t4 := t1 - t3

param t4

t5 := call sqrt,1

t6 := - b

t7 := t5 + t6

t8 := 2 * a

x := t7 / t8
```

Wskaźniki w TAC

Aby uprościć zapis możemy wprowadzić następujące dwie instrukcje:

```
    x := a[i] jest tym samym co t := a + i; x := *t
    a[i] := x jest tym samym co t := a + i; *t := x
```

Arytmetyka na wskaźnikach w TAC jest beztypowa!

a[i] nie oznacza dostępu do i-tego elementu tablicy a, tylko do adresu a + i Zachowujemy typ wskaźnika, by odwołać się do słowa określonego rozmiaru!

Znajdź element niemniejszy niż v

Jak kompilator języka C reprezentuje program w pamięci?

Graf przepływu sterowania

Graf skierowany reprezentujący wszystkie ścieżki programu, które można przejść w trakcie jego wykonania. Wierzchołkami są **bloki podstawowe**.

Blok podstawowy

Sekwencja instrukcji za wyjątkiem skoków, kończąca się instrukcją skoku warunkowego albo bezwarunkowego albo powrotu z procedury. Instrukcje w bloku podstawowym zawsze zaczynamy wykonywać od pierwszej. Innymi słowy, blok podstawowy ma jeden punkt wejścia i jeden punkt wyjścia.

Graf przepływu sterowania

```
FOR I := 1 TO n - 1 DO
                                          I := 1
                                                                    ; <<B1>>
  FOR J := 1 TO I DO
                                          goto ITest
    IF A[J] > A[J+1] THEN
                                          J := 1
                                                                    : <<B2>>
                                  ILoop:
    BEGIN
                                          goto JTest
     Temp := A[J]
                                  JLoop: t1 := 4 * J
                                                                    : <<B3>>
     A[J] := A[J + 1]
                                          t2 := A[t1]
                                                                    ; A[J]
                                          t3 := J + 1
      A[J + 1] := Temp
    END
                                          t4 := 4 * t3
  DONE
                                          t5 := A[t4]
                                                                    ; A[J + 1]
DONE.
                                          if t2 <= t5 goto JPlus
                                          t.6 := 4 * .I
                                                                    : <<B4>>
                                          Temp := A[t6]
                                                                    ; Temp := A[J]
                                          t7 := J + 1
                                          t8 := 4 * t7
                                          t9 := A[t8]
                                                                    ; A[J + 1]
                                          t10 := 4 * J
                                          A[t10] := t9
                                                                    ; A[J] := A[J + 1]
                                          t11 := J + 1
                                          t12 := 4 * t11
                                          A[t12] := Temp
                                                                    ; A [J + 1] := Temp
                                  JPlus: J := J + 1
                                                                    : <<B5>>
                                  JTest: if J <= I goto JLoop
                                                                    : <<B6>>
                                  IPlus: I := I + 1
                                                                    : <<B7>>
                                  ITest: t13 := n - 1
                                          if I <= t13 goto ILoop
                                                                    ; <<B8>>
```

Źródło: Optimization: Introduction and Control Flow Analysis