Routing część 2: tworzenie tablic


Sieci komputerowe Wykład 3

Marcin Bieńkowski

W poprzednim odcinku

Jedna warstwa sieci i globalne adresowanie

* Każde urządzenie w sieci posługuje się tym samym protokołem warstwy sieci. W Internecie: protokół IP.




* Każde urządzenie ma unikatowy adres. W Internecie: adresy IP.

Przełączanie pakietów

- Chcemy przesyłać między aplikacjami strumień danych.
- Wysyłany strumień danych dzielimy na małe porcje: pakiety.



Każdy pakiet przesyłany niezależnie.



Notacja CIDR


- * CIDR opisuje prefiksy adresów IP:
 - + 156.17.4.32 = 10011100.00010001.00000100.00100000
 - + 156.17.4.32/28 = adresy zaczynające się od prefiksu 28-bitowego 10011100.00010001.0000100.0010

Zazwyczaj sieć może być opisana jednym prefiksem CIDR.

Tablice routingu

- * Router podejmuje decyzję na podstawie nagłówka pakietu w oparciu o tablice routingu.
- * Zawiera reguły typu "jeśli adres docelowy pakietu zaczyna się od prefiksu *A*, to wyślij pakiet do X".

prefiks CIDR	akcja		
10.20.30.0/24	do routera A		
8.0.0.0/8	do routera B		
9.9.9.0/24	do routera C		
156.17.0.0/16	do routera C		
156.18.0.0/16	do routera D		



Pakiet niepasujący do żadnej reguły jest odrzucany.

Dziś: tworzenie tablic

Ręczna konfiguracja routingu

- Sprawdza się w przypadku małej sieci.
- W Internecie bez szans powodzenia:
 - dodawane lub usuwane routery i łącza;
 - zmiana parametrów i awarie łączy.

* Chcemy zapewniać łączność i unikać *cykli w routingu* (pakietów krążących w kółko)

Tablica przekazywania i routingu

Tablica przekazywania (forwarding table)

- Przez dwa ostatnie wykłady nazywaliśmy ją (potocznie) tablicą routingu.
- * Informacje o następnym routerze na trasie.
- Używana do podejmowania decyzji o pakietach na podstawie najdłuższego pasującego prefiksu.
- Silnie zoptymalizowana struktura danych wspomagana sprzętowo.


prefiks CIDR	akcja		
10.20.30.0/24	do routera A		
8.0.0.0/8	do routera B		
9.9.9.0/24	do routera C		
156.17.0.0/16	do routera C		
156.18.0.0/16	do routera D		

- * Tablica routingu (routing table)
 - * Informacje o trasach.
 - * Zawiera dodatkowe informacje, np. zapasowe trasy routingu.

Cel


Chcemy skonfigurować poprawnie tablice przekazywania.


- * Do dowolnej sieci w Internecie.
- * Algorytm nie powinien tworzyć cykli w routingu.
- * Algorytm trzeba zaimplementować w rozproszonym środowisku.





Wiele różnych rozwiązań

- Chcemy dodatkowo minimalizować "odległość do celu".
- Odległość = minimalna przepustowość na trasie?
 - * Problem: minimalna przepustowość na cyklu może być stała (trasa zawierająca wielokrotnie jakiś cykl może być optymalna wg. tej definicji).
- * Odległość = suma wartości krawędzi do celu (najkrótsza ścieżka).
 - * Nie zawiera cykli.
 - * Jak zdefiniować wartości krawędzi? (metryka)
 - czas propagacji;
 - koszt pieniężny;
 - 1 → odległość pomiędzy dwoma routerami = liczba routerów na trasie (*hops*).












* Trasy do X (obliczone lokalnie na poszczególnych routerach)



Załóżmy że mamy cykl.



- Załóżmy że mamy cykl.
- Wybrane ścieżki są najkrótsze:
 - $+ a + a' \leq c'$
 - $+ b + b' \le a'$
 - $+ c + c' \leq b'$




- Załóżmy że mamy cykl.
- Wybrane ścieżki są najkrótsze:
 - + $a + a' \leq c'$
 - $+ b + b' \le a'$
 - $+ c + c' \leq b'$
- * A zatem: $a + b + c \le 0 \rightarrow \text{sprzeczność}$.

Bezpośrednio podłączone sieci

Warunek wstępny:

- * Każdy router zna sieci z którymi jest połączony bezpośrednio.
- Router zna stan sąsiadujących łączy przez okresowy monitoring,
 np. wymiana pakietów co 30 sekund z sąsiadem.




sąsiedztwo routera D			
sieć	odległość		
SU	1		
SV	1		
SW	1		

Bezpośrednio podłączone sieci

Warunek wstępny:

- * Każdy router zna sieci z którymi jest połączony bezpośrednio.
- Router zna stan sąsiadujących łączy przez okresowy monitoring,
 np. wymiana pakietów co 30 sekund z sąsiadem.



sąsiedztwo routera D				
sieć	odległość			
SU	1			
SV	1			
SW	1			

To jest również odległość do dowolnego routera mającego kartę sieciową w sieci SW (np. do E)

Najkrótsze ścieżki w rozproszony sposób

Algorytmy stanu łączy

- * Powiadom wszystkich o sieciach, do których jesteś połączony bezpośrednio.
- Na podstawie takich sąsiedztw zbuduj graf sieci i oblicz lokalnie najkrótsze ścieżki.

Algorytmy wektora odległości

- * Okresowo powiadamiaj sąsiednie routery o całej swojej tablicy przekazywania.
- Aktualizuj swoją tablicę routingu na tej podstawie.

Stan łączy

Dwa elementy


Wysłanie informacji o sąsiedztwie do wszystkich routerów.

* Ogólny problem: jak wysłać wiadomość do wszystkich w sieci? (Nie mamy jeszcze tablic routingu!)


Lokalne obliczenie najkrótszych ścieżek.

- Algorytm Dijkstry (najkrótsze ścieżki od jednego źródła).
- * Router musi przechowywać cały graf: O(|V|+|E|) danych.
- * Czas działania: O(|V| log |V| + |E|).


- * Reguła: po odebraniu informacji *E* od routera *X*, wyślij *E* do wszystkich sąsiadów poza *X*.
- * Problem:




- * Reguła: po odebraniu informacji *E* od routera *X*, wyślij *E* do wszystkich sąsiadów poza *X*.
- * Problem:




- * Reguła: po odebraniu informacji *E* od routera *X*, wyślij *E* do wszystkich sąsiadów poza *X*.
- * Problem:




- * Reguła: po odebraniu informacji *E* od routera *X*, wyślij *E* do wszystkich sąsiadów poza *X*.
- * Problem:



- * Reguła: po odebraniu informacji *E* od routera *X*, wyślij *E* do wszystkich sąsiadów poza *X*.
- * Problem:



- * Reguła: po odebraniu informacji *E* od routera *X*, wyślij *E* do wszystkich sąsiadów poza *X*.
- * Problem:



- * Nawet jeśli w grafie nie ma cykli: wiele kopii pakietu może dotrzeć do jednego routera i każda z nich zostanie przesłany dalej.
- * Trzeba pamiętać, jakie informacje już rozsyłaliśmy.

- * Router źródłowy dodaje do informacji *E*:
 - * swój adres s,
 - numer sekwencyjny n.

- * Reguła: po odebraniu informacji (*E,s,n*) od routera X:
 - sprawdź, czy już przekazywaliśmy jakąś informację z adresu s
 i o numerze n;
 - * jeśli nie, to wyślij (*E,s,n*) do wszystkich sąsiadów poza X.
 - * Jak długo trzymać numery n? (Globalny TTL).

Zbieżność do stanu stabilnego

- * Jeśli sieć nie zmienia się przez pewien czas, to:
 - * każdy router będzie miał ten sam obraz sieci;
 - * stworzone tablice przekazywania będą bez cykli w routingu.
- Możliwe cykle, jeśli niektóre routery już wiedzą o awarii łącza a inne nie → ćwiczenie.

Algorytm stanu łączy w Internecie

Protokół OSPF (Open Shortest Path First).

- * Komunikaty LSA = Link State Advertisement (stan pojedynczego łącza).
- Przesyłane na początku + przy zmianie + co jakiś czas (30 min.)
- LSA zawiera źródło i numer sekwencyjny.
- * Po 1h otrzymane LSA są wyrzucane z pamięci.

Wektory odległości

Co robi router

- Przechowuje wektor odległości V zawierający odległości do znanych mu routerów i sieci:
 - początkowo: V = tylko sieci dostępne bezpośrednio

* Co pewien czas:

- wysyła V do sąsiednich routerów;
- uaktualnia tablicę routingu na podstawie informacji od sąsiadów.
- tablica routingu = tablica przekazywania + informacja z V o odległościach do celu

Uaktualnianie tablicy routingu

Aktualizacja tablicy dla routera X.

A mówi: "mam do S_B odległość d(A,B)".

$$d(X, S_B) \leftarrow \min \{ d(X, S_B), d(X, S_A) + d(A, S_B) \}$$

Aktualna odległość od X do S_B.


A leży w sieci S_A połączonej bezpośrednio z X.

Uwagi:

- * Przy aktualizacji $d(X, S_B)$ ustawiamy A jako pierwszy router na trasie do S_B .
- → Jeśli X nie zna S_B , to aktualna wartość $d(X, S_B) = \infty$.
- * Rozproszony wariant algorytmu Bellmana-Forda.
- + Przechowujemy tylko jedną (najlepszą) ścieżkę.

Przykład tworzenia tablic


Krok 0.



	A	В	С	D	Е	F
trasa do ST	1	1	1			
trasa do SU	1			1		
trasa do SV		1		1		
trasa do SW				1	1	
trasa do SX			1		1	
trasa do SY			1			1


Krok 0.

C jest sąsiadem A (w sieci ST) odległym o 1



	A	В	С	D	Е	F
trasa do ST	1	1	1			
trasa do SU	1			1		
trasa do SV		1		1		
trasa do SW				1	1	
trasa do SX			1		1	
trasa do SY		"mam ścieżk	cę do SX o dług	gości 1"		1


Krok 1.



	A	В	С	D	Е	F
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1		2 (via C)	1


Krok 1.

A dowiedział się o sieci SV od B i od D, ale D powiadomił go szybciej



	A	В	С	D	E	F
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1		2 (via C)	1


Krok 1.



	A	В	С	D	Е	F
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1		2 (via C)	1

Krok 1.

A jest sąsiadem D (w sieci SU) odległym o 1




	A	D	С	D	Е	F
trasa do ST	1	1	T	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1)	2 (via D)	
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)
trasa do SY	2 via C)	2 (via C)	1		2 (via C)	1

"mam ścieżkę do SY o długości 2"


Krok 2.

stan stabilny: kolejne transmisje wektorów nie powodują aktualizacji




	A	В	С	D	Е	F
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	3 (via C)
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	3 (via C)
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	3 (via C)
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1	3 (via A)	2 (via C)	1

Krok 0.




	A	В	С	D	Е	F	G
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)	
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	3 (via C)	
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	3 (via C)	
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	3 (via C)	
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)	
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1	3 (via A)	2 (via C)	1	
trasa do SZ						1	1

Krok 1.



	A	В	С	D	Е	F	G
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)	3 (via F)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)	3 (via F)
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1	3 (via A)	2 (via C)	1	2 (via F)
trasa do SZ			2 (via F)			1	1


Krok 2.



	A	В	С	D	Е	F	G
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)	3 (via F)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)	3 (via F)
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1	3 (via A)	2 (via C)	1	2 (via F)
trasa do SZ	3 (via C)	3 (via C)	2 (via F)		3 (via C)	1	1

Krok 3.

(stan stabilny)



	A	В	С	D	Е	F	G
trasa do ST	1	1	1	2 (via B)	2 (via C)	2 (via C)	3 (via F)
trasa do SU	1	2 (via A)	2 (via A)	1	2 (via D)	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SV	2 (via D)	1	2 (via B)	1	2 (via D)	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SW	2 (via D)	2 (via D)	2 (via E)	1	1	3 (via C)	4 (via F)
trasa do SX	2 (via C)	2 (via C)	1	2 (via E)	1	2 (via C)	3 (via F)
trasa do SY	2 (via C)	2 (via C)	1	3 (via A)	2 (via C)	1	2 (via F)
trasa do SZ	3 (via C)	3 (via C)	2 (via F)	4 (via B)	3 (via C)	1	1

Szybkość zbieżności

- * Odległości będą poprawne po *h* turach, gdzie *h* jest średnicą sieci.
- Informacja o dodaniu routera lub łącza propaguje się z prędkością jednej krawędzi na turę.
- * A informacja o awarii?

Awaria łącza

Jeśli niedostępna staje się sieć S podłączona bezpośrednio:

*
$$d(X, S) \leftarrow \infty$$

Jeśli dowiadujesz się o (dowolnej) odległości od routera A, który jest pierwszym routerem na trasie do sieci S:

* $d(X, S) \leftarrow d(X, S_A) + d(A, S)$ A mówi: "mam do S odległość d(A, S)".

Aktualizujemy, nawet jeśli nowa trasa jest gorsza niż posiadana!

A jest sąsiadem X leżącym w sieci S_A odległej o $d(X, S_A)$.



trasa do Sz	A	В	С
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1



Psuje się połączenie pomiędzy C i D.

Na przykład psuje się:

- * karta sieciowa C, lub
- * karta sieciowa D, lub
- * router D

trasa do Sz	A	В	C
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 (via C)	∞



* Psuje się połączenie pomiędzy C i D.

trasa do Sz	A	В	С
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 (via C)	∞



- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- Dobry przypadek:
 - * C przekazuje swoją tablicę do B wcześniej niż B do C.
 - * B przekazuje swoją tablicę do A wcześniej niż A do B.

trasa do Sz	A	В	C
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 (via C)	∞
czas = 2	3 (via B)	∞	∞



- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- Dobry przypadek:
 - * C przekazuje swoją tablicę do B wcześniej niż B do C.
 - * B przekazuje swoją tablicę do A wcześniej niż A do B.

trasa do Sz	A	В	C
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 (via C)	∞
czas = 2	3 (via B)	∞	∞
czas = 3	∞	∞	∞




* Psuje się połączenie pomiędzy C i D.

trasa do Sz	A	В	С
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 (via C)	∞




- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- * Zły przypadek: B przekazuje najpierw swoją tablicę do C.

trasa do Sz	A	В	C
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 via C)	∞
czas = 2	3 (via B)	2 (via C)	3(via B)




- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- * Zły przypadek: B przekazuje najpierw swoją tablicę do C.

trasa do Sz	A	В	C
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 via C)	∞
czas = 2	3 (via B)	2 (via C)	3(via B)




- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- * Zły przypadek: B przekazuje najpierw swoją tablicę do C.

trasa do Sz	A	В	С
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 via C)	∞
czas = 2	3 (via B)	2 (via C)	3 (via B)
czas = 3	3 (via B)	4 (via C)	3 (via B)




- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- * Zły przypadek: B przekazuje najpierw swoją tablicę do C.

trasa do Sz	A	В	С
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 via C)	000
czas = 2	3 (via B)	2 (via C)	3(via B)
czas = 3	3 (via B)	4 (via C)	3 (via B)
czas = 4	5 (via B)	4 (via C)	5 (via B)



- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- * Zły przypadek: B przekazuje najpierw swoją tablicę do C.

trasa do Sz	A	В	С
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 via C)	∞
czas = 2	3 (via B)	2 (via C)	3(via B)
czas = 3	3 (via B)	4 (via C)	3 (via B)
czas = 4	5 (via B)	4 (via C)	5 (via B)
czas = 5	5 (via B)	6 (via C)	5 (via B)



- * Psuje się połączenie pomiędzy C i D.
- * **Zły przypadek:** B przekazuje najpierw swoją tablicę do C.

trasa do Sz	A	В	С
czas = 0	3 (via B)	2 (via C)	1
czas = 1	3 (via B)	2 via C)	∞
czas = 2	3 (via B)	2 (via C)	3 (via B)
czas = 3	3 (via B)	4 (via C)	3 (via B)
czas = 4	5 (via B)	4 (via C)	5 (via B)
czas = 5	5 (via B)	6 (via C)	5 (via B)
•••	• • •	• • •	• • •

Zliczanie do nieskończoności (1)

Problem zliczania do nieskończoności:

* Routery zwiększają znaną odległość do Sz średnio o 1 na turę.

Dlaczego problem wystąpił:

* B wysłał do C informację o odległości do Sz ale C jest na tej trasie!



* Zatruwanie ścieżki zwrotnej (poison reverse):

- Jeśli router X jest wpisany jako następny router na ścieżce do S, to wysyłamy do X informację "mam do S ścieżkę nieskończoną".
- Może nie pomóc w większych sieciach → ćwiczenie.

Zliczanie do nieskończoności (1)

- Problem zliczania do nieskończoności:
 - * Routery zwiększają znaną odległość do Sz średnio o 1 na turę.
- Dlaczego problem wystąpił:
 - * B wysłał do C informację o odległości do Sz ale C jest na tej trasie!



- * Zatruwanie ścieżki zwrotnej (poison reverse):
 - Jeśli router X jest wpisany jako następny router na ścieżce do S, to wysyłamy do X informację "mam do S ścieżkę nieskończoną".
 - Może nie pomóc w większych sieciach → ćwiczenie.

Zliczanie do nieskończoności (2)

Dodatkowe pomysły rozwiązania:

- Wysyłanie również pierwszego routera na trasie (nie pomaga w większych sieciach).
- * Szybsza aktualizacja w momencie wykrycia awarii.
- Jeśli wszystko inne zawiedzie: ustalić wartość graniczną odległości: powyżej niej router jest już uważany za nieosiągalny.

Algorytmy wektora odległości w Internecie

Protokół RIP (Routing Information Protocol)

- * wysyłanie wektora odległości co 30 sek + w momencie zmiany;
- zatruwanie ścieżki zwrotnej;
- * $\infty = 16$ (w RIPv1);
- nieefektywny dla większych sieci.

Porównanie algorytmów

	stan łączy	wektory odległości
pamięć	O(V + E)	O(IVI)
implementacja	trudniejszy (zalewanie)	łatwiejszy (tylko kontakt z sąsiadami)
szybkość zbieżności (w praktyce)	szybsza	wolniejsza
zapotrzebowanie na moc obliczeniową	większe (algorytm Dijkstry)	mniejsze (tylko aktualizacja odległości)

Routing w Internecie


Routing w Internecie

- * Omówiliśmy dwa podejścia minimalizujące pewną funkcję celu:
 - przesyłają wszystko ścieżką najkrótszą;
 - * łączom o małej przepustowości można przypisywać duże wagi.
- * Nie to, co chciałby optymalizować ISP!
 - * ISP = Internet Service Provider (dostawca Internetu)

Systemy autonomiczne

Każdy ISP posiada jeden lub więcej system autonomiczny (AS).

- * ~20 tys. ISP, ~100 tys. AS.
- * Spójna polityka wewnętrznego routingu (często OSPF, rzadziej RIP).





Przykładowa trasa wraz z AS

\$> traceroute -A google.com

```
traceroute to google.com (172.217.20.206), 30 hops max, 60 byte packets
 1 172.16.16.254 (172.16.16.254) [*] 0.206 ms
 2 info.wask.wroc.pl (156.17.4.254) [AS8970] 1.579 ms
 3 matchem-vprn509-curie-uni.wask.wroc.pl (156.17.252.26) [AS8970] 0.597 ms
 4 uwrvprn509-unir2.wask.wroc.pl (156.17.252.37) [AS8970] 1.207 ms
 5 unir2-uwrvprn509.wask.wroc.pl (156.17.252.36) [AS8970] 0.777 ms
 6 z-Wroclaw.lodz-gw2.10Gb.rtr.pionier.gov.pl (212.191.240.121) [AS8501] 10.684 ms
 7 poznan-gw3.z-lodz-gw2.rtr.pionier.gov.pl (212.191.126.70) [AS8501] 9.588 ms
 8 72.14.203.178 (72.14.203.178) [AS15169] 17.730 ms
 9 108.170.250.209 (108.170.250.209) [AS15169] 15.131 ms
10 216.239.41.171 (216.239.41.171) [AS15169] 13.652 ms
   216.239.41.169 (216.239.41.169) [AS15169] 13.721 ms
11 waw02s08-in-f14.1e100.net (172.217.20.206) [AS15169] 13.640 ms
```

Mapa ISP z 2020 roku





COPYRIGHT © 2020 UC REGENTS

Czego chcą ISP?

- * Wybór tras routingu na podstawie polityki ISP, np.:
 - * "Chcę płacić jak najmniej".
 - * "Nie chcę udostępniać wewnętrznych szczegółów na temat AS".
 - * "Nie chcę żeby ktoś przesyłał dane przez mój AS, jeśli nie mam z tego zysku".

- * Względy ekonomiczne, prywatności, autonomii.
- Polityki nie są realizowane przez najkrótsze ścieżki!

Border Gateway Protocol (BGP)

Algorytm routingu pomiędzy AS.

- Bazuje na algorytmach wektora odległości.
 - Algorytmy stanu łączy nie gwarantują prywatności.
- * Rozgłaszane są całe poznane trasy "Sieć 123.123.0.0/16 jest osiągalna przez trasę {AS3, AS21, AS13}, pierwszy router to 34.34.34.34" → łatwe unikanie cykli.

* ISP sam decyduje:

- czy i komu rozgłosić poznaną trasę;
- które trasy wykorzysta do tworzenia tablic przekazywania.

Filtrowanie tras: które trasy warto rozgłaszać?

Zawartość naszego AS (prefiksy CIDR):


- * Inaczej nikt do nas nie trafi.
- Trasy do naszych klientów:
 - * Tak, bo klienci nam płacą za przesyłane dane.
 - * Szczególnie warto rozgłaszać je naszym partnerom, bo to jest ruch za który nie płacimy.

Trasy do naszych dostawców:

- * Naszym klientom tak.
- Poza tym nie: nie chcemy, żeby inni przesyłali przez nasz AS ruch do naszego dostawcy (my płacimy, nam nie płacą).

Trasy do naszych partnerów:


- Naszym klientom tak.
- * Poza tym zazwyczaj nie.



Wybór tras


Wiele możliwości dotarcia do jakiejś sieci (prefiksu CIDR)

- * Zazwyczaj wybór najkrótszej trasy (najmniejsza liczba AS).
- * Ale można zmienić taki wybór. Częsta polityka:
 - wybierz najpierw trasę przez swojego klienta,
 - ... potem przez partnera,
 - ... a na końcu trasę przez dostawcę.




Routing pomiędzy i wewnątrz AS, idea (1)

- * Routery brzegowe danego AS (via BGP):
 - * rozgłoś prefiksy CIDR tego AS;
 - * dowiedz się o trasach do innych AS.



Routing pomiędzy i wewnątrz AS, idea (1)

- * Routery brzegowe danego AS (via BGP):
 - rozgłoś prefiksy CIDR tego AS;
 - * dowiedz się o trasach do innych AS.




- * AS z jednym wyjściem X:
 - * Ustal routing wewnątrz AS (OSPF lub RIP lub IS-IS lub ...)
 - * Dodaj X na wszystkich routerach jako bramę domyślną.

Routing pomiędzy i wewnątrz AS, idea (2)

* Routery brzegowe danego AS (via BGP):


- rozgłoś prefiksy CIDR tego AS;
- * dowiedz się o trasach do innych AS.



* AS z wieloma wyjściami X₁,X₂,X₃,....

- Routery X_i biorą udział w protokole routingu wewnątrz AS udostępniając trasy, których nauczyły się przez BGP jako swoje "sąsiedztwo" (z odpowiednimi odległościami).
- * Każdy router musi przechowywać informacje o wielu sieciach.

Czego brakuje na obrazku



- * IXP (Internet Exchange Point): punkt wymiany ruchu, łączy ze sobą wiele routerów brzegowych, często w relacji peering.
- * CDN (Content Delivery Networks): jak AS, ale celem jest dostarczanie treści jak najbliżej użytkowników końcowych (Akamai, Cloudflare, Google, Netflix, ...)

Lektura dodatkowa

- Kurose & Ross: rozdział 5.
- * Tanenbaum: rozdział 5.
- Dokumentacja RIP i OSPF:
 - https://web.archive.org/web/20211023182600/http://
 www.networksorcery.com/enp/protocol/rip.htm
 - + https://web.archive.org/web/20211025013604/http://
 networksorcery.com/enp/protocol/ospf.htm
- * Różne ciekawostki:
 - Jak ekonomia ukształtowała BGP:
 http://web.mit.edu/6.829/www/currentsemester/papers/AS bgp-notes.pdf
 - Jak Pakistan przejął YouTube:
 https://www.youtube.com/watch?v=IzLPKuA0e50

Zagadnienia

- Co to jest cykl w routingu? Co go powoduje?
- Czym różni się tablica routingu od tablicy przekazywania?
- Dlaczego w algorytmach routingu dynamicznego obliczamy najkrótsze ścieżki?
- Co to jest metryka? Jakie metryki mają sens?
- Czym różnią się algorytmy wektora odległości od algorytmów stanów łączy?
- Jak router może stwierdzić, że bezpośrednio podłączona sieć jest nieosiągalna?
- Co to znaczy, że stan tablic routingu jest stabilny?
- Jak zalewać sieć informacją? Co to są komunikaty LSA?
- Co wchodzi w skład wektora odległości?
- W jaki sposób podczas działania algorytmu routingu dynamicznego może powstać cykl w routingu?
- Co to jest problem zliczania do nieskończoności? Kiedy występuje?
- Na czym polega technika zatruwania ścieżki zwrotnej (poison reverse)?
- Po co w algorytmach wektora odległości definiuje się największą odległość w sieci (16 w protokole RIPv1)?
- * Po co stosuje się przyspieszone uaktualnienia?
- Co to jest system autonomiczny (AS)? Jakie znasz typy AS?
- Czym różnią się połączenia dostawca-klient pomiędzy systemami autonomicznymi od łącz partnerskich (peering)?
- Dlaczego w routingu pomiędzy systemami autonomicznymi nie stosuje się najkrótszych ścieżek?
- * Które trasy w BGP warto rozgłaszać i komu? A które wybierać?
- * Jak BGP współpracuje z algorytmami routingu wewnątrz AS?