# РАБОТА С РАЗДЕЛЯЕМОЙ ПАМЯТЬЮ. СИНХРОНИЗАЦИИ.

АФАНАСЬЕВ ИЛЬЯ AFANASIEV\_ILYA@ICLOUD.COM

## ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?


- GPU позволяет крайне эффективно ускорять массивнопараллельные задачи. (Вопрос - за счет каких аппаратных особенностей?)
- Для написания GPU-программ мы используем программную архитектуру CUDA.
- CUDA-код состоит из хост- и девайс- частей.
- Хост-код выполняется на ядре центрального процессора и использует специализированное CUDA Runtime API для выделений памяти на GPU, копирований данных, получения свойств GPU и др.
- Девайс-код выполняется на графическом ускорителе и реализуется при помощи написания специальных ядер + задания грида.

## ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?

- Грид состоит из блоков и нитей, и определяет, сколько работы должен выполнить девайс-код.
- CUDA-ядра являются специализированными C++ функциями, описывающими, **что делать** каждой из нитей.
- Грид может иметь одномерную, двумерную, и трехмерную конфигурацию, которую нужно выбирать исходя из размеров и типа задачи (работа с векторами одномерная, с матрицами двумерная).
- CUDA-нити имеют SIMT (SIMD+MIMD) модель вычислений на аппаратуре
- Обращения к памяти нитями имеют транзакционный характер, что крайне важно учитывать для создания эффективных приложений.

#### РАЗДЕЛЯЕМАЯ ПАМЯТЬ

- Расположена в том же устройстве, что и кеш L1
- Совместно используется (разделяется) всеми нитями виртуального блока
- Если на мультипроцессоре работает несколько блоков - общая память делится между ними поровну
- У каждого блока своё ограниченное адресное пространство общей памяти (64 КВ)
- Конфигурации:
  - 16KB общая память, 48KB L1
  - 48КВ общая память, 16КВ L1 по умолчанию




#### ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗДЕЛЯЕМУЮ ПАМЯТЬ?

- Обмены данными между ядрами (рассмотрим для начала)
- Быстрый программный кэш

#### ОБМЕНЫ ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛЯЕМАЯ ПАМЯТЬ

- Через глобальную память возможны обмены данными между любыми двумя ядрами GPU (даже с различных мультипроцессоров)
- Через разделяемую память возможно обмены между ядрами одного мультипроцессора



# ВЫДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛЯЕМОЙ ПАМЯТИ (СТАТИЧЕСКОЕ)

- 2 способа
  - статически
  - динамически
- Статически: В ядре (kernel) объявляем статический массив или переменную с атрибутом \_\_shared\_\_
- Пример:

```
#define SIZE 1024
__global__ void kernel()
{
    __shared__ int array[SIZE]; // можно выделять как массив
    __shared__ float varSharedMem; // так и переменную
}
```

# ВЫДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛЯЕМОЙ ПАМЯТИ

(ДИНАМИЧЕСКОЕ)

#### Динамически:

```
    B GPU коде объявляем указатель для доступа к общей памяти:
    __global__ void kernel()
{
    extern __shared__ int array[];
}
```

• В третьем параметре конфигурации запуска указываем сколько общей памяти нужно выделить **каждому(!)** блоку

kernel<<<gridDim, blockDim, SIZE >>>(params)

 Все переменные extern \_\_shared\_\_ type var[] указывают на начало динамической общей памяти, выделенной блоку

#### ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Переменные с атрибутом \_\_shared\_\_ с точки зрения программирования:
  - Индивидуальны для каждого блока и привязаны к его личному пространству общей памяти каждый блок нитей видит «своё» значение)
  - Существуют только на время жизни блока
  - Не доступны с хоста или из других блоков
  - Не могут быть проинициализированы при объявлении

#### ПРОБЛЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

#### (ОБМЕНЫ ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛЯЕМУЮ ПАМЯТЬ)

```
Paccмотрим пример ядра, запускаемого на одномерном линейном гриде:
__global__ void kernel(int *global_data)
{
    __shared__ int shmem[BLOCK_SIZE];
    shmem[threadIdx.x] = global_data(threadIdx.x);
    int a = shmem[(threadIdx.x + 1 )% BLOCK_SIZE];
}
```

- Каждая нить:
  - Записывает элемент global\_data от своего индекса в соответствующую ей ячейку массива разделяемой памяти
  - Читает из массива элемент, записанный соседней нитью
- Чем этот код лучше в сравнении с вариантом global\_data[(threadIdx.x + 1 )% BLOCK\_SIZE]?

#### ПРОБЛЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

(ОБМЕНЫ ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛЯЕМУЮ ПАМЯТЬ)

- Варпы одного блока выполняются в непредсказуемом порядке
- Может получиться, что нить ещё не записала элемент, соседняя уже пытается его считать!
- read-after-write, write-after-read, write-after-write конфликты
- разделяемая память «делится» между нитями одного блока, а значит необходима синхронизация внутри нитей одного и того же блока

# СИНХРОНИЗАЦИЯ НИТЕЙ БЛОКА

- Для явной синхронизации внутри блока предусмотрена встроенная функция void \_\_syncthreads();
- При вызове этой функции нить блокирует ся до момента, когда:
  - все нити в блоке достигнут данную точку
  - результаты всех инициированных к данному моменту операций с глобальной общей памятью, станут видны всем нитям блока
- \_\_syncthreads() можно вызвать в ветвях условного оператора только если результат его условия одинаков во всех нитях блока, иначе выполнение может зависнуть или стать непредсказуемым

## СИНХРОНИЗАЦИЯ НИТЕЙ БЛОКА

(КОРРЕКТНЫЙ ПРИМЕР)


```
__global__ void kernel(int *global_data)
{
    __shared__ int shmem[BLOCK_SIZE];
    shmem[threadIdx.x] = global_data(threadIdx.x);
    __syncthreads();
    int a = shmem[(threadIdx.x + 1 )% BLOCK_SIZE];
}
```

- Каждая нить:
  - 1.Записывает данные от своего индекса в соответствующую ей ячейку массива
  - 2.Ожидает завершения операций в других нитях
  - 3. Читает из массива элемент, записанный соседней нитью

## СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСЕХ CUDA-НИТЕЙ?

- Итак, конструкция \_\_syncthreads() позволяет синхронизировать нити внутри одного блока
- Возможно ли синхронизировать нити различных блоков (или все нити)?
- Порядок вычисления блоков на мультипроцессорах не детерминирован
- Синхронизация нитей возможна только после завершения ядра и запуска нового (!)

# СИНХРОНИЗАЦИЯ НИТЕЙ



#### СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДЕЛЯЕМОЙ ПАМЯТИ (1)

- Общая память по смыслу является кешем, управляемым пользователем
- Имеет низкую латентность расположена на том же оборудовании, что и кеш L1, скорость загрузки сопоставима с регистрами
- Приложение явно выделяет и использует общую память
- Пользовать сам выбирает что, как и когда в ней хранить
- Шаблон доступа может быть произвольным, в отличие от L1

#### СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДЕЛЯЕМОЙ ПАМЯТИ (2)

- Даже если аппаратный кеш L1 «справляется» с запросами (L1 load hit ~ 100%) использование общей памяти позволяет его дополнительно разгрузить и полностью использовать аппаратуру
- Иначе 16КВ (или даже 48КВ, если забыли выставить режим)
   быстрой памяти простаивают

#### СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДЕЛЯЕМОЙ ПАМЯТИ (3)

- Нити блока коллективно
- 1. Загружают данные из глобальной памяти в общую (каждая нить делает часть этой загрузки)
- 2. Синхронизуются (чтобы никакая нить не начинала чтение данных, загружаемых другой нитью, до завершения их загрузки)
- 3. Используют загруженные данные для вычисления результаты (если нити что-то пишут в общую память, то также может потребоваться синхронизация)
- 4. Записывают результаты обратно в глобальную память

# ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ (ЯДРО)

```
__global__ void kernel (int sizeOfArray1, int sizeOfArray2, int *devPtr, int *res)
     extern __shared__ int dynamicMem[]; // указатель на динамическую общую память
     __shared__ int staticMem[1024]; // статический массив в общей памяти
     __shared__ int var; // переменная в общей памяти
     int *array1 = dynamicMem; //адрес первого массива в динамической общей памяти
     int *array2 = array1 + sizeOfArray1; //адрес второго массива в динамической
     общей памяти
     staticMem[threadIdx.x] = devPtr[threadIdx.y];// загрузка данных в общую память
     __syncthreads(); // подождать пока все нити завершат запись
     array2[threadIdx.x] = 2 * staticMem[(threadIdx.x - 10) % blockDim.x]; //
     обратится к элементу, //записанному другой нитью
     __syncthreads(); // подождать пока все нити завершат запись
     res[threadIdx.x] = array2[threadIdx.x]; // записать результаты в глобальную
     память
```

# ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ

(ЗАПУСК ЯДРА НА ХОСТЕ)

```
int *devPtr;
cudaMalloc(&devPtr, 1024*sizeof(int));
kernel<<<3,1024,1024*sizeof(int)>>>(512,512, devPtr);
```

- Запускаются три блока по 1024 нити
- Третий параметр размер общей памяти динамически выделяемой каждому блоку в байтах
- Таким образом, каждому блоку динамически выделяется по 4KB общей памяти
- Если суммарный (статически + динамически) запрашиваемый объём общей памяти превосходит доступный (16КВ или 48КВ), произойдёт ошибка запуска ядра

#### ШАБЛОНЫ ЗАПИСИ В РАЗДЕЛЯЕМУЮ ПАМЯТЬ

Что произойдет, если несколько нитей варпа пытаются записать по одному и тому же адресу?


- Запись будет выполнена только одной нитью
- Какой именно неизвестно
- Если по одному и тому же адресу пишут нити из разных варпов, то результат непредсказуем, т.к. непредсказуем порядок варпов и неизвестно какой варп будет писать последним

# БАНКИ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ

Общая память разделена на независимые модули одинакового размера, называемые «банками». В рассматриваемой архитектуре 32 банка.

- Последовательные 4-байтные данные располагаются в разных банках
- Номер банка для слова по адресу addr: (addr / 4) % 32
- Каждый банк может выдать за 2 такта одно 32-битное слово (4 байта)

# БАНКИ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ




#### ОБРАЩЕНИЯ В ОБЩУЮ ПАМЯТЬ И БАНКИ

- Обращение выполняется одновременно всеми нитями варпа(SIMT)
- Банки работаю параллельно
- Если варпу нитей нужно получить 32 4-байтных слова, расположенных в разных банках, то такой запрос будет выполнен одновременно всеми банками - каждый банк выдаст соответствующее слово
- Пропускная способность разделяемой памяти = 32 х пропускная способность банка
- Если часть нитей (или все) обращаются к одному и тому же 4-х байтному слову, то нужное слово будет считано из банка и роздано соответствующим нитям (broadcast) без накладных расходов

#### БАНК КОНФЛИКТЫ

- Если хотя бы два нужных варпу слова расположены в одном банке, то такая ситуация называется «банк конфликтом» и обращение в глобальную память будет «сериализованно»:
  - Такое обращение аппаратно разбивается на серию обращений, не содержащих банк конфликтов
  - Если число обращений, на которое разбит исходный запрос, равно n, то такая ситуация называется банк-конфликтом порядка n
  - Пропускная способность при этом падает в n раз

#### БАНК КОНФЛИКТЫ



#### ПРИМЕРЫ БАНК КОНФЛИКТОВ

```
extern __shared__ float char[];
float data = shared[BaseIndex + s * threadIx.x]; // конфликты зависят от s
```

- Нити threadlx.x и (threadlx.x + n) обращаются к элементам из одного и того же банка когда s\*n делится на 32 (число банков).
- S =1: shared[BaseIndex + threadIx.x] // нет конфликта
- S=2: shared[BaseIndex + 2\*threadlx.x] // конликта 2-го порядка
- Например, между нитями threadlx.x=0 и (threadlx.x=16) попадают в один банк!

#### ПРИМЕРЫ БАНК КОНФЛИКТОВ

(ЧАСТАЯ ПРОБЛЕМА)

• Пусть в общей памяти выделена плоская плотная матрица шириной, кратной 32, и соседние нити варпа обращаются к соседним элементам столбца

 $\_\_$ shared $\_\_$  int matrix[32][32] matrix[thredIdx.x][4] = 0;

• Решение: набивка

\_\_shared\_\_ int matrix[32][32 + 1] matrix[thredIdx.x][4] = 0; //нет конфликта

#### ЗАДАНИЕ 1

- Сделаем «переворачивание» массива небольшого размера в разделяемой памяти
- Опреация: a[i] = a[size 1 i]
- Разделяемая память как быстрый временный буфер данных
- Реализовать 2 варианта:
  - (1) динамическое выделение
  - (2) статическое выделение
- Встроенная проверка корреткности в шаблоне: shared\_reverse\_template.cu (dropbox)
- Массивы каких размеров можно обработать на одном блоке архитектуры Pascal?

# ВОПРОСЫ?