# TCP拥塞控制

## TCP拥塞控制四大阶段

- 慢启动
- 拥塞避免
- 快速重传
- 快速恢复


## 拥塞控制慢启动

在连接建立之初,应该发多少数据给接收端才是合适的呢?

你不知道对端有多快,如果有足够的带宽,你可以选择用最快的速度传输数据,但是如果是一个缓慢的移动网络呢?如果发送的数据过多,只是造成更大的网络延迟。这是基于整个考虑,每个TCP连接都有一个拥塞窗口的限制,最初这个值很小,随着时间的推移,每次发送的数据量如果在不丢包的情况下,"慢慢"的递增,这种机制被称为「慢启动」

### 拥塞控制

#### 慢启动




每次收到 ACK cwnd = cwnd + 1 因此每次 RTT 过后, cwnd = cwnd \* 2

- 第一步,三次握手以后,双方通过 ACK 告诉了对方 自己的接收窗口(rwnd)的大小,之后就可以互相发 数据了
- 第二步,通信双方各自初始化自己的「拥塞窗口」
  (Congestion Window, cwnd)大小。
- 第三步, cwnd 初始值较小时,每收到一个 ACK, cwnd + 1,每经过一个 RTT, cwnd 变为之前的两倍。

@稀土掘金技术社区

# 拥塞窗口随时间的变化关系

#### 慢启动



## 慢启动阈值

(Slow Start Threshold, ssthresh)


慢启动拥塞窗口(cwnd)肯定不能无止境的指数级增长下去,否则拥塞控制就变成了「拥塞失控」了,它的阈值称为「慢启动阈值」(Slow Start Threshold, ssthresh)。ssthresh 就是一道刹车,让拥塞窗口别涨那么快。

- 当 cwnd < ssthresh 时,拥塞窗口按指数级增长(慢启动)
- 当 cwnd > ssthresh 时,拥塞窗口按线性增长(拥塞避免)


### 拥塞避免

#### (Congestion Avoidance)

当 cwnd > ssthresh 时,拥塞窗口进入「拥塞避免」阶段,在这个阶段,每一个往返 RTT,拥塞窗口大约增加1个 MSS 大小,直到检测到拥塞为止。




## 慢启动VS拥塞避免



# 快速重传

(Fast Retransmit)



### 快速恢复

(Fast Retransmit)

当收到三次重复ACK时,进入快速恢复阶段。解释为网络轻度拥塞。

- 拥塞阈值 ssthresh 降低为 cwnd 的一半: ssthresh = cwnd / 2
- 拥塞窗口 cwnd 设置为 ssthresh
- 拥塞窗口线性增加



# 一个实际包分析