BGD2

Docker: Befehle, Storage, Networking



Andreas Scheibenpflug

Befehle zu Images

Build

- docker build <path>
- Baut ein Image aus einem Dockerfile und speichert dieses lokal
- Optionen
 - -t / --tag: Vergibt einen Tag, z.B.
 - docker build -t myimage: latest .

Images

- docker images
- docker image ls
- Listet alle lokalen Docker Images
- z.B. gespeichert in /var/lib/docker/image/
- Optionen:
 - -a / --all: Auch intermediate images

Save

- docker [image] save image > imageFile.tar
- docker [image] save image -o imageFile.tar
- Speichert ein Image in ein tar Archive

Load

- docker [image] load < image.tar
- docker [image] load -i image.tar
- Lädt ein Image aus einem tar Archive

Rmi

- docker rmi <image>
- docker image rm <image>
- Löscht ein Image

Pull und Push

- docker image pull <[url/]tag>
 - Lädt ein Image aus einem Repository
- docker image push <[url/]tag>
 - Lädt ein Image in ein Repository

Befehle zu Containern

Run (1/2)

- docker run <tag> [command] [args]
- Führt ein Image und, optional, einen Befehl im Container aus
- Erzeugt den Writable Layer und startet den Container
- Optionen:
 - -i/--interactive: Lässt STDIN offen
 - a: Öffnet STDIN/STDOUT/STDERR
 - -t/--tty: Öffnet eine Shell für Ein- und Ausgabe
 - -v/--volume: Mounted Verzeichnisse/Dateien/Volumes

Run (2/2)

Optionen:

- -p/--publish: Gibt Ports eines Containers zum Hostsystem frei
- -d/--detach: Führt den Container im Hintergrund aus
- env: Setzt Umgebungsvariablen für den Container
- --name: Setzt einen Namen, der bei anderen Befehlen verwendet werden kann (start, stop,...)
- --init: Startet ein Init im Container mit PID 1
- Viele weitere Optionen zur Einschränkung von Ressourcen

Container create

- Erstellt den Writable Layer des Containers für ein Image
- Kann mit docker start gestartet werden
- Optionen: siehe docker run

Start/Stop

- docker stop <container>
 - Stoppt einen laufenden Container
 - Sendet SIGTERM zu den Prozessen im Container, nach einem Timeout SIGKILL
- docker kill <container>
 - Sendet SIGKILL an alle Prozesse im Container
- docker start <container>
 - Startet einen zuvor gestoppten Container
- docker pause <container>
 - Pausiert Prozesse in Container (→ cgroups freezer)
- docker unpause <container>


Container cp

- Erlaubt das Kopieren von Dateien aus dem Container in das Dateisystem des Hostsystems
- docker [container] cp <container>:src dest
- Beispiel
 - docker cp container1:/root/notes.txt
 notes.txt

Mounts

Erlaubt

- Persistieren von Daten (Volumes)
- Zugriff/Austausch von
 Daten mit dem
 Hostsystem (Bind Mount)
- Temporären Storage (tmpfs)



https://docs.docker.com/storage/volumes/

Volumes

- Volumes werden durch Docker verwaltet
- Werden in Container gemountet
- Auf Volumes geschriebene Daten sind persistent über Container Restarts
- Format: volumename: containerdir[:ro]
- Beispiel:
 - docker volume create myvolume
 - docker run -v myvolume:/root ...

Befehle zu Volumes

- docker volume
 - create <name>: Erstellen eines benannten Volumes
 - rm <name>: Löschen eines Volumes
 - 1s: Anzeigen der Volumes auf dem System
 - Prune: Löschen aller gerade nicht verwendeten Volumes

Bind Mounts

- Mounten von Dateien oder Verzeichnissen des Hostsystems in einen Container
- Format: hostdir:containerdir[:ro]
- Format: hostfile:containerfile[:ro]
- Beispiel:
 - docker run -v \$PWD/note.txt:/root/note.txt ...
- Das Hostverzeichnis/datei muss ein absoluter Pfad sein
- Anstelle -v kann auch --mount verwendet werden:
 - docker run --mount
 type=bind, source=\$PWD/note.txt, target=/root/note.txt ...

Tmpfs

- Erlaubt das Mounten von einem In-Memory Dateisystem außerhalb des Writable Layers des Containers
- Beim Stoppen des Containers gehen die Daten im tmpfs verloren
- tmpfs mounts können nicht zwischen Containern geteilt werden
- tmpfs mounts funktionieren nur unter Linux
- Beispiel:

```
- docker run --tmpfs /logs ...
```

Ports

- Freigabe von Ports des Containers zum Hostsystem
- Zugriff auf an Ports gebundene Anwendungen im Container
- Format: hostport:containerport
- Beispiel:
 - docker run -p 1234:80 ...

Ps

- docker ps
- Listet alle aktuell laufenden Container
- Optionen:
 - a: alle Container, auch jene die gerade nicht laufen
 - -1: Zeigt den zuletzt gestarteten Container an
 - s: Größe des Containers
 - Size: Größe des letzten Dateisystem Layers (Writable Layer)
 - Virtual: Größe des Images + Size

Attach/Exec

- docker attach <container>
 - Verbindet sich zu STDIN, STDOUT und STDERR des Containers
- docker exec <container> CMD [ARG...]
 - Führt einen Befehl in einem laufenden Container aus

Top / Stats

- docker top <container>
 - Zeigt die im Container laufenden Prozesse
- docker stats <container>
 - Zeigt Ressourcenverbrauch eines Containers
 - Festplattenspeicher, CPU, Memory, Network

Networking

- Mehrere Optionen für Networking, erweiterbar durch Plugins
- Default: Bridge
 - Standard Netzwerk für Container wenn nicht anders spezifiziert
 - Keine offenen Ports
 - Zwischen Containern
 - Zwischen Container und Hostsystem
 - Keine Auflösung von Hostnamen zwischen Containern
 - Nur über IP Adressen Zugriff möglich

User-defined Bridges

- Zuordnung von Containern zu einem Netzwerk
- Die Ports zwischen den Containern sind alle offen
- Ports zum Hostsystem müssen explizit freigegeben werden
- DNS ist verfügbar (Container Name == DNS Name)
- Container können zur Laufzeit zu einer User-defined Bridge hinzugefügt und entfernt werden

Network

- docker network create <network>
 - Erzeugt ein neues Netzwerk (default: Bridge)
- docker network [dis]connect <network> <container>
 - Verbindet oder entfernt Container mit/von Netzwerk
- docker network rm, ls, prune
 - Analog zu Volumes
- docker run --net <network> ...
 - Startet einen Container in dem angegebenen Netzwerk