





3 டாட் பிளவுஸ் தியரி தமிழ்


3 டார்ட் பிளவுஸ் - பேக் ட்ராப்டிங்



3 டார்ட் பிளவுஸ் - பிரிண்ட் ட்ராப்டிங்



3 டார்ட் பிளவுஸ் - பிரிண்ட் ட்ராப்டிங்



3 டார்ட் பிளவுஸ் - பேக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்

- 0-1- பிளவுஸ் உயரம் (பிரிண்ட்) + 1"
- 0-2- ஆம்ஹோல் உயரம் **செஸ்ட் / 6**
- 2-3- செஸ்ட் / 4 + 1.5" தையல் இடைவெளி
- 1-4- இடுப்பு சுற்றளவு / 4 + 1.5" தையல் இடைவெளி
- 0-5- 1/2 சோல்டர் அளவு
- 0-5 = 2-5'
- 5 & 5' இன் சென்டர் பாயிண்டை "X" என மார்க் செய்யவும்
- x & 3 இதை மென்மையான வளைவாக இணைக்கவும்
- 5-6 - ரெடி ஷோல்டர் + 1"
- 0-7 பின் கழுத்து உயரம்

3 டார்ட் பிளவுஸ் - பிரிண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்

- 0-1- பிளவுஸ் உயரம் (பிரிண்ட்) + 1"
- 0-2- ஆம்ஹோல் உயரம் **செஸ்ட் / 6**
- 2-3- செஸ்ட் / 4 + 1.5" தையல் இடைவெளி
- 0-5- 1/2 சோல்டர் அளவு
- 0-5 = 2-5'
- 5 & 5' இன் சென்டர் பாயிண்டை "X" என மார்க் செய்யவும்
- x & 3 இதை மென்மையான வளைவாக இணைக்கவும்
- 5-6- ரெடி ஷோல்டர் + 1"
- 0-7 பிரிண்ட் கழுத்து உயரம்
- 0-9 அண்டர் பஸ்ட் உயரம் + 0.5"
- (0-A) - அப்பெக்ட்ஸ் உயரம் + 0.5"
- (A-A') - 1/2 அப்பெக்ட்ஸ் இடைவெளி. சென்டர் முன் டார்ட் லைன்
- (A-B) - இடுப்பு டார்ட் லைன்
- செஸ்ட் கோட்டிலிருந்து ஆர்ம்ஹோல் டார்ட் மதிப்பால் மேலே சென்று புள்ளியை "C" எனக் குறிக்கவும்.
- (A-C) - ஆர்ம்ஹோல் டார்ட் லைன்
- 1-4- இடுப்பு/4 + இடுப்பு டார்ட் மதிப்பு + 1.5" தையல் இடைவெளி