

# Muelles

R. Fernandez

L. García

M. Gómez

D. Alejo



# ¿Qué es un muelle?






□ Elemento elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que es sometido.





- Tiene una posición de reposo
  - Está en la posición de reposo si no actúa ninguna fuerza
- Cuando actúa una fuerza sobre él
  - Se estira o se comprime
  - Ofrece una resistencia al cambio de posición





# Muelle: definición












# Física de un muelle





$$\vec{F} = -k \cdot \vec{x}$$








- ☐ Constante elástica k (mide la rigidez del muelle).
- ☐ Cuanto mayor sea k más resistencia presenta el muelle a la deformación, su fuerza es mayor y por lo tanto más energía es capaz de almacenar.

$$\vec{F} = -k \cdot \vec{x}$$






$$\vec{F} = -k(|\vec{d}| - l_0) \cdot \left(\frac{\vec{d}}{|\vec{d}|}\right)$$

#### Cálculo vectorial de la fuerza.

- $\Box$   $\vec{d}$  Vector que une los dos extremos del muelle
- $\square$   $l_0$  Longitud del muelle en reposo
- $\square$   $|\vec{d}|$  Longitud actual del muelle (módulo)
- $\Box$   $(|\vec{d}| l_0)$  Longitud deformada
- $\Box \left( \frac{\vec{d}}{|\vec{d}|} \right)$  Dirección del muelle (Vector normalizado  $\vec{d}$ )



# **Compresión y extensión**

☐ No todos los elementos son capaces de comprimirse y extenderse. Algunos solo aguantan un tipo de deformación.

Sólo extensión



#### Principalmente compresión





#### Límite de deformación


☐ Esta ley es una aproximación y solo es válida en una región pequeña de deformación. La gráfica muestra la fuerza que ejerce el muelle (stress) en función de la fuerza ejercida sobre el mismo (strain).

☐ Ley de Hook solo válida hasta A.

□Cuando ejercemos una fuerza o deformación mayor que B, el muelle empieza a perder la capacidad de revertir la deformación. Esto se conoce como *límite elástico* del material.

☐ Para fuerzas mayores que E, el muelle se rompe.


☐ También válido para la compresión, si tiene margen de deformación suficiente.








- ☐ Ley de elasticidad es muy general
- ☐ Con una partícula y un muelle podemos modelar casi cualquier cosa.
- ☐ Gomas elásticas, cuerdas del ring...
- ☐ Objetos flotando en el agua
- ☐ Cámaras siguiendo a personajes (Efecto más cinemático: Ejemplo)







- ☐ Usaremos los generadores de fuerza
- ☐ Tendremos que modelar los parámetros del muelle
- Implementar el código de la fuerza a aplicar
- ☐ Ejercicio 2 prácticas: Uniremos dos partículas A y B mediante un muelle
  - ☐ A sufrirá una fuerza debido al muelle conectado a A
  - ☐B sufrirá una fuerza debido al muelle conectado a B
  - ☐ Necesitamos un par de generadores por muelle





# Código C++: Class ParticleSpring

```
#pragma once
□#include "ForceGenerator.h"
|#include "core.hpp"
Eclass SpringForceGenerator :public ForceGenerator {
 public:
     SpringForceGenerator(double k, double resting_length, Particle *other);
     virtual void updateForce(Particle* particle);
     inline void setK(double k) { _k = k; }
     virtual ~SpringForceGenerator() {}
 protected:
     double _k; // Elastic Coeff.
     double _resting_length;
     Particle* _other;
```



### Código C++: updateForce

```
#include "SpringForceGenerator.h"
□ SpringForceGenerator::SpringForceGenerator(double k, double resting_length, Particle* other) {
     _{\mathbf{k}} = \mathbf{k};
     _resting_length = resting_length;
     _other = other;
□void SpringForceGenerator::updateForce(Particle* particle) {
     // Particle is the particle to apply the force
     Vector3 relative_pos_vector = _other->getPos() - particle->getPos();
     Vector3 force:
     // normalize: Normalize the relative_pos_vector and returns its length.
     const float length = relative_pos_vector.normalize();
     const float delta_x = length - _resting_length;
     force = relative_pos_vector * delta_x * _k;
     particle->addForce(force);
```






```
Pooid ParticleSystem::generateSpringDemo() {
    // First one standard spring uniting 2 particles
    Particle* p1 = new Particle({ -10.0,10.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, 0.85, 60);
    Particle* p2 = new Particle({ 10.0,10.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, 0.85, 60);
    p2->setMass(2.0);
    SpringForceGenerator *f1 = new SpringForceGenerator(1, 10, p2);
    _force_registry.addRegistry(f1, p1);
    SpringForceGenerator *f2 = new SpringForceGenerator(1, 10, p1);
    _force_registry.addRegistry(f2, p2);
    _force_generators.push_back(f1);
    _force_generators.push_back(f2);
    _particles.push_back(p2);
```



- ☐ Una partícula unida a otra partícula nos permite definir gran parte de las interacciones que necesitamos.
- ☐ No siempre usamos un muelle para unir dos partículas
- Una partícula unida a una posición fija
- □ Necesitamos otro sistema
  - ¿Cómo?





### Código C++: Class ParticleAnchoredSpring

```
AnchoredSpringFG.h
       #pragma once
     □#include "SpringForceGenerator.h"
      #include "core.hpp"
3
     □class AnchoredSpringFG :public SpringForceGenerator {
5
       public:
6
           AnchoredSpringFG(double k, double resting, const Vector3& anchor_pos);
           ~AnchoredSpringFG();
   AnchoredSpringFG.cpp
      #include "AnchoredSpringFG.h"
    ∏⊟AnchoredSpringFG::AnchoredSpringFG(double k, double resting, const Vector3& anchor_pos) :
          SpringForceGenerator(k, resting, nullptr) {
          _other = new Particle(anchor_pos, { 0,0,0 }, { 0,0,0 }, 0, 1e6, 0.0, BOX);
 6
     ⊟AnchoredSpringFG::~AnchoredSpringFG() {
9
          delete _other;
10
11
```





#### ParticleSystem.cpp

```
□void ParticleSystem::generateSpringDemo() {
     // First one standard spring uniting 2 particles
    Particle* p1 = new Particle({ -10.0,10.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, 0.85, 60);
     Particle* p2 = new Particle({ 10.0,10.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, { 0.0,0.0,0.0 }, 0.85, 60);
     p2->setMass(2.0);
     SpringForceGenerator *f1 = new SpringForceGenerator(1, 10, p2);
    _force_registry.addRegistry(f1, p1);
     SpringForceGenerator *f2 = new SpringForceGenerator(1, 10, p1);
     _force_registry.addRegistry(f2, p2);
     _force_generators.push_back(f1);
     _force_generators.push_back(f2);
     _particles.push_back(p1);
    _particles.push_back(p2);
     // Then one spring with one fixed side
     AnchoredSpringFG* f3 = new AnchoredSpringFG(1, 10, { 10.0,20.0,0.0 });
     _force_registry.addRegistry(f3, p3);
     _force_generators.push_back(f3);
    _particles.push_back(p3);
```




# Ejemplos de uso: Goma elástica

- ☐Sólo ejerce fuerza cuando se extiende
- ☐Útil cuando queremos mantener dos partículas juntas que:
  - Pueden estar todo lo cerca que quieran
  - No pueden separarse más de una determinada distancia



# Ejemplos de uso: Cámara dinámica

- ☐ La posición del personaje sería nuestro anclaje
- ☐ A la posición del personaje NO le afecta la fuerza del muelle
  - No hay que buscar el generador que actualice la posición
- ☐ La posición de la cámara SÍ se ve afectada por la fuerza del generador.





# **Ejemplos de uso: Fuerza de flotación**

- ☐Si queremos modelar cómo flota un objeto hay que gestionar las fuerzas implicadas
- ☐El peso del objeto empuja el objeto hacia abajo.
- □La fuerza de flotación empuja al objeto hacia arriba. El líquido desplazado ejerce una fuerza igual a su peso al elemento hundido.
  - **Peso** [N] = m [Kg]\*g[m/s^2] (F=m\*a)
  - m [Kg] = Vd [L] \* d [Kg/L]
  - Principio Arquímedes: Volumen sumergido (Vs) = Volumen desplazado (Vd)
    - Vd  $[m^3]$  = Vs  $[m^3]$  = S  $[m^2]$  \* h [m] (Si elemento uniforme S=cte)

$$F = E = d \cdot g \cdot V_{S} = \underline{d \cdot g} \underbrace{S \cdot x}_{k} \neq dV \frac{x}{h}$$

Siendo *E* la fuerza de flotación, *d* la densidad del agua, *S* la sección (área) del objeto sumergido, *g* la constante de gravedad, *h* la altura del objeto sumergido y *m* la masa del liquido desplazado.




- □ Para calcular el empuje en general necesitamos saber la forma del objeto para obtener el volumen inmerso del objeto.
- ☐ Hay una profundidad máxima
  - Cuando el objeto está sumergido del todo ya no aumenta el empuje por mucho que se sumerja más
- ☐ En nuestro caso simplificamos suponiendo un objeto con forma uniforme (Sección Constante)
- ☐ El empuje es linealmente proporcional a la longitud que está hundido el objeto (d, g y S constantes)

$$F = d \cdot g \cdot S \cdot x = k * x$$

☐ Modelamos el empuje del líquido como un muelle



• Flota o no flota en función de la densidad del líquido y el objeto:



$$F_g = d_o V_o g$$

$$\mathsf{E} = d_l V_o g$$

Hundimiento:

Suspensión:

Flotación:

$$d_o > d_l$$

$$d_o = d_l$$

$$d_o < d_l$$







- ☐Un cubo de 0.5Kg de masa y de 0.001m³ de volumer
- ☐ Peso del cubo: 0,5Kg\*10m/s^2= 5 N (Kg.m/s^2)
- □Inmersión total: 0.001m³=1dm³ de agua → 1Kg (depende de la densidad del líquido)
- □Inmersión total: Peso del agua desalojada 10 N
- ☐¿Cuándo se estabilizará el cubo?
  - ☐ Cuando se alcance el equilibrio:

Peso agua desalojada = Peso cubo

Es decir, cuando esté hundido la mitad del objeto.







# **Código C++: class BuoyancyForceGenerator**

```
#pragma once
□#include "ForceGenerator.h"
|#include "core.hpp"
□class BuoyancyForceGenerator :public ForceGenerator {
 public:
     BuoyancyForceGenerator(float h, float V, float d);
     virtual void updateForce(Particle* particle);
     virtual ~BuoyancyForceGenerator();
 protected:
     float _height;
     float _volume;
     float _liquid_density;
     float _gravity = 9.8;
     Particle* _liquid_particle; // For representation
```



# Código C++: updateForce

```
void BuoyancyForceGenerator::updateForce(Particle* p) {
   float h = p->getPos().y;
   float h0 = _liquid_particle->getPos().y;
                                                          Punto medio pos objeto
   Vector3 f(0, 0, 0);
                                                                     (h)
   float immersed = 0.0;
   if (h - h0 > _height * 0.5 ) {
                                                                                     <del>-</del>height
        immersed = 0.0;
     else if (h0 - h > _height * 0.5 ) {
                                                          Liquido
        // Totally immersed
                                                            (h0)
        immersed = 1.0;
     else {
        immersed = (h0 - h) / height + 0.5;
   f.y = _liquid_density * _volume * immersed * 9.8;
                                                                 Profundidad normalizada
   p->addForce(f);
```

h: Posición punto medio del objeto; h0 = posición superficie agua.





- ☐ En un muelle normal este sistema funciona bien
- ☐ El problema es si aumentamos la rigidez del muelle (k muy grande)
- ☐ Las fuerzas aplicadas aumentan
- ☐El sistema oscila hasta el infinito (Fuerzas muy bruscas)
- ■No se puede gestionar así.
  - Hay que usar restricciones (constraints)
  - Pero eso ya es otro tema...