Учреждение образования Белорусский государственный технологический университет

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 ПО ТРЕХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

Для студентов специальностей **1-40 05 01** Информационные системы и технологии по направлениям: направление специальности **1-40 05 01-03** Информационные системы и технологии;

1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий; 1-47 01 02 Дизайн электронных и веб-изданий; 1-98 01 03 Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем

ВВЕДЕНИЕ

Программой дисциплины предусмотрено выполнение расчетно-графических работы: «Взаимное пересечение геометрических тел» (1 чертеж формата А3).

Здесь достаточно подробно рассмотрены и способы пространственного моделирования геометрических объектов и способы построения чертежей для полученных моделей, даны примеры для некоторых геометрических фигур.

Пособие содержит графические варианты заданий для самостоятельной работы в компьютерной аудитории. Каждая выполненная студентом работа представляется преподавателю для проверки и защиты.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМНО ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Построить три проекции геометрического тела со сквозными взаимно-перпендикулярными отверстиями. Обозначить точки на линии пересечения поверхности этого тела с отверстиями. Выполнить целесообразные разрезы.


Указания. Задание выполняется на формате АЗ в масштабе 1:1.

Индивидуальные задания приведены в приложении 3.

В данной работе представлены примеры построения моделей усеченного конуса, бочкообразной фигуры (закрытый тор) и сферы.


Упражнение 1: Построить модель усеченного конуса, пересеченного взаимно перпендикулярными цилиндрическими отверстиями (рис. 9.21).

Указания по выполнению упражнения. Трехмерная модель конуса строится в следующей последовательности (система КОМПАС):



- 1. Выбрать в основном меню: Файл Создать Деталь.
- 2. Открыть в Дереве модели Начало координат и выбрать плоскость $\boldsymbol{Z}\boldsymbol{X}$.
 - 3. Перейти в режим Эскиз
- 4. Построить окружность диаметром 110 мм. *Ориентацию не трогать и не менять!*
- 5. Выйти из режима Эскиза (повторно нажать кнопку).
- 6. В Дереве модели указать этот эскиз, выбрать команду Редактирование детали и Выдавливание
- 7. В строке Свойства задать Направление Прямое и размеры конуса: Расстояние 1 (высота): 120 мм, Уклон Внутрь: 12°.
 - 8. Завершить операцию, нажав на 🕶 в строке свойств.
- 9-1. Проверить полученное верхнее основание конуса (оно должно иметь диаметр 60 мм). Для этого построить смещенную плоскость относительно плоскости ZX на расстоянии 120 мм. На этой плоскости построить эскиз , содержащий окружность диаметром 60 мм.
 - 9-2. Выйти из эскиза нажать

- 9-3. При необходимости изменить диаметр верхнего основания конуса подвести курсор в дереве модели к ранее выполненной операции выдавливания Операция выдавливания:1, нажать правую кнопку мыши, выбрать в контексном меню команду Редактировать и изменить угол выдаваливания, чтобы дииаметр основания соответствовал диаметру окружности на смещенной плоскости.
 - 9-4. Завершить операцию, нажав на 🛶 в строке свойств.



2. В дереве модели выбрать плоскость ХҮ.

3. Перейти в режим Эскиз (нажать кнопку



13. Открыть инструментальную панель Геометрия , построить на этой плоскости окружность диаметром 70 мм (рис. 9.22).

14. Выйти из режима Эскиза (нажать кнопку

9 22

Рис. 9.22

- 15. На панели Редактирование детали выбрать Вырезать выдавливанием (кнопка 💷).
- 16. В строке свойств указать Направление: два направления, Расстояние 1: 70 мм и Расстояние 2: 70 мм. Модель можно повернуть, наблюдая за линией пересечения.
 - 17. Завершить операцию, нажав на 🕶 в строке свойств.
 - 18. На конусе образуется сквозное горизонтальное отверстие.



Рис. 9.23

- 19. Осталось построить сквозное вертикальное отверстие. Для этого выбрать построенную ранее смещенную плоскость относительно основания на 120 мм. На этой плоскости в режиме эскиза построить окружность диаметром 50 мм (рис. 9.23).
- 20. Выйти из эскиза и вырезать выдавливанием сквозное вертикальное отверстие в конусе.
- 21. Завершить операцию, нажав на 🕶 в строке свойств.
- 22. Проверить правильность полученных видов, выбрав команду Ориентация и Вид Спереди (установить), Сверху (установить), Слева (установить).
 - 23. Выйти из команды (Выход) и сохранить модель.

Создание чертежа построенной модели конуса, содержащего проекционные виды и разрезы.

- 1. Выбрать в основном меню: Файл Создать Чертеж.
- 2. Изменить формат чертежа с А4 на А3 с помощью менеджера документа.
- 3. Открыть окно Виды или выбрать в меню Вставка Вид Вид с модели Стандартные.
 - 4. В открывшемся окне выбрать файл с моделью конуса и открыть его.
- 5. В строке свойств выбрать Схему видов и изменить расстояние между видами с 15 мм (по умолчанию) на 50 мм по горизонтали и 25 мм по вертикали.
- 6. В этой же строке свойств нажать кнопку Линии и включить Невидимые линии и Линии переходов.
 - 7. Расставить виды на поле чертежа и нажать 🗸.

- 8. Достроить оси на каждом виде и обозначить точки на линиях пересечения на всех проекциях. Виды являются ассоциативно связанными и никакие изменения на видах не допускаются. Можно редактировать только трехмерную модель.
- 9. На виде слева достроить разрез. Если фигура симметрична относительно вертикальной оси, разрез можно построить на правой половине вида. В этом случае штриховые линии невидимого контура нужно удалить.
 - 10. Заполнить основную надпись.

Пример выполнения чертежа приведен на рис. 9.24. Обозначение точек на линии пересечения обязательно.





Рис. 9.24

Упражнение 2. Построить трехмерную модель закрытого тора (бочка) с горизонтальным и вертикальным цилиндрическими отверстиями

Указания по выполнению упражнения.

Трехмерная модель строится в следующей последовательности (система КОМПАС):



- 1. ФАЙЛ –Создать Деталь.
- 2. Открыть в Дереве модели Начало координат.
- 3. Выбрать плоскость **ZY**.
- 5. Построить половину бочки по заданным размерам.


Вертикальная линия должна быть **Осевой!** Ориентацию эскиза не трогать и не менять! Для перемещения эскиза использовать клавиши SHIFT и колесико мыши.



7. В Дереве модели указать этот эскиз, выбрать команду Редактирование детали



- 8. Завершить операцию, нажав на 🕶 в строке Свойств.
- 9. В дереве модели выбрать Плоскость ХУ.
- 12. Перейти в режим Эскиз .
- 13. Открыть инструментальную панель Геометрия [M], построить на этой плоскости окружность диаметром 70 мм (отклонение ± 1 мм). В этом режиме деталь можно уменьшать/увеличивать колесиком мыши, а для перемещения детали дополнительно нажимать клавишуShift.




- 14. Выйти из режима Эскиза (нажать на знак 🗓).
- 16. В строке свойств указать Направление: два направления, Расстояние1= 70 мм и Расстояние2 = 70 мм. Модель можно повернуть, наблюдая за изменениями секущих плоскостей.
- 17. Завершить операцию, нажав на 🕶 в строке свойств.
- 18. На поверхности бочки сформируется сквозное горизонтальное отверстие.
- 19. Осталось построить сквозное вертикальное отверстие.



Выбрать команду Ориентация и установить Вид Сверху. Закрыть окно, нажав Выход.

20. В дереве модели выбрать Плоскость ZX.

22. Открыть инструментальную панель Геометрия [10], построить на этой плоскости окружность диам. 50 мм (отклонение ±1мм). В этом режиме деталь можно уменьшать/увеличивать колесиком мыши, а для перемещения дополнительно нажимать



клавишуShift.


- 23. Выйти из режима Эскиза (нажать на знак
- 24. На панели Редактирование детали выбрать Вырезать выдавливанием (знак 11).
- 25. В строке свойств указать Направление: два направления, Расстояние1= 70 мм и Расстояние2 = 70 мм. Модель можно повернуть, наблюдая за изменениями секущих плоскостей.
 - 26. Завершить операцию, нажав на 🕶 в строке свойств.
- 27. Проверить правильность полученных видов, выбрав в команде Ориентация Виды Спереди (установить), Сверху (установить), Слева (установить).
 - 28. Выйти из команды (Выход) и Сохранить модель.

Построение чертежа, содержащего 3 стандартных вида

- 1. Файл Создать Чертеж.
- 2.Изменить формат чертежа с A4 на A3 с помощью менеджера документа
- 3.Открыть окно Виды или выбрать в меню Вставка Вид Вид с модели Стандартные.
 - 4.В открывшемся окне выбрать файл с моделью бочки и открыть его.
- 5. В строке свойств выбрать **Схему видов** и изменить расстояние между видами с 15 мм (по умолчанию) на 50 мм по горизонтали и 25 мм по вертикали.
- 6. В этой же строке свойств нажать кнопку **Линии** и включить Невидимые линии и Линии переходов.
 - 7. Расставить виды на поле чертежа и нажать ! -- .
- 8. Достроить оси на каждом виде и обозначить точки на линиях пересечения на всех проекциях. Виды являются ассоциативно связанными и никакие изменения на видах не допускаются. Можно редактировать только модель.
 - 9. Заполнить основную надпись.


Упражнение 3. Построить трехмерную модель сферы с горизонтальным треугольным призматическим отверстием и вертикальным цилиндрическим отверстием

Указания по выполнению упражнения. Трехмерная модель строится в следующей последовательности (система КОМПАС):



- 1. ФАЙЛ Создать Деталь.
- 2. Открыть в Дереве модели Начало координат.
- 3. Выбрать плоскость *ZY*.
- 4. Перейти в режим Эскиза
- 5. Построить половину окружности по заданным размерам. Дуга радиусом 60 мм. Вертикальная линия должна быть Осевой! Ориентацию эскиза не трогать и не менять! Для перемещения эскиза использовать клавиши SHIFT и колесико мыши.
 - 6. Выйти из режима Эскиза (повторно нажать на знак 11).





- 8. Завершить операцию, нажав на 🛚 🕶 в строке свойств.
- 9. В дереве модели выбрать Плоскость ХУ.

умолчанию).

- 12. Перейти в режим Эскиз 11.
- 13. Открыть инструментальную панель Геометрия 🔊 , построить на этой плоскости окружность диам. 90 мм (тонкой линией), и вписать в эту окружность треугольник (основной линией). В этом режиме деталь можно уменьшать/увеличивать колесиком мыши, а для перемещения дополнительно нажимать клавишуShift.




- 14. Выйти из режима Эскиза (нажать на знак 14.).
- 15. На панели Редактирование детали выбрать Вырезать выдавливанием (знак
- 16. В строке свойств указать Направление: два направления, Расстояние 1 = 70 мм и Расстояние2 = 70 мм. Модель можно повернуть, наблюдая за изменениями секущих плоскостей.
 - 17. Завершить операцию, нажав на в строке свойств.
- 18. На поверхности сферы сформируется сквозное горизонтальное треугольное отверстие.
 - 19. Осталось построить сквозное вертикальное отверстие.



Выбрать команду Ориентация → Ориентация и установить Вид Сверху. Закрыть окно, нажав Выход.

- 20. В дереве модели выбрать Плоскость ZX.
- 21. Перейти в режим Эскиз .
- 22. Открыть инструментальную панель Геометрия , построить на этой плоскости окружность диам. 50 мм (отклонение ±1мм). В этом режиме деталь можно уменьшать/увеличивать колесиком мыши, а для перемещения дополнительно нажимать



клавишуShift.

- 23. Выйти из режима Эскиза (нажать на знак 11).
- 24. На панели Редактирование детали выбрать Вырезать выдавливанием (знак
- 25. В строке свойств указать Направление: два направления, Расстояние1= 70 мм и Расстояние2 = 70 мм. Модель можно повернуть, наблюдая за изменениями секущих плоскостей.
 - 26. Завершить операцию, нажав на 🕶 в строке Свойств.
- 27. Проверить правильность полученных видов, выбрав в команде Ориентация Виды Спереди (установить), Сверху (установить), Слева (установить).
 - 28. Выйти из команды (Выход) и Сохранить модель.

Построение чертежа, содержащего 3 стандартных вида фигуры

- 1. Файл Создать Чертеж.
- 2.Изменить формат чертежа с А4 на А3 с помощью менеджера документа
- 3.Открыть окно Виды или выбрать в меню Вставка Вид Вид с модели Стандартные.
 - 4.В открывшемся окне выбрать файл с моделью Сферы и открыть его.
- 5. В строке свойств выбрать **Схему видов** и изменить расстояние между видами с 15 мм (по умолчанию) на 50 мм по горизонтали и 25 мм по вертикали.
- 6. В этой же строке свойств нажать кнопку **Линии** и включить Невидимые линии и Линии переходов.
 - 7. Расставить виды на поле чертежа и нажать
- 8. Достроить оси на каждом виде и обозначить точки на линиях пересечения на всех проекциях. Виды являются ассоциативно связанными и никакие изменения на видах не допускаются. Можно редактировать только модель.
 - 9. Выполнить разрез на виде слева (рис. 9.25).
 - 10. Заполнить основную надпись.




Рис. 9.25

В приложении 3 даны варианты индивидуальных заданий по теме «Взаимное пересечение геометрических тел».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

