

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

<u>ФАКУЛЬТЕТ</u> «Информатика и системы управления»

<u>КАФЕДРА</u> «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

<u>НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ</u> «09.03.04 Программная инженерия»

ОТЧЁТ по лабораторной работе №1

Название: Исследование прерывания int8h

Дисциплина: Операционные системы

Группа: ИУ7-52Б

| <u>Студент</u> : Е.О. Карпова |
|---------------------------------------|
| подпись |
| дата |
| <u>Преподаватель</u> : Н. Ю. Рязанова |
| подпись |
| дата |

Листинг

1. int 8h

```
Sourcer v5.10 10-Sep-22 13:44 pm
          Temp.lst
                                                                Page
1
; Вызов sub_2: запрет маскируемых прерываний от внешних устройств.
                          call sub_2
020A:0746 E8 0070
                                          ; (07B9)
; Сохранение в стек регистров ES, DS, AX, DX.
020A:0749 06
                          push es
020A:074A 1E
                         push ds
020A:074B 50
                          push ax
020A:074C 52
                           push dx
; Перемещение в ds адреса сегмента данных BIOS.
020A:074D B8 0040
                          mov ax,40h
020A:0750 8E D8
                          mov ds,ax
; Перемещение в ES адреса начала таблицы векторов прерываний.
                   xor ax,ax ; Zero register
020A:0752 33 C0
020A:0754 8E CO
                         mov es,ax
; Инкремент счётчика реального времени.
                       inc word ptr ds:[6Ch] ; (0040:006C=0D02Dh)
020A:0756 FF 06 006C
                         020A:075A 75 04
020A:075C FF 06 006E inc word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=0Ch)
020A:0760 loc_1:
; Проверка, прошло ли 24 часа (сутки) с учётом погрешности.
020A:0760 83 3E 006E 18 cmp word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E=0Ch)
020A:0765 75 15 jne loc_2 ; Jump if not equal
020A:0767 81 3E 006C 00B0 cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ; (0040:006C=0D02Dh)
020A:076D 75 0D jne loc_2 ; Jump if not equal
```

```
; Сброс таймера.
020A:076F A3 006E mov word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=0Ch)
020A:0772 A3 006C mov word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=0D02Dh)
; По смещению 70h помещается флаг 1 - флаг о том, что прошли сутки.
020A:0775 C6 06 0070 01 mov byte ptr ds:[70h],1; (0040:0070=0)
; Записываем в al 8 (al = 1000).
020A:077A 0C 08 or al,8
020A:077C
            loc_2:
; Сохраняем ax (al = 8 если прошли сутки, иначе 0).
020A:077C 50
                 push
                         ax
; Декремент счётчика реального времени, оставшегося до отключения моторчика
дисковода.
020A:077D FE 0E 0040 dec byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=0D3h)
020A:0781 75 0B jnz loc_3 ; Jump if not zero
; Если счётчик == 0, то устанавливаем для всех четырёх приводов моторчика
дисковода нулевой бит - состояние "выключен".
020A:0783 80 26 003F F0
                          and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)
; Посылаем в порт управления дисководом команду отключения дисковода.
020A:0788 B0 0C
                 mov al, OCh
020A:078A BA 03F2 mov dx,3F2h
020A:078D EE
                  out dx,al ; port 3F2h, dsk0 contrl output
           loc_3:
020A:078E
; Возвращаем регистр АХ (значение регистра == 8 если новые сутки, иначе значение
== 0).
020A:078E 58
               pop ax
```

```
; Проверяем флаг чётности - разрешён ли ответ на маскируемые прерывания (1 -
разрешён, 0 - нет).
020A:078F F7 06 0314 0004 test word ptr ds:[314h],4 ; (0040:0314=3200h)
020A:0795 75 0C jnz loc_4 ; Jump if not zero
; Сохраняем младший байт флагов в АН.
020A:0797 9F
                lahf ; Load ah from flags
; Если прошли сутки - устанавливается флаг переполнения в 1.
020A:0798 86 E0 xchg ah,al
; Сохранение флагов в стек.
020A:079A 50 push ax
; Вызов пользовательского прерывания 1Ch.
020A:079B 26: FF 1E 0070 call dword ptr es:[70h] ; (0000:0070=6ADh)
020A:07A0 EB 03 jmp short loc_5 ; (07A5)
020A:07A2 90
                 nop
; Вызов пользовательского прерывания 1Сh, если был разрешён ответ на маскируемые
прерывания.
020A:07A3
           loc 4:
020A:07A3 CD 1C int 1Ch ; Timer break (call each 18.2ms)
020A:07A5 loc 5:
; Вызов sub_2: запрет маскируемых прерываний от внешних устройств, так как в 1Ch
; мог измениться флаг прерываний.
020A:07A5 E8 0011 call sub_2 ; (07B9)
; Посылаем в порт ведущего контроллера прерываний команду завершения работы
прерывания
; и готовности ответа на иные прерывания.
020A:07A8 B0 20 mov al,20h ; ''
020A:07AA E6 20 out 20h,al ; port 20h, 8259-1 int command
    ; al = 20h, end of interrupt
```

```
; Восстановление регистров ES, DS, AX, DX.

020A:07AC 5A pop dx

020A:07AD 58 pop ax

020A:07AE 1F pop ds

020A:07AF 07 pop es

; Переход на возврат из прерывания.

020A:07B0 E9 FE99 jmp $-164h
```


2. subroutine sub 2

```
Temp.lst Sourcer v5.10
                        10-Sep-22 13:44 pm Page 2
 ; SUBROUTINE
 :
; sub_2.
; Запрещает маскируемые прерывания от внешних устройств.
 sub_2 proc
            near
; Сохраняем значения регистров ds и ах в стек.
020A:07B9 1E
                    ds
              push
020A:07BA 50
            push
                    ax
; В ds помещаем адрес сегмента данных BIOS.
020A:07BB B8 0040 mov ax,40h
020A:07BE 8E D8 mov ds,ax
; Сохраняем младший байт регистра флагов в старший байт регистра АХ.
020A:07C0 9F
              lahf ; Load ah from flags
; Проверяем установку флагов порядка обработки строк и уровня привилегий
ввода/вывода.
020A:07C1 F7 06 0314 2400 test
                           word ptr ds:[314h],2400h
(0040:0314=3200h)
```


```
020A:07C7 75 0C jnz loc_7 ; Jump if not zero
; Принудительно устанавливаем в 0 флаг разрешения прерываний, если уровень
привилегий не позволяет сделать это командой cli.
; Сброс выполняется с блокировкой шины данных.
020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF lock and word ptr ds:[314h],0FDFFh ;
(0040:0314=3200h)
020A:07D0 loc_6:
; Восстанавливается младший байт флагов из АН.
020A:07D0 9E sahf ; Store ah into flags
; Восстанавливаем регистры АХ и DS.
020A:07D1 58
               pop ax
020A:07D2 1F pop ds
020A:07D3 EB 03 jmp short loc_8 ; (07D8)
; Устанавливаем флаг разрешения прерываний в 0.
020A:07D5
         loc_7:
020A:07D5 FA cli ; Disable interrupts
; Восстановление регистров.
020A:07D6 EB F8 jmp short loc_6 ; (07D0)
; Возврат из sub_2.
020A:07D8 loc_8:
020A:07D8 C3 retn
 sub_2 endp
```

Схема алгоритма


1. Схема алгоритма обработчика прерывания int 8h




Pисунок 1 – cхема алгоритма int 8h (1)



Pисунок 2- схема алгоритма int 8h (2)



Pисунок 3-схема алгоритма int 8h(3)



Pисунок 4-схема алгоритма int 8h (4)

2. Схема алгоритма sub_2




Рисунок 5 – схема алгоритма sub_2