## 1. Билет №11

Аппаратные прерывания в Linux: запрос прерывания и линии IRQ. Простейшая схема аппаратной поддержки прерываний (концептуальная трех шинная архитектура системы). Быстрые и медленные прерывания, пример быстрого прерывания, флаги. Нижняя и верхняя половины обработчиков прерываний: регистрация обработчика аппаратного прерывания, функция регистрации и ее параметры. Нижние половины: softirq, tasklet, work queue— особенности реализации и выполнения в SMP-системах. Примеры, связанные с планированием отложенных действий (лаб. раб.)

ОС - аппаратно-зависимое ПО.

## 1.1. Система прерываний

Система прерываний включает в себя:

- 1. Системные вызовы (синхронные возникают в процессе выполнения программы, вызываются соответствующей командой).
- 2. Исключения (синхронные возникают в процессе выполнения программы, переполнение стека/деление на 0...).
- 3. Аппаратные прерывания (асинхронные не зависят ни от каких действий в системе, выполняются на высоких уровнях приоритетов, их выполнение нельзя прервать, задача информирование процессов о событиях в системе, от системного таймера/клавиатуры..., виды: от системного таймера (единственное периодическое), от действий оператора (ктрл+с), от внешних устройств).

#### Про таблицы прерываний:


В 16-разрядной ОС (DOS) существует таблица векторов прерываний — таблица, содержащая векторы прерывания (far-адреса обработчиков прерывания — сегмент (26) + смещение (26)). Она начинается с нулевого адреса, занимает 1 Мб. Вектор прерывания - смещение в этой таблице.

В 32-разрядной ОС существует IDT (Interrupt Descriptor Table), нужная для получения адресов обработчиков прерываний, содержащая 8-байтовые дескрипторы прерываний, хранящие информацию о смещении к обработчику прерывания в соответствующем сегменте.

В 64-разрядной ОС существует IDT и список прерываний — запутанная система.

В современных системах часть перываний относится к APIC, а часть к подсистеме ОС MSI (Message Signal Interrupts).


# 1.2. Прерывания в последовательности ввода-вывода — обслуживание запроса процесса на ввод-вывод



Взаимодействие компьютера с внешними устройствами выполняется с помощью аппаратных прерываний — идея распараллеливания действий, когда управление внешним устройством берёт на себя контроллер устройства (замена опроса готовности ВУ).

Взаимодействие компьютера с внешними устройствами выполняется с помощью аппаратных прерываний — идея распараллеливания действий, когда управление внешним устройством берёт на себя контроллер устройства (замена опроса готовности ВУ).

- 1. Запрос приложения на ввод/вывод переводит систему в режим ядра.
- 2. Подсистема ввода/вывода вызывает драйвер устройства (в драйвере есть 1 обработчик прерывания от данного устройства).
- 3. По окончании операции ввода/вывода контроллер устройства формирует сигнал прерывания, приходящий на соответствующую линию прерывания контроллера прерываний.
- 4. Контроллер формирует сигнал INT, который по ШУ идёт на выделенную ножку процессора.
- 5. В конце цикла выполнения каждой команды (выборка-дешифрирование-выполнение) процессор проверяет наличие сигнала на ножке. Если есть сигнал, процессор выставляет на ШУ INTA.
- 6. Контроллер отправляет по ШД вектор прерывания в регистры процессора.
- 7. Процессор смещается относительно нулевого адреса и находит в таблице адрес обработчика.
- 8. Процессор по шине данных отправляет в контроллер маску прерываний, <del>и контроллер адресуется по шине адреса</del>.



# 1.3. Обработчики аппаратных прерываний: регистрация в системе — функция и ее параметры, примеры

Основная задача обработчика прерывания — передача данных от устройства по шине данных, если была запрошена операция чтения. Даже если была запрошена операция записи, устройство все равно оправляет по шине данных информацию об успешности операции. Чтобы обработать ее, обработчик должен сохранять информацию, поступающую от устройства в буфер ядра. Затем эта информация поступит приложению, запросившему ввод/вывод.

### 1.4. Обработка аппаратных прерываний

Любые аппаратные прерывания выполняются на самом высоком уровне приоритета (самый высокий — системный таймер, выше него только migration для перебалансировки нагрузки между процессорами и power при падении напряжения — система отключается от питания и не может работать).

Далее идут остальные прерывания от внешних устройств.

Т.к. АП – важнейшие прерывания в системе, то для того, чтобы исключить негативные ситуации, связанные с обработкой данных, поступивших от внешних устройств(в много-процессорных системах), система делает следующее:

Т.к. любое АП не может обрабатываться всеми ядрами(обрабатывается определенным ядром), то на этом ядре все прерывания запрещаются, а в системе запрещаются все прерывания по конкретной линии IRQ.

## 1.5. Нижняя и верхняя половины обработчиков прерываний

АП не могут выполнять большой объем действий, т.е. выполняться длительное время, т.к. никакая другая работа на данном процессоре выполняться не может, что негативно сказывается на производительности и отзывчивости системы.

Эти 2 части — top\_half и bottom\_half. top\_half (interrupt handler) копирует данные устройства в специальный буфер, инициализирует отложенное действие bottom\_half (softirq, tasklet или workqueue) и завершается. top\_half должен выполниться быстро, так как при этом игнорируются остальные прерывания. bottom\_half выполняется при разрешённых остальных прерываниях и делает всю остальную обработку прерывания.

### 1.6. Быстрые и медленные прерывания

Выделяются быстрые и медленные аппаратные прерывания. Быстрые — выполняются атомарно, не делятся на части, в современных системах это только прерывание от системного таймера. Медленные — все остальные, делятся на 2 части.

Если речь идет о медленных, то одной из задач обработчика АП является инициализация отложенного действия в виде softirq, tasklet, workqueue.

bottom\_half — отложенные действия, при этом этими отложенными действиями система управляет по-разному.

## 1.7. Функция регистрации и ее параметры

Система предоставляет разработчику возможность зарегистрировать собственный обработчик прерывания.

Для этого ядро предоставляет функцию request\_irq

```
typedef irqreturn_t (*irq_handler_t)(int, void *);

int request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags, const char* name, void *dev);
```

irq — номер линии прерывания. handler — обработчик прерывания. flags — флаги. name — имя обработчика. dev - указатель на некоторый объект, используется для освобождения линии прерывания от указанного обработчика:

```
1 <u>const</u> <u>void</u> *free_irq(<u>unsigned</u> <u>int</u> irq, <u>void</u> *dev_id);
```

#### 1.8. Флаги

- 1. level triggered, edge triggered определяют срабатывание;
- 2. IRQF\_SHARED разрешает разделение линии irq между несколькими обработчиками прерываний.
- 3. IRQF\_PROBE\_SHARED устанавливается абонентом, если предполагается возможность проблем/нестыковок при разделении.
- 4. IRQF\_TIMER определяет единственное быстрое прерывание.

5. IRQF\_PERCPU — закрепление конкретного прерывания за определенным процессом (монопольно).

## 1.9. Тасклеты — объявление, планирование

Tасклет — специальный тип softirq. Тасклеты представлены двумя типами отложенных прерываний:  $HI_SOFTIRQ$  (вып. раньше) и  $TASKLET_SOFTIRQ$ .

Тасклет не может выполняться параллельно, выполняется атомарно на том же процессоре, на котором выполняется обработчик запланировавшего его прерывания. Инициализируется как статически, так и динамически. Выполняется в контексте прерывания — нельзя использовать средства взаимоисключения, кроме spinlocks (активное ожидание на процессоре). Выполняется ksofirqd. Является упрощённым интерфейсом softirq.

Определена структура:

```
struct tasklet struct
 1
 2
   {
     struct tasklet struct *next; // указательнаследующийтасклетводносвязномсписке
 3
     unsigned long state; // состояниетасклета
 4
     atomic t count; // счетчикссылок
 5
     bool use callback; // флаг
 6
     union {
 7
 8
       void (*func)(unsigned long data); // функцияобработчик— тасклета
       void (*callback)(struct tasklet struct *t);
 9
10
     };
11
     unsigned long data; // аргументфункцииобработчика — тасклет
12
   };
```

Тасклеты в отличие от softirq могут быть зарегистрированы как статически, так и динамически. Статически тасклеты создаются с помощью двух макросов (man 6.2.1):

Оба макроса статически создают экземпляр структуры struct tasklet\_struct с указанным именем (name). Например,

```
1 DECLARE_TASKLET(my_tasklet, tasklet_handler);
```

Эта строка эквивалентна следующему объявлению:

В данном примере создается тасклет с именем my\_tasklet, который разрешен для выполнения. Функция tasklet\_handler будет обработчиком этого тасклета. Поле dev отсутствует в текущих ядрах.

При динамическом создании тасклета объявляется указатель на struct tasklet struct, а затем для инициализации вызывается функция:

```
1 <u>extern void tasklet_init(struct tasklet_struct *t, void (*func)(unsigned long)</u>, <u>unsigned long data)</u>;
```

Пример:

```
1 tasklet_init(t, tasklet_handler, data);
```

Тасклеты должны быть зарегестрированы для выполнения. Тасклеты могут быть запланированы на выполнение функциями:

```
tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t);
tasklet_hi_shedule(struct tasklet_struct *t);
```

Когда тасклет запланирован, ему выставляется состояние

TASKLET\_STATE\_SCHED, и он добавляется в очередь. Пока он находится в этом состоянии, запланировать его еще раз не получится, т.е. в этом случае просто ничего не произойдет. Тасклет не может находиться сразу в нескольких местах очереди на планирование, которая организуется через поле next структуры tasklet\_struct. После того, как тасклет был запланирован, он выполниться только один раз.

Свойства:

- 1. Если вызывается функция tasklet\_schedule(), то после этого тасклет гарантированно будет выполнен на какомлибо процессоре хотя бы один раз.
- 2. Если тасклет уже запланирован, но его выполнение все еще не запущено, он будет выполнен только один раз.
- 3. Если этот тасклет уже запущен на другом процессоре (или schedule вызывается из самого тасклета), выполнение переносится на более поздний срок.
- 4. Если разработчик считает, что в данном тасклете нужно выполнить действия, которые могут выполняться в других таскоетах, он реализует взаимоисключение с помощью spinlocks.

#### Сравнение (лучше в таблицу)

#### softirq

- Определение 10 шт. определено в ядре статически
- Взаимоискл. Да
- Возможность паралл. вып. Да
- Выполнение В контексте спец. потоков ядра (ksoftirqd)
- Блокируются Наверное нет

#### tasklet

- Определение статически и динамически
- Взаимоискл. Нет
- Возможность паралл. вып. Нет
- Выполнение В контексте запланировавшего обраб. прерыв.
- Блокируются Нет

#### workqueue

- Определение статически и динамически
- Взаимоискл. Да

- ullet Возможность паралл. вып. Да
- Выполнение В контексте спец. потоков ядра (kworker)
- Блокируются Да

## 1.10. spin lock

Race condition — условия гонок: процессы выполняются с разной скоростью и пытаются получить доступ к разделяемым переменным.

Аппаратная реализация взаимоисключения — test\_and\_set. Атомарная функция, реализующая как неделимое действие проверку и установку значения в памяти. По сути, читает значение переменной b, копирует его в а, устанавливает b значение true. Считается, что это не приведет к бесконечному откладыванию.

Использование test\_and\_set в цикле проверки значения переменной называется циклической блокировкой. Spin-блокировки — активное ожидание на процессоре (время непроизводительно расходуется на проверку флага другого процессора). Peaлизация test\_and\_set связана с блокировкой локальной шины памяти, в результате один поток может занять шину на длительное время, что понижает отзывчивость (решение — 2 вложенных цикла, если переменная занята — выполняется обычный цикл без блокировки шины).

```
void spin lock(spin lock t* c)
1
2
        while (test and set(*c) != 0)
3
4
          /* ресурсзанят */
5
6
7
          while (*c != 0)
8
9
10
11
12
13
14
15
     void spin unlock(spin lock t* c)
16
17
        *c = 0;
18
```

19 | }

Циклическую блокировку может удерживать только 1 поток. Захваченная — в состоянии contended. Если другой поток пытается захватить уже захваченную, то блокировка находится в состоянии конфликта, а поток выполняет цикл проверки busy\_loop. Блокировка должна быть связана с тем, что она блокирует. Запрещаются данные (разделяемый ресурс), а не код. В этой блокировке есть смысл, только когда ее длительность не превышает 2 переключений контекста.

#### Пример из лабораторной:

```
|#include | linux / kernel.h>
1
  #include linux/module.h>
2
  #include linux/interrupt.h>
3
  |#include linux/slab.h>
4
5
   \#include <asm/io.h>
6
   #include "ascii.h"
7
8
   #define IRQ NUMBER 1
10
11
   MODULE LICENSE("GPL");
   MODULE AUTHOR("Karpova_Ekaterina");
12
13
14
   struct tasklet struct *tasklet;
   char tasklet data[] = "key_pressed";
15
16
   void tasklet func (unsigned long data)
17
18
   {
       printk (KERN INFO "+: _----
19
20
       printk(KERN INFO "+: tasklet_began");
       printk(KERN INFO "+:_tasklet_count_=_%u", tasklet->count.counter);
21
22
       printk(KERN INFO "+:_tasklet_state_=_%lu", tasklet->state);
23
       printk(KERN_INFO "+: _key_code_-_%d", data);
24
25
       if (data < ASCII LEN)
            printk(KERN INFO "+: _key_press_-_%s", ascii[data]);
26
       if (data > 128 && data < 128 + ASCII LEN)
27
            printk (KERN INFO "+: key release - %s", ascii [data - 128]);
28
29
```

```
30
        printk(KERN_INFO "+: tasklet_ended");
31
        printk (KERN INFO "+: _----
                                                           -");
32
   }
33
34
   <u>static</u> irgreturn t my irg handler(<u>int</u> irg, <u>void</u> *dev id)
35
   {
36
      int code;
37
      printk (KERN INFO "+: _my irq handler _called \n");
38
39
      <u>if</u> (irq != IRQ NUMBER)
40
      {
41
        printk(KERN INFO "+:_irq_not_handled");
42
        return IRQ NONE;
      }
43
44
      printk(KERN_INFO "+: _tasklet_state_(before_schedule)_=_%lu",
45
46
                       tasklet -> state);
47
      code = inb(0x60);
      tasklet->data = code;
48
      tasklet schedule(tasklet);
49
50
      printk(KERN INFO "+:_tasklet_scheduled");
51
      printk(KERN INFO "+: _tasklet_state_(after_schedule)_=_%lu",
52
                        tasklet -> state);
53
54
      return IRQ HANDLED;
55
   }
56
57
   <u>static</u> <u>int</u> __init my_init(<u>void</u>)
58
59
      if (request irq(IRQ NUMBER, my irq handler, IRQF SHARED, "
         tasklet irq handler", (void *) my irq handler))
60
      {
        printk(KERN ERR "+:_cannot_register_irq_handler\n");
61
62
        return -1;
      }
63
64
      tasklet = kmalloc(\underline{sizeof}(\underline{struct} \ tasklet \ struct), GFP KERNEL);
65
66
```

```
67
     if (tasklet == NULL)
68
69
            printk(KERN ERR "+:_kmalloc_error");
70
            return -1;
71
     }
72
     tasklet init(tasklet, tasklet func, (unsigned long)tasklet data);
73
74
75
     printk(KERN INFO "+:_module_loaded\n");
76
     return 0;
77
   }
78
   static void _ exit my_exit(void)
79
80
81
     tasklet kill(tasklet);
     free irq(IRQ NUMBER, my_irq_handler);
82
83
84
     printk(KERN INFO "+:_module_unloaded\n");
   }
85
86
87
   module init (my init);
   module exit (my exit);
88
```

## 1.11. Очереди работ — объявление, создание, постановка работы в очередь, планирование

Очереди работ — еще один тип

bottom\_half (отложенного действия). Кроме очередей, которые мы создаём, есть общесистемные очереди и соответствующие возможности для работы с этими очередями. Определена структура в

linux/workqueue.h>.

```
1    struct workqueue_struct {
2    struct list_head pwqs;    /* WR: all pwqs of this wq */
3    struct list_head list;    /* PR: list of all workqueues */
4    struct mutex mutex;    /* protects this wq */
```

```
6
                work color; /* WQ: current work color */
      int
 7
               flush color; /* WQ: current flush color */
      int
                    nr pwqs to flush; /* flush in progress */
 8
      struct wq flusher *first flusher; /* WQ: first flusher */
9
      struct list head flusher queue; /* WQ: flush waiters */
10
11
      struct list head flusher overflow; /* WQ: flush overflow list */
12
      struct list head maydays; /* MD: pwqs requesting rescue */
13
14
      struct worker *rescuer; /* MD: rescue worker */
15
                nr drainers; /* WQ: drain in progress */
16
      \underline{\mathrm{int}}
                saved max active; /* WQ: saved pwg max active */
17
      _{
m int}
18
      struct workqueue attrs *unbound attrs; /* PW: only for unbound wgs */
19
20
      struct pool workqueue *dfl pwq; /* PW: only for unbound wqs */
21
22
   #ifdef CONFIG SYSFS
23
      struct wq device *wq dev; /* I: for sysfs interface */
   #endif
24
   #ifdef CONFIG LOCKDEP
25
26
                  *lock name;
      char
27
      struct lock class key key;
      struct lockdep map lockdep map;
28
29
   #endif
                  name \left[ \textbf{WQ\_NAME\_LEN} \right]; \ \ /* \ \ \textit{I: workqueue name */}
30
      char
31
32
      /*
       * Destruction of workqueue struct is RCU protected to allow walking
33
34
       * the workqueues list without grabbing wg pool mutex.
35
       * This is used to dump all workqueues from sysrq.
       */
36
37
      <u>struct</u> rcu head
                            rcu;
38
      /* hot fields used during command issue, aligned to cacheline */
39
                         flags ____cacheline_aligned; /* WQ: WQ_* flags */
40
      unsigned int
      <u>struct</u> pool workqueue percpu *cpu pwqs; /* I: per-cpu pwqs */
41
      \underline{\textbf{struct}} \hspace{0.1cm} \texttt{pool\_workqueue} \hspace{0.1cm} \underline{\hspace{0.1cm}} \texttt{rcu} \hspace{0.1cm} * \texttt{numa\_pwq\_tbl[]}; \hspace{0.1cm} / * \hspace{0.1cm} \textit{PWR:} \hspace{0.1cm} \textit{unbound} \hspace{0.1cm} \textit{pwqs}
42
          indexed by node */
```

```
43 }
```

На процессор имеется 2 kworker: normal и high. Это соответствует созданию очередей с нормальным и высоким уровнем приоритета, вторые будут выполняться раньше, но это разные воркеры.

```
worker — рабочий поток ядра (worker thread).
```

Все воркеры выполняются как обычные потоки ядра, при этом они выполняют функцию worker thread().

- 1. После инициализации worker\_thread() она входит в бесконечный цикл и засыпает (прерываемый сон).
- 2. Она просыпается, когда в очередь ставится какая-то работа и начинает выполнять ее.
- 3. Закончив выполнение работы, поток опять засыпает.


В системе также есть структура

```
1
 2
   * Очередьотложенных действий , связанная спроцессором
 3
 4
   struct cpu workqueue struct
 5
      spinlock t lock; /* Очередьдлязащитыданнойструктуры
 6
 7
      long remove sequence; /* последнийдобавленный элемент следующий
      ( длязапуска ) */
 8
      long insert sequence; /* следующийэлементдлядобавления
 9
      struct list head worklist; /* списокдействийнакаждое
10
                                                                 cpu */
11
      wait queue head t more work;
12
      wait queue head t work done;
     struct workqueue struct *wq; /* соответствующаяструктура
13
   workqueue struct */
14
       task t *thread; /* соответствующийпотокфункция () */
15
       <u>int</u> run depth; /* глубинарекурсиифункции run workqueue() */
16
17
   };
```

Иллюстрация для сри0 (для всех сри одинаково):

wq — указатель на инициализированную структуру очереди работ.

Работа описывается структурой (1 экземпляр на каждое отложенное действие):



```
1
  typedef void (*work func t) (struct work struct *work);
2
    struct work struct {
           atomic long t data;
3
4
           struct list head entry;
           work func t func; // обработчикработы
5
  #ifdef CONFIG LOCKDEP
6
7
          struct lockdep map lockdep map;
8
  #endif
  };
9
```

В современных системах очередь работ создается функцией alloc\_workqueue():

fmt - формат на имя очереди (workqueue), но в отличие от старых реализаций потоков с этим именем не создается. flags - флаги определяют как очередь работ будет выполняться. max\_active - ограничивает число задач (work) из некоторой очереди, которые могут выполняться одновременно на любом CPU.

Кроме этой, есть еще функция:

create workqueue() — устаревшая.

Несколько объектов, связанных с очередью работ (workqueue), представлены в ядре соответствующими структурами:

#### 1. Работа (work);

- 2. Очередь работ (workqueue) коллекция work. Workqueue и work относятся как одинко-многим;
- 3. Рабочий (worker). Worker соответствует потоку ядра worker thread;
- 4. Пул рабочих потоков (worker\_pool) это набор рабочих (worker). Worker\_pool и worker относятся как «один ко многим»;
- 5. Pwd (pool\_workqueue) это посредник, который отвечает за отношение workqueue и worker\_pool: workqueue и pwd является отношением один-ко-многим, а pwd и worker\_pool отношение один-к-одному.

Для начала пулы для привязанных очередей (на картинке). Для каждого CPU статически выделяются два worker pool: один для высокоприоритетных work'ов, другой — для work'ов с нормальным приоритетом. То есть, если ядра у нас четыре, то привязанных пулов будет всего восемь, не смотря на то, что workqueue может быть сколько угодно.

Когда мы создаем workqueue, у него для каждого CPU выделяется служебный pool\_workqueue (pwq). Каждый такой pool\_workqueue accoциирован с worker pool, который выделен на том же CPU и соответствует по приоритету типу очереди. Через них workqueue взаимодействует с worker pool.

Worker'ы исполняют work'и из worker pool без разбора, не различая, к какому workqueue они принадлежали изначально.

Для непривязанных очередей worker pool'ы выделяются динамически.

#### 1.12. Флаги

- 1. WQ UNBOUND очередь работ не связана ни с каким сри.
- 2. WQ FREEZABLE очередь работ может блокироваться.
- 3. WQ\_HIGHPRI задания, представленные в такую очередь, будут поставлены в начало очереди и будут выполняться (почти) немедленно.
- 4. WQ\_CPU\_INTENSIVE очередь работ может интенсивно использовать процессор.
- 5. WQ\_POWER\_EFFICIENT очереди работ, связанные с конкретным процессором, являются более предпочтительными, так как имеют более высокую производительность благодаря локальному кешу. Но такая привязанность к конкретному процессору имеет отрицательный побочный эффект увеличение энергопотребления.

Продолжение про

#### WQ POWER EFFICIENT

Это связано с тем, что если энергия не тратится, процессор простаивает.

Такие соображения учитываются в любой системе.

Таким образом, если нет workqueue, привязанных к конкретному процессору, можно «не трогать» этот неработающий процессор и, если позволяют соответствующие условия, выполнять эту работу на том процессоре, который работает.

Фактически мы можем ограничиться одним процессором...

## 1.13. Создание работы

Мы создаем очередь работ для того, чтобы поместить в нее нужные нам действия (работы).

Существует статический способ определения работы с помощью макроса

Листинг 1..1: Статический способ определения

```
1 DECLARE_WORK(name, <u>void</u> (*func)(<u>void</u>*));
2 <u>struct</u> work_struct *name; // имяэкземпляра () структуры work_struct
```

func – имя функции, которая вызывается из workqueue (код для выполнения отложенных действий, нижняя половина).

Работу можно определить динамически т.е. в процессе выполнения программы:

Листинг 1..2: Динамический способ определения

```
1 \ \ \underline{\# define} \ \ INIT\_WORK(\_work, \ func) \ \ \_\_INIT\_WORK((\_work, (func), \ 0)
```

Листинг 1..3: Определение \_\_INIT\_WORK()

Также может встретиться функция PREPARE\_WORK(). INIT WORK() производит инициализацию работ более тщательно (советую

Вам использовать её), а

PREPARE\_WORK() используется, если работа была инициализирована, для сокращения времени повторной инициализации.

### 1.14. Постановка работы в очередь

Работа поставлена в очередь — она попадает в список и через какое-то время (не мгновенно) будет выполнена.

Инициализировав работу, требуется поставить ее в очередь. Это делает функция:

```
1 \quad bool \quad queue\_work(\underline{struct} \quad workqueue\_struct \quad *queue \, , \quad \underline{struct} \quad work\_struct \quad *work) \, ;
```

queue — очередь, в которую мы хотим поставить работу; work — инициализированная структура work struct.

Также есть

```
1 bool queue_delayed_work (..., <u>unsigned</u> <u>long</u> delay); // ... — тежедвапараметра
```

delay — время, через которое данная работа может быть поставлена в очередь. Определяет количество jiffes («мгновений»).

```
queue_work() определена через queue_work_on().
```

### 1.15. Завершение работы/очереди работ

Принудительное завершение очереди работ:

```
1 <u>extern</u> <u>void</u> _flush_workqueue(<u>struct</u> worqueue_struct *wq);
```

Принудительно завершить работу и блокировать прочую обработку прежде, чем работа будет закончена:

```
1 <u>extern</u> bool flush_work(<u>struct</u> work_struct *work);
```

Чтобы абсолютно точно отменить выполнение (отменить работу, если она еще не выполнена обработчиком; завершит работу в очереди, либо возникнет блокировка до тех пор, пока не будет завершен обратный вызов (если работа уже выполняется обработчиком)), советуют использовать:

```
1 <u>extern</u> bool cancel_work(...);
```

Если работа отложена, вы можете использовать функции flush\_delayed\_work() и cancel\_delayed\_work().

#### Пример:

```
#include < linux / module . h>
1
2 #include linux/kernel.h>
3 #include linux/interrupt.h>
4 #include < linux / slab . h>
  |\#include <asm/io . h>
  #include linux/stddef.h>
  #include linux/workqueue.h>
   #include linux/delay.h>
8
9
10 #include "ascii.h"
11
12
  #define IRQ NUMBER 1
13
14
  | MODULE LICENSE("GPL");
   MODULE AUTHOR("Karpova_Ekaterina");
15
16
17
   typedef struct
18
   {
19
       struct work;
20
       int code;
21
   } my work struct t;
22
23
   static struct workqueue struct *my wq;
24
25
   static my work struct t *work1;
26
   static struct work_struct *work2;
27
28
   void work1 func(struct work struct *work)
29
   {
30
       my_work_struct_t *my_work = (my_work_struct_t *)work;
31
       <u>int</u> code = my work->code;
32
       printk (KERN INFO "+: _-
33
       printk(KERN_INFO "+:_work1_began");
34
35
```

```
36
        printk(KERN_INFO "+: _key_code_-_%d", code);
37
       if (code < ASCII LEN)
            printk(KERN INFO "+:_key_press_-_%s", ascii[code]);
38
       if (code > 128 \&\& code < 128 + ASCII LEN)
39
            printk (KERN INFO "+: _key_release_-_%s", ascii [code - 128]);
40
41
        printk(KERN_INFO "+: work1_ended");
42
        printk (KERN INFO "+: _----
                                                        -");
43
44
   }
45
  void work2 func(struct work struct *work)
46
47
   {
        printk (KERN INFO "+: _----
48
49
        printk(KERN INFO "+:_work2_began");
50
        msleep(10);
        printk(KERN_INFO "+:_work2_ended");
51
52
        printk (KERN INFO "+: _----
                                                   -----");
53
   }
54
  | irqreturn t my irq handler(<u>int</u> irq, <u>void</u> *dev)
55
56
   {
57
       int code;
        printk(KERN_INFO "+: \_my_irq_handler\_called \n");
58
59
60
       <u>if</u> (irq != IRQ NUMBER)
61
62
            printk(KERN INFO "+:_irq_not_handled");
            return IRQ NONE;
63
       }
64
65
        code = inb(0x60);
66
67
        work1->code = code;
68
       queue work (my wq, (struct work struct *) work1);
69
       queue_work(my_wq, work2);
70
71
72
       return IRQ HANDLED;
73 | }
```

```
74
75
    <u>static</u> <u>int</u> init my init(<u>void</u>)
76
77
         <u>int</u> rc = request irq(IRQ NUMBER, my irq handler, IRQF SHARED,
78
     "work irq handler", (void *) my irq handler);
79
         <u>if</u> (rc) {
             printk(KERN ERR "+:_cannot_register_irq_handler");
80
81
             return rc;
82
         }
83
         my_wq = alloc_workqueue("%s", __WQ_LEGACY | WQ_MEM_RECLAIM, 1, "my_wq"
84
            );
         \underline{\mathbf{if}} (my wq == NULL)
85
86
87
             printk(KERN ERR "+:_cannot_alloc_workqueue");
88
             return -1;
         }
89
90
91
         work1 = kmalloc(\underline{sizeof}(my work struct t), GFP KERNEL);
         if (work1 == NULL)
92
93
94
             printk(KERN ERR "+:_cannot_alloc_work1");
             destroy workqueue(my_wq);
95
             return -1;
96
         }
97
98
         work2 = kmalloc(sizeof(struct work struct), GFP KERNEL);
99
         if (work2 == NULL)
100
101
             printk(KERN ERR "+:_cannot_alloc_work2");
102
             destroy workqueue (my wq);
103
104
             kfree (work1);
105
             return -1;
106
         }
107
108
        INIT WORK((struct work struct *)work1, work1 func);
109
        INIT WORK(work2, work2 func);
110
```

```
printk(KERN_INFO "+:_module_loaded");
111
112
113
        return 0;
    }
114
115
116
    static void exit my exit (void)
117
    {
         synchronize irq(IRQ NUMBER);
118
119
         free_irq(IRQ_NUMBER, my_irq_handler);
120
121
         flush workqueue (my wq);
122
         destroy workqueue (my wq);
123
         kfree (work1);
124
         kfree (work2);
125
         printk(KERN INFO "+:_module_unloaded");
126
127
    }
128
129
    module init (my init);
    module_exit(my_exit);
130
```

## 1.16. softirq

```
softirq — "гибкие" прерывания.
```

ksoftirq daemon — по одному на каждый процессор, т.е. каждый процессор имеет свой поток ksoftirq daemon (/0, /1, ...)

Задача ksoftirq daemon — вызов функции spawn\_ksoftirqd (порождает потоки ksoftirqd) В системе определен набор гибких прерываний (всего 10, определены статически)

индекс	приоритет	описание
HI_SOFTIRQ	0	высокоприоритетные таймеры
TIMER_SOFTIRQ	1	таймеры
NET_TX_SOFTIRQ	2	отправка сетевых пакетов
NET_RX_SOFTIRQ	3	прием сетевых пакетов
BLOCK	4	блочное устройство
BLOCK_IOPOLL_SOFTIRQ	5	опрос блочного устройства
TASKLET_SOFTIRQ	6	тасклет
SCHED_SOFTIRQ	7	планировщик
HR_TIMER_SOFTIRQ	8	не используется
RCU_SOFTIRQ	9	должен быть посдедним
NR_SOFTIRQ	10	

10 обработчиков представлены в массиве

```
const char * const softirq_to_name[NR_SOFTIRQS] = {
  "HI", "TIMER", "NET_TX", "NET_RX", "BLOCK", "IRQ_POLL",
  "TASKLET", "SCHED", "HRTIMER", "RCU"
};
```

На самом деле можно включить свой softirq в массив/вектор softirq, но для этого надо перекомпилировать систему перед RCU, но нет смысла делать это после тасклета.

#### Этапы работы с softirq

Каждый softirg проходит через следующие этапы:

- 1. softirq регистрируется функцией open\_softirq();
- 2. обработчик softirq отмечается как отложенный с помощью функции raise\_softirq();
- 3. затем отмеченные softirq запускаются на выполнение (triggered) в каждом следующем цикле выполнения отложенных функций.
- 4. выполнение заканчивается завершением.

**Функции ядра и системные вызовы** На softirq определены функции ядра и системные вызовы

```
1    struct softirq_action{
2    void (*action)(struct softirq_action*);
3    }
```

Когда ядро выполняет обработчик отложенного прерывания, ф-ция action() вызывается с указателем на struct softirq\_action в качестве аргумента

эта ф-ция инициализирует softirq

 $\underline{\mathbf{nr}}$  — индекс элемента массива softirq vec;

action — указатель на функцию softirq, которая будет выполняться;

softirq to vec определен аналогично

softirq\_to\_name — массив размером 10 эл-ов, в котором перечисляются имена обработчиков, начиная с 0.

Обработчик отложенного действия

(softirq), которое зарегистрировано ф-цией open\_softirq(), в рез-те выполнения этой функции ставится в очередь на выполнение.

Это отложенное действие активизируется с помощью функции raise\_softirq

```
1
    extern void raise softirq (unsigned int nr)
2
3
      unsigned long flags;
      local irq save(flags); \\ сохраняетсостояниефлага
4
                                                    IFразрешаетзапрещает
      5
      raise_softirq_irqoff(nr);
6
      local irq restore(flags);
7
8
   }
```

Функция raise\_softirq\_irqoff может выполняться только с разрешенными прерываниями;

Для каждого процессора существует ksoftirq daemon – демон, работающий с отложенными действиями (softirq).

#### Paбота ksoftirqd на примере получения сетевых пакетов


При запуске системы для каждого ядра начинает выполняться демон ksoftirqd.

Какие-то внешние действия (в частности инициализация девайса, связанного с сетью) приводит к формированию события в системе (в данном случае это получение сетевых пакетов), которое должно быть обработано.

В результате получения сетевого пакета скопируются данные пакета в оперативную память, и будет запланирован обработчик нижней половины.

Соответствующие прерывание, которое придет от сетевого устройства, приведет к заполнению так называемого poll list и затем с помощью softirq daemon, на которой будет выполнена функция

run\_ksoftirqd, это информация инициализирует вызов функции \_\_do\_softirq.



NAPI — New API, появилось как ответ на возросший объем действий с сетевой подсистемой. Был разработан для улучшения выполнения высокоростных действий с сетевой подсистемой.

High speed networking может генерировать тысячи прерываний в секунду, они должны быть обработаны.

Сначала возникшее прерывание регистрируется, затем помещается в соответствующую очередь и обрабатывается в соответствии с этой очередью. (В результате NAPI опрос добавится в poll\_list, и драйвер установит softirq pending bit.)

raise\_softirq\_irqoff() помечает softirq как отложенный путем установки соответствующего бита в битовой маске softirq (softirq pending локального процессора). Это делается в raise\_softirq().

Если при этом процессор выполняет аппаратное прерывание, то осуществляется выход из функции raise\_softirq\_irqoff() и восстанавливается флаг IF. В противном случае (если не в прерывании) вызывается wakeup\_softirqd().

```
1 <u>if</u> (!n_interrupt)
2 wakeup_softirqd();
```

Это объясняет, почему каждый процессор имеет собственный ksoftirq daemon.

В результате проверки pending bit будет вызвана \_\_do\_softirq, выполняющая зарегистрированный обработчик нижней половины.

#### Обобщенные зогадки:

Линия ирк — линия на контроллерах прерываний, по этим линиям передается сигнал о прерывании от контроллера прерывания  ${\rm BY}$ 

К /proc/interrupts инфа о прерываниях и их обработчиках

Колонки: номер линии ирк, счетчик прерываний на каждом ядре процессора, вид прерывания, названия обработчиков прерывания (i8042 номер контроллера пс/2 клавиатуры).

Что сделать чтобы установить обработчик прерывания? — вызываем request\_irq и описать параметры:

irq - номер линии прерывания

handler - указатель на функцию- обработчик прерывания

flags - флаги обработки (IRQF\_SHARED — указывает, что данная линия ирк может быть разделена)

name - имя устройства

dev\_id - указатель на void (у нас - на обработчик прерывания), используется, чтобы освободить линию ирк от обработчика прерывания

Что сделать чтобы заработала очередь работ? — зарегистрировать обработчик прерывания, создать очередь, создать и инициализировать работы и в обработчике поставить работу в очередь.

Как инициализируем работы? — у нас - динамически, что значит? во время выполнения программы

Когда вызывается обработчик прерывания  $\pi c/2$ ? — когда (отпускаем или) нажимаем клавишу — ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКОЙ ВХОДА

В обработчике прерывания для работ: получили аргумент (код нажатой клавиши), поставили работы в очередь (1 - печатает символ и код, 2 - спит)

В обработчике прерывания для тасклет: получили аргумент (код нажатой клавиши), запланировали тасклет на выполнение, вызвав функ планировщика (1 - печатает символ и код, 2 - спит)

Что делает тасклет? — преобразует код клавиши в символ

Кто запускает кворкеров? — стандартный планировщик, это видим в лабе на кольцевой список процессов, см. поле полиси и прио в таск стракт.