

Nicolas HAMEL Miguel BOCHET Marvin CASTET

Projet Start

Aménagement d'une entreprise dans de nouveaux locaux & renouvellement de l'ancien matériel









Sommaire

| 1 | | Pr | ésentation de l'entreprise | 4 |
|---|-----|-----------|--|----|
| | 1.1 | l | | 4 |
| 2 | | Ca | hier des charges | 5 |
| 3 | | Ré | seaux et topologie | 6 |
| | 3.1 | 1 | Choix des locaux techniques | 6 |
| | 3.2 | 2 | Renouvellement du matériel informatique client | 8 |
| | 3.3 | 3 | Matériel salle technique 1 | o |
| | 3.4 | 4 | Plan de câblage inter et intra bâtiment1 | .7 |
| | 3.5 | 5 | Nommages des prises réseaux et du materiel par bâtiment1 | 9 |
| 4 | | Sy | stèmes d'exploitation et masterisation2 | 6 |
| | 4.1 | 1 | Masterisation Windows2 | 6 |
| | 4.2 | 2 | Matériel Requis3 | 8 |
| | 4.3 | 3 | Mise en place du matériel3 | 9 |
| | 4.4 | 4 | Clonage du système | 9 |
| | 4.5 | 5 | Finalisation4 | 4 |
| | 4.6 | 6 | Linux4 | 5 |
| 5 | | Ré | alisation du projet5 | 2 |
| 6 | | Ch | arte Graphique5 | 3 |
| | 6.1 | 1 | Titre de niveau 25 | 4 |
| 7 | | GI | OSSAIRE5 | 6 |
| 0 | | ۸ | an ava | _ |




1 Présentation de l'entreprise

1.1

Notre Société, Nanoware, a été fondée en 1999 par Jacques DURAND. NanoWare est une centrale d'achat pour un regroupement de franchisés qui se situe à Saint-Etienne (42). Celle-ci est chargée de négocier 2 lignes de produits pour les fournir aux franchisés : des robots pour utilisation médicale et des robots pour distraction.

Suite à une croissance très importante, la direction a décidé d'acheter de nouveaux locaux afin de pouvoir répondre à une demande toujours croissante. Voici le plan des nouveaux locaux.







2 Cahier des charges

Voici les informations que nous avons obtenues grâce au Directeur des affaires financières, nous les avons classées sous forme d'avantages et d'inconvénients. Ainsi :

Avantages:

- Les nouveaux locaux sont neufs
- Renouvellement du matériel
- Mise en place d'une nomenclature des prises réseaux
- Nous ne nous occupons pas de la partie logistique
- La partie téléphonique est gérée par notre opérateur
- Les serveurs seront installés dans un deuxième temps

Inconvénients :

- Budget imposé de 150 000 euros
- Les travaux doivent être réalisés en 6 mois
- Besoin d'une distribution Linux pour un logiciel spécifique





3 Réseaux et topologie

3.1 Choix des locaux techniques

La première étape est de choisir nos locaux techniques puisque c'est en fonction de ces derniers que le cœur du réseau peut être créé. Cependant chaque salle technique doit répondre à certains critères :

- La salle ne doit pas avoir des canalisations qui passent à proximité
- Pour éviter les interférences la salle ne doit pas être proche d'un courant électrique fort.
- Pour des raisons de sécurité nous ne mettons pas la salle dans une pièce amiantée.
- Pour des raisons de sécurité aussi la salle doit pouvoir être verrouillée.
- Nous préférons les éclairages fluorescents plutôt qu'incandescents, toujours pour éviter les interférences.
- Si possible les salles techniques doivent se trouver à des emplacements stratégiques (pièce superposée).

Les salles techniques situé à l'étages supérieur serviront uniquement à passer les câbles. Seules les salles techniques aux rez-de-chaussée serviront de local où seront brassées les prises et serviront de salle serveur.

Grâce à des informations fournies dans le document technique, nous avons pu réaliser un tableau et choisir en fonction les salles adaptées.





| | | 1 | T | ı | T | 1 | T | 1 | Nano | Ware |
|-------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------|------|----------------------|
| Salle | Bâtiment | étage | Ouverture porte | Verrouillage | Eclairage | Interrupteur | Prise électrique | Peinture | Eau | Courant Principal |
| A | Principal | 1 | Interieur | Non | Fluorescent | Oui | 0 | Ignifuge | Non | Non |
| В | Principal | 1 | Interieur | Oui | Fluorescent | Oui | 2 | Ignifuge | Oui | Non |
| C | Principal | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Non |
| D | Principal | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Oui |
| E | Principal | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 3 | Ignifuge | Non | Non |
| F | Principal | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Non |
| G | Principal | 2 | Interieur | Non | Incadescent | Non | 4 | Ignifuge | Oui | Non |
| Н | Principal | 2 | Exterieur | Oui | Fluorescent | Oui | 5 | Ignifuge | Non | Non |
| I | Principal | 2 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 6 | Ignifuge | Non | Non |
| J | Principal | 2 | Interieur | Non | Fluorescent | Exterieur | 2 | Ignifuge | Non | Non |
| K | Principal | 2 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 1 | Ignifuge | Non | Non |
| L | Aile Est | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 3 | Ignifuge | Non | Non |
| M | Aile Est | 1 | Exterieur | Non | Fluorescent | Exterieur | 2 | Ignifuge | Oui | Non |
| N | Aile Est | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Oui |
| О | Aile Est | 2 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Oui | Non |
| P | Aile Est | 2 | Exterieur | Oui | Fluorescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Non |
| Q | Aile Est | 2 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Non |
| | Aile | | | | | | | | | |
| R | Ouest | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Oui |
| S | Aile Ouest | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Exterieur | 3 | Ignifuge | Oui | Non |
| m | Aile | | . | | | | | - ·c | | |
| Т | Ouest | 1 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Ignifuge | Non | Non |
| U | Aile Ouest | 2 | Exterieur | Oui | Fluorescent | Oui | 4 | Amiante | Non | Non |
| | Aile | | D. | | | | | | | N |
| V | Ouest | 2 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 4 | Amiante | Oui | Non |
| W | Aile Ouest | 2 | Exterieur | Oui | Incadescent | Oui | 2 | Ignifuge | Non | Non |





les salles retenues

condition validé

condition non éliminatoire

condition éliminatoire

3.2 Renouvellement du matériel informatique client

Étant donné que nous faisons beaucoup de bureautique nous n'avons pas besoin de matériel très poussé (Carte graphique, processeur). Nous préférons donc travailler sur du matériel fiable que performant. Nous avons donc choisi d'acheter sur Dell car il dispose d'une garantie de 3 ans et d'un SAV performant

3.2.1Hardware



Description du produit Туре 1 x Intel Core i3 (4ème génération) 4160 / 3.6 GHz (double cœur) Cache par processeur RAM 4 Go (installé) / 16 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - NON ECC - 1600 MHz Contrôleur de stockage **SΔTΔ** Disque dur 1 x 500 Go - SATA Stockage optique Graveur de DVD Contrôleur graphique Intel HD Graphics 4400 Sortie audio Intégré Réseaux GigE Mise à niveau inférieure Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits / Windows 8.1 Pro Edition 64 bits Système d'exploitation fourni 9.3 cm x 31.2 cm x 29 cm ENERGY STAR Garantie du fabricant

Écran

Taille d'affichage (diagonale):
54,68 cm
21,5 pouces (taille d'image visible : 21,5 pouces)
Format d'image
Ecran large (16:9)
Type d'écran :
TN (Twisted Nematic, nématique torsadé), antireflet avec revêtement dur 3H
Résolution optimale :
1920 x 1 080 à 60 Hz
Taux de contraste :
1920 x 1 080 à 60 Hz
Taux de contraste :
1900.1 (standard), taux de contraste dynamique : 2 millions:1 (maximum)
Technologie de rétroéclairage
LED
Luminosité :
250 cd/m² (standard)
Temps de réponse :
5 ms (de noir à blanc)
Angle d'affichage
(160 ° vertical/170° horizontal)
Gamme de couleurs :
82 %
Profondeur de couleur :
16,7 millions de couleurs
Espacement des pixels :
0.248 mm
Type d'écran
Ecran plat large









| Marque | Dell |
|--------------------------------------|--|
| Numéro du modèle de l'article | Vostro 3558 |
| séries | Dell Vostro |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | Garantie Fabricant : 1 an(s) pièces |
| Système d'exploitation | Windows 7 |
| Plate-forme du matériel informatique | PC |
| Description du clavier | AZERTY (clavier français) |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i5 |
| Vitesse du processeur | 2.2 GHz |
| Taille de la mémoire vive | 4 GB |
| Taille du disque dur | 500 GB |
| Technologie du disque dur | hdd |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Type d'écran | Non tactile |
| Taille de l'écran | 15.6 pouces |
| Résolution maximale d'affichage | 1366 x 768 |
| Description de la carte graphique | intel_hd |
| Mémoire vive de la carte graphique | 2 GB |
| Type de connectivité | Intel Dual Band Wireless-AC 3160 + Bluetooth |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Nombre de ports Ethernet | 1 |
| Divers | lecteur carte SD |

3.2.2 Software

Antivirus Kaspersky 2016









Suite Office 2016 Famille et PME



3.3 Matériel salle technique

Dans un premier temps, nous avons choisi de mettre 2 prises réseau par pièce sauf dans la grande salle dans le bâtiment principal où il y en aura 8.

Dans le bâtiment principal nous avons 90 prises

Dans le bâtiment Est nous avons 60 prises Rj45

Dans le bâtiment Ouest nous avons 58 prises.

3.3.1 Panneau de brassage



startech c6panel24

MCL Samar micro cabl pb-uni/ 48n







3.3.2 Switch ou Commutateur



| Distance | HP ProCurve 2620-24 |
|----------------------------------|---------------------|
| Désignation | |
| Marque | HP |
| Modèle | J9623A |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
| Nombre de Ports | 24 |
| Norme(s) réseau | 10/100 Mbps |
| Nombre de Ports 10/100 Mbps | 24 |
| Nombre de Ports 10/100/1000 Mbps | 2 |
| Nombre de Ports GBIC | 2 |
| Rackable | Oui |
| Manageable | Oui |
| SNMP | Oui |
| PoE (Power over Ethernet) | Non |
| Empilage (Stack) | Virtuel SIM |
| Compatible IPv6 | Oui |
| Largeur | 443 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur | 43,9 mm |
| Poids | 2,59 kg |
| Consommation | 22,1 W |





Il existe plusieurs moyens de brancher les switchs. Nous avons la méthode linéaire (cascade) où le switch 1 communique avec le switch 2 qui communique avec le switch 3 etc.... Cette méthode n'est pas pratique car si le switch 2 venait à être défaillant alors les switchs 1 et 3 ne peuvent plus communiquer.

Il existe la méthode circulaire qui permet de résoudre ce problème mais les désavantages sont que si nous avons 5 switchs qui suivent ce modèle et que l'un d'entre eux veut communiquer avec un autre alors il sera obligé de passer après plusieurs intermédiaires.

La méthode en arbre nous parait la meilleure solution puisque nous avons un cœur de réseau (switch principal) très performant qui est relié à d'autres switchs (branches).



3.3.3 Onduleur



| Type de périphérique Onduleur - externe Tersion of entrée CA 230 V Fréquence requise \$060 Hz Détails sur les connecteurs de sortie 3 (anti-outpurse et anti-surtensions) †2 (anti-surtensions) Tension de sortie CA 230 V \$500 VA Capacité d'alimentation \$400 Watt / 900 VA Ligne Néjéphorique - RJ-11 Ethernet 10/100/1008ase T - RJ-45 Parasurtenseur Oul Indice de consommation d'énergie sur coupure 600 Joules Quantité 1 Technologie Acide de plomb Durie d'accidation (maximale) 9 min à pleine charge Interface de gestion à distance USB Interfaces 1 x cable d'alimentation - intégré - 1.8 m 11 x câble USB Cibites inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m 11 x câble USB Fonctions Signal sonce, écra à cristaux liquides Certificats de conformé GOST, NEMOX, UL 1383, ReNS, REACH |
|--|
| Friquence requise Détails sur les connecteurs de sortie CA 230 V 50/60 Hz Capacité d'alimentation Capacité d'alimentation Ligne Niéphonique - RJ-11 Ethemet 10/100/1000Base-T - RJ-45 Parasurtanseur Oul Indice de consommation d'intergie sur coupure Quantité 1 Technologie Acide de plomb Durie d'exécution (maximale) Durie d'exécution (maximale) Temps de recharge 8 heures Interface de gestion à distance I x gestion (USB) Clâbles inclus 1 x câble d'alimentation - intégé - 1.8 m ; 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Détails sur les connecteurs de sortie 3 (anti-oupures et anti-surtensions) 12 (anti-eurtensions) Tansion de aortie CA 230 V 50/60 Hz Capaché d'alimentation 540 Watt / 900 VA Limiteur de surtension pour lignes de données Ligne téléphonique - RJ-11 Ethemet 10/100/1008Base-T - RJ-45 Parasurtenseur Oul Indice de consommation d'énergie sur coupure 600 Joules Quantité 1 Technologie Acide de plomb Durée d'axécution (maximale) 9 min à pleine charge Interface de gestion à distance USB Interfaces 1 x gestion (USB) Chibies inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m 11 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Tension de sortie |
| Capacité d'alimentation Ligne téléphonique - RJ-11 Ethemet 10/100/1008sse-T - RJ-45 Parasurtanseur Oul Indice de consommation d'énergie sur coupure Gouloules Quantié 1 Technologie Acide de plomb Durés d'exécution (maximale) Temps de recharge Interface de opesion à distance USB Interface de opesion à distance USB Ligne téléphonique - RJ-11 Ethemet 10/100/1008sse-T - RJ-45 Acide de plomb 9 min à plaine charge 1 xeps de recharge Interface de pesion à distance USB Litterfaces 1 x gestion (USB) Cibbles inclus 5 ignal sonore, écran à cristaux liquides |
| Ligne Hiliphonique - RJ-11 Ethernet 10/100/1008Base-T - RJ-45 Parasurtanseur Oul Indice de consommation d'énergie sur coupure 600 Joules Quantité 1 Technologie Acide de plomb Durée d'exécution (maximale) 9 min à pleine charge B heures Interface de gestion à distance USB Interfaces 1 x gestion (USB) Câbles inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Parasurienseur Oul Indice de consommation d'énergie sur coupure Cuantité 1 Technologie Acide de plomb Durée d'exécution (manimale) 9 min à pleine charge 8 heures Interface de gestion à distance USB Interfaces 1 x gestion (USB) Clâbies inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Indice de consommation d'énergie sur coupure |
| Quantité 1 Technologie Acide de plomb Durée d'exécution (maximale) 9 min à pleine charge Temps de recharge 8 heures Interface de gestion à distance USB Interfaces 1 x gestion (USB) Câbles inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m ; 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Technologie |
| Durée d'exécution (maximale) 9 min à pleine charge Temps de recharge 8 heures Interface de gestion à distance USB Interfaces 1 x gestion (USB) Câbles inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m ; 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Temps de recharge 8 heures Interface de gestion à distance USB Interfaces 1 x gestion (USB) Câbles inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m ; 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Interface de gestion à distance |
| Interfaces 1 x gestion (USB) Câbles inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m t 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Câbles inclus 1 x câble d'alimentation - intégré - 1.8 m 1 x câble USB Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| Fonctions Signal sonore, écran à cristaux liquides |
| |
| and the second s |
| Gertificats de conformité GUS1, NEMIKU, UL 1363, HOHS, REACH |
| Logiciel inclus Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Services & maintenance 2 ans de garantie (Union européenne - 3 ans) |
| Détails des services et de la maintenance |
| Température de fonctionnement mini0 ℃ |
| Température de fonctionnement maxi 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 95% |

3.3.4 Modules GBIC





Le module GBIC est inséré dans le switch, il permet de pouvoir installer la fibre. Ensuite le switch est capable de gérer les conversions cuivre/fibre et fibre/cuivre





3.3.5 Climatiseur







| ORIGINE DU PRODUIT | DAIKIN FRANCE |
|--|---|
| SUPERFICIE MAXI A TRAITER | 35 M² |
| RÉFÉRENCE UNITÉ INTÉRIEURE | FTXS25K |
| UNITÉ INTÉRIEURE POUR MULTI-SPLIT | MURALE |
| HAUTEUR | 289 MM |
| LARGEUR | 780 MM |
| PROFONDEUR | 215 MM |
| BRUIT UNITÉ INTÉRIEURE À PETITE VITESSE | 19 DB |
| TÉLÉCOMMANDE FOURNIE | HEBDOMADAIRE SANS FIL |
| PILOTAGE À DISTANCE PAR WIFI (EN OPTION) | oui |
| RÉFÉRENCE CARTE WIFI EN OPTION (NON FOURNIE) | BRP069A43 |
| GARANTIE CONSTRUCTEUR SUR LES PIÈCES | 3 ANS DAIKIN FRANCE |
| PUISSANCE UNITÉ INTÉRIEURE | 2.5 KW |
| GAZ | GAZ R410 A |
| GROUPE DAIKIN COMPATIBLE R410 | 2MXS40H - 2MXS50H - 3MXS40K - 3MXS52E - 3MXS68G - 4MXS68F - 4MXS80E - 5MXS90E |
| | |

De manière générale les salles techniques qui accueillent des commutateurs ou des serveurs ont tendance à surchauffer ceux qui peut amener à des disfonctionnements du matériel. Il est alors important de climatiser les salles afin d'éviter la surchauffe

3.3.6 Câbles

| COMPOSANTS COMPONENTS | CAT5e | CAT6 | CAT6A | CAT7 | CAT7A |
|---------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------------|-----------|
| BANDE PASSANTE BANDWITH | 100 Mhz | 250 Mhz | 500 Mhz | 600Mhz | 1000 Mhz |
| CHAINE DE LIAISON CHANNEL | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE Ea | CLASSE F | CLASSE Fa |
| 10 BASE T | 000 | 000 | 0 0 0 | 000 | 000 |
| 100 BASE T | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 1000 BASE T | 0 0 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 10G BASE T | (3) | ⊚ ⊚* | 000 | 000 | 000 |
| ATM 1200 | (3) | 000 | 000 | 000 | 000 |
| PoE | | | les câbles de forte se section are required (| ction (AWG23/AWG22) AWG23/AWG22) | |
| ToIP VoIP | 0 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| TV terrestre Terrestrial TV | (3) | (3) | (2) | (3) | 000 |

^{*} Avec validation du ISO TR24750 ou TIA TSB155 / with the validation of ISO TR24750 or TIA TSB155





Les utilisateurs auront par poste un débit de 1Gbits/s, cela sera garanti par la mise en place d'un câblage Ethernet de catégorie 6a blindé.

Le câble Ethernet de catégorie 6a permet la transmission de données à des débits allant jusqu'à 10 Gbits/s avec une bande passante de 500 MHz. Celuici à une longueur limite de 100 mètres avant d'avoir des pertes de signal, de plus il est adapté à des réseaux de 10GBASE-T.

Mais le choix de ce type de câblage Ethernet est surtout dû au fait qu'il résiste très bien aux perturbations magnétiques.

De plus, nous avons décidé de limiter les postes utilisateurs à 1Gbits/s, car nous estimons qu'un débit inférieur ne serait pas suffisant au transfert de données au sein du réseau local de l'entreprise.


Nous définissons le nombre de mètre de câble réseau pour chaque bâtiment :

| Bâtiment | superficie | Nombre prise réseaux | Nombre de mètre de cable |
|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Principal RDC | 40*37 | 44 | (20+18.5+5)*44= 1914m |
| Principal 1er | 40*37 | 46 | (20+18,5+7,5)*46= 2116m |
| Aile Est RDC | 40*23 | 30 | (20+11.5+5)*30= 795m |
| Aile Est 1er | 40*23 | 30 | (20+11.5+7.5)*30= 870m |
| Aile Ouest RDC | 40*23 | 30 | (20+11.5+5)*30= 795m |
| Aile Ouest 1er | 40*23 | 28 | (20+11.5+7.5)*28= 865m |





Différents types de fibres optiques



Afin de garantir une rapidité optimale entre chaque bâtiment, nous avons choisi de créer des liaisons par fibre optique. Entre les fibres existantes nous choisissons la fibre optique multimode car sur une courte distance elle devient aussi précise que la monomode. La grosse différence se trouve au niveau du prix, la fibre multimode est à environ 4 euros le mètre alors que le monomode est à 12 euros le mètre.

Nous en installerons plusieurs : 3 fibres du bâtiment principal vers l'aile Ouest et 3 fibres du bâtiment principal à l'aile Est. Car notre cœur du réseau se trouve dans le bâtiment principal.

3.3.7 Système de sauvegarde

La solution NAS (Network Attached Storage) permet de sauvegarder les fichiers utilisateurs. La sauvegarde de fichiers est un élément d'une importance capitale dans une entreprise.

Dans un premier temps, elle permet de sécuriser les données, en effet si aucune donnée n'est stockée ailleurs que dans les postes utilisateur, elles pourraient être perdues à tout moment. De plus, la sauvegarde de fichier est un système d'archivage, ce qui permet de libérer l'espace disque sur les postes utilisateurs (celui-ci peut supprimer alors les données). Le NAS est la solution qui permet aussi à plusieurs utilisateurs d'avoir accès à une donnée en même temps, cela évite une saturation du réseau.

Le NAS sera installé sur une baie dans un local. Le NAS est un serveur, or dans notre cas nous n'utiliserons pas le NAS comme serveur de fichiers mais comme unité permettant de recevoir des données, au moyen d'un script exécuté au démarrage de chaque ordinateur, se sera donc un partage de données basique.





Cela évite que nous ayons à configurer un ordinateur afin de recevoir toutes les sauvegardes de tous les postes.








3.4 Plan de câblage inter et intra bâtiment

3.4.1 Bâtiment Est

Rez-de-chaussée de l'aile est

Conduite d'eau principale 101 102 103 104 105 106 107 WC H P Conduite d'eau principale 23 mètres Ligne d'alimentation principale

Premier étage de l'aile est




3.4.2 Bâtiment Ouest

3.4.3 Rez-de-⊳haussée de l'aile ouest

116 115 114 113 112 111 110 109 R Ligne d'alimentation principale 101 102 103 104 105 106 107 WC S S Conduite d'eau principale

Premier étage de l'aile ouest









3.4.4 Bâtiment principal

Premier étage du bâtiment principal



Rez-de-chaussée du bâtiment principal



Nous renommons une des salles 109 en 123 et la salle 207 en 107.

En vert - câbles rj45

En jaune - double prise mural

En orange - salle technique


Est-ce que cela pas mieux de mettre directement un trait de couleur pour ta légende plutôt que d'écrire « en vert , etc » ?

Nous avons décidée de sous-traiter le câblage du bâtiment par une entreprise (Scheffer) qui nous a informée que 1 câble avait un coût de 150€





3.4.5Inter bâtiment



Salles techniques

Fibre Optique multimode

3.5 Nommages des prises réseaux et du materiel par bâtiment

3.5.1 Prises

Afin de faciliter la gestion nous avons voulu automatiser au maximum le nom des prises. Les prises auront un nom du type :

E110A

Où E correspond au bâtiment (E=est; O=ouest; P=principal)

Le numéro correspond au numéro de la pièce

A correspond au nom de la prise dans la pièce (A,B,C,...)

Nous obtenons du coup pour le Bâtiment Est :

| Numéro de la pièce | de la | Prise1 | Prise2 | Prise | Prise 5 | Prise 6 | Prise | Prise 8 |
|--------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 101 | P | E101A | E101B | | | | | |
| 102 | P | E102 A | E102 B | | | | | |



| | | | | | I | I | I | I |
|-----|---|-----------|-----------|--|---|---|---|---|
| 103 | P | E103 A | E103 B | | | | | |
| 104 | P | E104 A | E104 B | | | | | |
| 105 | P | E105A | E105B | | | | | |
| 106 | P | E106 A | E106 B | | | | | |
| 107 | P | E107A | E107B | | | | | |
| 109 | P | E109 A | E109 B | | | | | |
| 110 | P | E110A | E110B | | | | | |
| 111 | P | E111A | E111B | | | | | |
| 112 | P | E112A | E112B | | | | | |
| 113 | P | E113A | E113B | | | | | |
| 114 | P | E114A | E114B | | | | | |
| 115 | P | E115A | E115B | | | | | |
| 116 | P | E116A | E116B | | | | | |
| 201 | P | E201 A | E201 B | | | | | |
| 202 | P | E202 A | E202 B | | | | | |
| 203 | P | E203 A | E203 B | | | | | |
| 204 | P | E204 A | E204 B | | | | | |
| 205 | P | E205 A | E205 B | | | | | |
| 206 | P | E206 A | E206 B | | | | | |





| 207 | P | E207 A | E207 B | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|--|--|
| 207 | 1 | 11 | | | | |
| 208 | P | E208 A | E208 B | | | |
| 209 | P | E209 A | E209 B | | | |
| | | | | | | |
| | | E210 | E210 | | | |
| 210 | P | A | В | | | |
| 211 | P | E211A | E211B | | | |
| 212 | P | E212A | E212B | | | |
| 213 | P | E213A | E213B | | | |
| 214 | P | E214A | E214B | | | |
| 215 | P | E215A | E215B | | | |

Pour le bâtiment Ouest :

| | ı | | 1 | ı | ı | ı | 1 | 1 | 1 |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numéro de la pièce | Type de salle | Prise1 | Prise2 | Prise3 | Prise4 | Prise5 | Prise6 | Prise7 | Prise8 |
| 101 | P | O101A | O101B | | | | | | |
| 102 | P | O102A | O102B | | | | | | |
| 103 | P | O103A | O103B | | | | | | |
| 104 | P | O104A | | | | | | | |
| 105 | P | O105A | O105B | | | | | | |
| 106 | P | O106A | O106B | | | | | | |
| 107 | P | O107A | O107B | | | | | | |
| 109 | P | O109A | O109B | | | | | | |
| 110 | P | O110A | O110B | | | | | | |
| 111 | P | O111A | O111B | | | | | | |



| | | | | |
|-----|---|-------|-------|------|
| 112 | P | O112A | O112B | |
| 113 | P | O113A | O113B | |
| 114 | P | O114A | O114B | |
| 115 | P | O115A | O115B | |
| 116 | P | O116A | O116B | |
| 202 | P | O202A | O202B | |
| 203 | P | O203A | O203B | |
| 204 | P | O204A | O204B | |
| 205 | P | O205A | O205B | |
| 206 | P | O206A | O206B | |
| 207 | P | O207A | O207B | |
| 208 | P | O208A | O208B | |
| 209 | P | O209A | O209B | |
| 210 | P | O210A | O210B | |
| 211 | P | O211A | O211B | |
| 212 | P | O212A | O212B | |
| 213 | P | O213A | O213B | |
| 214 | P | O214A | O214B | |
| 215 | P | O215A | O215B | |

Pour le bâtiment principal

| Numéro | Type de | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| de la piece | salle | Prise ₁ | Prise2 | Prise3 | Prise4 | Prise5 | Prise6 | Prise7 | Prise8 |
| 101 | P | P101A | P101B | | | | | | |
| 102 | P | P102A | P102B | | | | | | |





| | 1 | 1 | <u> </u> | | 1 | 1 |
|-----|---|-------|----------|--|---|---|
| 103 | P | P103A | P103B | | | |
| 104 | P | P104A | P104B | | | |
| 105 | P | P105A | P105B | | | |
| 106 | P | P106A | P106B | | | |
| 107 | P | P107A | P107B | | | |
| 108 | P | P108A | P108B | | | |
| 109 | P | P109A | P109B | | | |
| 110 | P | P110A | P110B | | | |
| 111 | P | P111A | P111B | | | |
| 112 | P | P112A | P112B | | | |
| 113 | P | P113A | P113B | | | |
| 114 | P | P114A | P114B | | | |
| 115 | P | P115A | P115B | | | |
| 116 | P | P116A | P116B | | | |
| 117 | P | P117A | P117B | | | |
| 118 | P | P118A | P118B | | | |
| 119 | P | P119A | P119B | | | |
| 120 | P | P120A | P120B | | | |
| 121 | P | P121A | P121B | | | |
| 122 | P | P122A | P122B | | | |
| 123 | P | P123A | P123B | | | |

3.5.2Nom du Matériel

Nous allons en même temps nommer le matériel.





F-001-O

Le F correspond aux types de poste (F=poste fixe et P=poste portable)

Le 001 correspond au numéro du poste qui est incrémenté à chaque fois

O correspond au bâtiment (O=ouest E=est P=principal)

Dans le fichier Excel nous recueillons diverses informations grâce à Speccy qui nous donne par exemple l'adresse MAC, le numéro de série d'autres caractéristiques. Nous écrivons aussi le propriétaire du poste et les anciens propriétaires, ainsi que les licences car cela nous permettra de réinstaller le PC si besoin plus facilement.

3.5.3Adressage IP

N'ayant pas de serveur nous préférons utiliser pour nos postes l'adressage ip fixe lors de l'installation.

Nous avons dressé une stratégie d'adressage IP:

| Adresse | | | | |
|-----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Ip | 192.168.1.0 | | | |
| Masque | 255.255.255.0 | | | |
| Batiment | Etage | Plage adresse poste | Switch | Autres |
| Principal | RDC | 192.168.1.31 à 192.168.1.80 | 192.168.1.1 à 192.168.1.5 | 192.168.1.16 à 192.168.1.20 |
| | 1 ^{er} | 192.168.1.81 à 192.168.1.130 | | |
| Est | RDC | 192.168.1.131 à 192.168.1.160 | 192.168.1.6 à 192.168.1.10 | 192.168.1.21 à 192.168.1.25 |
| | 1 ^{er} | 192.168.1.161 à 192.168.190 | | |





| Ouest | 192.168.1.191 à 192.168.1.220 | 192.168.1.11 à 192.168.1.15 | 192.168.1.26 à 192.168.1.30 |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | 192.168.1.221 à 192.168.1.250 | | 192.168.1.251 à 192.168.1.255 |

Nous avons choisi une adresse IP de type 192.168.1.XXX correspondant à une adresse de classe C, parce que cela autorise 2 millions de réseaux composés de 254 machines, dans le cas présent nous aurons à installer seulement 90 machines dans un seul réseau. Nous nous réservons 50 adresses IP pour une future évolution (installation de serveurs, routeur, wifi, nouveaux employés ...).

Sachant que les premiers, deuxièmes et troisièmes octets sont réservés au réseau, et le quatrième à la machine, nous avons utilisé un masque de sous réseau en /24 (255.255.255.0).



4 Systèmes d'exploitation et masterisation

Nous avons 2 systèmes d'exploitation

4.1 Masterisation Windows

Insérer la Dvd de Windows 7 dans le lecteur DVD de l'ordinateur. Configurer le BIOS afin de préparer le démarrage sur Cd. Au lancement du Dvd appuyer sur une touche pour lancer le chargement des fichiers.


Sélectionner la langue française et cliquer sur installer maintenant.








Il faut accepter les termes de la licence pour continuer puis faire « suivant ». >> Mets des couleurs sur tes images pour montrer de quoi tu parles : tes images sont petites ça simpliefiera la lecture de tes profs ;) Faut le faire sur toutes les images qui suivent...



Choisissez l'option « Personnalisée » afin de créer les partitions C et D.








Tous les postes auront deux partitions formatées en NTFS:

C: Disque Système qui comprendra uniquement l'OS

D : Data qui comprendra les données de l'utilisateur



Le nom de l'utilisateur sera : adupond


Le nom de l'ordinateur sera défini par le service informatique en fonction des réglementations, faire « Suivant ».








Le mot de passe sera défini par le service informatique et ils informerons l'utilisateurs. En cas de problème, contacter l'Administrateur Système.










Choisir le Fuseau horaire « UTC +01 :00 Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris »








Nous choisirons « Réseau Professionnel ».




4.1.1 Solution 1

Une fois l'installation de Windows et des logiciels tiers (7-Zip, Microsoft Office, Kaspersky...) effectuée, nous allons faire appel à un utilitaire de Windows du nom de Sysprep (que l'on retrouvera dans le Disque C:\Windows\System32\sysprep) qui permet de préparer le système au clonage.






Une fois Sysprep lancé vous devez avoir un écran comme ceci. Faites bien attention à avoir choisi l'option OOBE et cocher la case « Généraliser ».



C'est l'heure de faire booter le système sur Clonezilla. Sur l'écran d'accueil sélectionner « Default settings ».







Sur l'écran suivant nous choisissons la langue utilisée, soit le Français.

```
Choose language

Which language do you prefer:

ca_ES.UTF-8 Catalan | Català
de_DE.UTF-8 German | Deutsch
en_US.UTF-8 English
hu_HU.UTF-8 Hungarian | Magyar
es_ES.UTF-8 Spanish | Español
fp_FR.UTF-8 French | Français
it_IT.UTF-8 Italian | Italiano
ja_JP.UTF-8 Japanese | 日本語
pt_BR.UTF-8 Brazilian | Portuguese | Português do Brasil
ru_RU.UTF-8 Russian | Pyccĸwй
sk_SK.UTF-8 Slovak | Slovenský
tr_TR.UTF-8 Turkish | Türkçe
zh_CN.UTF-8 Chinese (Simplified) | 简体中文
zh_TW.UTF-8 Chinese (Traditional) | 正體中文 - 臺灣
```

Maintenant nous préférons ne pas modifier les options/codages du clavier.

```
Configuring console-data
Le codage clavier indique la disposition des symboles sur le clavier.
    « Choisir un codage clavier pour votre architecture » :
    choisir un codage clavier dans une liste prédéfinie
    correspondant à votre architecture (recommandé pour les
    claviers USB)
   « Ne pas modifier le codage clavier » :
    ne pas écraser le réglage présent dans /etc/console, maintenu
   avec la commande install-keymap(8) ;
« Conserver le codage clavier du noyau » :
   w charger aucun codage clavier au démarrage;

« Choisir un codage clavier dans la liste complète » :

afficher tous les codages claviers prédéfinis. Recommandé


avec le clavier (souvent USB) d'une autre architecture.
Politique de gestion des codages clavier :
             Choisir un codage clavier pour votre architecture
             Ne pas modifier le codage clavier
Conserver le codage clavier du noyau
             Choisir un codage clavier dans la liste complète
                        <0k>
                                                             <Cancel>
```





On nous demande de choisir entre lancer Clonezilla en Mode Graphique ou Ligne de commande (Shell).

Nous choisirons donc de le lancer en Mode Graphique.



Clonezilla nous demande où nous voulons monter notre Image de Windows, parmi toutes ces options nous choisirons Local_dev, autrement dit sur un périphérique local (Disque dur, Clef USB ...)


```
Montage du répertoire des images de Clonezilla Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou
lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image
Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :
                       Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
         ssh_server
                        Monter un serveur SSH
         samba_server Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
         nfs_server
                        Monter un serveur NFS
         webdav_server Utiliser_un_serveur_WebDAV
                        Utiliser_le_serveur_AWS_S3
         s3_server
         swift_server
                        Utiliser_le_serveur_OpenStack_swift
         enter_shell
                        Passer en ligne de commande. Montage manuel
                        Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)
         skip
                           <0k>
                                                                 <Cancel>
```

Sur la page suivante nous devons définir quel périphérique pour accueillir notre Image. Soit sbd1 dans notre cas pour notre clef USB bootable.






Option suivante, choisir un répertoire (situé dans notre périphérique) pour pouvoir enregistrer l'image.








Ici nous choisirons le mode d'installation débutant.



Sur cet écran nous choisirons de sauvegarder le disque local dans une image pour le déployer plus tard.







Saisir le nom de l'image Windows.


Clonezilla – Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk |
Saisissez un nom pour l'image

2016-03-15-16-img

<Ok>

Cancel>

Et pour finir nous choisirons de bien vérifier l'image sauvegardée pour éviter tous problèmes.



Une fois le chargement fini le poste s'éteindra et notre Image Windows 7 sera parée pour le

déploiement.





```
Partclone
Partclone v0.2.87 http://partclone.org
Starting to clone device (/dev/sda2) to image (-)
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait... done!
File system: NTFS
Device size: 536.8 GB = 131045887 Blocks
Space in use: 6.4 GB = 1567160 Blocks
Free Space: 530.3 GB = 129478727 Blocks
Block size: 4096 Byte

Elapsed: 00:00:48 Remaining: 00:10:37 Rate: 561.46MB/min
Current Block: 165177 Total Block: 131045887

Data Block Process:

7.00%

Total Block Process:

0.13%
```

4.1.2 Solution 2

Procédure de déploiement

L'usage d'un serveur n'étant pas possible j'ai opté pour une solution n'utilisant aucune ressource réseau.

Matériel Requis

Pour cela j'aurai besoin : -D'une image d'installation de Windows

- -De plusieurs câbles SATA (Optionnellement des câbles SATA vers USB)
- -Du logiciel EaseUS Partition master





Mise en place du matériel

Nous allons d'abord faire une installation classique de Windows, pour cela nous allons lancer l'ISO d'installation de Windows 7 dans un environnement Hyper-V, en utilisant un disque virtuel de format VDHX, une fois l'installation terminée et les mises à jour effectuées il conviendra d'ajouter les utilitaires nécessaires au personnel.

Passée cette étape nous arrêtons l'hyperviseur et montons le VDHX sur la machine.

Nous récupérerons les disques durs de tous les PC du réseau et nous les branchons sur ma machine physique (6 en SATA et 6 via des cordon SATA>>USB).

Clonage du système

Nous allons utiliser EaseUS et lancer un clonage de l'ISO sur tous les disques précédemment connectés.

Pour un total de 90 machines il faudra donc refaire la manipulation un nombre de fois égal au nombre de postes, divisé par le nombre de ports USB sur notre machine.

Il faudra tout d'abord installer le logiciel et pour cela, le télécharger sur le site d'EaseUS : Lien vers le téléchargement

Une fois le logiciel installé et lancé, il s'agit dans la barre d'outils d'ouvrir l'onglet » guide » et de sélectionner l'assistant « du disque de clone ».

(Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser l'assistant de copie de partition mais dans ce cas il vous faudra être vigilant et ne pas oublier le MBR.)

Nous détaillerons, ici la procédure pour une copie avec « assistant du disque de clone ».


Quand vous lancez l'assistant, une fenêtre s'ouvre.





Sélectionner « copier le disque » et cliquer sur suivant.


Sélectionner maintenant le disque contenant le système que vous souhaitez copier.




Cliquer sur suivant. EaseUS va vérifier l'intégrité des données sur le disque. Sélectionner « CHKDSK »








EaseUS vous demande maintenant de définir le lecteur de destination : Choisir un des lecteurs vierges








Si ce message apparait, sélectionner « Supprimer les partitions » Et cliquer sur suivant.



Vous pouvez si vous le souhaitez ; éditer les partitions avant la copie, ou juste cliquer sur suivant








Les informations sur votre disque fraichement copié s'affichent désormais.

Cliquez sur terminer







Une fois que tous les disques contiendront le système Windows, nous les reconnecterons à leurs cartes mères.

Nous ferons ensuite un premier démarrage de chaque machine pour que Windows reconnaisse les périphériques et charge les drivers.

Finalisation

Une fois toute les machines du réseau opérationnelles, nous leur donnerons le même nom que leurs prises respectives pour éviter les éventuels conflits DNS, cela simplifiera la tâche des personnes qui seront chargées de la mise en place du serveur.

Voici comment procéder:


Faire un clic droit sur le poste de travail et cliquer sur « propriété ».




Cliquer Sur « Changer les paramètres »







Vous pouvez maintenant saisir le nom de poste désiré



4.2 Linux

Linux nous propose plusieurs distributions différentes telles que Kali ou bien Ubuntu ou encore Debian.

Selon l'utilisation que l'on souhaite faire, les distributions sont plus ou moins conseillées. Comme Kali qui nous permet de tester notre sécurité ou encore Ubuntu qui servirait plus à des novices de Linux.

Nous choisissons donc la distribution Debian et notamment Jessie. L'avantage de celle-ci se trouve au niveau de la fiabilité, les développeurs sortent une version lorsqu'elle est totalement terminée, la communauté nous permet de trouver des réponses fiables à des problèmes, cette distribution reste simple d'utilisation et d'installation





4.2.1 Installation de Jessie



Nous choisissons l'installation normale et non classique.



La langue en anglais du système est conseillée notamment pour effectuer des recherches sur le net.






```
The selected location will be used to set your time zone and also for example to help select the system locale. Normally this should be the country where you live.

This is a shortlist of locations based on the language you selected. Choose "other" if your location is not listed.

Country, territory or area:

Antigua and Barbuda
Australia
Botswana
Canada
Hong Kong
India
Ireland
New Zealand
Nigeria
Philippines
Singapore
South Africa
United Kingdom
United States
Zambia
Zimbabwe
other

(Go Back)
```











Nous choisissons notre localité (Europe – France)



Nous choisissons en jeu de caractères en_US.UTF-8







La langue du clavier est en français.




Nous définissons le nom du poste.
















Ensuite nous définissons le mot de passe root et nous créons un nouvel utilisateur avec un mot de passe.




Nous partitionnons le disque: 8go swap

15go /root

15go /var

5go/tmp

Le reste /home



Nous installons les paramètres généraux ainsi que l'interface graphique GNOME et le serveur d'impression.





5 Réalisation du projet

Comme énoncé dans le cahier des charges nous avons un délai à respecter.

Pour cela nous avons fait un schéma de Gants qui montre toutes les

| / 10 .0 | • | . /. | / CC . / |
|---------------|--------------|---------|---------------|
| realigations | α 111 | ont et | é effectuées. |
| 1 Calibations | qui | OIII CU | c cricciacos. |

| Nom de la tâche | Début | Fin | novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------|
| Mise en place du projet | 01/11/15 | 01/12/15 | | | | | |
| Validation des devis | 01/11/15 | 20/11/15 | | | | | |
| Commande du matériel | 21/11/15 | 01/12/15 | | | | | |
| Réception du matériel | 01/12/15 | 14/12/15 | | | | | |
| Fibre optiques par un prestataire | 06/12/15 | 06/01/16 | | | | | |
| Installation des salles techniques | 14/12/15 | 25/12/15 | | | | | |
| Câblages des bâtiments | 07/01/16 | 05/02/16 | | | | | |
| Nommages des prises | 07/02/16 | 19/02/16 | | | | | |
| Installation des postes clients | 21/02/16 | 31/03/16 | | | | | |

Ici, tu peux ajouter un blabla qui fait bien, genre « ce diagramme nous permet de mettre en avant le lien entre chaque mission, et de voir que si certaines peuvent être menées de front comme la réception du matériel et la mise en place de la fibre par un prestataire, on constate par ailleurs que d'autres missions ne peuvent avancer si les précédentes ne sont pas terminées, comme dans le cas de l'installation des postes qui ne peut se faire que si les missions préalables sont achevées. D'où l'importance du respect des délais imposés, pour permettre aux utilisateurs de s'installer dans de bonnes conditions dans son nouvel environnement.





6 Charte Graphique



Le logo de l'entreprise NanoWare est une représentation imagée, presque personnalisée du matériel que nous vendons. Dans l'esprit de beaucoup un robot représente la notion de technologie, et la création de ce personnage sympathique montre notre volonté de travailler dans les meilleurs conditions pour nous comme pour les clients..



En tête comportant le logo de l'entreprise à l'opposé de la reliure >> Sauf que sur ce document ton en-tête est collée à la reliure qui se trouve au centre de tes pages ^^ Du coup faut soit que tu changes ton en-tête de ce document, soit que tu mettes ton logo en-tête pas à l'opposé de la reliure ©

1 Titre de niveau 1

Numérotation chiffres Arabes (avec un « s » c'est mieux, ils sont pleins ces gens-là ^^)

Alignement à l'opposé de la reliure

Police : Franklin Gothic Medium taille du texte 28 Gras >> alors pourquoi ce document est rédigé dans une autre typo ?





Titre souligné d'un trait de la même couleur que le texte d'épaisseur 3

Couleur de la police : Rouge 159 ; Vert 112 ; Bleur 50

6.1 Titre de niveau 2

Numérotation chiffres Arabes à 2 niveaux

Alignement côté gauche

Police: Franklin Gothic Medium taille du texte 18 Gras

Couleur de la police : Rouge 159 ; Vert 112 ; Bleur 50

6.1.1 Titre de niveau 3

Numérotation chiffres Arabes à 3 niveaux

Alignement côté gauche

Police: Franklin Gothic Medium taille du texte 16 Gras

Couleur de la police : Noir

Puces ronde

Police: Georgia taille du texte 13

Retrait gauche 2,27cm

Puces carré

Police : Georgia taille du texte 13

Retrait gauche 2,9cm

Normal





Police : Georgia taille du texte 13 :



Pied de page comportant le logo du CESI



7 GLOSSAIRE

Adresse IP: Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol.

Antivirus: Les antivirus sont des logiciels conçus pour identifier, neutraliser et éliminer des logiciels malveillants

Architecture réseau: Une architecture réseau est une organisation d'équipements de transmission, de logiciels, de protocoles de communication et d'une d'infrastructure filaire ou radioélectrique permettant la transmission des données entre les différents composants.

Baie: Une baie informatique désigne un emplacement destiné à accueillir un périphérique dans le châssis d'un ordinateur. On parle de baie d'extension (ou rack) ou de baie de stockage. Dans une salle de serveurs, une baie désigne une armoire destinée à recevoir des serveurs au format U.

BITS Le bit est un chiffre binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. Il est donc aussi une unité de mesure en informatique, celle désignant la quantité élémentaire d'information représentée par un chiffre du système binaire.

Cable réseau/rj45: Un cable RJ45 est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type pair torsadé. « RJ » vient de l'anglais Registered Jack (prise jack enregistrée) qui est une partie du Code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations) aux États-Unis. Il comporte huit broches de connexions électriques.

Commutateur(Switch): Un commutateur réseau, ou switch, est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique et de télécommunication et qui permet de créer des circuits virtuels. La commutation est un des deux modes de transport de trame au sein des réseaux informatiques et de communication, l'autre étant le routage.

Disque dur: Un disque dur est une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les ordinateurs, mais également dans des baladeurs numériques, des caméscopes, des lecteurs/enregistreurs de DVD de salon, des consoles de jeux vidéo.

Domaine: Dans l'environnement de réseau Microsoft, la notion de domaine définit un ensemble de machines partageant des informations d'annuaire.

Ethernet: Ethernet est un protocole de réseau local à commutation de paquets.

Fibre optique (multimode/monomode): Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données. Elle offre un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et supporte un réseau « large bande » par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques. Les fibres multimodes (dites MMF, pour Multi Mode Fiber), ont été les





premières sur le marché. Elles ont pour caractéristique de transporter plusieurs modes (trajets lumineux). Du fait de la dispersion modale, on constate un étalement temporel du signal proportionnel à la longueur de la fibre. En conséquence, elles sont utilisées uniquement pour des bas débits ou de courtes distances. Pour de plus longues distances et/ou de plus hauts débits, on préfère utiliser des fibres monomodes (dites SMF, pour Single Mode Fiber), qui sont technologiquement plus avancées car plus fines. Leur cœur très fin n'admet ainsi qu'un mode de propagation, le plus direct possible c'est-à-dire dans l'axe de la fibre. Les pertes sont donc minimes (moins de réflexion sur l'interface cœur/gaine) que cela soit pour de très hauts débits et de très longues distances.

Onduleur: Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant de délivrer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. C'est la fonction inverse d'un redresseur. L'onduleur est un convertisseur statique de type continu/alternatif1,2,3,4. Par abus de langage, on appelle souvent « onduleur » une alimentation sans interruption (ASI), notamment les alimentations de sécurité pour ordinateurs de bureau.

Parc informatique : Ensemble des matériels informatique de l'entreprise

Périphérique: Un périphérique informatique est un dispositif connecté à un système informatique (ordinateur ou console de jeux) qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités

Protocole: informatique/ électronique : un protocole de communication est un ensemble de contraintes permettant d'établir une communication entre deux entités ;

Proxy: Un « mandataire en informatique » (proxy en anglais) est un composant logiciel qui se place entre deux autres pour faciliter ou surveiller leurs échanges. Dans le cadre plus précis des réseaux informatiques, un mandataire est alors un 'programme' servant d'intermédiaire pour accéder à un autre réseau, généralement internet. Par extension, on appelle aussi mandataire un matériel (un serveur par exemple) mis en place pour assurer le fonctionnement de tels services.

Réseau: Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node) l'extrémité d'une connexion, qui peut être une intersection de plusieurs connexions (un ordinateur, un routeur, un concentrateur, un commutateur).

Routeur: Un routeur est un élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers une autre au mieux, selon un ensemble de règles. Il y a habituellement confusion entre routeur et relais1, car dans les réseaux Ethernet les routeurs opèrent au niveau de la couche 3 de l'OSI1.

Serveur: Un serveur informatique est un dispositif informatique matériel ou logiciel qui offre des services, à différents clients.

Serveur VPN: Dans les réseaux informatiques et les télécommunications, le réseau virtuel privé (Virtual Private Network en anglais, abrégé en VPN) est vu comme une extension





des réseaux locaux et préserve la sécurité logique que l'on peut avoir à l'intérieur d'un réseau local. Il correspond en fait à une interconnexion de réseaux locaux via une technique de « tunnel ». On parle de VPN lorsqu'un organisme interconnecte ses sites via une infrastructure partagée avec d'autres organismes.

Sysprep: Sysprep est l'utilitaire Microsoft de préparation du système en vue du déploiement du système d'exploitation Windows. Introduit à l'origine pour être utilisé avec Windows NT 4.0, Sysprep peut préparer un système d'exploitation pour clonage sur disque et éviter des écueils qui surviennent

lorsqu'on restaure d'une autre façon une image d'un disque obtenue d'une installation Windows à partir d'autres ordinateurs.

Système d'exploitation: En informatique, un système d'exploitation (souvent appelé OS pour Operating System, le terme anglophone) est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels applicatifs1. Il reçoit de la part des logiciels applicatifs des demandes d'utilisation des capacités de l'ordinateur — capacité de stockage des mémoires et des disques durs, capacité de calcul du processeur. Le système d'exploitation accepte ou refuse de telles demandes, puis réserve Tel : 05.56.33.16.00 Mail : Contact@InfoPhone.fr 95 les ressources en question pour éviter que leur utilisation n'interfère avec d'autres demandes provenant d'autres logiciels

USB: Le « Universal Serial Bus » (USB, en français Bus universel en série, dont le sigle, inusité, est BUS) est une norme relative à un bus informatique en transmission série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur. Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud (quand l'ordinateur est en marche) et en bénéficiant du Plug and Play (le système reconnaît automatiquement le périphérique). Il peut alimenter certains périphériques en énergie.

Virus: Un virus informatique est un automate auto réplicatif à la base non malveillant, mais aujourd'hui trop souvent additionné de code malveillant (donc classifié comme logiciel malveillant), conçu pour se propager à d'autres ordinateurs en s'insérant dans des logiciels légitimes, appelés « hôtes ». Il peut perturber plus ou moins gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté. Il peut se répandre à travers tout moyen d'échange de données numériques comme les réseaux informatiques et les cédéroms, les clefs USB, etc.

Volume (partition): Une partition est une partie d'un disque dur matériel destinée à accueillir un système de fichiers. Par extension, chacune des différentes parties obtenues après le découpage d'un serveur est appelée partition logique dans le cadre de la virtualisation.





8 Annexe

| Article | Désignation | Quantité | P.U/H.T | P.T/H.T |
|---------|--|----------|----------|-------------|
| | | | | |
| 1 | Optiplex 3020 Small Form Factor, Intel Core i3, 4Go de RAM, Disque Dur 500Go, Clavier, Souris, Windows 7 Professionnel, | 90 | 449€ | 40 410 € |
| 2 | Microsoft Office Famille et petites entreprise 2016 | 100 | 174,38 € | 17 438 € |
| 3 | Ecran Dell 21.5" Garantie 3 ans avec service d'échange | 90 | 144,99 € | 13 049,10 € |
| 4 | Kaspersky Endpoint Security For Business – Core Pour 3 Ans | 100 | 36,79 € | 3679€ |
| 5 | Vostro 3558 i5, 4Go de RAM, Disque Dur 500 Go, Clavier, Souris, Windows 7 Professionnel | 10 | 479 € | 4 790 € |
| 6 | FTXS25K Unité intérieure Daikin pour 30m² | 4 | 355,99 € | 1423,96 € |
| | | | | |

TOTAL H.T 80790,06 € en €





8.1.1

Date: 8 mars 2016 Référence du devis: Parpinc

Valable jusqu'au: 7 avr. 2016 Préparé par: Richard Lamotte

| I | manque | le nom | de | du cli | ent f | inal |
|----|--------|---------|----|--------|-------|------|
| 11 | manque | l'email | du | client | final | |
| | | | | | | |

| Produits | | Quantité | Prix |
|----------|--|----------|------------|
| _ | STARTECH C6PANEL24 StarTech.com Panneau de brassage à 24 ports Ca16 type 110 montage en rack 1U - 24 x R3-45 - 24 x R3-11 - 1U Haut - Montable en rack | 6 | € 258,78 |
| | HPE J9623A Commutateur de niveau 3 HP E2620-24 24 Ports administrables - 26 x Ports réseau (RJ-45) - 2 x Slots d'extension - 10/100/1000Base-T, 10/100Base-TX - 24 x Réseau, 2 x slot d'extension, 2 x Réseau - Paire torsadée - Gigabit Ethernet, Fast Ethernet - 2 - 3 Couche supportée - Système d'Alimentation - Alimentation redordante1U Haut - Montable en rack, Bureau, Fixation au mur | 9 | € 3,746,61 |
| | MCL SAMAR MICRO CABL PB-UNI/48N Panneau de brassage vierge MCL PB-UNI/48N - 45 Port(s) - 45 x RJ-11 | 2 | € 72,18 |
| | HPE JG236AR Commutateur de niveau 3 HP 5120-24G-PoE+ EI 24 Ports administrables - Remis à Neuf - 24 x Ports PoE+ - 6 x Slots d'extension - 10/100/1000Base-T, 1000Base-X - Emplacements SFP partagés - 4 - 3 Couche supportée1U Haut - Montable en rack | 2 | € 3512.07 |
| No. | HPE 34858C SFP (Mini-GBIC) HP - Pour Réseau de Données | 12 | € 931,32 |
| 7 | APC BR900G-FR Orduleur ligne interactive APC Back-UPS BR900G-FR - 900 VA/540 WTour - 8 Heure(s) Acide de Plomb Scellé - 220 V AC - 230 V AC - 3, 3 | r | € 174,81 |
| | APC BR900G-FR Onduleur ligne interactive APC Back-UPS BR900G-FR - 900 VA/540 WTour - 8 Heure(s) Acide de Plomb SceBé - 220 V AC - 230 V AC - 3, 3 | 2 | € 349,62 |
| | Sous-total: | | € 9045.70 |
| | Total TVA: | | € 1.457,93 |
| | Somme totale : | | 10503.63 |

| DÉSIGNATION | DISPONIBILITÉ | PRIX U. HT | QUANTITÉ | TOTAL HT |
|-------------------------------|------------------|------------|----------|-----------|
| DIGITUS DN-19 12U-6/6 Rack | + DE 15 JOURS | 166,63€ | 3 •• | 499,88€ × |





Après avoir eu au téléphones une entreprise 5 Scheffer de câblage qui ne pouvait donner un devis gratuitement dans le cadre d'un simple exercice, nous avons tout de même obtenu quelques informations, entre autres, le prix de la pause des câbles :

| Article | Désignation | Quantité | P.U/H.T | P.T/H.T |
|---------|---|----------|-------------|------------|
| 1 | Câblages réseau rj45 services compris | 208 | 150 € | 31 200 € |
| 2 | Main d'œuvre tranchée inter bâtiments et fourreaux | 1 | 15 000,00 € | 15 000,0 € |
| 3 | Bobine de fibre optique de 3,0 mm duplex multimode 50/125 100 m | 300 m | 4€ | 1200€ |
| 4 | NAS Synology DS1515+ | 1 | 624.96 € | 624.96 € |
| 5 | Disque Dur Western Digital Red 1To | 5 | 58.29 | 291.45€ |
| | | m . 1 | | |
| | | Total | | 48411.45€ |



