Installazione per Orchestrator – Business Layer

Prerequisito per questo manuale, è l'utilizzo di una vm instance con Ubuntu Precise or Trusty.

Prerequisito per l'installazione dell'application server è JAVA JDK 7.

Per java JDK si trova un tutorial di installazione al seguente link:

http://www.webupd8.org/2012/01/install-oracle-java-jdk-7-in-ubuntu-via.html

Settare opportunamente la variabile di ambiente: JAVA HOME.

Questa parte introduttiva si può trovare anche spiegata in modo dettagliato sul manuale relativo al portale.

Il business layer gira sull'application server Jboss versione 7.1.1 Final (http://jbossas.jboss.org/downloads) ma con librerie aggiuntive e file di configurazioni modificati.

Scaricare la versione di JBOSS 7.1.1 Final personalizzata per il Business Layer.

Scaricarlo e trasferirlo sul server che si vuole configurare; solitamente viene inserito sotto la folder /opt II file standalone-full.xml è il file di configurazione utilizzato da jbpm.

Questo file va modificato con i propri endpoint, come ad esempio andrà personalizzato il dato relativo al database server (Vedi section <datasources> e relativi accessi al database. Il min e max pool size...)...

Settare JBOSS_HOME come variabile di ambiente.

Sotto /etc/environment mettere JBOSS_HOME

E dopo fare source /etc/environment

Per ulteriori informazioni vedere paragrafo § Example in order to setting JBOSS_HOME on Linux

Per avviare jboss si può utilizzare il seguente comando. Di default viene utilizzato standalone.xml, ma jbpm utilizza il full.

Configure Jboss to use standalone-full.xml (instead of standalone.xml) at start up, vedi step di seguito:

In /opt/jboss-as-7.1.1.Final/bin aprire il file standalone.conf e mettere standalone full:

JAVA_OPTS="\$JAVA_OPTS -Djboss.server.default.config=standalone-full.xml" In

if [$"x\$JAVA_OPTS" = "x"$]; then

JAVA_OPTS="-Xms512m -Xmx4096m -XX:MaxPermSize=512m - Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dorg.jboss.resolver.warning=true - Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000"

```
JAVA OPTS="$JAVA OPTS -
```

Djboss.modules.system.pkgs=\$JBOSS_MODULES_SYSTEM_PKGS - Djava.awt.headless=true"

JAVA_OPTS="\$JAVA_OPTS -Djboss.server.default.config=standalone-full.xml"

else

echo "JAVA_OPTS already set in environment; overriding default settings with values: \$JAVA_OPTS"

fi

Di seguito è riportato il comando che si utilizza solitamente per far partire l'application server con quel specifico file di configurazione. Posizionarsi in bin folder di jboss:

```
./standalone.sh -c standalone-full.xml

(Oppure /opt/jboss-as-7.1.1.Final/bin/standalone.sh -c standalone-full.xml)
```

Example in order to setting JBOSS_HOME on Linux

- 1. Navigate to the /home directory, and ensure that hidden files are visible.
- 2. Open the .bashrc startup script in a text editor. (vi .bashrc)
- 3. Append the following information on a separate line, ensuring the placeholder install location is substituted with the correct path:

```
export JBOSS_HOME="</opt/install_directory_path>"
```

- 4. Save and close the .bashrc startup script.
- 5. Execute the following command to apply the changes to the environment variable to the current session.

Terminals open prior to altering .bashrc must have this command executed within each instance for the changes to take effect.

```
~]$ source ~/.bashrc
```

6. Execute the following command to verify that JBOSS_HOME is set in the current session, and points to the correct location.

```
~]$ echo $JBOSS_HOME /opt/jboss-as-7.1.1.Final
```

Service JBoss AS v7.0.0 on UBUNTU

In caso si voglia jboss automatizzato al riavvio del server, ecco gli step per creare il servizio.

Di seguito il file con relativi comandi per avviare jboss classico con il file standalone.xml.

Per avviarlo invece con standalone-full.xml bisognerà modificare il file opportunamente.

Creare il seguente file:

```
vi /etc/init.d/jboss
```

con all'interno:

```
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
                       jboss
# Provides:
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Short-Description: Start/Stop JBoss AS v7.0.0
### END INIT INFO
#source some script files in order to set and export environmental
variables
#as well as add the appropriate executables to $PATH
[ -r /etc/profile.d/java.sh ] && . /etc/profile.d/java.sh
[ -r /etc/profile.d/jboss.sh ] && . /etc/profile.d/jboss.sh
case "$1" in
    start)
        echo "Starting JBoss AS 7.0.0"
         #original:
         #sudo -u jboss sh ${JBOSS_HOME}/bin/standalone.sh
         #updated:
         start-stop-daemon --start --quiet --background --chuid jboss --
exec ${JBOSS_HOME}/bin/standalone.sh
    ;;
    stop)
         echo "Stopping JBoss AS 7.0.0"
         #original:
         #sudo -u jboss sh ${JBOSS_HOME}/bin/jboss-admin.sh --connect
command=:shutdown
         #updated:
         start-stop-daemon --start --quiet --background --chuid jboss --
exec ${JBOSS_HOME}/bin/jboss-admin.sh -- --connect command=:shutdown
    ;;
    *)
        echo "Usage: /etc/init.d/jboss {start|stop}"
        exit 1
esac
exit 0
```

Uscire salvando il file e fare i seguenti comandi:

```
sudo chmod 755 /etc/init.d/jboss
Spostarsi in ... cd /etc/init.d
sudo update-rc.d jboss defaults
```

Per avviare e stoppare il servizio si utilizzeranno i seguenti comandi:

```
service jboss start service jboss stop
```

Esiste poi nel pacchetto di jboss, dei file legati al service sotto la seguente folder:

```
...jboss-as-7.1.1.Final\bin\init.d
```

Valutare se utilizzare questi file.

Service JBoss AS v7.x on UBUNTU

In caso si voglia automatizzare jboss al riavvio del server, ecco gli step per creare il servizio.

Di seguito il file con relativi comandi per avviare jboss classico con il file standalone.xml.

Per avviarlo invece con standalone-full.xml bisognerà modificare il file opportunamente.

Creare il seguente file:

```
vi /etc/init.d/jboss
```

```
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: jboss
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Management of JBoss AS v7.x
### END INIT INFO
#Defining JBOSS_HOME
JBOSS_HOME=/opt/jboss-as-7.1.1.Final
case "$1" in
start)
echo "Starting JBoss AS7..."
sudo sh $JBOSS_HOME/bin/standalone.sh >/dev/null &
stop)
echo "Stopping JBoss AS7..."
sudo sh $JBOSS_HOME/bin/jboss-cli.sh --connect command=:shutdown
log)
echo "Showing server.log..."
tail -1000f $JBOSS_HOME/standalone/log/server.log
*)
```

```
echo "Usage: /etc/init.d/jboss {start|stop|log}"
exit 1
;; esac
exit 0
```

Uscire salvando il file e fare i seguenti comandi:

```
sudo chmod 755 /etc/init.d/jboss
Spostarsi in ... cd /etc/init.d
sudo update-rc.d jboss defaults
```

Per avviare e stoppare il servizio si utilizzeranno i seguenti comandi:

```
service jboss start service jboss stop
```