
PANDUAN PENGGUNA • EDISI BERGAMBAR

Website An-Nahl

Tutorial semua fitur, langkah demi langkah

Untuk pengunjung, calon wali santri, donatur,
Penulis, dan Admin.



Pondok Pesantren Pemberdayaan Ummat An-Nahl

30 Oktober 2026 • Edisi 1.1
27 bagian • Screenshot website lokal dan Ruang Pengurus demo

Cara memakai panduan

Baca sesuai kebutuhan
Gunakan daftar isi atau bookmark PDF untuk langsung menuju fitur. Tiap bagian berisi tujuan, screenshot yang relevan, langkah penggunaan, dan penjelasan hasilnya.

1. Temukan segmen Anda

Segmen	Isi
A - Mulai dan navigasi	Bagian 1-3. Peta fitur dan hak akses.
B - Pengunjung	Bagian 4-8. Pendaftaran, berita, galeri, donasi, dan kontak.
C - Akun dan berita	Bagian 9-13. Login, editor, draft, penerbitan, arsip, dan riwayat.
D - Dokumentasi	Bagian 14-15. Foto, video YouTube, dan perpustakaan Drive.
E - Isi website	Bagian 16-18. Edit halaman, pratinjau, QRIS, dan pemulihan.
F - Pengelolaan	Bagian 19-23. Kiriman, rekap, akun, dan mode demo.
G - Bantuan	Bagian 24-27. Kebiasaan kerja, kendala, contoh alur, dan batas fitur.

2. Cocokkan penanda pada gambar

Lingkaran hijau bernomor menandai tombol atau area penting. Baca keterangannya tepat di bawah screenshot. Sebagian gambar menampilkan potongan area agar isian lebih mudah dibaca. Semua gambar berasal dari tangkapan browser; browser dan tepi jendela dipotong pada tata letak PDF.

3. Kenali cakupan dokumentasi

Screenshot diambil dari proyek lokal pada 30 Oktober 2026. Ruang Pengurus menggunakan akun demo dengan data latihan. Berita publik tidak dihubungkan ke database pada sesi dokumentasi; Google Sheets privat, data pendaftar, bukti donasi, dan data akun asli tidak dibuka.

Contoh tampilan bukan acuan transaksi
Jadwal, biaya, kontak, nomor rekening, dan angka pada screenshot mengikuti isi bawaan lokal. Gunakan informasi resmi terbaru yang telah dikonfirmasi pondok untuk transaksi dan keputusan pendaftaran. Manual ini tidak menguji pembayaran atau pengiriman formulir produksi.

Klik juga berarti ketuk pada ponsel. Tanda * berarti wajib. Screenshot menjelaskan posisi kontrol; tata letaknya dapat mengikuti ukuran layar. Teks PDF dapat dicari dengan Ctrl+F.

Daftar isi

Klik judul atau nomor halaman untuk membuka bagian. Bookmark tersedia pada aplikasi pembaca PDF.

01. Mulai dari sini . . . 4
02. Navigasi dan jenis pengguna . . . 5
03. Menjelajahi halaman publik . . . 6
04. Pendaftaran santri . . . 8
05. Membaca berita . . . 11
06. Melihat foto dan video . . . 12
07. Berdonasi dan mengirim konfirmasi . . . 14
08. Menghubungi pondok . . . 17
09. Login, aktivasi, dan keluar akun . . . 18
10. Mengenal Ringkasan . . . 20
11. Menulis, menyimpan draft, dan menerbitkan berita . . . 21
12. Mencari dan mengedit berita . . . 23
13. Arsip dan riwayat berita . . . 24
14. Mengelola galeri foto dan video . . . 25
15. Memilih foto dari Drive dan mengunggah foto baru . . . 28
16. Mengubah isi halaman website - Admin . . . 30
17. Menyembunyikan bagian dan memasang QRIS . . . 33
18. Salinan lokal, riwayat halaman, dan perubahan bersamaan . . . 35
19. Membaca dan menindaklanjuti pesan masuk - Admin . . . 36
20. Mengelola rekap pendaftaran - Admin . . . 37
21. Mengelola rekap donasi dan mengunduh laporan - Admin . . . 38
22. Mengelola akun pengurus - Admin . . . 39
23. Mode demo . . . 40
24. Kebiasaan kerja yang membantu . . . 41
25. Pemecahan masalah . . . 42
26. Contoh alur kerja sehari-hari . . . 44
27. Batas fitur dan panduan untuk pengelola teknis . . . 45

SEGMEN A / MULAI DAN NAVIGASI

01. Mulai dari sini

> **Tujuan bagian ini**
> Pilih tutorial sesuai kebutuhan Anda. Pengunjung tidak perlu login untuk menggunakan halaman publik.

Tidak perlu login untuk membaca informasi pondok, mendaftar, mengirim pesan, atau mengirim konfirmasi donasi. Login hanya diperlukan untuk Ruang Pengurus.

Saya ingin...	Buka bagian panduan
Mengenal pondok dan programnya	3. Menjelajahi halaman publik
Mendaftarkan calon santri	4. Pendaftaran santri
Membaca kabar atau melihat dokumentasi	5. Berita dan 6. Galeri
Berdonasi dan mengirim bukti	7. Donasi
Bertanya kepada pengurus	8. Kontak
Masuk ke akun pengurus	9. Login dan aktivasi
Menulis atau menerbitkan berita	11-13. Pengelolaan berita
Menambah foto dan video	14-15. Galeri dan Drive
Mengubah isi halaman website	16-18. Isi website
Memeriksa pesan, pendaftaran, atau donasi	19-21. Pesan dan rekap
Mengatur akses pengurus	22. Akun pengurus
Mengatasi kendala	25. Pemecahan masalah


Perlengkapan: browser pada ponsel atau komputer, koneksi internet, serta berkas yang ingin dilampirkan. Untuk membuka rekap dan lampiran privat, pengurus juga memerlukan akun Google yang telah diberi akses oleh pondok.

Arti petunjuk: “klik” juga berarti “ketuk” pada ponsel. Tanda * berarti wajib diisi. “Muat ulang” berarti menyegarkan halaman browser. Draft adalah tulisan yang disimpan untuk ditinjau sebelum ditampilkan kepada pengunjung.

SEGMEN A / MULAI DAN NAVIGASI

02. Navigasi dan jenis pengguna

Tujuan bagian ini
Kenali menu utama dan perbedaan hak akses sebelum mulai menggunakan fitur.



Gambar 01. Navigasi utama dan pintasan dari Beranda.
1 Menu halaman. 2 Daftar Sekarang. 3 Chat Kami untuk membuka WhatsApp.

Di komputer, gunakan menu di bagian atas website. Di ponsel, ketuk ikon tiga garis atau **Buka menu**, kemudian pilih halaman. Ketuk logo An-Nahl untuk kembali ke Beranda. Tautan di bagian bawah halaman juga membantu berpindah halaman dan membuka media sosial pondok.

Alamat halaman menggunakan tanda #, misalnya /#/pendaftaran. Jika membuka halaman melalui alamat langsung, pertahankan tanda tersebut. Alamat dalam panduan ini adalah akhiran setelah domain website pondok.

Pengguna	Yang dapat dilakukan
Pengunjung	Membaca halaman publik, menggunakan formulir, melihat berita, foto, dan video.
Penulis	Menyiapkan dan mengedit draft berita miliknya; penerbitan dilakukan Admin.
Admin	Mengelola berita, galeri, isi website, pesan masuk, rekap, dan akses pengurus lain.
Pengelola teknis	Menyiapkan akun baru, koneksi layanan, dan pemasangan website. Tugas ini dijelaskan pada panduan teknis terpisah.

Akun website dan akun Google memiliki izin masing-masing. Berhasil login ke Ruang Pengurus belum otomatis memberi akses ke Google Sheets atau Drive.


SEGMEN A / MULAI DAN NAVIGASI

03. Menjelajahi halaman publik

Tujuan bagian ini
Temukan informasi pondok, program pendidikan, pendaftaran, berita, galeri, donasi, dan kontak.



Gambar 02. Halaman Tentang: pengantar, visi misi, dan profil pondok.



Gambar 03. Program pendidikan dan pengantar Tahfidz pada halaman Program.


Menu	Alamat	Informasi dan cara menggunakannya
Beranda	/#/	Ringkasan pondok, program, angka statistik, kabar terbaru, serta ajakan pendaftaran dan donasi. Klik ajakan yang sesuai untuk melanjutkan.
Tentang	/#/tentang	Visi dan misi, perjalanan pondok, profil pimpinan, dan nilai pondok. Gulir ke bawah untuk membaca setiap bagian.
Program	/#/program	Tahfidz, pendidikan formal, pemberdayaan ummat, keterampilan, dan kegiatan harian. Gunakan ajakan pendaftaran untuk melanjutkan ke formulir.
Pendaftaran	/#/pendaftaran	Alur, persyaratan, informasi biaya, formulir online, dan jawaban pertanyaan umum.
Berita	/#/berita	Kabar dan kegiatan yang telah diterbitkan pengurus.
Galeri	/#/galeri	Foto kegiatan menurut kategori dan video kegiatan.
Donasi	/#/donasi	Program bantuan, petunjuk pembayaran, dan formulir konfirmasi donasi.
Kontak	/#/kontak	Telepon, WhatsApp, email, media sosial, formulir pesan, dan peta lokasi.

Informasi seperti biaya, jadwal, statistik, target, dan persentase donasi dapat diperbarui pengurus. Angka donasi yang tampil merupakan isi halaman yang dikelola pengurus; pengiriman konfirmasi tidak otomatis memperbarui angka tersebut.

SEGMEN B / PANDUAN PENGUNJUNG


04. Pendaftaran santri

Tujuan bagian ini
Isi data calon santri dan wali, pilih lampiran, lalu tunggu pemberitahuan pengiriman.



Gambar 04. Awali pendaftaran dengan membaca alur dan persyaratannya.

4.1 Siapkan data




Gambar 05. Bagian Data Calon Santri.
Isi nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, asal sekolah, dan program. Formulir pada gambar belum dikirim.

Buka **Pendaftaran** atau klik **Daftar Sekarang**. Baca alur, syarat, biaya, serta pertanyaan umum sebelum mengisi. Siapkan data calon santri dan wali yang dapat dihubungi.

Isian	Petunjuk
Nama Lengkap *	Nama lengkap calon santri sesuai dokumen.
Tempat Lahir * dan Tanggal Lahir *	Isi kota kelahiran dan pilih tanggal yang benar.
Jenis Kelamin *	Pilih Laki-laki atau Perempuan.
Asal Sekolah *	Nama sekolah sebelumnya.
Program yang Diminati *	Pilih Tahfidz Al-Qur'an, Pendidikan Formal + Tahfidz, atau Pemberdayaan Ummat.
Nama Orang Tua / Wali *	Nama orang yang bertanggung jawab dan dapat dihubungi.
No. WhatsApp *	Nomor aktif wali, misalnya diawali 08. Periksa kembali sebelum mengirim.
Email	Opsional; gunakan alamat yang dapat dibuka jika diisi.
Alamat Lengkap *	Alamat tempat tinggal yang cukup jelas untuk tindak lanjut.
Dokumen pendukung	Opsional; ikuti batas berkas pada bagian 4.2.

4.2 Melampirkan dokumen



Gambar 06. Data wali dan alamat sebelum memilih lampiran.
Periksa nomor WhatsApp yang aktif. Gulir ke bawah untuk Dokumen pendukung.

1. Klik pilihan berkas pada **Dokumen pendukung**.
2. Pilih hingga **3 berkas**, masing-masing maksimal **2 MB**, dengan jumlah ukuran seluruh berkas maksimal **5 MB**.
3. Gunakan JPG/JPEG, PNG, WebP, PDF, DOCX, XLSX, atau PPTX. Lampiran formulir tidak menerima HEIC atau GIF.
4. Periksa nama dan ukuran pada daftar lampiran. Jika salah, klik **Kosongkan lampiran**, lalu pilih kembali berkas yang benar.

Contoh: tiga berkas masing-masing 2 MB berjumlah 6 MB, sehingga melampaui batas total meskipun setiap berkas memenuhi batas per berkas.

4.3 Mengirim dan memeriksa hasil


1. Periksa kembali seluruh isian, terutama nomor WhatsApp dan program.
2. Klik **Kirim Pendaftaran** satu kali.
3. Tunggu proses menyiapkan dan menyimpan isian serta lampiran. Biarkan halaman tetap terbuka.
4. Baca notifikasi pada formulir. Setelah berhasil, isian dan daftar lampiran dikosongkan.
5. Tunggu tindak lanjut pengurus melalui kontak yang dicantumkan. Pendaftaran terkirim belum berarti calon santri dinyatakan diterima.

Jika pengiriman gagal, baca pesan kendala. Isian tetap ada selama halaman belum ditutup atau dimuat ulang; perbaiki masalah lalu coba kirim kembali dari halaman yang sama. Formulir ini tidak menyediakan penyimpanan draft isian. Untuk memastikan tindak lanjut atau memperbaiki data yang sudah terkirim, hubungi pengurus melalui Kontak/WhatsApp; pengunjung belum memiliki halaman pelacakan atau edit pendaftaran sendiri.

SEGMEN B / PANDUAN PENGUNJUNG

05. Membaca berita

Tujuan bagian ini
Pilih kategori berita dan buka artikel yang sudah diterbitkan pengurus.



Gambar 07. Kategori berita pada pratinjau lokal.
Pilih Semua berita atau kartu kategori. Pada sesi lokal ini layanan berita publik tidak dihubungkan; daftar artikel produksi tidak ditampilkan.

1. Buka **Berita**.
2. Pilih **Semua berita** atau salah satu kategori: **Akademik**, **Keagamaan**, **Sosial**, dan **Pengumuman**.
3. Klik kartu atau tautan baca pada berita untuk membuka isi lengkapnya.
4. Baca judul, kategori, tanggal, foto, keterangan foto, dan isi artikel. Jika tersedia, klik **Artikel Terkait** untuk membaca kabar sejenis.
5. Klik tanda × untuk menutup artikel dan kembali ke daftar.

Bagian kabar terbaru di Beranda menyediakan jalan menuju berita. Bila kategori kosong, pilih **Semua berita**. Pesan “Gagal memuat berita” menunjukkan kendala pemuatan; muat ulang setelah koneksi membaik.

SEGMEN B / PANDUAN PENGUNJUNG

06. Melihat foto dan video

Tujuan bagian ini
Saring foto, perbesar dokumentasi, dan putar video kegiatan.



Gambar 08. Filter kategori dan foto kegiatan.
1 Pilih kategori. 2 Klik foto untuk memperbesar. Tombol muat lainnya muncul bila masih ada hasil.

Foto

1. Buka **Galeri**.
2. Pilih **Semua foto**, **Akademik**, **Ibadah**, **Acara**, atau **Fasilitas**.
3. Klik foto untuk memperbesar dan membaca keterangannya.
4. Tutup dengan **×**, ketuk area luar foto, atau tekan **Esc** pada keyboard.
5. Klik **Muat foto lainnya** jika tombol tersedia.

Memperbesar foto



Gambar 09. Contoh pembesaran foto setelah diklik.
Tutup melalui tanda silang, area luar, atau Esc. Pemutar video berada pada bagian berikutnya di halaman Galeri.

Video


Gulir ke bagian video dan klik tombol putar pada kartu. Video diputar melalui YouTube di halaman tersebut. Klik **Muat video lainnya** bila tersedia. Filter kategori foto berlaku pada foto; daftar video dimuat terpisah. Pemutaran memerlukan akses internet ke YouTube.

SEGMEN B / PANDUAN PENGUNJUNG

07. Berdonasi dan mengirim konfirmasi

Tujuan bagian ini
Pilih program, baca tujuan pembayaran, lalu kirim konfirmasi setelah membayar.

7.1 Memilih program dan melihat petunjuk




Gambar 10. Popup berisi petunjuk metode pembayaran.
1 Pilih metode. 2 Salin nomor jika diperlukan. 3 Lanjut konfirmasi setelah membayar. Nomor pada screenshot berasal dari isi bawaan lokal dan tidak boleh dijadikan tujuan transfer tanpa konfirmasi pondok.

1. Buka **Donasi**.
2. Baca program **Beasiswa Santri Dhuafa**, **Pembangunan Fasilitas**, atau **Operasional Pesantren**.
3. Klik **Donasi sekarang** pada program pilihan untuk membuka jendela pembayaran. Anda juga dapat membuka **Transfer bank**, **E-Wallet**, atau **QRIS** dari bagian Metode Pembayaran.
4. Pilih metode dalam jendela tersebut dan baca tujuan pembayarannya.

Metode	Langkah penggunaan
Transfer bank	Klik **Salin rekening** atau salin secara manual. Buka aplikasi bank, cocokkan tujuan dan nama penerima, kemudian lakukan transfer.
E-Wallet	Klik **Salin nomor**, lalu lakukan pembayaran melalui GoPay, OVO, atau DANA sesuai petunjuk.
QRIS	Gunakan kode QRIS resmi yang tampil dengan aplikasi pembayaran yang mendukungnya. Bila tertulis kode belum tersedia, pilih metode lain atau hubungi pengurus.

Website memberikan petunjuk pembayaran; perpindahan dana dilakukan melalui aplikasi bank atau e-wallet Anda. Jika tombol salin tidak berhasil, salin nomor secara manual. Rincian rekening mengikuti informasi resmi yang sudah diperiksa pengurus.

7.2 Mengirim konfirmasi setelah membayar



Gambar 11. Konfirmasi donasi setelah melakukan pembayaran.
1 Periksa program dan metode. 2 Pilih bukti transfer. 3 Kirim konfirmasi. Notifikasi diterima belum merupakan verifikasi pembayaran.

1. Simpan bukti transaksi dari aplikasi pembayaran.
2. Klik **Lanjut konfirmasi donasi >** pada jendela pembayaran.
3. Periksa program dan metode yang telah terisi. Untuk e-wallet, pilih nama layanan yang benar pada formulir.


4. Isi **Nama Donatur*** dan **Jumlah Donasi***. Nama dapat diisi “Hamba Allah”. Masukkan nominal dalam rupiah, misalnya 500000 untuk Rp500.000.
5. Pilih **Metode Pembayaran***: Transfer Bank BSI, GoPay, OVO, DANA, atau QRIS.
6. Pilih **Program Donasi** bila diinginkan; tersedia pula Donasi Umum. Tambahkan **Pesan / Doa** jika perlu.
7. Lampirkan bukti transfer bila tersedia. Lampiran opsional dan memakai format serta batas yang sama dengan dokumen pendaftaran: maksimal 3 berkas, 2 MB per berkas, dan 5 MB total.
8. Klik **Konfirmasi Donasi** dan tunggu pemberitahuan hasil.

Hasil yang diharapkan: pesan bahwa konfirmasi diterima untuk diperiksa pengurus. Pesan tersebut belum merupakan verifikasi pembayaran. Pengurus masih harus mencocokkan bukti dengan dana yang benar-benar diterima. Jika konfirmasi gagal, perbaiki kendala pengiriman dan kirim ulang konfirmasinya; tidak perlu melakukan pembayaran lagi hanya karena formulir gagal.

SEGMEN B / PANDUAN PENGUNJUNG

08. Menghubungi pondok

Tujuan bagian ini
Gunakan kanal kontak atau formulir pesan untuk menyampaikan kebutuhan kepada pengurus.



Gambar 12. Kanal komunikasi dan formulir Kirim Pesan.
1 Pilihan kanal kontak. 2 Formulir pesan. Informasi pada gambar mengikuti isi bawaan lokal; gunakan kontak resmi yang telah dikonfirmasi pondok.

Buka **Kontak** untuk melihat alamat, telepon, WhatsApp, email, media sosial, dan peta.

- Klik nomor **Telepon** untuk membuka aplikasi panggilan pada perangkat yang mendukungnya.
- Klik **Chat via WhatsApp** atau tombol WhatsApp mengambang untuk membuka percakapan. Ketik dan kirim pesan melalui WhatsApp.
- Klik alamat email untuk membuka aplikasi email. Pesan tetap perlu dikirim dari aplikasi tersebut.
- Klik ikon Instagram, Facebook, atau YouTube untuk membuka kanal pondok.
- Gunakan peta yang tampil untuk melihat lokasi pondok.

Untuk mengirim pesan dari website:

1. Pada **Kirim Pesan**, isi Nama Lengkap, Email, Subjek, dan Pesan yang bertanda wajib. Nomor Telepon bersifat opsional.
2. Pilih topik: Informasi Pendaftaran, Informasi Program, Kunjungan / Silaturahmi, Donasi, atau Lainnya.
3. Tulis kebutuhan secara jelas, lalu klik tombol kirim pada formulir.
4. Tunggu pesan bahwa kiriman diterima. Pengurus akan menindaklanjuti melalui kontak yang dicantumkan.

Formulir kontak tidak memiliki lampiran. Pesan ini masuk ke Ruang Pengurus; website tidak menyediakan percakapan langsung dua arah. Gunakan WhatsApp untuk melanjutkan percakapan dengan pengurus.

SEGMEN C / AKUN DAN PENGELOLAAN BERITA

09. Login, aktivasi, dan keluar akun

Tujuan bagian ini
Masuk dengan akun yang aktif, selesaikan aktivasi jika diperlukan, dan keluar setelah selesai.



Gambar 13. Masuk melalui alamat /login.html.
1 Isi email akun produksi. 2 Isi password. 3 Klik Masuk ke ruang pengurus.

9.1 Masuk ke Ruang Pengurus

1. Buka **/login.html** pada domain website. Membuka **/admin.html** juga akan mengarahkan ke login bila belum masuk.
2. Masukkan email akun pengurus dan password yang sesuai. Walaupun label menyebut “Email atau username”, akun produksi menggunakan email; username khusus hanya berlaku pada konfigurasi pengembangan yang mendukungnya.
3. Klik **Lihat** bila perlu memeriksa password, lalu **Sembunyi** untuk menyamarkannya kembali.
4. Klik **Masuk ke ruang pengurus**.
5. Pastikan nama akun dan peran **Admin** atau **Penulis** sesuai.

Login tidak ditempatkan pada menu publik atau logo. Simpan alamat login sebagai bookmark pribadi. Alias /login dan /admin dapat dipakai pada hosting yang sudah memasang aturan alamat tersebut.

9.2 Aktivasi akun atau menetapkan password dari tautan

1. Buka tautan undangan/aktivasi terbaru yang diberikan melalui email akun.
2. Pada **Aktivasi akun**, periksa email yang ditampilkan.
3. Isi password baru minimal **10 karakter**, kemudian ulangi dengan sama persis.
4. Klik **Aktifkan akun**.

Jika tautan kedaluwarsa, minta tautan baru kepada pengelola teknis. Bila lupa password, hubungi pengelola; halaman login saat ini belum menyediakan tombol permintaan reset mandiri. Akun yang berhasil masuk tetap harus terdaftar sebagai pengurus aktif agar dapat membuka panel.


9.3 Keluar

Simpan pekerjaan, kemudian klik **Keluar dari akun** di bagian bawah menu pengurus. Setelah berhasil, halaman login tampil kembali. Tautan **Lihat website** membuka halaman publik untuk pemeriksaan dan tidak mengakhiri sesi pengurus.

SEGMEN C / AKUN DAN PENGELOLAAN BERITA

10. Mengenal Ringkasan

Tujuan bagian ini
Kenali ringkasan jumlah konten dan tombol cepat untuk memulai pekerjaan.



Gambar 14. Ringkasan pengurus dalam sesi demo.
1 Menu pengelolaan. 2 Tindakan cepat. 3 Jumlah konten. Data pada gambar adalah contoh latihan.


Setelah login, halaman **Ringkasan** menampilkan jumlah berita diterbitkan, foto unggahan, video kegiatan, serta kabar terbaru. Klik kartu angka untuk membuka pengelolaannya. Jumlah foto unggahan berbeda dari jumlah foto dalam perpustakaan folder atau Drive.

Gunakan **Tulis berita**, kotak **Ada kabar baik apa hari ini?**, atau **Tulis postingan** untuk membuka editor. Admin juga mendapat tindakan cepat **Foto**, **Video**, dan **Edit website**. Menu di samping menyediakan Berita, Galeri, Pesan masuk, Rekap pendaftaran, Isi website, dan Rekap donasi sesuai hak akses.

SEGMEN C / AKUN DAN PENGELOLAAN BERITA

11. Menulis, menyimpan draft, dan menerbitkan berita

Tujuan bagian ini
Siapkan berita, tinjau, lalu simpan sebagai draft atau terbitkan sesuai hak akses.



Gambar 15. Editor berita yang diisi contoh latihan.
1 Judul dan kategori. 2 Isi dan format tulisan. 3 Pratinjau, Simpan draft, atau Terbitkan berita.

1. Klik **Tulis berita**.
2. Isi **Judul**, maksimal **180 karakter**. Gunakan judul yang menjelaskan kegiatannya, misalnya “Santri Mengikuti Bakti Sosial di Lingkungan Pondok”.
3. Pilih kategori Akademik, Keagamaan, Sosial, atau Pengumuman.
4. Tulis isi berita: kegiatan apa, siapa yang terlibat, waktu, tempat, dan hal yang ingin disampaikan. Gunakan baris kosong antarapagraf.
5. Untuk memformat tulisan, pilih teks lalu gunakan **Tebal**, **Subjudul**, **Daftar**, atau **Tautan**. Pada Tautan, masukkan alamat yang benar. Tanda format dapat terlihat di editor; gunakan Pratinjau untuk melihat hasil bacanya.

6. Tambahkan foto jika perlu melalui **Ambil dari Drive** atau unggahan berkas.
7. Isi **Keterangan foto**, maksimal **250 karakter**, untuk menjelaskan kegiatan atau kredit foto.
8. Klik **Pratinjau**, baca hasilnya, lalu tutup pratinjau untuk kembali mengedit.
9. Klik **Simpan draft** bila belum siap. Admin dapat memilih **Terbitkan berita** untuk menampilkan berita kepada pengunjung. Penulis hanya menyimpan draft miliknya dan meminta Admin meninjaunya.
10. Tunggu pesan **Konten berhasil disimpan**. Untuk berita terbit, buka halaman publik dan muat ulang guna memeriksa hasil.

Foto berita bersifat opsional. Isi berita wajib dilengkapi sebelum diterbitkan. Ketika Admin membuka berita terbit lalu memilih **Simpan draft**, status berita menjadi draft sehingga berita tidak tampil pada daftar publik sampai diterbitkan kembali.

Tiga tingkat penyimpanan



Gambar 16. Pratinjau isi artikel sebelum menyimpan.
Tutup pratinjau untuk kembali ke editor dan memilih Simpan draft atau Terbitkan berita.


Kondisi	Artinya
Teks tersimpan di browser	Salinan bantuan pada browser/perangkat yang sama. Belum menjadi draft di layanan dan tidak menyimpan berkas foto baru.
Simpan draft berhasil	Draft sudah disimpan pada layanan website untuk ditinjau. Pengunjung belum melihatnya.
Terbitkan berita berhasil	Berita dapat muncul di halaman publik selama tidak diarsipkan.

Saat membuka editor kembali, mungkin muncul pertanyaan untuk memulihkan tulisan yang tersimpan otomatis. Pilih pemulihan untuk mengambil teksnya, lalu pilih ulang foto unggahan yang belum disimpan. Setelah itu, tetap lakukan **Simpan draft** atau penerbitan. Jangan mengandalkan salinan browser sebagai satu-satunya penyimpanan.

SEGMEN C / AKUN DAN PENGELOLAAN BERITA

12. Mencari dan mengedit berita

Tujuan bagian ini
Temukan postingan melalui pencarian dan filter, kemudian perbarui kontennya.



Gambar 17. Pencarian, filter kategori/status, dan tindakan per postingan.
1 Cari judul. 2 Pilih kategori dan status. 3 Lihat postingan, Edit, Riwayat, atau Hapus.

1. Buka **Berita** di Ruang Pengurus.
2. Ketik judul pada **Cari judul berita...** dan pilih kategori jika perlu.
3. Pilih status **Semua aktif**, **Terbit**, **Draft**, atau **Arsip**. Semua aktif mencakup berita terbit dan draft yang tidak diarsipkan.
4. Gunakan panah halaman untuk menelusuri hasil dan **Muat ulang** untuk mengambil daftar terbaru.
5. Pada kartu, gunakan **Lihat postingan** untuk memeriksa isi atau **Edit** untuk mengubahnya.
6. Tinjau dan simpan dengan status yang diinginkan.


Saat mengedit, foto lama digunakan bila tidak memilih foto pengganti. Penulis hanya dapat mengedit draft miliknya; Admin dapat mengelola berita sesuai haknya.

Jika muncul pesan bahwa berita telah berubah atau akses diperbarui, teks masih tersedia di editor. Salin pekerjaan penting, buka versi terbaru, cocokkan perubahan bersama pengurus lain, lalu simpan kembali versi yang sudah disepakati.

SEGMEN C / AKUN DAN PENGELOLAAN BERITA

13. Arsip dan riwayat berita

Tujuan bagian ini
Pulihkan berita dari Arsip atau ambil teks dari versi sebelumnya.



Gambar 18. Riwayat berita pada contoh draft.
Gunakan versi ini memuat kembali teks untuk ditinjau. Foto saat ini tetap dipakai.

Mengarsipkan dan memulihkan

Admin dapat klik **Hapus** pada kartu berita lalu menyetujui konfirmasi. Berita dipindahkan ke Arsip dan tidak tampil kepada pengunjung.

Untuk mengembalikannya, buka filter **Arsip** > cari berita > klik **Pulihkan ke draft**. Periksa draft tersebut dan terbitkan bila sudah siap. Pemulihan dari Arsip tidak langsung menerbitkan berita.

Mengambil teks versi sebelumnya


1. Klik **Riwayat** pada berita.
2. Periksa judul, pengurus, waktu, dan jenis perubahan pada daftar.
3. Sebagai Admin, klik **Gunakan versi ini**.
4. Teks versi lama dimuat ke editor. Periksa judul, isi, kategori, dan keterangan foto.
5. Simpan draft atau terbitkan setelah ditinjau.

Pemulihan ini menggunakan kembali teks versi lama; **foto saat ini tetap dipakai**. Jika perlu foto lain, pilih secara terpisah. Daftar riwayat berita memuat hingga 20 perubahan terbaru.

SEGMEN D / FOTO, VIDEO, DAN DRIVE

14. Mengelola galeri foto dan video

Tujuan bagian ini
Telusuri foto folder, buat postingan foto, dan tambahkan video melalui tautan YouTube.




Gambar 19. Perpustakaan foto folder beserta pencarian dan filter.
1 Pilih Foto folder, Foto unggahan, atau Video. 2 Cari/filter/urutkan. 3 Foto Drive dan tombol unggah/tambah.

14.1 Foto folder

Buka **Galeri > Foto folder** untuk menelusuri dokumentasi yang disertakan dalam proyek. Gunakan pencarian kegiatan/folder/nama foto, filter folder, serta urutan folder, nama, atau ukuran terbesar. **Reset** mengembalikan pilihan awal. Panah bawah daftar berpindah halaman.

Klik foto untuk memperbesar. Pada pratinjau tersedia nama, folder, informasi berkas, dan tombol foto sebelumnya/berikutnya. Berkas HEIC/HEIF dapat memiliki pratinjau JPG. Koleksi ini tidak menyediakan Hapus dari browser; sumber aslinya tetap dipertahankan.

14.2 Menambahkan foto unggahan - Admin




Gambar 20. Editor Tambah foto.
1 Judul/kategori. 2 Pilih foto Drive atau unggah berkas. 3 Keterangan dan Simpan foto.

1. Pilih **Foto unggahan**, lalu **Tambah foto**, atau tindakan cepat Foto dari Ringkasan.
2. Isi judul dan kategori Akademik, Ibadah, Acara, atau Fasilitas.
3. Pilih foto dari Drive atau unggah foto baru; foto wajib untuk postingan foto baru.
4. Tambahkan keterangan foto jika perlu.
5. Klik **Simpan foto** dan tunggu hasil penyimpanan.
6. Periksa tab Foto unggahan dan halaman Galeri publik.

Postingan foto tidak memiliki tahap draft seperti berita. Pada kartu, **Edit** memperbarui judul, kategori, foto, atau keterangannya. Foto lama dipakai jika tidak memilih pengganti.

14.3 Menambahkan video - Admin



Gambar 21. Editor Tambah video menggunakan tautan YouTube.
Lengkapi judul, kategori, dan Link YouTube, lalu Simpan video.

1. Pilih **Video**, lalu tombol tambah video, atau tindakan cepat Video dari Ringkasan.
2. Isi judul dan kategori yang tersedia pada editor.
3. Tempel **Link YouTube** yang valid, misalnya tautan tonton atau tautan pendek video.
4. Klik **Simpan video** dan periksa pemutaran pada halaman publik.

Video menggunakan tautan YouTube; editor tidak menerima unggahan berkas MP4. Pastikan video dapat diputar oleh pengunjung. Gunakan **Edit** pada kartu untuk memperbarui judul, kategori, atau tautannya.


14.4 Menghapus foto atau video

Klik **Hapus** pada kartu yang benar dan baca konfirmasinya. Penghapusan postingan galeri tidak memiliki menu Arsip/Pulihkan seperti berita. Foto yang tersimpan pada perpustakaan Drive tetap dipertahankan, sehingga dapat dipilih lagi untuk membuat postingan baru. Menghapus kartu video tidak menghapus video dari YouTube.

SEGMEN D / FOTO, VIDEO, DAN DRIVE

15. Memilih foto dari Drive dan mengunggah foto baru

Tujuan bagian ini
Gunakan foto yang tersedia di perpustakaan atau unggah sumber baru sesuai batas editor.



Gambar 22. Pemilih foto pada mode demo.
1 Cari foto atau kegiatan. 2 Klik foto untuk memilih. Pada akun asli pemilih membaca perpustakaan Drive; gambar ini menggunakan koleksi lokal demo.

Pilihan sumber foto

Sumber	Cara menggunakannya
Ambil dari Drive	Pada editor berita, foto, atau Isi website, klik tombolnya, cari nama/kegiatan, klik Cari, lalu pilih foto. Gunakan Sebelumnya/Berikutnya untuk berpindah halaman.
Foto Drive pada Galeri	Membuka perpustakaan yang sama. Memilih foto menyiapkan postingan foto baru; periksa judul otomatis, kategori, dan keterangan sebelum menyimpan.
Pilih foto pondok	Tersedia pada editor Isi website. Cari foto lokal dan klik foto yang sesuai, lalu selesaikan penyuntingan.
Unggah foto	Pilih berkas pada perangkat, tunggu pengoptimalan, kemudian simpan draft atau terbitkan sesuai editor.
Gunakan tautan foto	Tersedia pada Isi website. Masukkan tautan gambar langsung yang dapat dibuka, bukan alamat halaman folder Drive.

Jika **Buka folder di Google Drive** tersedia pada pemilih, tautan itu membuka folder menggunakan izin akun Google Anda.

Batas foto untuk editor pengurus

Unggahan interaktif menerima **JPG/JPEG, PNG, WebP, dan GIF**, dengan sumber maksimal **12 MB**. Foto biasa dioptimalkan otomatis; versi website hasil pemrosesan harus maksimal **2 MB**. GIF atau browser yang tidak mendukung pengoptimalan memerlukan berkas di bawah batas 2 MB. Jika tetap ditolak, kecilkan ukuran/dimensi dan pilih ulang. Foto HEIC perlu dikonversi sebelum diunggah melalui editor ini.

Tunggu tulisan **Mengoptimalkan foto...** selesai sebelum menyimpan. Foto asli, versi website, dan thumbnail dikirim ke perpustakaan Drive ketika disimpan. Versi gambar untuk website dapat dilihat pengunjung melalui tautannya; jangan memakai foto berisi data pribadi sebagai gambar publik. Dokumen pendaftaran dan bukti donasi menggunakan penyimpanan lampiran yang terpisah.

Salin foto lama - Admin

Fitur **Galeri > Salin foto lama** memindahkan penggunaan sampul berita dan foto galeri lama yang masih mengambil gambar dari Supabase ke perpustakaan Drive:


1. Pastikan penghubung Drive telah siap.
2. Klik **Salin foto lama**, baca konfirmasi, kemudian setujui bila memang ingin menjalankannya.
3. Biarkan halaman terbuka dan tunggu kemajuan serta hasil akhir.
4. Periksa postingan terkait setelah selesai.

Proses menyalin foto dan memperbarui tautan postingannya; berkas lama tetap dipertahankan untuk riwayat. Ini berbeda dari koleksi Foto folder. Jika gagal di tengah proses, catat pesan terakhir dan minta pengelola teknis memeriksa sebelum melanjutkan.

SEGMEN E / EDITOR ISI WEBSITE

16. Mengubah isi halaman website - Admin

Tujuan bagian ini
Pilih halaman, edit bagian, simpan draft, periksa pratinjau, lalu terbitkan.




Gambar 23. Pilih halaman yang ingin diperbarui melalui Isi website.
Postingan berita serta foto/video tetap dikelola melalui menu Berita dan Galeri.


Gunakan **Isi website** untuk memperbarui informasi halaman tanpa mengedit kode.

Pilihan halaman	Contoh isi yang dapat diperbarui
Beranda	Sampul, pengantar, program, angka pondok, dan ajakan.
Tentang pondok	Visi misi, sejarah, pengasuh, dan nilai pondok.
Program pendidikan	Deskripsi program, keterampilan, dan jadwal kegiatan.
Informasi pendaftaran	Alur, syarat, biaya, dan pertanyaan umum.
Informasi donasi	Penjelasan bantuan, informasi rekening, dan gambar QRIS resmi.
Kontak & lokasi	Alamat, telepon, email, tautan sosial, dan sematan peta.
Halaman berita	Judul dan pengantar; artikel dikelola melalui menu Berita.
Halaman galeri	Judul dan pengantar; postingan dikelola melalui menu Galeri.
Menu, footer & WhatsApp	Teks identitas, kontak, tautan sosial, dan tombol WhatsApp yang tersedia pada editor.

Langkah penggunaan:



Gambar 24. Halaman Beranda pada pengelolaan isi website.
1 Pratinjau, Simpan draft, dan Terbitkan perubahan. 2 Edit bagian. 3 Hapus bagian pada kartu yang mendukungnya.



Gambar 25. Editor bagian: judul, teks, dan tujuan tautan.
Selesai mengedit menerapkan isian pada pekerjaan editor. Tetap simpan draft atau terbitkan dari halaman pengelolaan.


1. Buka **Isi website**, lalu pilih halaman.
2. Temukan kartu bagian yang ingin diubah dan klik **Edit bagian**.
3. Perbarui isian yang tersedia: judul, teks, foto, tautan, angka, atau peta.
4. Klik **Selesai mengedit** untuk menerapkan perubahan pada pekerjaan di editor.
5. Ulangi untuk bagian lain yang diperlukan.
6. Klik **Simpan draft** agar pekerjaan tersimpan pada layanan.
7. Klik **Pratinjau** dan periksa tampilan **Desktop** serta **Ponsel**.
8. Kembali ke editor, lalu klik **Terbitkan perubahan** jika isi sudah benar.
9. Tunggu pesan berhasil. Klik **Lihat website** dan muat ulang halaman publik untuk memeriksa versi terbaru.

Selesai mengedit belum menerbitkan perubahan. **Simpan draft** juga belum mengubah halaman publik. Penerbitan berlaku untuk perubahan pada halaman yang sedang dikelola; bila mengedit beberapa halaman, simpan dan terbitkan masing-masing.

Foto baru muncul pada pratinjau setelah disimpan. Pratinjau halaman tidak menjalankan pengiriman formulir. Struktur menu, susunan formulir, dan pilihan isian tertentu tetap ditentukan aplikasi; jika isian yang diperlukan tidak ada di editor, hubungi pengelola teknis.

Untuk peta, gunakan tautan sematan dari penyedia peta yang didukung, misalnya alamat sumber sematan Google Maps. Jika tidak yakin tautan mana yang diperlukan, minta bantuan pengelola agar peta tampil benar.

Tutorial pratinjau sebelum menerbitkan




Gambar 26. Pratinjau Desktop (kiri) dan Ponsel (kanan).
Periksa susunan, judul, teks, foto, dan tombol. Pratinjau tidak mengirim formulir. Setelah meninjau, tutup pratinjau dan terbitkan bila sudah siap.

SEGMEN E / EDITOR ISI WEBSITE

17. Menyembunyikan bagian dan memasang QRIS

Tujuan bagian ini
Sembunyikan bagian yang belum dibutuhkan dan pasang gambar QRIS resmi melalui editor.




Gambar 27. Kartu bagian informasi serta akses riwayat halaman.
1 Hapus bagian tersedia pada bagian tertentu. 2 Bagian pembayaran inti dipertahankan. 3 Riwayat penerbitan halaman.

Menyembunyikan informasi tanpa kehilangan isinya

1. Pada halaman yang dikelola, klik **Hapus bagian** pada kartu yang menyediakan tombol tersebut, atau nonaktifkan **Tampilkan bagian ini di website** di editor bagian.
2. Bagian ditandai **Disembunyikan** pada pekerjaan editor.
3. Simpan draft untuk ditinjau atau klik **Terbitkan perubahan** agar bagian hilang dari halaman publik.

Untuk mengembalikan, klik **Pulihkan bagian** atau aktifkan kembali pilihan tampil, kemudian terbitkan. Isi bagian tetap disimpan. Sampul, formulir, dan bagian pembayaran inti dilindungi sehingga tidak semua kartu dapat disembunyikan.

Memasang gambar QRIS resmi



Gambar 28. Isian Gambar QRIS resmi pada editor Metode Pembayaran.
1 Pilih gambar QRIS resmi. 2 Klik Selesai mengedit, kemudian simpan dan terbitkan dari halaman pengelolaan. Ikon gambar kosong pada contoh menunjukkan QRIS belum dipasang.


1. Siapkan gambar QRIS resmi pondok yang jelas dan dapat dipindai.
2. Buka **Isi website > Informasi donasi**.
3. Klik **Edit bagian** pada **Metode Pembayaran**.
4. Isi **Gambar QRIS resmi** dengan memilih atau mengunggah gambar yang benar.
5. Klik **Selesai mengedit > Simpan draft**, lalu periksa gambar.
6. Klik **Terbitkan perubahan**.
7. Muat ulang halaman Donasi publik, buka QRIS, dan pastikan kode serta tujuan pembayarannya benar sebelum mengarahkan donatur menggunakannya.

Jika gambar belum dipasang, jendela pembayaran menampilkan keterangan QRIS belum tersedia.

SEGMEN E / EDITOR ISI WEBSITE

18. Salinan lokal, riwayat halaman, dan perubahan bersamaan

Tujuan bagian ini
Pahami salinan lokal, pemulihan riwayat, dan cara menangani perubahan oleh pengurus lain.



Gambar 29. Letak Riwayat penerbitan halaman pada bagian bawah editor.
Buka judul riwayat, lalu Muat riwayat. Riwayat produksi hanya dapat dibaca Admin; sesi demo tidak memiliki riwayat penerbitan tersimpan.

Memulihkan teks editor halaman

Jika muncul **Ada salinan teks dari pengeditan sebelumnya**, pilih **Pulihkan untuk ditinjau** untuk mengambilnya kembali atau **Abaikan** jika tidak dibutuhkan. Periksa hasil sebelum menyimpan. Salinan lokal menyimpan teks dan tautan; foto baru yang belum disimpan perlu dipilih ulang. Salinan ini bergantung pada browser/perangkat yang dipakai.

Memulihkan halaman yang pernah diterbitkan

1. Buka halaman terkait pada Isi website.
2. Buka **Riwayat penerbitan halaman > Muat riwayat**.
3. Cari waktu penerbitan yang sesuai, lalu klik **Pulihkan sebagai draft**.
4. Tinjau isinya dan simpan draft bila belum diterbitkan.
5. Klik **Terbitkan perubahan** untuk mengganti versi publik dengan hasil pemulihan.

Pemulihan riwayat tidak langsung mengubah halaman publik. Riwayat ini berbeda dari Riwayat pada kartu berita.


Jika dua pengurus mengedit halaman yang sama

Penyimpanan dapat ditolak jika versi pada layanan sudah berubah. Pertahankan teks penting dari editor, tinjau versi terbaru, lalu sesuaikan bersama pengurus lain. Jangan terus mengulangi penerbitan tanpa memeriksa versi yang telah disimpan pengurus tersebut.

SEGMEN F / KIRIMAN DAN AKSES PENGURUS

19. Membaca dan menindaklanjuti pesan masuk - Admin

Tujuan bagian ini
Baca isian kontak, tindak lanjuti pengirim, dan simpan status pekerjaan.



Gambar 30. Lokasi Pesan masuk pada Ruang Pengurus.
Gambar menampilkan sesi demo yang kosong. Pada akun produksi, kiriman menyediakan Lihat isian, pilihan status, dan Simpan status. Data pribadi tidak dimuat untuk screenshot ini.


1. Buka **Pesan masuk**.
2. Pada kiriman, klik **Lihat isian** untuk membuka nama, email, telepon jika diisi, subjek, dan pesan.
3. Tindak lanjuti melalui email, telepon, atau kanal yang dicantumkan pengirim. Panel tidak menyediakan tombol balas langsung.
4. Pilih status **baru**, **diproses**, atau **selesai**, lalu klik **Simpan status**.
5. Gunakan panah halaman untuk melihat kiriman lain.

Status membantu pencatatan pekerjaan pengurus; mengubah status tidak otomatis mengirim balasan kepada pengirim. Pesan kontak disimpan pada layanan website dan dibaca di panel ini, sedangkan rekap pendaftaran serta konfirmasi donasi berada di Google Sheets.

SEGMEN F / KIRIMAN DAN AKSES PENGURUS

20. Mengelola rekap pendaftaran - Admin

Tujuan bagian ini
Buka rekap pendaftaran di akun Google yang memiliki akses dan periksa data serta lampiran.



Gambar 31. Letak menu Rekap pendaftaran dan Rekap donasi.
Screenshot hanya memperlihatkan navigasi demo. Ikuti tutorial di bawah untuk akun produksi; rekap Google dan data kiriman nyata tidak dibuka saat penyusunan.

Tutorial untuk akun produksi
Menu rekap pada akun asli menyediakan tautan Edit / hapus rekap di Google Sheets. Rekap donasi juga menyediakan Unduh laporan rekap (.xlsx). Tampilan demo yang dipakai untuk screenshot tidak menampilkan tombol Google tersebut. Langkah berikut mengikuti fitur akun asli pada kode proyek.

1. Buka **Rekap pendaftaran**.
2. Periksa indikator kesiapan formulir. **Penerima formulir tersedia** berarti penghubung dapat dihubungi; tetap periksa isi rekap untuk memastikan kiriman yang dicari telah masuk.
3. Klik **Edit / hapus rekap di Google Sheets** .
4. Jika diminta, masuk ke akun Google yang telah diberi akses.
5. Buka tab pendaftaran, cari calon santri, dan periksa isian beserta tautan lampirannya.
6. Hubungi wali melalui nomor yang tercantum dan catat tindak lanjut sesuai tata kerja pondok.


Koreksi atau penghapusan isian dilakukan di Google Sheets sesuai kewenangan. Jangan mengganti judul kolom, menghapus tab, atau mengubah susunan rekap tanpa koordinasi pengelola teknis karena susunan tersebut dipakai penerima formulir. Menghapus baris rekap tidak otomatis menjamin lampiran di Drive ikut terhapus; koordinasikan pengelolaan berkas dengan pemiliknya.

Jika tertulis **Formulir belum siap menerima kiriman**, klik **Periksa lagi** setelah koneksi/pengaturan diperbaiki. Kirim pesan kendalanya kepada pengelola teknis bila belum pulih. Jangan menyimpulkan bahwa pendaftar belum pernah mengirim hanya dari indikator tersebut; cek rekap yang sudah ada.

SEGMEN F / KIRIMAN DAN AKSES PENGURUS

21. Mengelola rekap donasi dan mengunduh laporan - Admin

Tujuan bagian ini
Cocokkan konfirmasi dengan dana yang diterima dan unduh ekspor rekap bila diperlukan.



Gambar 32. Letak menu Rekap pendaftaran dan Rekap donasi.
Screenshot hanya memperlihatkan navigasi demo. Ikuti tutorial di bawah untuk akun produksi; rekap Google dan data kiriman nyata tidak dibuka saat penyusunan.

Tutorial untuk akun produksi
Menu rekap pada akun asli menyediakan tautan Edit / hapus rekap di Google Sheets. Rekap donasi juga menyediakan Unduh laporan rekap (.xlsx). Tampilan demo yang dipakai untuk screenshot tidak menampilkan tombol Google tersebut. Langkah berikut mengikuti fitur akun asli pada kode proyek.


1. Buka **Rekap donasi**.
2. Klik **Edit / hapus rekap di Google Sheets** , lalu buka tab konfirmasi donasi.
3. Periksa nama, nominal, metode, program, pesan, dan bukti transfer bila dilampirkan.
4. Cocokkan dengan mutasi bank atau penerimaan e-wallet sesuai proses pondok, lalu catat tindak lanjut di rekap yang disepakati.
5. Untuk salinan kerja, kembali ke panel dan klik **Unduh laporan rekap (.xlsx)** .

Akses baca, edit, dan unduh mengikuti izin akun Google. Berkas Excel dapat memuat tab pendaftaran dan donasi sekaligus; simpan hanya di tempat yang diizinkan pondok. Laporan ini adalah ekspor rekap kerja, bukan laporan keuangan yang telah diaudit. Halaman publik tidak menyediakan tombol unduh rekap.

SEGMEN F / KIRIMAN DAN AKSES PENGURUS

22. Mengelola akun pengurus - Admin

Tujuan bagian ini
Atur peran serta status aktif pengurus lain melalui akun Admin.



Gambar 33. Peran dan status aktif akun pada mode demo.
1 Akun sendiri dilindungi. 2 Peran pengurus lain. 3 Status Aktif. 4 Simpan perubahan.

1. Klik **Kelola akun pengurus** pada bagian bawah menu.
2. Cari pengurus yang ingin diatur.
3. Pilih peran **Penulis** untuk menyiapkan draft berita atau **Admin** untuk pengelolaan penuh.
4. Centang **Aktif** agar akun boleh mengakses panel, atau hilangkan centangnya untuk menonaktifkan akses.
5. Klik **Simpan** pada akun tersebut.

Akun sendiri diberi label **Akun Anda** dan tidak dapat diubah peran/statusnya melalui daftar ini. Menonaktifkan akses tidak sama dengan menghapus seluruh akun atau konten yang pernah dibuatnya.

Penambahan akun baru dilakukan pengelola teknis melalui layanan akun, kemudian dicatat sebagai pengurus. Panel ini belum menyediakan formulir membuat akun, mengirim undangan, atau mengganti password pengurus lain. Izin Google Sheets/Drive perlu diatur terpisah oleh pemilik akun Google pondok.

SEGMEN F / KIRIMAN DAN AKSES PENGURUS

23. Mode demo

> **Tujuan bagian ini**
> Bedakan lingkungan latihan dari website produksi sebelum menilai hasil penyimpanan.

Gambar 34. Penanda Ruang demo pada bagian atas panel.
Mode demo tidak menerbitkan tulisan ke website publik dan tidak mengirim foto ke Google.

Jika terlihat banner **Ruang demo** atau badge **Mode demo · Admin**, Anda sedang memakai lingkungan latihan. Tulisan demo tidak muncul di website publik. Data demo disimpan di sesi tab; foto unggahan dapat hilang saat halaman dimuat ulang. Pemilih Drive memakai foto lokal dan tidak mengirim foto ke Google. **Salin foto lama** juga tidak dijalankan pada mode ini.

Gunakan mode ini untuk berlatih ketika disediakan pengelola. Keberhasilan menyimpan di demo belum membuktikan penyimpanan akun produksi. Akun demo tidak tersedia secara umum pada website produksi.

SEGMEN G / OPERASIONAL DAN BANTUAN

24. Kebiasaan kerja yang membantu

Tujuan bagian ini
Gunakan pemeriksaan singkat sebelum menerbitkan, menindaklanjuti, atau meninggalkan panel.

- Sebelum menerbitkan berita, periksa nama, tanggal, ejaan, kategori, dan kesesuaian foto.
- Sebelum menerbitkan isi website, periksa desktop dan ponsel, terutama judul, biaya, jadwal, nomor tujuan, dan tautan.
- Simpan draft sebelum meninggalkan editor. Foto baru memerlukan penyimpanan yang berhasil.
- Setelah menerbitkan, muat ulang halaman publik dan periksa hasilnya.
- Saat menangani kiriman, buka lampiran hanya melalui akun yang diberi akses dan gunakan informasi untuk kebutuhan pondok.
- Sebelum menghapus, periksa jenis kontennya: berita masuk Arsip; postingan foto/video tidak memiliki pemulihan melalui Arsip.
- Setelah selesai di perangkat bersama, keluar dari akun website dan akun Google yang digunakan.

SEGMEN G / OPERASIONAL DAN BANTUAN

25. Pemecahan masalah

Tujuan bagian ini
Cari gejala kendala pada tabel dan lakukan langkah perbaikan yang sesuai.

Kendala	Yang dapat dilakukan
Halaman belum dapat dibuka	Periksa koneksi, klik Coba lagi bila tersedia, lalu muat ulang. Jika berulang, catat halaman dan pesan kendalanya.
Tidak menemukan tombol login	Buka /login.html langsung. Logo menuju Beranda.
Email/password ditolak	Periksa email akun produksi, ejaan, dan huruf besar/kecil password. Hubungi pengelola bila tetap gagal.
Akun masuk tetapi akses panel ditolak	Minta Admin memeriksa apakah akun telah terdaftar sebagai pengurus aktif.
Tautan aktivasi tidak berlaku	Buka tautan terbaru atau minta undangan/tautan baru dari pengelola teknis.
Menu atau tombol tertentu tidak muncul	Periksa badge peran. Isi website, penerbitan, pengelolaan galeri, data kiriman, dan akun memerlukan Admin.
Formulir tidak terkirim	Lengkapi isian wajib, baca pesan kesalahan, periksa koneksi dan kesiapan layanan. Pertahankan halaman lalu coba kirim kembali setelah masalah diperbaiki.
Lampiran ditolak	Periksa format, jumlah maksimal 3, batas 2 MB setiap berkas, dan 5 MB total. Kosongkan lampiran lalu pilih ulang.
Kiriman belum menerima konfirmasi penyimpanan	Pertahankan isian dan coba kembali dari halaman yang sama sesuai pesan. Untuk donasi, jangan membayar ulang; pengurus dapat memeriksa rekap dan transaksi.
Foto pengurus ditolak	Gunakan JPG/PNG/WebP/GIF; sumber maksimal 12 MB. Kecilkan foto bila hasil pengoptimalan masih di atas 2 MB. GIF/browser tertentu memerlukan berkas maksimal 2 MB sejak awal.
Ambil dari Drive atau unggahan gagal	Periksa koneksi dan pesan yang tampil. Bila penghubung media belum siap, minta pengelola teknis memeriksa konfigurasi; jangan menganggap unggahan sudah tersimpan.
Google Sheets/Drive meminta izin	Gunakan akun Google yang benar dan minta pemilik memberikan izin. Akun website tidak otomatis memiliki izin Google.
Draft tidak terlihat oleh pengunjung	Buka draft sebagai Admin, tinjau, dan terbitkan. Pastikan tidak berada dalam mode demo.
Perubahan halaman belum tampil	Pastikan telah Terbitkan perubahan pada halaman yang benar, tunggu berhasil, lalu muat ulang halaman publik.

Kendala	Yang dapat dilakukan
Foto baru hilang setelah muat ulang	Salinan browser tidak menyimpan berkas baru. Pilih ulang foto lalu simpan sampai berhasil.
Penyimpanan ditolak karena versi berubah	Salin teks penting, buka versi terbaru, dan cocokkan perubahan dengan pengurus lain sebelum menyimpan.
Foto/video terhapus	Buat kembali postingannya bila diperlukan. Foto mungkin masih tersedia pada perpustakaan Drive; video tetap dapat memakai tautan YouTube asalnya.
Berita hilang setelah dihapus	Buka Berita > Arsip > Pulihkan ke draft, tinjau, lalu terbitkan.
QRIS tidak tampil	Admin perlu memasang dan menerbitkan Gambar QRIS resmi melalui Informasi donasi. Sementara itu gunakan metode lain yang telah dikonfirmasi.
Video tidak diputar	Periksa koneksi, akses YouTube, serta ketersediaan video. Admin dapat memperbarui link melalui Galeri > Video > Edit.

Saat meminta bantuan, sertakan nama halaman/menu, waktu kejadian, tindakan terakhir, dan pesan kesalahan. Jangan menyertakan password, tautan aktivasi pribadi, atau seluruh data pendaftar dalam laporan umum.

SEGMEN G / OPERASIONAL DAN BANTUAN

26. Contoh alur kerja sehari-hari

> **Tujuan bagian ini**
> Ikuti contoh urutan kerja yang paling sering dilakukan Penulis dan Admin.

Penulis menyiapkan kabar: login > Tulis berita > lengkapi tulisan > Pratinjau > Simpan draft > beri tahu Admin untuk meninjau.

Admin menerbitkan kabar: Berita > filter Draft > Edit > periksa teks/foto > Terbitkan berita > buka Berita publik dan muat ulang.

Admin memperbarui biaya: Isi website > Informasi pendaftaran > Edit bagian biaya > Selesai mengedit > Simpan draft > Pratinjau > Terbitkan perubahan > periksa Pendaftaran publik.

Admin menindaklanjuti calon santri: Rekap pendaftaran > buka Google Sheets > periksa data/lampiran > hubungi wali > catat tindak lanjut.

Admin memeriksa donasi: Rekap donasi > buka Google Sheets > periksa konfirmasi dan bukti > cocokkan transaksi > catat hasil > unduh rekap jika diperlukan.

SEGMEN G / OPERASIONAL DAN BANTUAN

27. Batas fitur dan panduan untuk pengelola teknis

> **Tujuan bagian ini**
> Kenali batas fitur dan dokumen teknis yang perlu digunakan saat memasang atau memperbaiki layanan.

Edisi ini mencakup fitur pengguna yang terdapat pada proyek lokal. Website belum menyediakan akun calon santri/donatur, pelacakan pendaftaran mandiri, balasan chat dalam panel, verifikasi pembayaran otomatis, unggahan video langsung, atau reset password mandiri dari tombol login. Kebutuhan tersebut ditangani melalui pengurus atau pengelola teknis.

Fitur yang memakai layanan luar memerlukan pemasangan yang sesuai: akun dan konten website melalui Supabase, pendaftaran/konfirmasi donasi melalui penghubung Google, perpustakaan foto melalui Drive, dan pemutaran video melalui YouTube. Manual ini tidak menyatakan seluruh layanan produksi telah diuji pada tanggal penyusunan.

Untuk pemasangan, perbaikan koneksi, atau pembaruan sumber, gunakan dokumen proyek berikut:

- PENGELOLAAN_WEBSITE.md: pengelolaan isi website dan catatan penerapan.
- BACKEND_SETUP.md: penyiapan layanan akun, data, dan hak akses.
- GOOGLE_SHEETS_SETUP.md: penerima formulir, rekap, dan lampiran.
- DRIVE_MEDIA_SETUP.md: perpustakaan foto dan penghubung media.
- HOSTINGER_GITHUB_SETUP.md: build dan pemasangan website ke hosting.

Memperbarui PDF ini

Sumber tulisan berada pada USER_MANUAL.md. Gambar asli tersimpan pada folder output/pdf/screenshots. Pengelola dapat memperbarui tulisan dan screenshot yang berubah, kemudian menjalankan scripts/build-user-manual-pdf.py untuk membangun PDF kembali.