ปฏิบัติการที่ 5 : วิชา Computer Networks (สำหรับ Talk-Lab)				
รหัสนักศึกษา	ชื่อ	กลุ่ม		
วัตถุประสงค์ เรียนรู้ St	atic routing	·		
<u>ไฟล์ที่จำเป็น</u> -				




Figure 1 Network Topology

<u>คำอธิบาย</u>

- 1. ให้นักศึกษาทำการเชื่อมต่อสาย UTP ให้อุปกรณ์ WAN Router 4331, LAN Router 4321 และ Multilayer Switch 3650 ตามรูป Figure 1 Network Topology
- 2. ให้ทำการตั้งค่า IP Address ให้แต่ละ VLAN โดยกำหนดการจัดสรร VLAN และ IP Address ของแต่ ละกลุ่มตามตารางข้างล่าง

ตารางแสดง VLAN และ CIDR IP Address ของแต่ละฝั่ง

	CIDR ฝั่งซ้าย	CIDR ฝั่งขวา	Subnet R<->SW	VLAN10	VLAN20
Network Address	1.10.0.0/24	1.20.0.0/24	xx.xx.xx.0/30	1.10.0.128 <mark>/25</mark>	1.20.0.128/25

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ

- 0. ให้ Download ไฟล์ .pkt เบื้องต้น <u>ซึ่งไฟล์นี้ได้กำหนด IP Address ให้ทุก Interfaces ของ WAN</u>
 Router ทุกตัวแล้ว
- 1. กำหนด IP Address ให้ PC ทั้ง 2 เครื่องดังรูป Network Topology โดยแต่ละเครื่องจะมี IP Address แรกที่ใช้ได้ตาม VLAN ที่กำหนดในตารางข้างบน (PC ฝั่งซ้ายเป็น VLAN10, ฝั่งขวาเป็น VLAN20)
- 2. กำหนด IP address ให้ **LAN Router (ทั้งฝั่งซ้ายและขวา)**

<u>ยกตัวอย่าง</u> กลุ่ม A ฝั่งซ้าย

a. ที่ interface g0/0/1

Router(config)# interface g0/0/1

Router (config-if)# ip address 102.19.0.2 255.255.255.252

Router (config-if)# no shutdown

b. ที่ interface g0/0/0

Router(config)# interface g0/0/0

Router (config-if)# ip address 1.10.0.1 255.255.255.252

Router (config-if)# no shutdown

c. ตรวจสอบ IP address ที่กำหนดได้จาก

Router# show ip interface brief

 Switch จะกำหนด IP address ที่ G1/0/24 และ G1/0/1 และเป็น routed port (Interface ที่ ต้องการกำหนด IP address – Layer3)

<u>ยกตัวอย่าง</u> กลุ่ม A ฝั่งซ้าย

a. เปลี่ยน Switchport interface g1/0/24 เป็น routed port

Switch(config)# interface g1/0/24

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 1.10.0.2 255.255.255.252

b. เปลี่ยน Switchport interface g1/0/13 เป็น routed port
Switch(config)# interface g1/0/13
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 172.30.1.1 255.255.255.252

- 4. Core Switch ฝั่งซ้ายประกาศ Vlan ให้ VLAN10 (ฝั่งขวาเป็น VLAN20)
 - ล. คำสั่งในการประกาศ VLAN ให้กับ Multilayer Switch
 Switch(config)#vlan 10
 Switch(config)# interface g1/0/1
 Switch(config-if)# switch mode access
 Switch(config-if)# switch access vlan 10
- 5. ทำการกำหนด IP Address ให้กับ Switched Virtual Interface (SVI) เพื่อเป็นค่า Default Gateway ให้กับ PC ที่ต่อกับ Vlan นั้นๆ
 - a. แต่ละ Switch มี IP Address แต่ละ VLAN ไม่ซ้ำกัน และเป็น IP Address สุดท้ายของ VLAN นั้นๆ
 <u>ยกตัวอย่าง</u> กลุ่ม A ฝั่งซ้าย
 Switch(config)# int vlan 10
 Switch(config-if)# ip add 1.10.0.254 255.255.255.128
- Core Switch จะต้องเปิดการใช้งาน IP Routing (Layer3)
 Switch(config)# ip routing

Switch# show vlan brief

- 7. ทำการกำหนด Static route ให้ LAN Router และ Switch อย่างเหมาะสม (เช่น ถ้าจาก PC VLAN10 แถวฝั่งซ้าย ไปยัง PC VLAN20 แถวฝั่งขวา ควรผ่านเส้นทาง Peering (Switch interface g1/0/13) แทนที่จะออก LAN Router ข้างบน)
 - a. ใช้คำสั่ง ip route ตามด้วย **เครือข่ายปลายทาง**, subnet mask และ IP address ของ อุปกรณ์ที่ต้องส่งไปเพื่อไปยังเครือข่ายปลายทาง เช่น

Router(config)# ip route <network address> <subnet> <nexthop>

b. หรือถ้าต้องการกำหนดเป็น Default Route (ถ้าปลายทางไม่มีในตาราง Routing จะไปยัง Default Route เสมอ) ด้วยคำสั่งดังนี้

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <nexthop>

c. ตรวจสอบตาราง Routing ที่ได้เพิ่งสร้างไป พร้อมสังเกตความแตกต่างของตัวย่อ (L-Local, C-Connected, S-Static)


Router# show ip route

ยกตัวอย่าง LAN Router ฝั่งซ้าย

```
Gateway of last resort is 102.19.0.1 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C 1.10.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 1.10.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S 1.10.0.128/25 [1/0] via 1.10.0.2
102.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 102.19.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 102.19.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 102.19.0.1
```

8. กำหนด IP Address ค่า Default Gateway (IP address ของ VLAN10, 20 ที่กำหนดให้ Switch ทั้งสอง) ให้กับ PC ทั้ง 2 (VLAN10, 20)



- 9. ทดสอบ Ping และ tracert จาก PC ไปยัง IP Address ของ Router WAN ฝั่งตรงข้าม
- 10. ทดสอบ Ping และ tracert จาก PC VLAN10 ไปยัง PC VLAN 20 ผ่านเส้นทาง Peering

Checkpoint LAB5

- 1. สามารถ Ping และ tracert จาก PC ไปยัง IP Address ของ Router WAN ฝั่งตรงข้าม ผ่านเส้นทาง LAN Router
- 2. สามารถ Ping และ tracert จาก PC VLAN10 ไปยัง PC VLAN 20 ผ่านเส้นทาง Peering

Net Bits	Subnet Mask	Total-Address Per Subnet
/20	255.255.240.0	4096
/21	255.255.248.0	2048
/22	255.255.252.0	1024
/23	255.255.254.0	512
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	9 255.255.255.248 8	
/30	255.255.255.252	4