PARO - Wrocław University

C++ Memory Management

Bogumił Chojnowski Paweł Krysiak



Wprowadzenie

O czym jest prezentacja?

- 1. Skąd się bierze i jak wygląda pamięć w programie?
- 2. Jak zarządzać pamięcią w obliczu sytuacji wyjątkowych?
- 3. Jakie są techniki automatycznego zapobiegania wyciekom pamięci w C++?
- 4. Jak określić właściciela byt odpowiedzialny za zwolnienie zasobu?
- 5. Jakie są techniki bezpiecznego współdzielenia zasobu między wątkami?
- 6. Jak zlecić wygenerowanie kodu zarządzającego pamięcią kompilatorowi języka C++?
- 7. Jak biblioteka standardowa C++ pomaga zarządzać pamięcią w sprytny sposób?
- 8. Czy zarządzanie pamięcią jest kosztowne?



Wprowadzenie

Zarządzanie pamięcią

Zestaw technik kontroli nad zasobami wykorzystywanymi przez program w trakcie jego działania.



Alokacja

Alokacja

Funkcje i procedury

Resource Acquisition Is Initialization

Shared Resource

Rule of Zero

Wydainoś



Alokacja zasobów

Co to jest alokacja zasobów?

Alokacja - przypisywanie zasobów do możliwości ich użycia.




Alokacja zasobów

Skąd się bierze pamięć w programie?

Z punktu widzenia systemu...

W trakcie swojego działania program może zażądać od systemu operacyjnego większej ilości pamięci (**alokacja**) lub zwolnić niepotrzebny już obszar (**dealokacja**). Zadaniem systemu jest pamięć przydzielić, o ile dysponuje jej *ciągłym* obszarem w wymaganym rozmiarze.






.text kod wykonywalny programu
.data stałe i napisy
.bss niezainicjalizowane globalne
heap sterta
stack stos - rośnie w dół
nullptr - on też tu jest!



Przestrzeń adresowa \neq zaalokowana pamięć

Proces ma do dyspozycji *ciągłą* przestrzeń adresową. Ale nie oznacza to, że system rezerwuje dla każdej uruchomionej aplikacji po 4 GiB (32-bit), lub więcej (64-bit), RAMu.





Wirtualizacja / mapowanie pamięci

Program otrzymuje dostęp do fizycznej pamięci w miarę zapotrzebowania i w kawałkach (stronach) - wypełniana jest nimi przestrzeń adresowa.



Algorytm przydzielania pamięci procesom

Chcemy, żeby był szybki


Z racji częstotliwości używania, sumaryczny koszt wykonania wpływa znacząco na szybkość działania programu.

Chcemy, żeby był dokładny

Nie zawsze możemy sobie pozwolić na marnotrawstwo — programy potrzebują coraz większej ilości pamięci do działania. Algorytm nie powinien obchodzić się z pamięcią w sposób zbyt rozrzutny.




```
#include "Heap.hpp"
void demo fragmentation()
    Heap h(128);
    h.allocate(32):
    h.allocate(64):
    h.allocate(5); // 3 bytes wasted
    h.allocate(20): // fail!
    h.allocate(16): // OK
    h.allocate(8): // OK
```






```
#include "Heap.hpp"
void demo deallocation 1()
    Heap h(128);
    h.allocate(16):
    h.allocate(16):
    h.allocate(16);
    h.allocate(16);
    h.deallocate(0);
    h.deallocate(32):
    h.deallocate(16); // coalescing
```





```
#include "Heap.hpp"
void demo deallocation 2()
    Heap h(128);
    h.allocate(16):
    h.allocate(16):
    h.allocate(16);
    h.allocate(16);
    h.deallocate(16);
    h.deallocate(32):
    h.deallocate(0); // coalescing
```





memory-management/research/buddy_allocation

Zadanie z gwiazdką

Tak ulepszyć implementację, aby informacja o zajętości bloków trzymane były w tablicy o ustalonym rozmiarze.



Jak dobrze nam poszło?

- dość szybki $\mathcal{O}(\log M_{pages})$
- umiarkowanie dokładny (fragmentacja wewnętrzna poniżej 50%)
- redukcja fragmentacji zewnętrznej przez scalanie bloków bliźniaczych



Podsystem pamięci jądra systemu operacyjnego

Omówiony algorytm alokacji bloków bliźniaczych używany jest w Linux Kernel do zarządzania pamięcią przydzielaną procesom.

Szczegóły w załączniku Interfejs programistyczny podsystemu pamięci



Sterta, inaczej kopiec

Informacje o zajętości bloków można przedstawiać w formie kopca — struktury danych reprezentującej drzewo binarne.

Przykład kopca w załączniku Struktura danych: kopiec



Fragmentacja pamięci

Fragmentacja wewnętrzna

Wynika z wyrównywania rozmiaru przydzielanego bloku do odgórnie ustalonego rozmiaru - przydzielony blok jest większy niż dane w nim umieszczone, naddatek się marnuje.

Fragmentacja zewnętrzna

Z każdą alokacją i dealokacją związane jest ryzyko powstania "dziury" w zaalokowanej przestrzeni niepasującej do zapotrzebowania.



Rodzaje alokacji

Z punktu widzenia języka...

Język programowania C++ definiuje dwa sposoby do przeprowadzania alokacji danych, różniące się strukturą i zastosowaniami: alokacja dynamiczna i alokacja automatyczna.



Rodzaje alokacji

• alokacja automatyczna (na stosie)

```
#include <iostream>
int global_variable = 11;
int main(int ac, char* av[])
    static int static_variable = 22;
    int automatic variable = 33:
    int* heap_variable = new int(44);
    delete heap_variable;
    return 0:
```



Rodzaje alokacji

- alokacja automatyczna (na stosie)
- alokacja dynamiczna (na stercie)

```
#include <iostream>
int global_variable = 11;

int main(int ac, char* av[])
{
    static int static_variable = 22;
    int automatic_variable = 33;
    int* heap_variable = new int(44);
    delete heap_variable;
    return 0;
}
```



Sterta

W języku C++ pamięcią alokowaną dynamicznie zarządza *programista*. Obiekty są tworzone i likwidowane na bieżąco, w dowolnym miejscu programu. Obszarem przestrzeni adresowej, na którym przeprowadzamy alokację dynamiczną, jest **sterta** (ang. *heap*).



Operatory new i delete

Do tworzenia i usuwania obiektów na stercie służą operatory:

- new alokuje pamięć i wykonuje konstruktor
- delete wykonuje destruktor i zwalnia pamięć.

```
#include "Object.hpp"

int main(int ac, char* av[])

{
    Object* o = new Object(3, 14, 92);
    delete o;

return 0;
}
```



Operatory new[] i delete[]

Aby utworzyć lub usunąć tablicę można wykorzystać wersje operatorów dla tablic:

- new[] alokuje pamięć i wykonuje konstruktory,
- delete[] wykonuje destruktory i zwalnia pamięć.

```
int main(int ac, char* av[])
{
    int* arr = new int[40];
    arr[34] = 9;
    arr[37] = 21;
    delete[] arr;

return 0;
}
```



```
#include <string>
   constexpr int arr_size = 40;
   int main(int ac, char* av[])
       std::string* arr = new std::string[arr_size];
       delete[] arr:
       return 0;
11 }
```



Ale... całe strony dla pojedynczych obiektów?

Na szczęście nie. Żądanie o nową stronę składane jest, gdy operator new nie znajdzie odpowiedniego miejsca w żadnej z dotychczas przydzielonych stron. Operator delete, zwalniając ostatni blok pamięci na stronie, *może* zwrócić ją do systemu.



Alokacja dynamiczna - podsumowanie

- pamięć zaalokowana dynamicznie musi zostać zwolniona,
- obowiązek zwalniania pamięci spoczywa na programiście,
- podczas alokowania na stercie może wystąpić fragmentacja,
- algorytmy alokujące powinny być szybkie i dokładne...
- ...albo dostosowane do specyfiki programu można przeciążać operatory, aby zaimplementować alternatywne algorytmy.



Stos

W języku C++ czasem życia zmiennych zarządza *kompilator*. Obiekty są tworzone i likwidowane w sposób automatyczny, związany ze strukturą kodu źródłowego. Obszarem, w którym znajdują się takie obiekty, jest **stos** (ang. *Stack*).



```
int foo(int a, int b)
    int x:
    char y[8];
    return 7:
int main(int ac, char* av[])
    int f = foo(11, 13);
    return 0;
```

Co znajdziemy na stosie?

- parametry wywołania funkcji
- wszystkie lokalne zmienne
- ...a co z typem zwracanym?
 - miejsce na wartość zwracaną jest zarezerwowane na stosie jeszcze przed wykonaniem.



```
#include "Object.hpp"
int proc(int a, int b, int c)
    Object o(a, b, c);
    return o.method();
int main(int ac, char* av[])
    int p = proc(11, 13, 16);
    return 0:
```

 obiekt jest tworzony z użyciem konstruktora o 3 parametrach



```
#include "Object.hpp"
int proc(int a, int b, int c)
    Object o(a, b, c);
    return o.method();
int main(int ac, char* av[])
    int p = proc(11, 13, 16);
    return 0:
```

- obiekt jest tworzony z użyciem konstruktora o 3 parametrach
- kompilator zadba o to, by destruktor obiektu został wykonany przy opuszczaniu funkcji



```
#include "Object.hpp"
int proc(int a, int b, int c)
    Object o(a, b, c);
    return o.method();
int main(int ac, char* av[])
    int p = proc(11, 13, 16);
    return 0:
```

- obiekt jest tworzony z użyciem konstruktora o 3 parametrach
- kompilator zadba o to, by destruktor obiektu został wykonany przy opuszczaniu funkcii
- obiekt iest automatyczny



A co z globalami?

Zmienne globalne i statyczne funkcji nie są przechowywane na stosie, a w sekcjach data i .bss.



Stos (struktura danych)

Stos programowy omawiany tutaj wziął swoją nazwę od liniowej struktury danych. Schemat działania stosu przedstawiono w załączniku **Struktura danych: stos**



Zakres zmiennych

Zakres zmiennych

W języku c++ zmienne mają swój zakres — czyli obszar w programie, w którym można z nich korzystać. Odwołanie się do pamięci spoza zakresu powoduje wykonanie *niezdefiniowanego zachowania*.



Zakres zmiennych

```
#include <fmt/format.h>
struct X
    X(int x) : x(x) \{ fmt::print("X({}) created\n", x); \}
    ~X() { fmt::print("X({}) is dead\n", x); }
    int x:
                                               X(123) created
};
                                               X(42) created
                                               X(42) is dead
int main(int ac, char* av[])
                                               X(89) created
                                            5 X(89) is dead
    X a(123);
                                               X(123) is dead
        X b(42):
    X c(89);
    return 0:
```

```
X(123)

char *av[]


int ac
```



```
X(42)
X(123)
char *av[]
int ac
```



```
int main(int ac, char* av[])
    X a(123);
        X b(42);
    X c(89);
    return 0;
```






```
X(89)
X(123)
char *av[]
int ac
```




```
int main(int ac, char* av[])
    X a(123);
        X b(42);
    X c(89);
    return 0;
```





Co tu może pójść źle?

```
int main(int ac, char* av[])
    X* a = nullptr;
         X b(42);
         a = \&b;
    a \rightarrow x = 8; // whoops!
    return 0:
```





Błędy odwołania do pamięci alokowanej na stosie

Odwołanie się do usuniętego obiektu jest proste do wykonania i łatwe do przeoczenia, a prowadzi do *niezdefiniowanego zachowania*.



Zakres

Zakres (ang. Scope) tworzy się przez parę klamer.

Przed wyjściem z zakresu uruchamiane są destruktory obiektów automatycznych.



Obiekty automatyczne

Do alokacji obiektu automatycznego na stosie wystarczy zadeklarować zmienną w odpowiednim miejscu: wewnątrz bloku, oraz z odpowiednim zestawem kwalifikatorów

- 1. nie const/constexpr, bo kompilator ma prawo je wyoptymalizować
- 2. nie static, bo takie są alokowane razem z obiektami globalnymi



Gwarancja na obiekty automatyczne

Dla obiektów automatycznych otrzymujemy dwie silne gwarancje od kompilatora:

- 1. **Konstruktor** obiektu wykona się najpóźniej w chwili napotkania ich przez kod programu.
- 2. Destruktor obiektu wykona się przed opuszczeniem zakresu.





Funkcje i procedury

Funkcje i procedury



Funkcja definiuje lokalny zakres

Definicja funkcji tworzy zakres dla swoich lokalnych zmiennych. Wewnątrz zakresu znajdują się wszystkie zadeklarowane zmienne *oraz* przekazane argumenty.



```
#include <string>
   std::string& foo(std::string s) { return s; }
   int main(int ac, char* av[])
       std::string& x = foo("text");
       x.front();
       return 0;
10 }
```

```
#include <string>
   std::string& foo(std::string s) { return s; }
   int main(int ac, char* av[])
       std::string& x = foo("text");
      x.front():
      return 0;
10 }
function scope.cpp:3:42: warning: reference to local variable 's'
returned [-Wreturn-local-addr]
```

```
#include <string>
   std::string& foo(std::string s) { return s; }
   int main(int ac, char* av[])
       std::string& x = foo("text");
       x.front():
       return 0;
10 }
```

Segmentation fault.



Argumenty funkcji lokalne? Ale one są z zewnątrz...

W C++ występuje *tylko* przekazywanie przez wartość. Wskaźniki i referencje to też wartości typu adres (czyli 64-bitowe liczby całkowite).



```
#include <fmt/format.h>
struct X
    X(int x) : x(x) \{ fmt::print("X({}) created\n", x); \}
    ~X() { fmt::print("X({}) is dead\n", x); }
    int x:
                                                 X(3) created
};
                                                 X(8) is dead
                                                 In main again
void foo(X \times X) { X \times X = S: }
int main(int ac. char* av[])
    foo(X{3});
    fmt::print("In main again\n");
    return 0;
```

4日 → 4周 → 4 重 → 4 重 → 2 回 の 9 ○ ○

Wyjście z funkcji

Po wykonaniu ostatniej instrukcji

```
void foo(int param)
    Object* obj = new Object(3, 14, param);
    store_result(obj->method());
} // whoops!
```

Wyjście z funkcji

Przez użycie wyrażenia return

```
int bar(int param)
    Object* obj = new Object(3, 14, param);
    if (obj->is_odd())
        return obj->method(); // whoops!
    delete obi:
    return 7;
```

Wyjście z funkcji

Przez rzucenie wyjątku

```
int baz(int param)
    Object* obj = new Object(3, 14, param);
    if (obj->is_odd())
        throw std::runtime_error("odd param"); // whoops!
    int baz_value = obj->method();
    delete obj;
    return baz_value;
```

Odwijanie stosu

Wszystkie *zmienne automatyczne*, które znajdują się w zakresie między instrukcjami throw i catch, są niszczone w procesie znanym jako *odwijanie stosu* (ang. *stack unwinding*).

Niszczone?

Czyli wykonanie destruktora dla każdej zmiennej automatycznej (o ile jej typ takowy posiada) umieszczonej na stosie pomiędzy rzuceniem wyjątku, a strefą jego obsługi.



```
void foo(int e)
    int f;
    throw std::runtime_error("whoops!");
    int g:
int main(int argc, char* argv[])
    int a, b:
    trv {
        int c. d:
        foo(10);
    } catch (std::runtime_error const& ex) {}
```

```
main:
    argc 0x50
    argv 0x4C
       a 0x48
       b 0x44
       c 0x40
         0x3C
foo:
         0x38
         0x34
         0x30
```

```
void foo(int e)
    int f;
    throw std::runtime_error("whoops!");
    int g:
int main(int argc, char* argv[])
    int a, b:
    trv {
        int c. d:
        foo(10);
    } catch (std::runtime_error const& ex) {}
```

```
main:
    argc 0x50
    argv 0x4C
       a 0x48
       b 0x44
       c 0x40
         0x3C
foo:
         0x38
               THROW
         0x34
         0x30
```



```
main:
                                             argc 0x50
void foo(int e)
                                             argv 0x4C
   int f;
                                                    0x48
                                                             CATCH
   throw std::runtime_error("whoops!");
   int g:
                                                   0x44
                                                 c 0x40
int main(int argc, char* argv[])
                                                    0x3C
   int a, b:
                                       foo:
                                                    0x38
   trv {
                                                             THROU
      int c. d:
                                                    0x34
      foo(10);
   } catch (std::runtime_error const& ex) {}
                                                    0x30
```

```
main:
                                              argc 0x50
void foo(int e)
                                              argv 0x4C
   int f;
                                                     0x48
                                                              CATCH
   throw std::runtime_error("whoops!");
   int g:
                                                     0x44
                                                     0x40
int main(int argc, char* argv[])
                                                     0x30
   int a, b:
                                        foo:
   trv {
                                                              THROU
      int c. d:
                                                     0x34
      foo(10);
   } catch (std::runtime_error const& ex) {}
```

Strefa A: Destruktory (wszystkie!)

Podczas odwijania stosu wołane są destruktory obiektów automatycznych. Jeśli którykolwiek z nich rzuci wyjątkiem, zachowanie jest niezdefiniowane.



Strefa B: Konstruktor kopiujący obiektu wyjątku

Konstruktor kopiujący obiektu rzucanego może być wykorzystany do umieszczenia obiektu wyjątku w obszarze pamięci wydzielonym na to zadanie.

Dzieje się to już po wystąpieniu throw, a przed rozpoczęciem obsługi wyjątku w bloku catch - rzucenie kolejnego prowadzi do *niezdefiniowanego zachowania*.



Strefa C: funkcje noexcept

Każdą funkcję możemy też ręcznie oznaczyć słowem kluczowym noexcept.
Zastosowanie go informuje kompilator, że funkcja nie rzuci wyjątkiem na zewnątrz posłuży mu to do wygenerowania nieco szybszego/bardziej zwięzłego kodu, ale
nieodpornego na sytuacje wyjątkowe.

Jeśli programista złamie dane kompilatorowi słowo i wyjątek zostanie wyrzucony z funkcji oznaczonej jako noexcept, wykonane zostanie *niezdefiniowane zachowanie*.

Trzeba złapać je wszystkie!

We wszystkich strefach bezwyjątkowych obowiązuje zasada *Pokémon - gotta catch'em all*

Można wołać funkcje rzucające wyjątki - należy tylko zadbać, aby żaden z nich nie wyleciał na zewnątrz, bo powoduje to *niezdefiniowane zachowanie*.



Niezdefiniowane, czyli jakie?

Ale co to właściwie znaczy *prowadzi do niezdefiniowanego* zachowania?



Niezdefiniowane, czyli jakie?

Ale co to właściwie znaczy *prowadzi do niezdefiniowanego* zachowania?

Intuicyjnie: może się zdarzyć cokolwiek, z kolapsem naszej dziennej gwiazdy włącznie, choć nie zaobserwowano tego (jeszcze) w naturze.



Niezdefiniowane, czyli jakie?

Niezdefiniowane zachowanie (ang. undefined behaviour)

W praktyce jest to wykonanie funkcji std::terminate, która przerywa program w sposób daleki od zgrabnego (ang. *ungraceful termination*).

Zasoby są zwalniane do systemu, ale nie ma żadnych gwarancji co do opróżnienia buforów zapisu i zamknięcia otwartych deskryptorów plików.

Jak najbardziej możliwa jest utrata danych lub ich ciężkie uszkodzenie.



Właściciel zasobu

Właścicielem nazywamy obiekt odpowiedzialny za jego zwolnienie. Otwarte pliki trzeba zamknąć, pamięć oddać do systemu, bufory zapisu opróżnić. Stos jest gwarantem usunięcia obiektów automatycznych przed wyjściem z zakresu.



A dlaczego nie ma w C++ konstrukcji try-catch-finally?



A dlaczego nie ma w C++ konstrukcji try-catch-finally? Nie potrzebujemy finally, gdy możemy wykorzystać stos oraz destruktory!



To odśmiecacz potrzebuje finally

W niektórych językach właścicielem wszystkich obiektów jest *garbage collector* - to on jest odpowiedzialny za zwalnianie pamięci, ale nie zrobi nic ponadto - usunie tylko obiekt z RAMu. Wszelkie zasoby dodatkowe (np. otwarte pliki) pozostaną niesfinalizowane.

Przewidujący wystąpienie wyjątkowyh sytuacji programista jest zobowiązany do tego, aby napisać kod finalizera w każdym bloku obsługi wyjątków.

Język C++ pozwala na automatyzację tego zadania przez destruktor - można przypisać do obiektu jego kod finalizujący. Technika ta nosi nazwę ukrytą pod akronimem RAII.



Resource Acquisition Is Initialization

Resource Acquisition Is Initialization



Stos zachowuje się porządnie, to po co dynamiczna alokacja?



Stos zachowuje się porządnie, to po co dynamiczna alokacja?

Stos ma ograniczony rozmiar, łatwo go przepełnić!



Gdybyśmy tylko mogli używać każdego zasobu tak, jakby był na stosie...



Gdybyśmy tylko mogli używać każdego zasobu tak, jakby był na stosie...

Ależ możemy!



Resource Acquisition Is Initialization

Tą zagmatwaną poniekąd nazwą określamy idiom zarządzania zasobami w sposób automatyczny.

Znana także pod akronimem SBRM - Scope-Bound Resource Management.



```
#include <cstdio>
void print_file(const char* path)
    FILE* file = fopen(path, "r");
    print(file);
```

A czy funkcja print:

• sprawdza czy plik istnieje?



```
#include <cstdio>

void print_file(const char* path)

FILE* file = fopen(path, "r");

print(file);

}
```

A czy funkcja print:


- sprawdza czy plik istnieje?
- zamyka plik po odczytaniu?



```
#include <cstdio>
void print_file(const char* path)
    FILE* file = fopen(path, "r");
    if (not file)
        return:
    trv {
        print(file);
        fclose(file):
    } catch (...) {
        fclose(file); // again?
        throw:
```

Załóżmy, że nie robi żadnego z powyzszych, wtedy:

sprawdzamy czy plik się otworzył



```
#include <cstdio>
void print_file(const char* path)
    FILE* file = fopen(path, "r");
    if (not file)
        return:
    trv {
        print(file);
        fclose(file):
    } catch (...) {
        fclose(file); // again?
        throw:
```

- sprawdzamy czy plik się otworzył
- · zamykamy plik po odczytaniu



```
#include <cstdio>
void print file(const char* path)
    FILE* file = fopen(path, "r");
    if (not file)
        return:
    trv {
        print(file);
        fclose(file):
    } catch (...) {
        fclose(file); // again?
        throw:
```

- sprawdzamy czy plik się otworzył
- zamykamy plik po odczytaniu
- umieszczamy wszystko w bloku try



```
#include <cstdio>
void print file(const char* path)
    FILE* file = fopen(path, "r");
    if (not file)
        return:
    trv {
        print(file);
        fclose(file):
    } catch (...) {
        fclose(file); // again?
        throw:
```

- sprawdzamy czy plik się otworzył
- zamykamy plik po odczytaniu
- umieszczamy wszystko w bloku try
- a w catch znowu zamykamy plik...



```
#include <cstdio>
void print file(const char* path)
    FILE* file = fopen(path, "r");
    if (not file)
        return:
    trv {
        print(file);
        fclose(file):
    } catch (...) {
        fclose(file); // again?
        throw:
```

- sprawdzamy czy plik się otworzył
- zamykamy plik po odczytaniu
- umieszczamy wszystko w bloku try
- a w catch znowu zamykamy plik...
- ...tu by się przydało finally



```
#include <fstream>
#include <iostream>

void print_file(const char* path)

std::fstream file(path);

std::cout << file.rdbuf();

}</pre>
```

Biblioteka standardowa dostarcza rozwiązanie oparte na RAII:

• opakowujemy plik w obiekt strumienia



```
#include <fstream>
#include <iostream>

void print_file(const char* path)

std::fstream file(path);

std::cout << file.rdbuf();

}</pre>
```

- opakowujemy plik w obiekt strumienia
- obiekt otwiera plik, sprawdza błędy



```
#include <fstream>
#include <iostream>

void print_file(const char* path)

std::fstream file(path);

std::cout << file.rdbuf();

}</pre>
```

- opakowujemy plik w obiekt strumienia
- obiekt otwiera plik, sprawdza błędy
- obiekt udostępnia zawartość pliku



```
#include <fstream>
#include <iostream>

void print_file(const char* path)

std::fstream file(path);

std::cout << file.rdbuf();

}</pre>
```

- opakowujemy plik w obiekt strumienia
- obiekt otwiera plik, sprawdza błędy
- obiekt udostępnia zawartość pliku
- · destruktor obiektu zamyka plik



```
#include <fstream>
#include <iostream>

void print_file(const char* path)

{
    std::fstream file(path);
    std::cout << file.rdbuf();
}</pre>
```

- opakowujemy plik w obiekt strumienia
- obiekt otwiera plik, sprawdza błędy
- obiekt udostępnia zawartość pliku
- destruktor obiektu zamyka plik
- bonus: kod jest krótszy i bez powtórzeń



W każdym momencie możemy sobie napisać klasę do obsługi zasobu. Zasady są następujące:

- 1. przejmij zasób w konstruktorze
- 2. zwolnij go w destruktorze
- 3. nie pozwól się skopiować



```
#include "Resource.h"
 class ResourceHandler
 public:
     ResourceHandler() : resource(acquireResource()) {}
     ~ResourceHandler() { releaseResource(resource); }
     // copy forbidden!
     ResourceHandler(ResourceHandler const&) = delete:
     ResourceHandler& operator=(ResourceHandler const&) = delete;
     ResourceHandler(ResourceHandler&&):
     ResourceHandler& operator=(ResourceHandler&&);
private:
     Resource resource:
}:
```

Bez kopiowania?

Kopia obiektu handler dysponowałaby wskaźnikiem na ten sam zasób i mogłby on zostać zwolniony powtórnie - wraz ze skopiowanym obiektem.



A co z przenoszeniem?

Przenoszenie jest wspierane, należy jednak pamiętać o tym, by oryginalny obiekt pozbawić wskaźnika na zasób.



```
#include <utility>
   ResourceHandler::ResourceHandler(ResourceHandler&& other)
       : resource(std::exchange(other.resource, 0x0))
   {}
   ResourceHandler& ResourceHandler::operator=(ResourceHandler&& other)
       resource = other.resource;
       other.resource = 0x0; // clear!
       return *this;
12 }
```



Pisanie tego typu klas jest figurą podstawową w C++.

Do tego stopnia, że lista funkcji specjalnych do napisania, została skodyfikowana - więcej o tym w sekcji **Rule of Zero**.



Skoro to taka podstawowa technika, to pewnie już to ktoś zaimplementował w bibliotece standardowej...



Skoro to taka podstawowa technika, to pewnie już to ktoś zaimplementował w bibliotece standardowej...

Tak jest w istocie



std::unique_ptr

Od C++11 dostępny jest w bibliotece standardowej sprytny wskaźnik (ang. smart pointer): std::unique_ptr.

Nie da się go skopiować - jest on jedynym *właścicielem* obiektu, na który wskazuje - stąd nazwa.


Można go przenieść - transakcja pozbawia źródłowy obiekt wskaźnika na zasób i przypisuje go docelowemu.



Sprytny?

Spryt std::unique_ptr polega na wykorzystaniu RAII do automatycznego zwolnienia pamięci zaalokowanej dynamicznie - zapobiega to wyciekom pamięci.





```
#include <memory> // std::unique_ptr


#include "Resource.h"

void unique_resource()
{
    std::unique_ptr<Resource> p1(new Resource(17));
    // std::unique_ptr<Resource> p2 = p1; // error!
    std::unique_ptr<Resource> p3 = std::move(p1);

use_resource_the_intended_way(*p3);

p3.reset(); // delete resource
    p1.reset(); // does nothing
}
```





```
#include <memory> // std::unique_ptr

#include "Resource.h"

void unique_resource()

{
    std::unique_ptr<Resource> p1(new Resource(17));
    // std::unique_ptr<Resource> p2 = p1; // error!
    std::unique_ptr<Resource> p3 = std::move(p1);

use_resource_the_intended_way(*p3);

p3.reset(); // delete resource
    p1.reset(); // does nothing
}
```



Alternatywna funkcja usuwająca - malloc i free

```
#include <cstdlih> // malloc/free
   #include <memory> // std::unique_ptr
   void perform task(char* buffer, std::size t buf size);
   void malloc_deleter(std::size_t buf_size)
        std::unique_ptr<char, decltype(&free)> buffer((char*)malloc(buf_size),
                                                      &free):
       if (buffer) {
            perform_task(buffer.get(), buf_size); // may throw!
14 }
```

Alternatywna funkcja usuwająca - fopen i fclose

```
#include <cstdio> // fopen/fclose
#include <memory> // std::unique_ptr

void process_file(FILE* file);

void deleter_file(const char* path)

std::unique_ptr<FILE, decltype(&fclose)> file(fopen(path, "r"), &fclose);

if (file) {
    process_file(file.get()); // may throw!
}

remarks

process_file(file.get()); // may throw!
}
```

std::make unique

```
#include <memory> // std::make_unique

#include "Resource.h"

void make_unique_resource()

{
    auto p1 = std::make_unique<Resource>(17);

use_resource_the_intended_way(*p1);
}
```

std::make unique

W standardowej bibliotece istnieje funkcja std::make_unique.
Służy do alokowania obiektów na stercie z jednoczesnym przypisaniem obiektu do std::unique_ptr.

Jest dostępna od C++14.



std::make unique

A jeśli utkneliśmy w 2011...

```
#include <memory>
template <typename T, typename... Args>
std::unique ptr<T> makeUniqueCpp11(Args&&... args)
   return std::unique_ptr<T>(new T(std::forward<Args>(args)...));
```

A co z deleterem?

Funkcja std::make_unique pełni rolę skrótu do najczęściej pozyskiwanego w programie zasobu: kawałka pamięci na stercie alokowanego za pomocą operatora new i zwalnianego operatorem delete.

Bardziej zaawansowane przypadki obsługuje bezpośrednio konstruktor std::unique_ptr.



std::move

```
Data* create() { return new Data(0x19): }
void use(Data* p)
    if (p) {
        use_data_the_intended_way(p);
        delete p;
int main(int argc, char const* argv[])
    Data* data = create():
    use(data):
   // ...
    use(data); // data is not NULL!
    return 0;
```

 funkcja create alokuje pamięć i zwraca wskaźnik



```
Data* create() { return new Data(0x19): }
void use(Data* p)
    if (p) {
        use_data_the_intended_way(p);
        delete p;
int main(int argc, char const* argv[])
    Data* data = create():
    use(data):
   // ...
    use(data); // data is not NULL!
    return 0:
```

- funkcja create alokuje pamięć i zwraca wskaźnik
- funkcja use używa zasobu i zwalnia pamięć



```
Data* create() { return new Data(0x19): }
void use(Data* p)
    if (p) {
        use_data_the_intended_way(p);
        delete p;
int main(int argc, char const* argv[])
    Data* data = create():
    use(data):
   // ...
    use(data); // data is not NULL!
    return 0:
```

- funkcja create alokuje pamięć i zwraca wskaźnik
- funkcja use używa zasobu i zwalnia pamięć
- odpowiedzialność za zasób jest nieustalona



```
Data* create() { return new Data(0x19): }
void use(Data* p)
    if (p) {
        use_data_the_intended_way(p);
        delete p;
int main(int argc, char const* argv[])
    Data* data = create():
    use(data):
    // ...
    use(data); // data is not NULL!
    return 0:
```

- funkcja create alokuje pamięć i zwraca wskaźnik
- funkcja use używa zasobu i zwalnia pamięć
- odpowiedzialność za zasób jest nieustalona
- kod nie jest odporny na nieuwagę użytkownika



```
Data* create() { return new Data(0x19): }
void use(Data* p)
    if (p) {
        use_data_the_intended_way(p);
        delete p;
int main(int argc, char const* argv[])
    Data* data = create():
    use(data):
   // ...
    use(data); // data is not NULL!
    return 0:
```

- funkcja create alokuje pamięć i zwraca wskaźnik
- funkcja use używa zasobu i zwalnia pamięć
- odpowiedzialność za zasób jest nieustalona
- kod nie jest odporny na nieuwagę użytkownika

double free or corruption (top)
Aborted



```
std::unique_ptr<Data> create()
f // RVO
    return std::make_unique < Data > (0x19);
void use(std::unique_ptr<Data> p)
   if (p) {
        use_data_the_intended_way(p.get());
int main(int argc, char const* argv[])
    auto data = create():
   use(std::move(data)):
   // ...
   use(std::move(data)): // data is NULL!
   return 0:
```

 funkcja create alokuje pamięć i zwraca sprytny wskaźnik



```
std::unique_ptr<Data> create()
f // RVO
    return std::make_unique < Data > (0x19);
void use(std::unique_ptr<Data> p)
   if (p) {
        use_data_the_intended_way(p.get());
int main(int argc, char const* argv[])
    auto data = create():
   use(std::move(data)):
   use(std::move(data)): // data is NULL!
   return 0:
```

- funkcja create alokuje pamięć i zwraca sprytny wskaźnik
- funkcja use używa zasobu i zwalnia pamięć *automatycznie*



```
std::unique_ptr<Data> create()
f // RVO
    return std::make_unique < Data > (0x19);
void use(std::unique_ptr<Data> p)
    if (p) {
        use_data_the_intended_way(p.get());
int main(int argc, char const* argv[])
    auto data = create():
   use(std::move(data)):
   use(std::move(data)); // data is NULL!
   return 0:
```

- funkcja create alokuje pamięć i zwraca sprytny wskaźnik
- funkcja use używa zasobu i zwalnia pamięć *automatycznie*
- odpowiedzialność za zasób jest przenoszona



```
std::unique_ptr<Data> create()
{ // RVO
    return std::make_unique < Data > (0x19);
void use(std::unique_ptr<Data> p)
    if (p) {
        use_data_the_intended_way(p.get());
int main(int argc, char const* argv[])
    auto data = create():
   use(std::move(data)):
    use(std::move(data)): // data is NULL!
   return 0:
```

- funkcja create alokuje pamięć i zwraca sprytny wskaźnik
- funkcja use używa zasobu i zwalnia pamięć *automatycznie*
- odpowiedzialność za zasób jest przenoszona
- kod jest odporny na nieuwagę użytkownika



Ale to mi się nie kompiluje!

Składnia dla semantyki przenoszenia została wprowadzona w C++11. Podczas unowocześniania kodu może się zdarzyć, że dopisanie referencji do parametru typu std::unique_ptr rozwiązuje sprawę - program zaczyna się kompilować...



Ale to mi się nie kompiluje!

Składnia dla semantyki przenoszenia została wprowadzona w C++11. Podczas unowocześniania kodu może się zdarzyć, że dopisanie referencji do parametru typu std::unique_ptr rozwiązuje sprawę - program zaczyna się kompilować...





```
#include "Data.h"
   std::unique ptr<Data> load initial config();
   void startup(std::unique_ptr<Data> const& init_cfg);
    int main(int argc, const char* argv[])
        auto init_cfg = load_initial_config();
        startup(init cfg);
       for (EVER) {
            // event = event queue.pop();
            // process(event);
       // many events later...
       return 0; // init_cfg is released here
18 }
```

```
#include "Data.h"
   std::unique_ptr<Data> load_initial_config();
   void startup(std::unique_ptr<Data> init_cfg);
    int main(int argc, const char* argv[])
        auto init_cfg = load_initial_config();
        startup(std::move(init_cfg)); // config is released
       for (EVER) {
            // event = event queue.pop();
            // process(event);
       // many events later...
       return 0:
18 }
```

Nigdy nie powinniśmy używać referencji do sprytnych wskaźników.

Pobieranie argumentów funkcji przez referencje sprawia, że obiekty nie są przenoszone do nowego zakresu.

Sprytne wskaźniki należy przekazywać przez wartość i przenosić między zakresami.

Zupełnie tak, jak zwykłe, surowe wskaźniki.



```
#include "Data.h"
std::unique ptr<Data> load config();
void startup(Data const& cfg);
int main(int argc, const char* argv[])
    auto cfg = load_config();
    startup(*cfg);
    for (EVER) {
        // event = event_queue.pop();
        // process(event, *cfg);
    return 0:
```

Pobranie referencji do obiektu?

Jeśli chcemy wielokrotnie uzywać obiektu zarządzanego przez sprytny wskaźnik, to możemy wyłuskać referencję na obiekt. Referencja (i zwyky wskaźnik) nie zmienia czasu życia (zakresu) obiektu, na który wskazuje.



Możemy zarządzać pamięcią na stercie tak, jakby była na stosie

Używając std::unique_ptr otrzymujemy gwarancję, że dealokacja nastąpi - niezależnie od sposobu, w jaki opusciliśmy zakres.


Do zmiany obowiązującego zakresu musimy wykorzystać semantykę przenoszenia std::move.



std::unique_ptr - podsumowanie

- Do std::unique_ptr możemy podać funkcję usuwającą (deleter).
- std::make_unique to alternatywa dla operatorów new i delete
- semantyka przenoszenia std::move służy w istocie do zmiany zakresu zasobu.

Nie tylko std::unique_ptr



Nie tylko std::unique ptr

- sprytne wskaźniki (std::unique ptr, std::shared ptr, ...) zapobieganie wyciekom pamieci,
- strumienie (std::fstream, std::ostream, ...) dostęp do plików



Nie tylko std::unique ptr

- sprytne wskaźniki (std::unique ptr, std::shared ptr, ...) zapobieganie wyciekom pamięci,
- strumienie (std::fstream, std::ostream, ...) dostęp do plików
- STL (std::vector, std::map, ...) elementy kolekcji są alokowane na stercie,



Nie tylko std::unique_ptr

- sprytne wskaźniki (std::unique_ptr, std::shared_ptr, ...) zapobieganie wyciekom pamięci,
- strumienie (std::fstream, std::ostream, ...) dostęp do plików
- STL (std::vector, std::map, ...) elementy kolekcji są alokowane na stercie,
- std::scoped_lock zwalnianie mutexa przy wyjściu z zakresu zapobiega blokadom (ang. deadlock)

Nie tylko std::unique ptr

- sprytne wskaźniki (std::unique ptr, std::shared ptr, ...) zapobieganie wyciekom pamięci,
- strumienie (std::fstream, std::ostream, ...) dostęp do plików
- STL (std::vector, std::map, ...) elementy kolekcji sa alokowane na stercie,
- std::scoped lock zwalnianie mutexa przy wyiściu z zakresu zapobiega blokadom (ang. deadlock)
- i wiele, wiele innvch...



RAII - dygresja o nazwie

RAII - co to w ogóle za nazwa?

Dla współczesnego programisty wydaje się zagmatwana, bo była tworzona gdy język C++ dopiero powstawał - nie było nawet obsługi wyjątków.

W tych mrocznych czasach konstruktor zawierał tylko bezpieczne operacje - cokolwiek bardziej ryzykownego delegowane było do osobnych funkcji, które zwracały kod błędu.



RAII - dygresja o nazwie

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
etruct GameData
    GameData() : player_level(1) {}
    FILE* save:
    pthread mutex t the mutex;
    int player_level;
int main(int argc, char* argv[])
    GameData data: // initialization. then
    // stepwise resource acquisition
    if (0 != pthread mutex init(&data.the mutex, NULL))
        return 2:
    data.save = fopen("save.dat", "r");
    if (NULL == data save)
        return 1:
    return 0:
```

◆ロト ◆御 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ト ・ 恵 | ● り へ ○ ○

RAII - dygresja o nazwie

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
                                                              #include (fetream)
etruct GameData
                                                              #include <mutex>
    GameData() : player_level(1) {}
                                                              struct GameData
    FILE* save:
                                                                  GameData() : save("save.dat"), player_level(1) {}
   pthread mutex t the mutex;
    int player_level;
                                                                  std::fstream save:
                                                                  std::mutex the mutex:
                                                                  int player level:
int main(int argc, char* argv[])
                                                             7:
    GameData data: // initialization, then
                                                              int main(int argc, char* argv[])
   // stepwise resource acquisition
    if (0 != pthread mutex init(&data.the mutex, NULL))
                                                                  // resources are acquired with initialization
       return 2:
                                                                  GameData data:
    data.save = fopen("save.dat", "r");
    if (NULL == data save)
                                                                  return 0;
       return 1:
    return 0:
```

Shared Resource

Shared Resource



Shared Resource

Nie zawsze jednak możemy (lub chcemy) dawać odpowiedzialności za zasób jednej encji na wyłączność.

Na szczęście tu również mamy pełne wsparcie ze strony biblioteki standardowej.



std::shared_ptr

Gdy nie jesteśmy w stanie określić pojedynczego właściciela obiektu, a nadal chcemy korzystać z dobrodziejstw smart pointerów, na odsiecz przychodzi nam std::shared_ptr.

Można go kopiować, tworząc w ten sposób kolejne wskaźniki na ten sam obiekt w pamięci.

Destruktor zostanie zawołany tylko raz, gdy ostatni skojarzony std::shared_ptr przestanie istnieć.



```
#include <memory> // std::shared_ptr
#include "Resource.h"
void shared_resource()
    std::shared ptr<Resource> p1(new Resource(17));
    std::shared_ptr<Resource> p2 = p1; // now can easily be done!
    std::shared ptr<Resource> p3 = std::move(p1): // still possible
   use_resource_the_intended_way(*p3);
} // p3, p2, p1 go out-of-scope, Resource is destroyed
```

Skąd jednak std::shared_ptr wie, że jest tym ostatnim?



Skad jednak std::shared_ptr wie, że jest tym ostatnim? Służy mu do tego mechanizm zliczania referencji.



Skąd jednak std::shared_ptr wie, że jest tym ostatnim?

Służy mu do tego mechanizm zliczania referencji.

Każdy kolejny std::shared_ptr wskazujący na obiekt podbija licznik odwołań.



Skąd jednak std::shared_ptr wie, że jest tym ostatnim?

Służy mu do tego mechanizm zliczania referencji.

Każdy kolejny std::shared_ptr wskazujący na obiekt podbija licznik odwołań.

Zniszczenie std::shared_ptr powoduje dekrementację licznika.



Skąd jednak std::shared_ptr wie, że jest tym ostatnim?

Służy mu do tego mechanizm zliczania referencji.

Każdy kolejny std::shared_ptr wskazujący na obiekt podbija licznik odwołań.


Zniszczenie std::shared_ptr powoduje dekrementację licznika.

Gdy licznik spadnie do zera, wołany jest destruktor obiektu.



Każdy std::shared_ptr to w rzeczywistości dwa wskaźniki:

- na zarządzany obiekt
- na blok kontrolny





Niestandardowe deletery

```
#include <memorv>
#include <vector>
#include "Resource.h"
auto deleterOdd = [](Resource* res) { /*...*/ }; // custom deleters
auto deleterEven = [](Resource* res) { /*...*/ }; // different types
std::shared_ptr<Resource> p1(new Resource(13), deleterOdd);
std::shared_ptr<Resource> p2(new Resource(26), deleterEven);
std::vector<std::shared_ptr<Resource>> vec{p1, p2};
// would be impossible with std::unique_ptr!
```

Wielowatkowość



Wielowątkowość

Dostęp do zasobu możemy współdzielić nie tylko pomiędzy kolejnymi std::shared_ptr, wskaźniki te mogą znajdować się w różnych wątkach naszej aplikacji.



Wielowątkowość

Dostęp do zasobu możemy współdzielić nie tylko pomiędzy kolejnymi std::shared_ptr, wskaźniki te mogą znajdować się w różnych wątkach naszej aplikacji.

Dlatego właśnie blok kontrolny nie może leżeć na stosie, ale również musi być alokowany na stercie.



Wielowątkowość

Dostęp do zasobu możemy współdzielić nie tylko pomiędzy kolejnymi std::shared_ptr, wskaźniki te mogą znajdować się w różnych wątkach naszej aplikacji.

Dlatego właśnie blok kontrolny nie może leżeć na stosie, ale również musi być alokowany na stercie.

Co więcej, wszystkie operacje przeprowadzane na bloku kontrolnym muszą być synchronizowane.



Wielowatkowość

Dostęp do zasobu możemy współdzielić nie tylko pomiedzy koleinymi std::shared ptr, wskaźniki te mogą znajdować się w różnych wątkach naszej aplikacii.

Dlatego właśnie blok kontrolny nie może leżeć na stosie, ale również musi być alokowany na stercie.

Co wiecei, wszystkie operacie przeprowadzane na bloku kontrolnym musza być synchronizowane.

Jest to obarczone kosztem wydajnościowym, ale daje gwarancję braku wyścigu.



Wielowątkowość

Dostęp do zasobu możemy współdzielić nie tylko pomiędzy kolejnymi std::shared_ptr, wskaźniki te mogą znajdować się w różnych wątkach naszej aplikacji.

Dlatego właśnie blok kontrolny nie może leżeć na stosie, ale również musi być alokowany na stercie.

Co więcej, wszystkie operacje przeprowadzane na bloku kontrolnym muszą być synchronizowane.

Jest to obarczone kosztem wydajnościowym, ale daje gwarancję braku wyścigu.

Ważne! Tylko blok kontrolny jest thread-safe by design.



Analogicznie do std::make_unique, do najczęstszego przypadku użycia istnieje też funkcja std::make_shared.

Dostępna od samego początku istnienia std::shared_ptr, czyli od C++11.



Wady i zalety

• std::make_shared wykonuje tylko jedną alokację, we wspólnym bloku pamięci dla obiektu i bloku kontrolnego.



- std::make_shared wykonuje tylko jedną alokację, we wspólnym bloku pamięci dla obiektu i bloku kontrolnego.
- Unikamy problemu kolejności ewaluacji argumentów funkcji.



- std::make_shared wykonuje tylko jedną alokację, we wspólnym bloku pamięci dla obiektu i bloku kontrolnego.
- Unikamy problemu kolejności ewaluacji argumentów funkcji.
- Pomaga z fragmentacją pamięci.

- std::make_shared wykonuje tylko jedną alokację, we wspólnym bloku pamięci dla obiektu i bloku kontrolnego.
- Unikamy problemu kolejności ewaluacji argumentów funkcji.
- Pomaga z fragmentacją pamięci.
- Nie da sie przekazać własnego deletera.



- std::make_shared wykonuje tylko jedną alokację, we wspólnym bloku pamięci dla obiektu i bloku kontrolnego.
- Unikamy problemu kolejności ewaluacji argumentów funkcji.
- Pomaga z fragmentacją pamięci.
- Nie da się przekazać własnego deletera.
- std::make_shared wykonuje tylko jedną alokację, we wspólnym bloku pamięci dla obiektu i bloku kontrolnego.



C++ nie gwarantuje kolejności wywołania argumentów w wywołaniu funkcji.

```
#include "Resource h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::shared_ptr<Resource>(new Resource(17)), nastyFunction(17));
    return 0:
```

```
#include "Resource h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared ptr<Resource> res. int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::shared_ptr<Resource>(new Resource(17)), nastyFunction(17));
    return 0:
```

C++ nie gwarantuje kolejności wywołania argumentów w wywołaniu funkcji. Kompilator ma dowolność w przeplataniu ich wykonania, o ile uzna to za optymalizację.



```
#include "Resource h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared ptr<Resource> res. int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::shared_ptr<Resource>(new Resource(17)), nastyFunction(17));
    return 0:
```

C++ nie gwarantuje kolejności wywołania argumentów w wywołaniu funkcji. Kompilator ma dowolność w przeplataniu ich wykonania, o ile uzna to za optymalizację. Możemy zatem otrzymać taka kolejność:

```
#include "Resource h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared ptr<Resource> res. int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::shared_ptr<Resource>(new Resource(17)), nastyFunction(17));
    return 0:
```

C++ nie gwarantuje kolejności wywołania argumentów w wywołaniu funkcji. Kompilator ma dowolność w przeplataniu ich wykonania, o ile uzna to za optymalizację.

Możemy zatem otrzymać taką kolejność:

• wykonanie operator new



```
#include "Resource h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared ptr<Resource> res. int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::shared_ptr<Resource>(new Resource(17)), nastyFunction(17));
    return 0:
```

C++ nie gwarantuje kolejności wywołania argumentów w wywołaniu funkcji. Kompilator ma dowolność w przeplataniu ich wykonania, o ile uzna to za optymalizacie.

Możemy zatem otrzymać taka kolejność:

- wykonanie operator new
- wykonanie nastyFunction

```
#include "Resource h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared ptr<Resource> res. int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::shared_ptr<Resource>(new Resource(17)), nastyFunction(17));
    return 0:
```

C++ nie gwarantuje kolejności wywołania argumentów w wywołaniu funkcji. Kompilator ma dowolność w przeplataniu ich wykonania, o ile uzna to za optymalizacie.

- Możemy zatem otrzymać taką kolejność:
 - wykonanie operator new
 - wykonanie nastyFunction
 - nastyFunction rzuca wyjątkiem



```
#include "Resource h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared ptr<Resource> res. int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::shared_ptr<Resource>(new Resource(17)), nastyFunction(17));
    return 0:
```

C++ nie gwarantuje kolejności wywołania argumentów w wywołaniu funkcji.

Kompilator ma dowolność w przeplataniu ich wykonania, o ile uzna to za optymalizację.

Możemy zatem otrzymać taką kolejność:

- wykonanie operator new
- wykonanie nastyFunction
- nastyFunction rzuca wyjątkiem
- blok pamięci zarezerwowany przez operator new nie jest zwalniany - mamy wyciek.



```
#include "Resource.h"
#include <memory>
int nastvFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::make shared<Resource>(17), nastvFunction(17));
    return 0;
```

```
#include "Resource.h"
#include <memory>
int nastvFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::make shared<Resource>(17), nastvFunction(17));
    return 0:
```

std::make_shared na ratunek!*

 wykonanie std::make_shared - alokacja bloku pamięci i zawołanie konstruktora obiektu



```
#include "Resource.h"
#include <memory>
int nastvFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::make shared<Resource>(17), nastvFunction(17));
    return 0:
```

- wykonanie std::make_shared alokacja bloku pamięci i zawołanie konstruktora obiektu
- wykonanie nastyFunction



```
#include "Resource.h"
#include <memory>
int nastvFunction(int param)
   if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::make shared<Resource>(17), nastvFunction(17));
   return 0:
```

- wykonanie std::make shared alokacja bloku pamięci i zawołanie konstruktora obiektu
- wvkonanie nastvFunction
- nastyFunction rzuca wyjątkiem



```
#include "Resource.h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
   if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::make shared<Resource>(17), nastvFunction(17));
    return 0:
```

- wykonanie std::make_shared alokacja bloku pamięci i zawołanie konstruktora obiektu
- wykonanie nastyFunction
- nastyFunction rzuca wyjątkiem
- wykonanie destruktora std::shared_ptr, brak wycieku.



```
#include "Resource.h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
   if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Oops!");
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::make shared<Resource>(17), nastvFunction(17));
    return 0:
```

- wykonanie std::make_shared alokacja bloku pamięci i zawołanie konstruktora obiektu
- wykonanie nastyFunction
- nastyFunction rzuca wyjątkiem
- wykonanie destruktora std::shared_ptr, brak wycieku.



```
#include "Resource.h"
#include <memory>
int nastyFunction(int param)
    if (param % 2)
        throw std::runtime_error("Dops!"):
    return 42:
void foo(std::shared_ptr<Resource> res, int i) {}
int main(int argc, char const* argv[])
    foo(std::make_shared<Resource>(17), nastyFunction(17))+ Od standardu C++17 zostało to poprawione. Kompilator nadal może
    return 0:
```

std::make_shared na ratunek!*

- wykonanie std::make shared alokacja bloku pamięci i zawołanie konstruktora obiektu
- wykonanie nastyFunction
- nastyFunction rzuca wyjątkiem
- wvkonanie destruktora std::shared ptr. brak wycieku.

ewaluować argumenty w dowolnej kolejności, ale każdy z argumentów musi


zostać w pełni ewaluowany bez przeplatania instrukcii.



std::shared_ptr

Dwie osobne alokacje: dla obiektu oraz dla bloku kontrolnego.

Możliwe zwolnienie pamięci po obiekcie do systemu operacyjnego po zawołaniu destruktora.



std::make_shared

Jedna wspólna alokacja.

Nawet gdy obiektu już nie ma, obszar w pamięci nadal jest zablokowany.

Nie da się oddać fragmentu pamięci. Albo wszystko, albo nic.





std::weak_ptr to smart pointer - obserwator.

Nie uczestniczy we współdzielonym zarządzaniu obiektem.

Trzeba go "awansować" na std::shared_ptr przed ewentualnym użyciem.

Potrafi przerwać cykl odwołań między std::shared_ptr.

Dopóki jest choć jeden std::weak_ptr, blok kontrolny musi żyć!



```
#include <iostream>
#include <memory>
void check(std::weak_ptr<int> w)
    std::cout << "use_count = " << w.use_count() << '\n';
    // try to upgrade to std::shared_ptr, better than just checking .expired()
    if (auto stillAlive = w.lock()) {
                                                             Output:
        std::cout << "I'm here!\n";
   } else {
        std::cout << "too late...\n":
int main()
    std::weak ptr<int> weak:
        auto shared = std::make_shared<int>(17);
        weak = shared;
        check(weak);
    check(weak):
      2023-03-21 - UWr - PARO - C++ Memory Management © Nokia Public
```

```
#include <iostream>
#include <memorv>
void check(std::weak_ptr<int> w)
   std::cout << "use_count = " << w.use_count() << '\n';
   // try to upgrade to std::shared_ptr, better than just checking .expired()
   if (auto stillAlive = w.lock()) {
                                                          Output:
       std::cout << "I'm here!\n";
   } else {
       std::cout << "too late...\n":
                                                        use count = 1
                                                        I'm herel
int main()
                                                        use count = 0
                                                        too late...
   std::weak_ptr<int> weak;
       auto shared = std::make_shared<int>(17);
       weak = shared;
       check(weak);
   check(weak):
```

```
struct B:
struct A
    std::shared_ptr <B> b;
    ~A() { std::cout << "destructing A\n"; }
struct B
    std::shared_ptr<A> a;
    ~B() { std::cout << "destructing B\n": }
void useBoth()
    auto a = std::make_shared<A>();
    auto b = std::make_shared < B > ();
    a \rightarrow b = b:
    b->a = a:
```

```
int main()
   useBoth():
    std::cout << "Finished using A and B\n";
```

Output:



```
struct B:
struct A
    std::shared_ptr <B> b;
    ~A() { std::cout << "destructing A\n"; }
struct B
    std::shared_ptr<A> a;
    ~B() { std::cout << "destructing B\n": }
void useBoth()
    auto a = std::make_shared<A>();
    auto b = std::make_shared < B > ();
    a \rightarrow b = b:
    b->a = a:
```

```
int main()
   useBoth():
    std::cout << "Finished using A and B\n";
```

Output:

Finished using A and B



```
struct B:
struct A
    std::shared_ptr <B> b;
    ~A() { std::cout << "destructing A\n"; }
struct B
    std::weak_ptr<A> a;
    ~B() { std::cout << "destructing B\n": }
void useBoth()
    auto a = std::make_shared<A>();
    auto b = std::make_shared < B > ();
    a \rightarrow b = b:
    b->a = a:
```

```
int main()
{
    useBoth();
    std::cout << "Finished using A and B\n";
}</pre>
```

Output:



```
struct B:
struct A
    std::shared_ptr <B> b;
    ~A() { std::cout << "destructing A\n"; }
struct B
    std::weak_ptr<A> a;
    ~B() { std::cout << "destructing B\n": }
void useBoth()
    auto a = std::make_shared<A>();
    auto b = std::make_shared <B>();
    a \rightarrow b = b:
    b->a = a:
```

Output:

destructing A destructing B Finished using A and B



Rule of Zero

Rule of Zero



Rule of Zero

Jeżeli stworzona przez nas klasa potrzebuje zdefiniowania w niej któregokolwiek z poniższych:

- destruktora
- konstruktora kopiującego
- · kopiującego operatora przypisania

powinna mieć zdefiniowane wszystkie trzy w celu zapewnienia jej poprawnego działania.

C++ precyzyjnie określa kiedy i jakie metody specjalne zostaną wygenerowane przez kompilator w ich domyślnych wersjach.





It's broken!

```
#include <cstddef>
#include <cstring>
struct Nickname
    Nickname(const char* input)
                                                             int main()
        if (input) {
                                                                 Nickname n1("Whatever"):
            std::size t n = std::strlen(input) + 1:
                                                                 // copy constructor implicitly generated by compiler
            nick = new char[n];
                                                                 Nickname n2(n1):
            std::memcpv(nick . input. n):
                                                                 // same for copy assignment operator
                                                                 Nickname n3 = n2:
                                                             } // n3. n2. n1 go out-of-scope: destructors called:
                                                               // double free and crash
    ~Nickname() { delete[] nick : }
private:
    char* nick :
```

Rule of three

```
Nickname(const Nickname& other) : Nickname(other.nick_) {}
Nickname& operator=(const Nickname& other)
                                                        int main()
   if (this == %other)
       return *this:
                                                           Nickname n1("Whatever"):
                                                           // copy constructor is defined by us now
   std::size t n = std::strlen(other.nick ) + 1:
                                                    5 Nickname n2(n1):
   char* new nick = new char[n]:
                                                        // same for copy assignment operator
   std::memcpv(new nick, other.nick, n);
                                                           Nickname n3 = n2:
                                                    8 } // n3, n2, n1 go out-of-scope; destructors called;
   delete[] nick :
                                                          // everything works correctly
   nick = new nick:
   return *this:
```

Od C++11 i wprowadzenia std::move, pojawiły się dwie dodatkowe metody do uwzględnienia:

- konstruktor przenoszący
- przenoszący operator przypisania



Rule of five

```
int main()
Nickname(Nickname&& other) noexcept
    : nick_(std::exchange(other.nick_, nullptr))
                                                             Nickname n1("Whatever"):
{}
                                                             // copy constructor is defined by us now
                                                             Nickname n2(n1):
Nickname& operator=(Nickname&& other) noexcept
                                                             // same for copy assignment operator
                                                             Nickname n3 = n2:
    std::swap(nick . other.nick ):
                                                             // ditto for move
    return *this:
                                                             Nickname n4 = std::move(n3):
                                                         } // n4, n3, n2, n1 go out-of-scope; destructors called;
                                                           // everything works correctly
```

Operacje przenoszące

Brak zdefiniowania tych dwóch metod najczęściej nie jest błędem, a jedynie straconą szansą na optymalizację.



Ale czy musimy się tak męczyć?



Ale czy musimy się tak męczyć?

Oczywiście, że nie.



Ale czy musimy się tak męczyć?

Oczywiście, że nie.

Korzystajmy z dobrodziejstw RAII oraz klas implementujących ten wzorzec.



Rule of zero

```
#include <string>
struct Nickname
    Nickname(const std::string& input) : nick_(input) {}
private:
    std::string nick :
7:
int main()
    Nickname n1("Whatever"):
    // copy constructor is implicitly generated by compiler again
   Nickname n2(n1):
    // same for copy assignment operator
    Nickname n3 = n2:
} // n3, n2, n1 go out-of-scope; destructors called:
  // everything works correctly automagically thanks to RAII
```

Wydajność



Jedną z obietnic, jakie język C++ nam składa jest "zero overhead abstraction". Sprawdźmy, czy istotnie smart pointery dają nam zaletę bezpieczeństwa i wygody użycia, bez zabierania wydajności.



T*

```
#include <memory>
#include <vector>
struct Data
    char tab [42];
};
int main()
    constexpr unsigned size = 10'000'000u;
    std::vector<Data*> vec:
   vec.reserve(size);
    for (auto i = Ou: i < size: i++) {</pre>
        auto p = new Data();
        vec.push_back(std::move(p));
    for (auto p : vec) delete p;
```

std::unique_ptr<T>

```
#include <memorv>
#include <vector>
struct Data
    char tab_[42];
};
int main()
    constexpr unsigned size = 10'000'000u;
    std::vector<std::unique_ptr<Data>> vec;
    vec.reserve(size):
   for (auto i = Ou; i < size; i++) {</pre>
        std::unique_ptr<Data> p{new Data()};
        vec.push back(std::move(p));
```

std::shared ptr<T>

```
#include <memorv>
#include <vector>
struct Data
    char tab_[42];
};
int main()
    constexpr unsigned size = 10'000'000u;
    std::vector<std::shared_ptr<Data>> vec;
    vec.reserve(size):
   for (auto i = Ou; i < size; i++) {</pre>
        std::shared_ptr<Data> p{new Data()};
        vec.push back(std::move(p));
```

std::weak_ptr<T>

```
#include <memory>
#include <vector>
struct Data
    char tab [42]:
};
int main()
    constexpr unsigned size = 10'000'000u;
    std::vector<std::shared ptr<Data>> vec:
    std::vector<std::weak_ptr<Data>> vec_observers;
    vec.reserve(size):
    vec_observers.reserve(size):
    for (auto i = Ou: i < size: i++) {</pre>
        std::shared_ptr<Data> p{new Data()};
        std::weak ptr < Data > weak {p}:
        vec.push back(std::move(p)):
        vec_observers.push_back(std::move(weak));
```

std::make_shared<T>

```
#include <memory>
#include <vector>
struct Data
    char tab_[42];
};
int main()
    constexpr unsigned size = 10'000'000u;
    std::vector<std::shared_ptr<Data>> vec;
    vec.reserve(size):
    for (auto i = 0u: i < size: i++) {</pre>
        auto p = std::make shared<Data>():
        vec.push_back(std::move(p));
```

- GCC 11.3
- Pomiary wykonane przy pomocy:
 - time (real) -- czas
 - valgrind (memcheck) -- alokacje
 - valgrind (massif) -- zużycie pamięci

nazwa testu	czas [s]	alokacje	pamięć [MB]
-------------	----------	----------	-------------





- GCC 11.3
- Pomiary wykonane przy pomocy:
 - time (real) -- czas
 - valgrind (memcheck) -- alokacje
 - valgrind (massif) -- zużycie pamięci

nazwa testu	czas [s]	alokacje	pamięć [MB]
T*	0.59	10'000'001	610





- GCC 11.3
- Pomiary wykonane przy pomocy:
 - time (real) -- czas
 - valgrind (memcheck) -- alokacje
 - valgrind (massif) -- zużycie pamięci

nazwa testu	czas [s]	alokacje	pamięć [MB]
T*	0.59	10'000'001	610
std::unique_ptr <t></t>	0.58	10'000'001	610



- GCC 11.3
- Pomiary wykonane przy pomocy:
 - time (real) -- czas
 - valgrind (memcheck) -- alokacje
 - valgrind (massif) -- zużycie pamięci

nazwa testu	czas [s]	alokacje	pamięć [MB]
T*	0.59	10'000'001	610
std::unique_ptr <t></t>	0.58	10'000'001	610
std::shared_ptr <t></t>	1.00	20'000'001	1043



- GCC 11.3
- Pomiary wykonane przy pomocy:
 - time (real) -- czas
 - valgrind (memcheck) -- alokacje
 - valgrind (massif) -- zużycie pamięci

nazwa testu	czas [s]	alokacje	pamięć [MB]
T*	0.59	10'000'001	610
std::unique_ptr <t></t>	0.58	10'000'001	610
std::shared_ptr <t></t>	1.00	20'000'001	1043
std::weak_ptr <t></t>	1.21	20'000'002	1192





- GCC 11 3
- Pomiary wykonane przy pomocy:
 - time (real) -- czas
 - valgrind (memcheck) -- alokacje
 - valgrind (massif) -- zużycie pamięci

nazwa testu	czas [s]	alokacje	pamięć [MB]
T*	0.59	10'000'001	610
std::unique_ptr <t></t>	0.58	10'000'001	610
std::shared_ptr <t></t>	1.00	20'000'001	1043
std::weak_ptr <t></t>	1.21	20'000'002	1192
std::make_shared <t></t>	0.70	10'000'001	839



Pytania?



And that's all folks!

Warunki zaliczenia

materiały do pobrania

polecenia

e-mail do prowadzących

,

tytułem

z załącznikiem

memory-management-2023.zip

exercises/README_PL.md

bogumil.chojnowski@nokia.com

pawel.krysiak@nokia.com

[PARO2023] Memory Management C++

archiwum ZIP

tylko zawartość katalogu z ćwiczeniami

bez skompilowanych binarek slajdów też nie potrzebujemy



NOKIA

Algorytmy i Struktury Danych

Algorytmy i Struktury Danych




Kopiec - drzewo binarne na tablicy

Własność kopca: węzły potomne pozycji $\it N$ znajdują się na pozycjach $\it 2N$ i $\it 2N+1$. Taka tablica reprezentuje drzewo binarne $\it prawie$ pełne.


Rodzeństwo (siblings)


Para sąsiednich pozycji parzysty-nieparzysty (np 2-3, 4-5; ale nie 1-2, 3-4) to bliźniaki — reprezentują bloki pamięci, które mogą zostać połączone, jeśli tylko oba są wolne. Mają wspolnego rodzica — są podblokami bloku bedącego ich sumą.




















Struktura danych: stos


Implementacja stosu zawiera tablicę o ustalonym rozmiarze. Nowe elementy (operacja push) są zapisywane w komórce pamięci wskazywanej przez wskaźnik stosu, po czym wskaźnik jest przesuwany na następny element. Zdejmowanie wartości ze stosu (operacja pop) polega na cofnięciu wskaźnika i odczytania wartości przezeń wskazywanego.

Rozmiar stosu jest stały


Stos wywołań funkcji jest stałego rozmiaru - alokowany raz przy uruchomieniu programu. Z racji wykorzystania prostego wskaźnika stosu, musi to być obszar ciągły. Realokowanie stosu zdezaktualizowałoby wszystkie wskaźniki na lokalne zmienne. Z ustalonego rozmiaru wynika niebezpieczeństwo przepełnienia stosu (ang. *stack overflow*).



push(64)








pop() 64 pop() 48 pop() 32






push(80)




push (99)





pop()



Memory Management API

Memory Management API



Poziom 1: linux kernel

Linux kernel: mmap i munmap

Mapowanie stron pamięci operacyjnej na przestrzeń adresową programu zostało zaimplementowane w jądrze systemu operacyjnego i udostępniane w nagłówku <sys/mman.h> jako funkcje mmap i munmap. To z nich korzystają malloc i free.

Poziom 2: biblioteka standardowa C

cstdlib: malloc i free

Biblioteka standardowa C dostarcza funkcje malloc i free, które zarządzają pamięcią pobraną z systemu i udostępniają ją do programu w formie wskaźników do zarezerwowanych bloków. Z nich korzystają operatory new i delete



Poziom 3: język C++

Operatory new i delete

Operator new wykorzystuje funkcję malloc do pobrania wskaźnika na blok pamięci rozmiaru równego rozmiarowi tworzonego obiektu, następnie wykonywany jest konstruktor klasy obiektu. Operator delete woła destruktor obiektu, a następnie funkcję free co zwalnia blok pamięci.



Nie mieszaj metod alokacji!

Usunięcie obiektu, utworzonego na stercie przez operator new, za pomocą funkcji free nie wykona destruktora.

Usunięcie bloku pamięci zaalokowanego przez malloc przez operator delete wykona destruktor na obiekcie, którego konstruktor nie został wykonany. Niestosowanie się do powyższych wykona *niezdefiniowane zachowanie*.

