

# KIV/OS

# 1. Simulace operačního systému

Patrik Patera - A17N0083P, Luděk Kaňák - A17N0071P, Tomáš Šimandl - A17N0088P


## Obsah

1	Roura	3
2	Zpracování příkazů	3
3	File Allocation table (FAT)	6
4	Souborový systém (FS – File system) 4.1 Fat souborový systém (FatFS)	<b>6</b>
5	Virtual file system (VFS)	6
6	Služby IO	7
7	Inicializace VFS a FS	8
8	Handlery 8.1 File Handler	9 9 9 10
9	Runtime library	10
10	10.1 Process Filesystem	12 12 12 12 12 13 13
11	11.1 Příkaz cd 11.2 Příkaz md 11.3 Příkaz rd 11.4 Příkaz dir 11.5 Příkaz type 11.6 Příkaz sort 11.7 Příkaz echo 11.8 Příkaz rgen 11.9 Příkaz shell 11.10Příkaz ps 11.11Příkaz shutdown 11.12Příkaz freq	15 15 15 16 16 16 17 17 17 17
	11 19D*/	10

12 Celkový náhled na systém	19
13 Závěr	20

#### 1 Roura

Roura (pipe) slouží jako synchronizační prostředek mezi procesy a funguje na bázi producent-konzument. Součástí roury je kruhová vyrovnávací paměť (buffer), jejíž velikost je nastavena na hodnotu 4096 bytů a jedná se o pole, které je datového typu char. Díky této paměti je umožněno jednomu procesu do ní zapisovat a druhému procesu z ní číst, proto je také nutné vytvořit dva souborové deskriptory typu PipeHandler (jeden pro čtení a druhý pro zápis). Dvojice proměnných first a last určují pozici ve vyrovnávací paměti, kde zapsaná data začínají a končí. Při zápisu se mění pouze pozice last, která udává poslední pozici zapsaných dat v paměti. Naopak při čtení se mění pouze pozice first, která udává, kde data v paměti začínají. Pokud by vyrovnávací paměť byla celkově zaplněna a proces by se pokusil o zápis, pak je zablokován do té doby dokud ho proces, co z paměti čte, nevzbudí nebo neuzavře svůj deskriptor (přečetl data z paměti a tak uvolnil část paměti). Roura je uzavřena ve chvíli, kdy proces, který zapisoval do paměti, uzavře souborový deskriptor a to vygeneruje EOF, který je přečten druhým procesem k signalizaci ukončení souborového deskriptoru pro čtení. Výhodou roury je, že výstup jednoho procesu je takto přesměrován na vstup druhého procesu, jak je možné vidět na obrázku 1.



Obrázek 1: Detailnější znázornění roury.


## 2 Zpracování příkazů

O zpracovaní veškerých příkazů se stará třída CommandsWrapper, kterou si každý nově spuštění shell vytvoří. Třída CommandsWrapper má na starosti celý proces zpracovaní řetězce z stdOut. Pokud by během zpracovaní jednotlivých částí došlo k nekonzistenci s gramatikou cmd, pak je celý proces zpracovaní ukončen a je vypsána příslušná chyba na stdErr, není tak zbytečně voláno jádro operačního systému s nevalidními hodnotami (voláno pouze Write\_File z rtl pro výpis chyby).

Celý proces je rozdělen do několika částí, které mají na starosti zpracovat různé sekvence vstupního řetězce.

- V první řadě je řetězec rozdělen podle znaku |, který reprezentuje jednotlivé roury. Celý podřetězec nacházející se před tímto znakem je dále poslán k zpracovaní. V případě, že se kolem znaku roury nenacházejí mezery, pak je vypsána chyba – špatná syntaxe. Pokud se ovšem tento znak nachází mezi znakem "a ", pak je to bráno jako, že je součástí řetězce. Řetězec musí být určen jak počátečním ", tak u ukončovacím znakem ".
- V následující části je z podřetězce nalezen příkaz a zbytek podřetězce je brán jako vstupní argumenty daného programu. Tyto položky jsou uloženy do struktury cmd\_item\_t pro pozdější zpracovaní a vložen do seznamu celkových příkazů.
- Nyní je zkoumáno, jestli se v argumentech nacházejí nějaké přesměrování. Jsou uvažovány obě možnosti, a to ze souboru < či do souboru > nebo >>. V případě, že před a za těmito znaky není mezera, je vypsána chyba a celý proces ukončen špatná syntaxe. Pokud je přesměrování zapsáno správně jsou informace opět uloženy do struktury cmd\_item\_t, která již byla založena v předchozí části. Pokud argument neobsahuje žádné přesměrování, pak se tato část nevykonává a je pokračováno dále ve zpracovaní.
- Pokud vstupní řetěz obsahuje další znak |, pak je celý tento proces zopakován do té doby, dokud není celý vstupní řetězec zpracován.
- Na konci se provede příprava všech příkazů uložených v seznamu. Jsou vytvořeny souborové deskriptory (čtení a zápis) pro každou rouru, případně pro přesměrování. Každý z těchto příkazu spustí paralelně svůj program v procesu, kterému jsou předány příslušně souborové deskriptory, aby bylo zajištěno přesměrování výstupu jednoho procesu na vstup druhého procesu. Po ukončení, ať už úspěšném či neúspěšném, je možné zpracovat další vstup z stdIn.

Celý tento proces popisuje Obrázek 2.



Obrázek 2: Diagram průběhu zpracování příkazu

## 3 File Allocation table (FAT)

Jako souborový systém jsme použili FAT postavený na semestrální práci z KIV/ZOS. Původní práce byla rozšířena o zápis do již existujícího souboru, čtení souboru od dané pozice a nastavení velikosti souboru. Dalším rozdílem je realizace samotného disku. V původní práci byl disk reprezentován souborem uloženým v souborovém systému, nyní je disk reprezentován vstupním polem, které je při spuštění systému formátováno jako FAT disk. Pole je uloženo ve třídě FatFS a je do modulu FAT předáváno při volání jednotlivých funkcí.

## 4 Souborový systém (FS – File system)


Nad všemi souborovými systémy je abstraktní třída FS. Třída obsahuje abstraktní metody, které jsou volány z VFS a z FileHandleru. Každý souborový systém musí tyto metody implementovat nebo spíše vytvořit mezivrstvu která tyto metody obsahuje a používá metody daného souborového systému. FS obsahuje strukturu super\_block obsahující základní informace o souborovém systému jako například id, root adresář, velikost bloku, atd.. Dále v této kapitole budou pod pojmem soubor myšleny i adresáře. Každý otevřený soubor je definován strukturou dentry, která obsahuje veškeré informace, které jsou potřeba pro práci se souborem. Jednotlivé záznamy dentry jsou řazeny do struktury vyobrazené na obrázku 3. Zároveň s otevřeným souborem jsou uloženy ve struktuře veškeré adresáře v cestě od kořene k danému souboru. Výhodou je nemožnost smazání rodičovského adresáře daného souboru. Ke každému otevřenému fyzickému souboru v souborovém systému náleží jeden záznam dentry a zároveň na jeden záznam (dentry) může odkazovat více File\_Handlerů(viz kapitola 8.1). Při uzavření souboru, není-li otevřen v jiném File\_Handleru, je záznam dentry ze struktury vymazán a spolu s ním i nevyužívané záznamy v cestě k souboru. Při uzavření souborového systému se projde celá struktura a uzavřou se veškeré načtené záznamy.

## 4.1 Fat souborový systém (FatFS)

Třída dědí od FS a vytváří tak mezivrstvu mezi VFS a modulem FAT. Jelikož FAT slouží spíše jako knihovna a je bezstavová, obsahuje také strukturu obsahující informace nutné pro práci s FAT. Struktura obsahuje pole formátované jako FAT disk, boot\_record, fat tabulky a další konstanty načtené při inicializaci FAT. Hlavním úkolem této třídy je převádět data z modulu FAT do čitelných dat pro VFS.

## 5 Virtual file system (VFS)

Virtual file system je postaven nad všemi souborovými systémy. Každý FS musí být registrován u VFS. Ten je uložen do mapy všech registrovaných FS v systému. Mapa používá jako klíč název FS (například C:). Důležité je aby název



Obrázek 3: Zobrazení struktury načtených souborů ve FS

disku končil dvojtečkou. Název musí být unikátní a název "0:" je zabrán pro Process File System (viz kapitola 10.1). Při ukončení systému jsou všechny registrované souborové systémy odstraněny. VFS je volán z IO a slouží pro otevírání, vytváření a mazání souborů. Funkce pro zápis nebo čtení ze souboru jsou zprostředkovány pomocí třídy FileHandler(viz kapitola 8.1). Všechny funkce obsahují jako vstupní argument absolutní cestu, kdy je nejprve podle cesty nalezen FS a až poté je předán požadavek konkrétnímu FS.

## 6 Služby IO

IO je vstupní vrstvou pro všechny io požadavky z uživatelského režimu. Nejprve je z registru zjištěno číslo volané služby. Každá služba poté volá metody z VFS, Handleru nebo ProcessManageru. Všechny služby při jakékoliv chybě nastaví carry bit a do registrů uloží kód chyby.

#### Služby:

Create\_File - z registrů je načtena cesta k souboru a další atributy. Neobsahujeli cesta název souborového systému je k cestě připojen aktuální pracovní
adresář, který je získán z ProcessManageru. Na základě atributů je buď to
otevřen nebo vytvořen soubor či adresář. Nebyla-li vrácena chyba, je vytvořený handler předán do ProcessManageru a číslo handleru je uloženo
do registrů a tím vráceno do uživatelského režimu.

Write\_File - nejprve je z registrů získáno číslo handleru. Číslo je předáno do ProcessManageru, který vrátí příslušný handler. Jelikož je Handler abstraktní třída, je pouze zavolána metoda Write a podle instance se zavolá FileHandler, PipeHandler nebo Console. Výsledek je předán do registrů.

- Read\_File služba je velice podobná službě Write\_File jen s tím rozdílem, že místo volání metody Write je volána metoda Read. Výsledek je opět předán do registrů.
- Delete\_File z registrů je načtena cesta k souboru. Neobsahuje-li cesta název, souborového systému je k cestě připojen aktuální pracovní adresář, který je získán z ProcessManageru. Jelikož api není připravené na možnost stejného názvu pro soubor i pro adresář v jednom adresáři, je nejprve smazán soubor voláním VFS metody pro smazání souboru. Nebyl-li soubor nalezen, zavolá se metoda VFS pro smazání adresáře. Nebyl-li ani tak soubor odstraněn, je do registrů vložen kód chyby a je nastaven carry bit.
- Set\_File\_Position nejprve je z registrů získáno číslo handleru a další atributy. Číslo je předáno do ProcessManageru, který vrátí příslušný handler. Jelikož je pozice v souboru různá pro každý handler, nevolá se VFS, ale je volána metoda handleru fseek.
- Get\_File\_Position stejně jako služba Set\_File\_Position získá handler nad kterým je tentokrát zavolána metoda ftell. Výsledek je uložen do registrů.
- Close\_Handle služba pouze získá z registrů číslo handleru a předá jej do ProcessManageru. Ten jej dealokuje a odstraní. Každý handler má definovaný svůj destruktor, který se postará o dealokaci veškeré příslušné alokované paměti.
- Get\_Current\_Directory aktuální pracovní adresář je uložen v PCB tabulce procesu. Je tedy volán ProcessManager, který vrátí pracovní adresář. Nevejde-li se řetězec určující pracovní adresář do připraveného vstupního pole znaků, je vrácena chyba. V opačném případě je řetězec zkopírován do pole a velikost řetězce je uložena do registrů.
- **Set\_Current\_Directory** aby nebyl uložen nevalidní pracovní adresář je nejprve volána metoda na otevření souboru z VFS. Je-li adresář úspěšně nalezen je řetězec udávající pracovní adresář předán do **ProcessManageru**.
- Create\_Pipe je vytvořena nová roura. Poté jsou vytvořeny dva handlery. Jeden pro zápis a druhý pro čtení z roury. Handlery jsou předány do ProcessManageru a čísla handlerů jsou uložena do registrů pro návrat do uživatelského režimu.

#### 7 Inicializace VFS a FS

Nejprve je potřeba vytvořit pole dostatečné velikosti, které bude představovat disk. Doporučená minimální velikost je 4096 bytů. V naší práci jsme však zvolili velikost 65536 bytů. Pole je poté formátováno statickou metodou třídy FatFS

init\_fat\_disk. Vstupními parametry jsou vytvořené pole, velikost pole a velikost jednoho bloku. Velikost bloku ovlivní maximální počet souborů v adresáři jelikož adresář zabírá přesně jeden blok.

#### Inicializace FAT souborového systému

Do třídy FatFS je předáno formátované pole, velikost pole a název svazku. Konstruktor vytvoří strukturu obsahující informace o fat disku. Do struktury je předáno vstupní pole a celá struktura je předána do funkce fat\_init v modulu fat. Tam je z pole načten boot\_record, obě fat tabulky a jsou spočítané často využívané konstanty. Nakonec je vše uloženo do vstupní struktury. Ve třídě FatFS je z načtených dat inicializován super\_block a kořenový adresář. Kořenový adresář je vložen do super\_blocku a ten je uložen ve FatFS pro pozdější užití.

#### Inicializace VFS a registrace FS

Inicializace VFS pouze inicializuje mapu souborových systémů. Poté je volána metoda třídy VFS register\_fs do které je předán název registrovaného souborového systému a instance souborového systému. Při registraci je nejprve prohledána mapa souborových systémů zda již neobsahuje souborový systém s daným názvem. Poté je nový systém přidán do mapy.

## 8 Handlery

Třída Handler představuje společné rozhraní pro všechny handly týkající se zápisu a nebo čtení. To umožní pracovat se těmito handly stejným způsobem. Konkrátně se jedná o File\_Handler, Pipe\_Handler a Console. Třídy, které toto rozhraní dědí musí překrýt metody pro zápis, čtení a změnu pozice.

#### 8.1 File Handler

Třída File Handler dědí od abstraktní třídy Handler. Třída navíc obsahuje strukturu dentry představující záznam o otevřeném souboru. Metody read a write získají ze struktury dentry konkrétní souborový systém nad kterým jsou volány příslušné metody. Metoda fseek nastaví pozici souboru podle vstupních parametrů. Je-li nová pozice větší než velikost souboru nebo naopak menší než nula, je vrácena chyba. Je-li zároveň požadována změna velikosti souboru na aktuální pozici, je získán z dentry příslušný souborový systém a je zavolána příslušná metoda souborového systému.

#### 8.2 Pipe handler

Třída Pipe Handler dědí od abstraktní třídy Handler. Třída navíc obsahuje ukazatel na příslušnou rouru. Metody pro zápis a čtení jsou překryty, aby byl za jištěn zápis a čtení do vyrovnávací paměti roury. Po uzavření posledního pipe


handleru (jsou vždy vytvořeny dva – čtení a zápis) je také zajištěno odstranění a uvolnění paměti po příslušné rouře.

#### 8.3 Console handler

řída Console dědí od abstraktní třídy Handler. Console se může otevřít v režimu pro čtení, výpis a výpis chyby. Při čtení se kotroluje, zda nebyla zadána zkratka Ctrl + z a přečtené znaky se ukládají do bufferu. Pokud byla zkratka přečtena, ale mimo ní obsahuje načtený řetězec další znaky, tak se zkratka ignoruje snížením počtu přečtených znaků o 3. Pokud byla přečtena pouze zkratka, nastaví se počet přečtených znaků na 0, což znamená EOF. Při zápisu se zapíše daný počet znaků ze vstupního bufferu.

## 9 Runtime library

Runtime library (rt1) obsahuje funkce, ve kterých se naplní příslušné registry daty podle požadované služby a následně se provede systémové volání viz obrázek 4. Jádro obslouží požadavek a v registrech vrátí výsledek. Poté se v rt1 přečte výsledek z registrů. V případě, že nastala chyba v jádře během zpracování výsledků, se uloží v rt1 chybový kód, jenž se může po zavolání funkce print\_error poslat na chyboví výstup. Jednotlivé funkce vrací informaci o výsledku v podobně true/false.



Obrázek 4: Ukázka volání funkce write v programu echo

#### 10 Procesy

#### 10.1 Process Filesystem

Informace o procesech a vláknech jsou uloženy ve dvou tabulkách. Tabulka pro procesy uchovává položky PCB a v případě vláken se jedná o tabulku obsahující položky TCB. Položka PCB obsahuje pro každý proces informace jako je: id procesu, id rodiče ve kterém byl proces spuštěn, název spuštěného programu, pracovní adresář a list s otevřenými soubory (handly). Položka pro vlákno se skládá z id vlákna, vlákna (std::thread) a odkazu na PCB procesu, ve kterém bylo vlákno spuštěno.

Tyto dvě tabulky jsou uchovány ve třídě ProcFilesystem, která je registrována u VFS jako souborový systém ProcFilesystem s názvem 0:. Z rozhraní FS využívá pouze metodu pro vytvoření souboru, která vrátí platný FileHandler jen v případě, že se žádá o adresář procfs, a metodu pro čtení, která do bufferu zapíše informace o procesech.

Třída ProcFilesystem dále obsahuje metody pro přidání procesů a vláken do tabulek, mazání vláken, kde při smazání posledního vlákna odkazujícího na proces smaže z tabulky procesů informace o tomto procesu, a metody pro získání PCB podle thread\_id a TCB podle čísla handlu (tid).

#### 10.2 Process Manager

Třída Process Manager obsluhuje všechny události ohledně procesů a vláken. K uchování a práci s procesy/vlákny volá metody z již popsané třídy ProcFilesystem viz 3.

#### 10.2.1 Inicializace

Při spuštění systému po inicializaci jádra se jako první proces spustí INIT. Proces má pid nastavený na 1 a rodičovský pid (ppid) na 0. Dále se zde nastavuje pracovní adresář C: a inicializuje se vstup a výstup týkající se konzole. Po nastavení se proces přidá do tabulky procesů ve třídě ProcFilesystem. Poté se spustí ve vlákně tohoto procesu funkce, která spustí uživatelský program shell, ve kterém se následně můžou spouštět pomocí příkazů další programy. Proces INIT končí až po skončení prvního vytvořeného shellu.

#### 10.2.2 Vytvoření nového procesu

Z registrů se zjistí název programu a struktura TProcess\_Startup\_Info, která obsahuje vstupní parametry pro program a identifikátory handlů pro vstup, výstup a chybu. Dále se zjistí, v jakém procesu se má nový proces spustit. Pro nalezení kontextu procesu se zjistí id (thread\_id) zrovna běžícího vlákna a následně se najde v ProcFilesystemu v tabulce vláken odpovídající položka TCB s vláknem označeným stejným thread\_id. Nalezené TCB ukazuje na položku PCB představující aktuální proces. Tento proces bude nastaven jako rodičovský

proces pro nově vytvářený proces. Poté se vytvářenému procesu nastaví handlery z rodičovského procesu podle identifikátorů uložených v TProcess\_Startup\_Info.

Po nastavení všech informací o procesu do PCB, se připraví položka TCB s odkazem na nový proces a ve vlákně se spustí funkce run\_process, ve které se spouští uživatelský program s registry obsahující argumenty po jehož dokončení se uzavřou všechny handly. Toto vytvořené vlákno se uloží do TCB.

Pokud vytvoření procesu proběhlo bez problémů, tak se do registrů uloží id vytvořeného TCB, které představuje handle vlákna. V případě výskytu chyby se do registrů uloží informace o chybě.

#### 10.2.3 Vytvoření nového vlákna

Z registrů se přečte vstupní bod programu vlákna a jeho vstupní argument data. Podobně jako u procesů se zjistí v jakém procesu se má vlákno spustit a vytvoří se položka TCB s odkazem na tento proces. Dále se ve vlákně spustí funkce run\_thread, která zavolá funkci získanou z registrů. Do registrů se stejně jako u procesů uloží handle na vlákno a nebo kód chyby, pokud nastane.

#### 10.2.4 Čekání na handly


Z tabulky vláken se pro každý handle v poli najde příslušná položka TCB, nad uchovaným vláknem se zavolá join a čeká se dokud vlákno neskončí. Po skončení všech vláken s handly obsaženými v poli se vrátí handle na poslední proces.

#### 10.2.5 Přidání a uzavření otevřených souborů

V metodách pro přidání (add\_handle) a uzavírání (close\_handle) souborů se v první řadě zjistí PCB procesu, ze kterého byly volány, stejným způsobem jako u vytváření procesu.

Při přidávání se otevřený soubor dá na první volné místo v poli s otevřenými soubory v PCB. Pokud není volné žádné místo, soubor se přidá na konec. Vrací se handle udávající index v poli nově přidaného souboru.

Otevřený soubor se uzavírá podle čísla handlu. Číslo handlu udává index v poli s otevřenými soubory procesu. Pokud se na pozici nachází neuzavřený soubor, tak se smaže a funkce vrátí hodnotu true, jinak vrátí false, což znamená neplatný handle.



Obrázek 5: Znázornění vytváření procesů

### 11 Příkazy

Vyskytne-li se v průběhu vykonávání jakéhokoliv příkazu chyba, je okamžitě vypsána do stdError a vykonávání příkazu je ukončeno.

#### 11.1 Příkaz cd

Příkaz cd slouží primárně pro změnu pracovního adresáře. Syntaxe příkazu je: cd [/d] [drive:][path]. Při spuštění příkazu je nejprve kontrolováno, zda jsou vstupní parametry prázdné. Pokud ano, vypíše se pracovní adresář a příkaz se ukončí. Dále se hledá, zda je přítomen parametr /d. Zbytek argumentů je brán jako cesta a program pokračuje jednou z následujících větví:

**Cesta začíná zpětným lomítkem** - je voláno jádro pro získání pracovního adresáře z kterého je získán aktuální disk ke kterému je připojena vstupní cesta.

Cesta neobsahuje dvojtečku - je voláno jádro pro získání pracovního adresáře, ke kterému je připojena cesta z argumentů.

Ani jedna z výše uvedených - nebyl-li nalezen parametr /d provede se změna adresáře pouze pokud vstupní cesta obsahuje pouze disk (například C:) bez další cesty.

Výsledná cesta je poslána do jádra s požadavkem na změnu pracovního adresáře. Je-li cesta nevalidní, je z jádra vrácen chybový kód.

#### 11.2 Příkaz md

Příkaz md slouží pro vytváření adresářů. Syntaxe příkazu je: md [drive:]path. Vstupní parametry jsou zpracovány pomocí regulárních výrazů. Nejprve jsou parametry rozděleny podle mezer. Cesta obsahující v názvu mezeru musí být obalena v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách. Každá cesta je poté rozdělena podle zpětných lomítek na adresáře. Nejprve se ověří, zda adresáře v dané cestě existují a že se jedná o adresáře. Ověření probíhá voláním jádra s požadavkem na otevření adresáře. Není-li adresář nalezen, je vytvořen dalším voláním jádra. Tento postup dvojího volání jádra je zvolen kvůli ověření, zda byl vytvořen alespoň jeden adresář. Existují-li všechny adresáře v cestě, je vypsána chybová hláška.

#### 11.3 Příkaz rd

Příkaz rd slouží pro odstranění adresářů. Syntaxe příkazu je: rd [/q] [drive:]path. Parametr /s umožňuje smazat neprázdný adresář a parametr /q vypíná upozornění na smazání neprázdného adresáře. Nejprve jsou vstupní parametry zpracovány regulárním výrazem a poté jsou rozděleny podle mezer. Cesta obsahující v názvu mezeru musí být obalena v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách. Adresář, který se má odstranit je otevřen, aby se ověřilo, zda skutečně

existuje a jestli neobsahuje podadresáře a soubory. Je-li adresář prázdný, je smazán. Obsahuje-li další souboru a adresáře, je V závislosti na vstupních parametrech buď adresář a všechny podadresáře rekurzivně odstraněny nebo je vypsána hláška zda má být neprázdný adresář odstraněn. Otevření a odstranění adresáře je zprostředkováno voláním služeb jádra Create-File a Delete-File.

#### 11.4 Příkaz dir

Příkaz dir vypíše obsah adresáře na výstup (stdOutput). Syntaxe příkazu je: dir [/s] [drive:] [path] [dirname]. Parametr /s určuje rekurzivní výpis, tedy výpis i všech podadresářů. Neobsahují-li vstupní argumenty žádnou cestu nebo název adresáře, je načten aktuální pracovní adresář pomocí služby jádra Get\_Current\_Directory. Na výstup (stdOutput) je vypsán název prohledávané složky. Adresář je otevřen službou Create\_File a službou Read je získán obsah adresáře, který je okamžitě vypisován na výstup (stdOutput). Je-li nalezen adresář, a výpis má být rekurzivní, je adresář uložen do vectoru pro pozdější zpracování. Na konci, je-li výpis rekurzivní, je z vectoru vyjmut první adresář, který je stejným způsobem vypsán. Celý proces se opakuje dokud se neprojde celý adresářový strom.

#### 11.5 Příkaz type

Příkaz type vypíše do konzole vstupní soubor nebo výstup z stdInput. Syntaxe příkazu je: type [drive:] [path]filename. Obsahují-li argumenty klíčová slova:

con - jsou data načítána z stdInput a každý řádek je ihned vypsán zpět na stdOutput. Zadávání je ukončeno znakem Ctrl+Z.

nul - vypíše se nula znaků.

Neobsahují-li vstupní argumenty výše uvedená klíčová slova, jsou argumenty brány jako cesta k souboru, který se voláním služby jádra Create\_File otevře a následně voláním služby jádra Write vypíše do stdOutput.

#### 11.6 Příkaz sort

Příkaz sort seřadí abecedně řádky vstupního souboru nebo výstup z stdInput. Výsledek je vypsán do stdOutput. Syntaxe příkazu je: sort [drive:][path]. Jsou-li vstupní argumenty prázdné jsou data načítána z stdInput. V opačném případě je otevřen soubor podle vstupních argumentů a data jsou načítána ze souboru. Načítání probíhá voláním služby jádra Read kam je předán buďto handler otevřeného souboru, nebo stdInput. Čtení je ukončeno při chybě nebo při načtení nula znaků. Načítaná data jsou rozdělena po řádcích a vkládána do listu. Po ukončení načítání je list abecedně seřazen nehledě na velikost znaků. Nakonec je list vypsán pomocí služby jádra Write do stdOutput.

#### 11.7 Příkaz echo

Příkaz echo přepošle vstupní argument na výstup zavoláním funkce Write z rtl.

#### 11.8 Příkaz rgen

Generuje náhodná čísla v plovoucí čárce a ty vypisuje na stdOutput, dokud mu nepřijde znak Ctrl+Z. Program vytvoří vlákno pomocí funkce Create\_Thread z rtl, která spustí funkci wait\_for\_eof. Funkce wait\_for\_eof čte z stdInput, dokud nepřečte znak Ctrl+Z. Po přečtení tohoto znaku se nastaví flag generate na false.

Po spuštění vlákna v hlavní funkci programu rgen se ve smyčce generují čísla a posílají se na výstup. Generování se ukončí po nastavení flagu generate na false ve funkci wait\_for\_eof.

#### 11.9 Příkaz shell

Příkaz shell je simulací příkazové řádky s gramatikou cmd. Každý vytvoření shell umožňuje zpracovávat příkazy, které jsou zapsány do stdInput pomocí funkce z Read\_File z rtl a potvrzeny klávesou Enter. Každá řádka je posléze samostatně zpracována. Ukončení příkazu je možné provést pomocí znaku Ctrl+Z.

Shell je i připraven zpracovat příkazy ze souboru a pomocí přesměrování < vykonávat tyto příkazy, které jsou zpracovány po řádcích dokud není přečten poslední z nich.

#### 11.10 Příkaz ps

Příkaz ps vypíše všechny běžící procesy s jejich názvy, pidy a pidy rodičů. V první řadě se otevře adresář 0:\procfs pomocí funkce Create\_File z rtl. Následně z otevřeného souboru přečte obsah (informace o běžících procesech) a tento obsah zapíše na std0ut a uzavře otevřený soubor.

#### 11.11 Příkaz shutdown

Příkaz shutdown ukončí celý systém. Příkaz zavolá metodu ze shellu system\_stop. Tato metoda nastaví na false příznak run\_system, který je společný pro všechny shelly. Zabrání se tak dalšímu čtení a dojde k jeho ukončení všech shellů.

#### 11.12 Příkaz freq

Příkaz freq nemá žádné parametry je po jeho spuštění se čtou znaky z stdInput a sestaví frekvenční tabulku bytů. Po ukončení příkazu pomocí znaku Ctrl+Z nebo při chybě, jsou do stdOut vypsány takové byty, jejíž frekvence je větší než hodnota 0 a to v takovémto formátu: 0x%hhx: %d, tj. znak je vypsán v hexadecimálním formátu.


#### 11.13 Příkaz wc

Příkaz wc vypíše do stdOut počet řádek, slov a znaků. Syntaxe příkazu je následující: wc [drive:][path]filename, kde počet vstupních suoborů je v rozsahu 0 až N. Není-li zadán ani jeden vstupní soubor, pak příkaz čte znaky přímo z stdInput, které jsou potvrzeny klávesou Enter a ukončení se provádí znakem Ctrl+Z nebo při chybě.

Pokud je jako vstup zadán alespoň jeden název souboru (či cesta), pak je z rtl zavolána funkce Create\_File pro otevření existujícího souboru, jehož obsah je přečten a proveden příkaz wc, kde je i vypsán název. Pro více vstupních souborů je provedeno totéž a navíc je na konci vypsaný kompletní součet.

## 12 Celkový náhled na systém

Na obrázku 6 je možné vidět celkový pohled na systém, kde jsou znázorněny jednotlivé vazby.



Obrázek 6: Diagram systému.

## 13 Závěr

Veškerá funkčnost a příkazy popsány v zadání byly implementovány a řádně otestovány na vstup z konzole i na vstupní soubor s příkazy. Při implementaci byl použit a poupraven souborový systém FAT z předmětu ZOS. Program byl přeložen a všechna funkčnost vyzkoušena pro x64 a x86 v módu pro debug i release.