

SIMD 指令(单指令多数据流) Single Instruction Multiple Data

- MMX(MultiMedia eXtension)----- 15 章
- SSE(Streaming SIMD Extension) -- 16 章
- AVX(Advanced Vector eXtension) 17 章



第15章 MMX程序设计



- 15.1 MMX技术简介
 - 单指令多数据流的基本概念
 - MMX寄存器
 - 环绕与饱和运算
- 15.2 MMX指令简介
- 15.3 MMX编程示例
- 15.4 用C语言编写MMX应用程序





多媒体数据(音频、图像、视频等)处理中包含大量的具有共同特征的操作(计算)。为此,Intel公司于1997年推出了MMX(MultimediaeXtension)指令集。有57条指令,每条指令可以一次处理多个数据。



第15章 MMX程序设计



学习重点

单指令多数据流的基本概念; 环绕运算、饱和运算的概念 采用MMX指令,提高程序运行效率






Pentium II

- ▶ 单指令多数据流 SIMD Single Instruction Multiple Data
- ➤ 多媒体扩展指令集 MMX Multi-Media eXtension





➤ 单指令多数据流 SIMD



	10 (000AH)	20 (0014H)	30 (001EH)	40 (0028H)
+	25 (0019H)	-1 (OFFFFH)	-35 (OFFDDH)	35 (0023H)
	35 (0023H)	19 (0013H)	-5 (OFFFBH)	75 (004BH)





MMX寄存器

- ▶ 8个64位的寄存器: MM0 ~ MM7。它们是FPU 的浮点寄存器 ST0-ST7(80位)的低64位。
- ➤ MMI0~MMI7只支持整数运算(8个字节、4个字、 2个双字)。如果需要进行浮点运算,需要使用 EMMS指令将FPU状态复位。
- > 直接使用这些寄存器:寄存器寻址方式。
- 不能用于寄存器间接寻址、变址寻址和基址加变址寻址,即不能用于寻址内存中的操作数。



15.2 MMX指令简介



数据传送 算术运算 比较运算 逻辑运算 移位、转换、解组 状态控制

常用字母后缀来标识需要处理的元素大小,b、w、d、q分别对应字节、字、双字、四字。





环绕运算 VS 饱和运算

环绕加减运算

等价于普通的ADD、SUB指令(直接加减,舍弃进/借位)

例如字节运算:

38H + F9H = 31 H

38H - F9H = 3F H





饱和加减运算

运算结果超出范围(溢出)时截断。例如,对于无符号字节运算,若结果超出255(FFH),则直接取FFH;对于有符号字节运算,若结果超出[-128,127](溢出),则直接取 80H/7FH(-128的补码为80H)。

例如字节运算:

```
6FH + 23H = 7F H (有符号,正溢出)
6FH + 23H = 92 H (无符号)
6FH + F3H = FF H (无符号)
6FH + F3H = 62 H (有符号)
8FH + F3H = 80 H (有符号,负溢出)
```

对于加法, 只有2个加数的符号位相同时才可能产生溢出.



15.2 MMX指令简介



```
70H, 0A0H, 50H, 50H, 0F0H, 0F0H, 0F0H,
 X
          0A0H, 70H, 30H, 0F0H, 01H, 20H,
      db
                                           81H.
                                                OFOH.
 V
movq mm0, qword ptr x; mm0 = F0 F0 F0 F0 50 50 A0 70
movq mm1, qword ptr y; mm1 = F0 81 20 01 F0
                                71 10 F1 40
                 ; mmO = EO
paddb mm0, mm1
paddsb mm0, mm1
                    : mm0 = E0 80 10 F1 40 7F 10 10
paddusb mm0, mm1
                   : mm0 = FF FF FF F1 FF 80 FF FF
```

paddb: 打包字节整数环绕加法指令

ADD Packed Byte integers

paddsb: 有符号饱和字节加法指令

ADD Packed Signed Byte integers with signed saturation

paddusb : 无符号饱和字节加法指令

ADD Packed UnSigned Byte integers with unsigned saturation

15.3 MMX编程示例



```
实现两个向量的内积
设有向量 a=(a1, a2, a3, a4), 向量b=(b1, b2, b3, b4)。
向量a、b的内积为 <a, b>=a1*b1+a2*b2+a3*b3+a4*b4。
. 686P
. MMX
.model flat, c
 ExitProcess proto stdcall :DWORD
 printf proto :vararg
 includelib libcmt.lib
 includelib legacy_stdio_definitions.lib
. data
 buf1
             sword 1, -2, 3, 400H
 buf2
             sword 2, 3, 4, 500H
 buf3
             sdword 0, 0
             db "%d %x (H)", 0dh, 0ah, 0
 1pFmt
stack 200
```



15.3 MMX编程示例



```
. code
main proc
                                    : mm0=04000003FFFE0001H
           mm0, qword ptr buf1
  movq
  movq mm1, qword ptr buf2
                                    : mm1 = 0500000400030002H
   pmaddwd mm0, mm1
                                    : mm0=0014000CFFFFFFCH
       qword ptr buf3, mm0
  movq
                 buf3
           eax,
  mov
           eax, buf3 + 4
   add
   emms :清除MMX状态
   invoke printf, offset lpFmt, eax, eax
   invoke Exitprocess, 0
main endp
End
pmaddwd: 向量点积,[a1, a2, a3, a4]*[b1, b2, b3, b4] =
[a1*b1+a2*b2, a3*b3+a4*b4]
```

15.4 用C语言编写MMX应用程序



```
#include <stdio.h> #include <time.h>
#include \langle stdlib. h \rangle #include \langle conio. h \rangle
#define LEN 100000 // 数组大小
int main() {
       clock_t stTime, edTime;
       int i, j:
       unsigned short a[LEN], b[LEN], c[LEN];
       srand(time(NULL));
       for (i = 0; i < LEN; i++) // 生成随机数组
       \{a[i] = rand(); b[i] = rand(); \}
       stTime = clock();
       for (j = 0; j < 1000; j++) { // 重复做1000遍
              for (i = 0; i < LEN; i++)
                      c[i] = a[i] + b[i];
       edTime = clock(); // edTime - stTime;
```

15.4 用C语言编写MMX应用程序



```
#include <mmintrin.h>
__m64 *pa, *pb, *pc; // 指向数组 a
int LEN4; // 一次运算4个数,总循环次数减少
for (j = 0; j < 1000; j++) {
      pa = (m64 *)a;
      pb = (m64 *)b;
      pc = (m64 *)c;
      LEN4 = LEN / 4:
      for (i = 0; i < LEN4; i++) {
            *pc = _m paddw(*pa, *pb);
            pa += 1; // 反汇编后, 地址是加 8
            pb += 1:
            pc += 1:
m_empty(); // 实际是 EMMS指令
```



第15章 MMX程序设计



单指令多数据流的基本概念 环绕运算

有符号/无符号的饱和运算

采用 MMX 指令提高程序运行速度



第16章 SSE程序设计



- 16.1 SSE技术简介
- 16.2 SSE指令简介
- 16.3 SSE2及后续版本的指令简介
- 16.4 SSE编程示例
- 16.5 用C语言编写SSE应用程序






- Pentium III 中,在MMX基础上引入了更多的流式SIMD扩展(Streaming SIMD Extension),称为 SSE。SSE兼容MMX指令,并且可以同时处理4个单精度数据。
- ▶ 8个128位的寄存器: xmm0~xmm7
- ➤ 保留了MMX的64位寄存器对于组合整数进行运算
- ➤ 增加了单精度浮点数(float)打包运算的指令
- > 增加了标量单精度浮点数运算指令





> 标量单精度浮点数运算







SSE中的数据寄存器

- ▶ 8个128位的寄存器: xmm0~xmm7
- > 直接使用这些寄存器:寄存器寻址方式。
- 不能用于寄存器间接寻址、变址寻址和基址加变址寻址,即不能用于寻址内存中的操作数
- > 可以用于整数运算,又可以用于浮点运算





SSE中的控制和状态寄存器

31	16	15	14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留(Reserved)		FTZ	RC	PM	UM	OM	ZM	DM	IM	DAZ	PE	UE	ОЕ	ZE	DE	IE





SSE指令可以分为四类:

- > 组合和标量单精度浮点指令
- ➤ 64位SIMD整数指令
- > 状态管理指令
- ➤ 其他指令(Cache控制、预取、内存排序)





标量单精度浮点 、组合单精度浮点指令

数据传送

算术运算

比较运算

逻辑运算

重排和解组

转换





SSE 64位SIMD整数指令

- > 采用64位MMX寄存器和64位的内存操作数
- ➤ 保留了 MMX 指令
- > 同时增加了一些新的指令





MXCSR状态管理指令 缓存控制指令



16.3 SSE2及后续版本的指令简介



在SSE之后,出现了SSE2、SSE3、SSE4等版本组合和标量双精度浮点指令64位和128位整数指令





```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
       float x, y, z;
       x = 3.14;
       y = 5.701;
       z = x + y;
       printf("%f\n", z);
       return 0;
```





```
x = 3.14;
         xmm0, dword ptr [__real@4048f5c3 (0E67B34h)]
movss
         dword ptr [x], xmm0 标量单精度浮点数传送
movss
             Scalar Single-precision floating-point
     z = x + y;
         xmm0, dword ptr [x]
movss
         xmm0, dword ptr [y] 标量单精度浮点数加法
addss
         dword ptr [z], xmm0
movss
     printf("%f\n", z);
         xmm0, dword ptr [z] float => double
cvtss2sd
sub
         esp, 8
          mmword ptr [esp], xmm0 标量双精度浮点数传送
movsd
         offset string "%f\n" (0E67B30h)
push
         printf (0E61046h)
call
add
          esp, 0Ch
```



```
.XMM ;处理器选择伪指令,支持SSE、SSE2、SSE3指令集
.model flat, stdcall
 ExitProcess proto stdcall :dword
 includelib kernel32.lib
 printf proto c :ptr sbyte, :vararg
 includelib libcmt.lib
 includelib legacy_stdio_definitions.lib
.data
 lpFmt db "%f",0ah, 0dh, 0
          real4 3.14
 X
          real4 5.701
 У
          real4 0.0
.stack 200
```



```
.code
main proc c
 movss xmm0, z
 addss xmm0, y
 movss z, xmm0
 cvtss2sd xmm0, z
          esp, 8
 sub
 movsd
          mmword ptr [esp], xmm0
          printf, offset lpFmt ;; printf("%f\n", z)
 invoke
 add
          esp, 16
 invoke ExitProcess, 0
main endp
end
```



若将 z的定义改为 z real8 0.0,

程序中的片段可简化:

movss xmm0, x

addss xmm0, y

cvtss2sd xmm0, xmm0

movsd z, xmm0

invoke printf, offset lpFmt, z

printf 显示浮点数时,要求一个双精度浮点数





```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <conio.h>
#include <emmintrin.h>
#define LEN 100000 //数组大小
```





```
int main() {
  clock_t stTime, edTime;
  int i, j;
  _declspec(align(16)) unsigned short a[LEN], b[LEN];
  _declspec(align(16)) unsigned short c[LEN];
  __m128i *pa, *pb, *pc;
  int LEN8;
  srand(time(NULL));
  for (i = 0; i < LEN; i++) {
      a[i] = rand(); b[i] = rand();
```



```
stTime = clock();
for (j = 0; j < 1000; j++) {
    pa = (\_m128i *)a; pb = (\_m128i *)b;
    pc = (__m128i *)c;
    LEN8 = LEN / 8;
    for (i = 0; i < LEN8; i++) {
      *pc = _mm_adds_epu16 (*pa, *pb);
       pa += 1; pb += 1; pc += 1;
edTime = clock();
unsigned int spendtime = edTime - stTime;
printf("time used: %d \n", spendtime);
return 0;
```



如只有 SSE的指令,可以使用头文件xmmintrin.h。 在该文件中可以看到有SSE指令封装后的函数。

在VS2019平台中,有多个 *intrin.h, 它们对应着不同版本的指令封装。



第16章 SSE程序设计



Streaming SIMD Extensions

数据位数更多的寄存器: 128位的寄存器: xmm0~xmm7

更快的运算速度, 更多地指令



第17章 AVX程序设计



- 17.1 AVX技术简介
- 17.2 AVX指令简介
- 17.3 AVX编程示例





高级向量扩展 AVX

Advanced Vector eXtension

- ➤ 2011年,在MMX、SSE序列之后出现的SIMD增强版。 Intel酷睿处理器i3、i5、i7系列中使用
- ➤ 2013年, Intel发布了 AVX2
- ▶ 2016年推出了AVX-512
 酷睿i7、i9等CPU中都支持AVX-512





- ▶ 8个256位的寄存器 ymm0 ~ ymm7
- ➤ YMM寄存器的低128位可看成是一个XMM寄存器
- 直接使用寄存器的名字,即采用寄存器寻址方式访问组合整数、组合浮点数和标量浮点数。
- 不能用于寄存器间接寻址、变址寻址和基址加变址寻址,即不能用于寻址内存中的操作数。





半精度浮点数

- ▶ 用16个二进制位来存储
- ▶ 最高位为符号位,之后是指数部分(5位)、有效数字部分(10位)。
- 半精度浮点数无法进行加、减、乘、除等运算, 主要是用来节约存储空间的。





乘法与加法混合运算

- 采用乘法与加法混合运算(Fused Multiply Add, FMA)指令,不会对乘法的结果做舍入处理,只有在得到最后加法的结果后,才会做舍入操作。
- ➤ 这样使用FMA指令可以提高乘法累加(如向量 內积)运算的性能和精度。



17.2 AVX指令简介



- ➤ 在指令编码模式中采用了一种新的前缀(VEX)。
- ➤ 大多数AVX指令采用了三目运算符的格式: VOP DesOp, SrcOp1, SrcOp2
- ➤ SrcOp1和SrcOp2为源操作数地址
- ➤ DesOp为目的操作数地址。



17.2 AVX指令简介



AVX指令集大致可分为三类

- ➤ 用新的表示方法但功能等效于SSE指令的升级 版本指令;
- > 新引入的指令;
- 功能扩展指令,包括半精度浮点数变换、乘 法加法混合运算指令和新的通用寄存器指令。



17.3 AVX编程示例



```
. 686P
. XMM
.model flat, c
 ExitProcess proto stdcall :dword
 printf proto :vararg
 includelib libcmt.lib
 includelib legacy_stdio_definitions.lib
. data
 1pFmt db "%f", 0ah, 0dh, 0
 x real4 3.14
 y real4 5.701
 z real4 0.0
.stack 200
```

17.3 AVX编程示例



```
. code
main proc
            xmm0, x
   VMOVSS
   vaddss
            xmm0, xmm0, dword ptr y
            z, xmm0
   VMOVSS
   cvtss2sd xmm0, z
   sub
            esp, 8
            qword ptr [esp], xmm0
   vmovsd
            printf, offset 1pFmt
   invoke
   add
          esp, 16
   invoke Exitprocess, 0
main endp
end
```



17.3 AVX编程示例



与C语言编程中使用MMX、SSE技术一样,

在C语言编程中可以使用AVX函数,以提高大规模数据运算的能力。

具体的函数可以参考头文件 immintrin.h。

