计算机系统基础



常用机器指令



5.1 通用机器指令概述



- (1) 数据传送指令
- (2) 算术运算指令
- (3) 按位运算指令
- (4) 移位指令
- (5) 位操作和字节操作指令
- (6) 标志位控制指令
- (7) I/0 指令
- (8) 控制转移指令
- (9) 串操作指令
- (10) 杂项指令



5.2 数据传送指令



数据传送指令



5.2 数据传送指令



- 1、一般数据传送指令 MOV、MOVSX、MOVZX
- 2、堆栈操作指令 PUSH、POP、PUSHA、PUSHAD、POPA、POPAD
- 3、标志寄存器传送指令 PUSHF、POPF、PUSHFD、POPFD、LAHF、SAHF
- 4、<mark>地址传送指令</mark> LEA
- 5、带条件的数据传送指令 CMOVE、CMOVNE、CMOVA....

除了SAHF、 POPF,POPFD外 其他不影响标志 位。

5.2.1 一般数据传送指令



MOV OPD, OPS ; 数据传送

MOVSX R16/R32, OPS ; 符号扩展传送

MOVZX R16/R32, OPS ; 0 (无符号)扩展传送



5.2.1 一般数据传送指令



dword ptr [ebp-8], eax

短的有/无符号数 扩展为 长的有/无符号数

unsigned short z = 20;

mov eax,14h

mov word ptr [ebp-20h],ax

x = z;

mov

movzx eax, word ptr [ebp-20h]

mov dword ptr [ebp-8], eax



5.2.2 带条件的数据传送指令



▶ 使用单个标志位判断转移条件是否成立 cmove/cmovz、cmovc、cmovs、cmovo、cmovp 条件: ZF=1 CF=1 SF=1 OF=1 PF=1 cmovne/cmovnz、cmovnc、cmovns、cmovno、cmovnp 条件: ZF=0 CF=0 SF=0 OF=0 PF=0

➤ 使用多个标志位组合判断转移条件是否成立 cmova、cmovb、cmovg、cmovl cmovae、cmovbe、cmovge、cmovle

5.2.2 带条件的数据传送指令



➤ 设无符号双字类型变量 x、y、z, 将x和y中间的大者存放到z中

mov eax, x

cmp eax, y ; 比较指令,

; 根据(eax)-(y) 设置标志位

jae L1

mov eax, y

L1: mov z, eax

cmovb eax, y ; CF=1 且 ZF=0时, 传送

mov z, eax

5.2.2 带条件的数据传送指令



```
int x, y, z;
z = x > y ? x : y;
mov         ecx, DWORD PTR _y$[ebp]
add         esp, 16    ; 00000010H
cmp         DWORD PTR _x$[ebp], ecx
cmovg         ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
```

注:下面使用 z 时直接使用了 ecx Release 版,不同程序编译结果不同 _x\$、_y\$是编译时生成的符号常量: _x\$ = ··· _y\$ = ··· 红色语句与z的赋值无关,是下一条C语句翻译结果的部分。

将其穿插到前面,可提高流水线的处理性能。



PUSH OPS

POP OPD

PUSHA

PUSHAD

POPA

POPAD





1、进栈指令: PUSH OPS

- ▶字数据入栈
 - (1) (ESP) $-2 \rightarrow ESP$
 - ② 字数据 → [ESP]
- >双字数据入栈:

 - ② 双字数据 → [ESP]

ESP -2、-4 取决于是字还是双字入栈





2、出栈指令: POP OPD

字数据出栈

- \bigcirc (ESP) +2 \rightarrow ESP

记为: ↑(ESP) → OPD

双字数据出栈类似,(ESP)+4->ESP





3、8个16位寄存器入栈 PUSHA

4、8个16位寄存器出栈 POPA

5、8个32位寄存器入栈 PUSHAD

6、8个32位寄存器出栈 POPAD



5.2.4 标志寄存器传送指令



3、32位标志寄存器进栈指令

格式: PUSHFD

功能:将标志寄存器的内容压入堆栈,

记为(eflags)→ \ (esp)。

4、32位标志寄存器出栈指令

格式: POPFD

功能:将栈顶内容弹出送入标志寄存器中,

记为 ↑ (esp) → eflags。



5.2.4 标志寄存器传送指令



5、16位标志寄存器进栈指令

格式: PUSHF

功能:将标志寄存器的内容压入堆栈,

记为(eflags)₁₅₋₀→ ↓ (esp)。

6、16位标志寄存器出栈指令

格式: POPF

功能:将栈顶内容弹出送入标志寄存器中,

记为 ↑ (esp) → eflags 15-0。



5.2.5 地址传送指令



传送偏移地址指令

语句格式: LEA R32, M32

功 能:将M32对应的地址送入R32中。

LEA ESI, NUM

LEA EDI, [ESI+4] (ESI)+4 \rightarrow EDI

如何实现 (EAX) + (EBX) * 8 → ECX ?

LEA ECX, [EAX + EBX * 8]



5.2.5 地址传送指令



```
int x=20;
005D192F mov
                       dword ptr [ebp-0Ch], 14h
     int* p=&x;
 005D1936 lea
                       eax, [ebp-0Ch]
°005D1939 mov
                       dword ptr [ebp-18h], eax
                                                ▼ 🗖 X
 寄存器
 EAX = 0019FA98 EBX = 00290000 ECX = 005DC029
    EDX = 00000001 ESI = 005D1023 EDI = 0019FAA4
    EIP = 005D1939 ESP = 0019F9BC EBP = 0019FAA4
    EFL = 00000246
68 % ▼ 4
```

执行 lea eax, [ebp-0Ch]后, (eax) = (ebp-0Ch)

监视 1		
搜索(Ctrl+E)	▶ ← → 搜索深	度: 3 ▼
名称	值	类型
	0x0019fa98 {0x00000014}	int *
⊘ X	20	int



5.2 数据传送指令





一般传送	MOV	OPD, OPS

有符号数传送 MOVSX R16/R32, OPS/非立即数

无符号数传送 MOVZX R16/R32, OPS/非立即数

传送偏移地址 LEA R32 , M32

进栈 PUSH OPS

出栈 POP OPD

32位通用寄存进栈、出栈 PUSHAD、POPAD

标志寄存器进栈、出栈 PUSHFD、POPFD



5.3 算术运算指令



算术运算指令



5.3 算术运算指令



- 1、加法指令 INC、ADD、ADC
- 一般对标志位都有影响。 但INC和DEC对CF无影响!
- 2、减法指令 DEC、NEG、SUB、SBB、CMP
- 3、乘法指令 IMUL、MUL
- 4、除法指令 IDIV、DIV
- 5、符号扩展指令 CBW、CWD、CWDE、CDQ



5.3.1 加法指令



- (1) 加1指令 INC OPD ; (OPD) +1 → OPD
- (2) 加指令 ADD OPD,OPS ; (OPD)+(OPS) → OPD



5.3.1 加法指令



(3) 带进位加指令

语句格式: ADC OPD,OPS

功能: (OPD)+(OPS)+CF → OPD

例: 计算 1234 F00FH + 1234 80F0H

(只允许使用16位寄存器)

1234 F00F

1234 80F0

2469 70FF



5.3.2 减法指令



DEC OPD

NEG OPD

SUB OPD, OPS

SBB OPD, OPS

CMP OPD, OPS

DEC对OF,SF,ZF,PF,AF 有影响; 其它指令对 CF,OF,SF,ZF,PF,AF有影响;



5.3.2 减法指令



(1) 減1指令 DEC OPD; (OPD) –1 → OPD

(2) 求补指令

NEG OPD; (OPD)求反加1 → OPD

执行如下程序段后, (AX)=?

MOV AX, 20H

NEG AX

(AX) = 0FFE0 H



5.3.2 减法指令



- (3) 减指令 SUB OPD,OPS ;(OPD)-(OPS) → OPD
- (4) 带借位减指令 SBB OPD,OPS (OPD) – (OPS) – CF → OPD

例: 计算 2469 70FF - 1234 F00FH (只允许使用16位寄存器)

2469 70FF 1234 F00F

1234 70F0





IMUL R16/R32, OPS IMUL R16/R32, OPS, n

IMUL OPS
MUL OPS

字节乘法 字乘法 双字乘法

OPS与OPD 类型相同

DX, AX EDX, EAX

AX





(1) 有符号乘法

■ 双操作数的有符号乘指令

语句格式: IMUL OPD, OPS

功 能: (OPD) * (OPS) → **OPD**

■ 3个操作数的有符号乘指令

语句格式: IMUL OPD, OPS, n

功 能: **(OPS)** * n → **OPD**





(1) 有符号乘法

■单操作数的有符号乘法

语句格式: IMUL OPS

字节乘法: (AL)*(OPS) → AX

字 乘 法: (AX)*(OPS) → DX , AX

双字乘法: (EAX) *(OPS) →EDX, EAX





(2) 无符号乘法

语句格式: MUL OPS

功能:

字节乘法: $(AL)*(OPS) \rightarrow AX$

字乘法: $(AX)*(OPS) \rightarrow DX, AX$

双字乘法: (EAX) *(OPS) →EDX, EAX





IMUL R16/R32, OPS IMUL R16/R32, OPS, n OPS与OPD 类型相同

IMUL OPS MUL OPS

字节乘法 字乘法 双字乘法

DX, AX
EDX,EAX

AX





```
unsigned short us1,us2;
                            无符号乘法 向
unsigned int ui;
                            有符号乘法 的 转化
short s1,s2;
int i;
    u1 = usl * us2:
00651959 movzx
                      eax, word ptr [ebp-0Ch]
0065195D movzx
                      ecx, word ptr [ebp-18h]
00651961 imul
                      eax, ecx
00651964 mov
                      dword ptr [ebp-24h], eax
    i=s1*s2;
00651967
                      eax, word ptr [ebp-30h]
          movsx
0065196B movsx
                      ecx, word ptr [ebp-3Ch]
0065196F imul
                      eax, ecx
                      dword ptr [ebp-48h], eax
00651972
          mov
```

5.3.4 除法指令



(1) 有符号除法

IDIV OPS

字节除法: (AX) / (OPS) → AL(商), AH(余)

字 除 法: (DX, AX) / (OPS) → AX (商), DX (余)

双字除法: (EDX, EAX) / (OPS) → EAX (商), EDX

(2) 无符号除法

DIV OPS

字节除法: (AX) / (OPS) → AL(商),AH(余)

字 除 法: (DX, AX) / (OPS) → AX (商), DX (余)

双字除法: (EDX, EAX) / (OPS) → EAX (商), EDX



5.3.4 除法指令



使用除法指令应注意的问题

- (1) 除数为 0
- (2) 除法溢出

$$(AX) = 1234, (BL)=1, (AX) / (BL) \rightarrow AL$$



5.3.5 符号扩展指令



(1) 将字节转换成字 CBW 将AL中的符号扩展至AH中。

(2) 将字转换成双字 CWD 将AX中的符号扩展至DX中。



5.3.5 符号扩展指令



(3) 将AX中的有符号数扩展为32位送EAX CWDE

(4) 将EAX中的有符号数扩展为64位数 送 EDX, EAX CDQ



5.3.5 符号扩展指令



```
unsigned short us1,us2;
                        unsigned int ui;
                        short s1,s2;
                        int
                           i;
us1 = ui / us2;
00EF1975 movzx
                   ecx, word ptr [ebp-18h]
00EF1979 mov
                    eax, dword ptr [ebp-24h]
                   edx,edx
00EF197C xor
00EF197E div
                   eax,ecx
00EF1980 mov
                    word ptr [ebp-0Ch],ax
  s1 = i / s2;
00EF1984 movsx
                   ecx, word ptr [ebp-3Ch]
                    eax,dword ptr [ebp-48h]
00EF1988 mov
00EF198B cdq
00EF198C idiv
                   eax,ecx
00EF198E mov
                   word ptr [ebp-30h],ax
```



5.3.5 符号扩展指令



```
mov eax, 123
00708270 B8 7B 00 00 00
                                            eax, 7Bh
                               mov
   mov ecx, 10
00708275 B9 0A 00 00 00
                                            ecx, OAh
                               mov
   mov edx, 0
0070827A BA 00 00 00 00
                                            edx, 0
                               mov
   div ecx
0070827F F7 F1
                                div
                                            eax, ecx
   寄存器
                                                    ▼ □ ×
   EAX = 0000000C EBX = 0050A000 ECX = 0000000A
      EDX = 00000003 ESI = 00BD8BF8 EDI = 00BD8C58
007
      EIP = 00708281 ESP = 006FFA88 EBP = 006FFACC
      EFL = 00000202
00768%
```

正确理解 div eax, ecx; 本质是 (edx, eax) / (ecx)





接位运算指令





求反

NOT OPD

 $(OPD) \rightarrow OPD$

逻辑乘

AND OPD, OPS ; (OPD) & (OPS) \rightarrow OPD

测试指令

TEST OPD, OPS ; (OPD) & (OPS)

逻辑加

OR OPD, OPS ; (OPD) | (OPS) \rightarrow OPD

按位加

XOR OPD, OPS ; (OPD) $^{\land}$ (OPS) \rightarrow OPD





求反

NOT OPD

逻辑乘

AND OPD, OPS

测试指令

TEST OPD, OPS

逻辑加

OR OPD, OPS

按位加

XOR OPD, OPS

按位取反 ~

按位与 &

按位或

按位异或 ^



006519A1 89 45 F8



dword ptr [ebp-8], eax

				<u> </u>
Ġ-	int $x = 100$, y;	Ci	吾句	与机器指令的对应
	y = ~x; 0065194C 8B 45 F8 0065194F F7 D0 00651951 89 45 EC		mov not mov	eax, dword ptr [ebp-8] eax dword ptr [ebp-14h], eax
	y = x & 1; 00651954 8B 45 F8 00651957 83 E0 01 0065195A 89 45 EC		mov and mov	eax, dword ptr [ebp-8] eax, 1 dword ptr [ebp-14h], eax
	y = 0x10000; 0065197B 8B 45 EC 0065197E 0D 00 00 01 00 00651983 89 45 EC	0	ov r	eax, dword ptr [ebp-14h] eax, 10000h dword ptr [ebp-14h], eax
	x = x ^ y; 0065199B 8B 45 F8 0065199E 33 45 EC		nov xor	eax, dword ptr [ebp-8] eax, dword ptr [ebp-14h]

mov



```
系统基础 程序\C05 常用指令\Debug\C05 常用指令.exe
                           after: x = 00000067 y = ffffff98
void bit_op() {
                           after \& : v = 1
  int x = 103;
                            x 是奇数
                           after | : x=103 y= 65537
  int y;
                           after exchange : x=65537 y= 103
  y = \sim x;
  printf("after \sim: x= %x y = %x \n",x,y);
  y = x \& 1;
  printf("after & : y = %x \n", y);
  if (y == 0) printf("x 是偶数 \n");
  else printf(" x 是奇数 \n");
  y = 0x10000;
  printf("after | : x=\%d y= \%d \n",x,y);
  x = x \wedge y;
  y = x \wedge y;
  x = x \wedge y;
  printf("after exchange : x=%d y= %d \n", x, y);
```



Q: 下面函数实现两个变量中的值互换,有无问题?

```
void xor swap(int *x, int *y)
\{ *y = *x ^ *y : 
     *_{X} = *_{X} ^{x} *_{Y};
     *_{y} = *_{x} ^{x} *_{y};
int x = 10;
int y = 20;
printf("before swap :%d %d\n", x, y);
xor_swap(&x, &y);
printf("after swap :%d %d\n", x, y);
```

before swap :10 20 after swap :20 10





```
#define LEN 5
                                        10 20 30 35 5
int main()
                                           before swap
                                        5 35 0 20 10
    int a[LEN] = \{ 10, 20, 30, 35, 5 \};
                                           after swap
    int head, tail;
    for (head = 0; head < LEN; head++)
        printf("%d ", a[head]);
    printf("\n before swap\n");
    for (head=0, tail=LEN-1; head<=tail; head++, tail--)
        xor swap(a+head, &a[tail]);
    for (head=0; head<LEN; head++)</pre>
        printf("%d ", a[head]);
    printf("\n after swap\n");
    return 0;
```





10 20 30 35 5 before swap 5 35 30 20 10 after swap





```
逻辑 && 与 按位 & 的差别
```

int z; z = x && y;

x # 0 且 y # 0,则 z = 1;

x 为 0 或 y 为 0, 则 z = 0;

001719F5 cmp dword ptr [ebp-8],0 //Debug version

001719F9 je

00171A0D

001719FB cmp

dword ptr [ebp-14h],0

001719FF je

00171A0D

00171A01 mov

dword ptr [ebp+FFFFF18h],1

00171A0B jmp

00171A17

00171A0D mov

dword ptr [ebp+FFFFF18h],0

00171A17 mov

eax, dword ptr [ebp+FFFFF18h]

00171A1D mov

dword ptr [ebp-20h],eax





```
z = x \&\& y;
    x # 0 且 y # 0,则 z = 1;
    x为0或y为0,则z=0;
001719F5 cmp dword ptr [ebp-8], 0 //Release
001719F9 je 00171A0D
001719FB cmp dword ptr [ebp-14h],0
001719FF je
                 00171A0D
                dword ptr [ebp+FFFFFF18h],1
00171A01 mov
                dword ptr [ebp-20h],1
          mov
00171A0B imp
                00171A17
          jmp
                over
                dword ptr [ebp+FFFFFF18h],0
00171A0D mov
                 eax,dword ptr [ebp+FFFFFF18h]
00171A17 mov
                 dword ptr [ebp-20h], eax 0
<del>00171A1D</del> mov
Over:
```



```
z = x \&\& y;
                        dword ptr [esp+8], 0
003A1036
           cmp
003A103B
           je
                        003A104B
003A103D
                        dword ptr [esp+4], 0
           cmp
003A1042
                        003A104B
           je
003A1044
                        eax, 1
           mov
003A1049
                        003A104D
           jmp
003A104B
           xor
                        eax, eax
```

Release 版本下的程序与 Debug 版本下的程序不同; 设置不同的编译开关,产生的程序也不同。





```
逻辑非! 与按位反~的差别
  int x, z;
Z = \sim X;
00D11AC0 mov
                   eax,dword ptr [x]
00D11AC3 not
                   eax
00D11AC5 mov
                   dword ptr [z], eax
  z = ! x
00D11AC8 cmp
                   dword ptr [x], 0
00D11ACC ine
                     $EncStackInitStart+10Eh (0D11ADAh)
00D11ACE mov
                    dword ptr [ebp-0E8h], 1
00D11AD8 jmp
                     $EncStackInitStart+118h (0D11AE4h)
00D11ADA mov
                   dword ptr [ebp-0E8h], 0
                   eax, dword ptr [ebp-0E8h]
00D11AE4 mov
00D11AEA mov
                   dword ptr [z], eax
```



思考题:编写C程序,判断两个整数是否相等,相等为1,不相等为0

```
int isEqual(int x, int y) {
    return !(x ^ y);

// return x==y;
}
```





思考题:编写C程序,实现计算 -x

用按位运算方法实现

-x 等于 ~x+1

NEG x NOT x

INC x

用乘法指令实现? MOV EAX, x

IMUL EAX, -1

MOV x, EAX

用减法指令实现? MOV EAX, 0

SUB EAX, x

MOV x, EAX



5.5 移位指令



(1)算术左移 SAL Shift Arithmetic Left

(2)逻辑左移 SHL SHift Logical Left

(3)逻辑右移 SHR SHift Logical Right

(4)算术右移 SAR Shift Arithmetic Right



5.5 移位指令

00A11C28 mov



		C 语句 与机器指令的对应			
int $x = 100$;					
00A11C05 n	nov	dword ptr [ebp-8],64h			
x = x << 1	• •				
00A11C0C r	mov	eax,dword ptr [ebp-8]			
00A11C0F s	shl	eax,1			
00A11C11 n	nov	dword ptr [ebp-8],eax			
x = x >> 1	,				
00A11C14 n	nov	eax,dword ptr [ebp-8]			
00A11C17 s	sar	eax,1			
00A11C19 n	nov	dword ptr [ebp-8],eax			
unsigned int $y = 100$;					
00A11C1C r	mov	dword ptr [ebp-14h],64h			
y = y >> 1	,				
00A11C23 n	nov	eax,dword ptr [ebp-14h]			
00A11C26 s	shr	eax,1			

dword ptr [ebp-14h],eax



5.5 移位指令



```
int x = 100;
unsigned int y = 100;
x = x >> 1;
        eax,dword ptr [x]
mov
        eax,1
sar
mov dword ptr [x],eax
y = y >> 1;
mov eax,dword ptr [y]
         eax,1
shr
        dword ptr [y],eax
mov
  x = (unsigned int)x >> 1;
         eax,dword ptr [x]
mov
shr
         eax,1
         dword ptr [x],eax
mov
```

C 语句 与机器指令 的对应

比较:

有符号数、无符号数

右移 对应的指令



REVIEW



数据传送指令

- 1、一般数据传送指令 MOV、MOVSX、MOVZX
- 2、堆栈操作指令 PUSH、POP
- 3、地址传送指令 LEA



REVIEW



算术运算指令

- 1、加法指令 INC、ADD、ADC
- 2、减法指令 DEC、NEG、SUB、SBB、CMP
- 3、乘法指令 IMUL (三种形式)、MUL
- 4、除法指令 IDIV、DIV
- 5、符号扩展指令 CBW、CWD



REVIEW



逻辑运算指令 NOT、AND、TEST、OR、XOR

移位指令

SAL, SHL

SAR, SHR



优化



int x, y;
y = x * 9;
imul eax, dword ptr [x], 9
mov dword ptr [y], eax

DEBUG版

mov ecx, dword ptr [x] lea eax, [ecx+ecx*8] mov dword ptr [y], ecx

RELEASE 版



优化



int x, y;

y = x * 17;

imul eax, dword ptr [x], 11h

mov dword ptr [y], eax

mov

ecx, dword ptr [x]

mov

eax, ecx

shl

eax, 4

add

eax, ecx

mov

dword ptr [y], eax

DEBUG版

RELEASE 版





试用不同指令将(AX)置0。

MOV AX, 0

SUB AX, AX

AND AX, 0

XOR AX, AX

SHL AX, 16

试用不同的指令,将AX的高、低字节内容互换。

XCHG AH, AL

ROL AX, 8

ROR AX, 8





练习1:用C语言的异或(^)操作实现整数的求反(not)。

```
int not_op(int x) {
    return (0xFFFFFFFF ^ mask);
}
```





练习2:用C语言实现求一个整数的绝对值,只能使用位运算、算术运算等指令,不使用转移之类的语句。

```
int abs op(int x) {
    int y, mask;
    mask = x >> 31; //算术右移,得到 FFFFFFFF / 00000000
    y = (x \cdot mask) + mask + 1; //method 1:
    y = (x \hat{mask}) + (1-mask) - 1; //method 2
    y = ((x \& 0x80000000) >> 31) + (x^mask); //method 3
    return y;
//注意运算的优先级
//单纯的 x >> 31 是算术右移
// (x & 0x80000000) >> 31 是逻辑右移
```



练习3:用C语言用编程,不使用转移之类的语句,判断两个有符号数相加是否出现溢出。

```
//返回: 0 = 不溢出,非0 =溢出
int addOV(int x, int y) {
  int z = x + y;
  int sx = (unsigned int)x >> 31;
  int sy = (unsigned int)y >> 31;
  int sz = (unsigned int)z >> 31;
  //Overflow: sx = sy && sx != sz
  return (!(sx ^ sy) & (sx ^ sz));
}
```





	优先级	运算符	名称或含义	使用形式	结合方向
	1	0	数组下标	数组名[常量表达式 ^Q]	左到右
		0	圆括号	(表达式) /函数名(形参表)	
			成员选择 (对象)	对象.成员名	
		->	成员选择 (指针)	对象指针->成员名	
		-	负号 <mark>运算符</mark> Q	-表达式	
	2	~	按位取反运算符	~表达式	
		++	自增运算符	++变量名/变量名++	
		_	自减运算符	变量名/变量名	
		*	取值运算符	*指针变量	右到左
		&	取地址运算符	&变量名	
		!	逻辑非运算符	!表达式	
		(类型)	强制类型转换	(数据类型)表达式	
		sizeof	长度运算符	sizeof(表达式)	



	3	1	除	表达式/表达式	
		*	乘	表达式*表达式	左到右
		%	余数 (取模)	整型表达式%整型表达式	
	4	+	חל	表达式+表达式	左到右
		-	减	表达式-表达式	
	5	<<	左移	变量<<表达式	左到右
	5	>>	右移	变量>>表达式	在到 口
	6	>	大于	表达式>表达式	
		>=	大于等于	表达式>=表达式	左到右
		<	小于	表达式<表达式	在到口
		<=	小于等于	表达式<=表达式	
	7	==	等于	表达式==表达式	左到右
		! =	不等于	表达式!= 表达式	





8	&	按位与	表达式&表达式	左到右
9	^	按位异或	表达式^表达式	左到右
10	1	按位或	表达式 表达式	左到右
11	&&	逻辑与	表达式&&表达式	左到右
12	II	逻辑或	表达式 表达式	左到右
13	? :	条件运算符	表达式1? 表达式2: 表达式3	右到左



指令系统的扩展知识



按指令格式的复杂度来分,有两种类型计算机:

复杂指令集计算机 CISC

(Complex Instruction Set Computer)

精简指令集计算机 RISC

(Reduce Instruction Set Computer)



复杂指令集计算机CISC

早期CISC设计风格的主要特点

- (1) 指令系统复杂 变长操作码 / 变长指令字 / 指令多 / 寻址方式多 / 指令格式多
- (2) 指令周期长 绝大多数指令需要多个时钟周期才能完成
- (3) 各种指令都能访问存储器 除了专门的存储器读写指令外,运算指令也能访问存储器
- (4) 采用微程序控制
- (5) 难以进行编译优化来生成高效目标代码

例如, VAX-11/780小型机

16种寻址方式;9种数据格式;303条指令;一条指令包括1~2个字节的操作码和下续N个操作数说明符。一个说明符的长度达1~10个字节。

复杂指令集计算机CISC

◆ CISC的缺陷

- 日趋庞大的指令系统使计算机的研制周期变长,
- 难以保证设计的正确性,难以调试和维护,
- 因指令操作复杂而增加机器周期,从而降低了系统性能。
- [。] 对CISC进行测试,发现一个事实:
 - 程序中各种指令出现的频率悬殊很大,最常使用的是一些简单指令,这些指令占程序的80%,但只占指令系统的20%。
 - 在微程序控制的计算机中,占指令总数20%的复杂指令占用了控制存储器容量的80%。
- 1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题, John Cocks提出精简指令系统计算机 RISC 。
- ° 1982年美国加州伯克利大学的RISCI,斯坦福大学的MIPS,IBM 公司的IBM801相继宣告完成,这些机器被称为第一代RISC机。

Top 10 80x86 Instructions

° Rank	instruction Integer	Average Percent total executed
1	load MOV M to R	22%
2	conditional branch Jcc	20%
3	compare CMP	16%
4	store MOV R to M	12%
5	add	8%
6	and	6%
7	sub	5%
8	move register-register	4%
9	call	1%
10	return	1%
	Total	96%

Simple instructions dominate instruction frequency

(简单指令占主要部分,使用频率高!)

RISC设计风格的主要特点

- □ (1) 简化的指令系统 指令少 / 寻址方式少 / 指令格式少 / 指令长度一致
- □ (2) 以RR方式工作 除Load/Store指令可访存外,其余指令都只访问寄存器
- □ (3) 指令周期短 以流水线方式工作, 因而除Load/Store指令外,其他简单指 令都只需一个或一个不到的时钟周期就可完成
- □ (4) 采用大量通用寄存器,以减少访存次数
- □ (5) 采用硬连线路控制器,不用或少用微程序控制
- □ (6) 采用优化的编译系统,力求有效地支持高级语言程序

MIPS是典型的RISC处理器,82年以来新的指令集大多采用RISC体系结构x86 因为"兼容"的需要,保留了CISC的风格,同时也借鉴了RISC思想。 Microcomputer without interlocked pipeline stages