JCL (Job Control Language)

Carte JOB

▶ Définition de l'environnement général d'un job

Nom du JOB, du programmeur, classe d'exécution, classe de sortie, niveau des messages d'erreur, durée d'exécution, conditions d'exécution, conditions de reprise...:

```
//jobname JOB (compte), 'programmeur',
// CLASS=classe-d'entrée,
// MSGCLASS=classe-de-sortie,
// MSGLEVEL=(icl.messages).
// TIME=(mn.ss)|1440|NOLIMIT
// REGION=nK|nM.
// NOTIFY=userid|&SYSUID,
// RESTART=(*[.step][.procstep]),
// COND=[(](rc,opérateur)[,EVEN|
ONLY)],
// TYPRUN=COPY | HOLD | JCLHOLD | SCAN,
// GROUP=groupe-racf,
// SECLABEL=label-racf,
// USER=userid,
// PASSWORD=(mdp[,nouveau-mdp]),
// BYTES=(n[,CANCEL|DUMP|WARNING]),
// CARDS=(n[,CANCEL|DUMP|WARNING]),
// LINES=(n[,CANCEL|DUMP|WARNING]),
// PAGES=(n[,CANCEL|DUMP|WARNING]),
// RD=R|RNC|NR|NC.
// PRTY=priorité.
// PERFORM=n.
   ADDRSPC=VIRT|REAL
```

Complément

jobname : Commence en colonne 3 par un caractère alphabétique pour une longueur max de 8 digits. Comporte souvent le userid. compte : Dépend du site. Programmeur : Nom du développeur et/ou information sur le job.

Un job comporte au maximum 255 steps.

Carte EXEC

> Exécution de programme

```
//JOBLIB DD<sup>(1)</sup> DSN=loadlib, DISP=SHR<sup>(4)</sup>
//stepname EXEC PGM=nom-pgm,
// [PARM='paramètrel',
```

```
// REGION=nnK | nnM,
// TIME=(mn,ss),
// ACCT=compte,
// COND=[(](rc,opérateur[,step])[,EVEN
|ONLY)],
// ADDRSPC=VIRT|REAL
// DPRTY=(nn[,nn]),
// DYNAMNBR=nn,
// PERFORM=n,
// RD=R|RNC|NR|NC]
//STEPLIB DD(1) DSN=loadlib,DISP=SHR(4)
```

> Execution de procédure

```
//[name] JCLLIB ORDER=(proclib[,...])(2)
//stepname EXEC [PROC]=nom-proc,
// conste=valeur[,...]
```

Complément

stepname : Commence en colonne 3 par un caractère alphabétique. Longueur max: 8 digits.
nom-pgm: Nom du programme à exécuter (8 digits max). Pgm compilé, link-édité et dont le load est disponible en JOBLIB ou STEPLIB.
nom-proc: Nom de la procédure appelée.(3)

Carte PROC et PEND

Définition d'une procédure

```
//nom-proc PROC [conste=valeur[,...]]
//* ...
// PEND
```

Carte SET

> Définition de la valeur d'une constante

```
//[name] SET conste=valeur[,...]
```

Carte INCLUDE

▶ Insertion d'un jcl dans un job ou une procédure

```
//[name] INCLUDE MEMBER=membre
```

Complément

membre : doit être présent dans le dataset déclaré en carte JCLLIB. (2)

Carte JCLLIB

Définition des PDS de PROC et INCLUDE

```
//[name] JCLLIB ORDER=(proclib[,...])
```

Carte DD (Data definition)

Définition des données (fichiers)

1 / Données en ligne (80 caractères)

```
//ddname DD *|DATA,DLM=$$
Ligne 1
Ligne n ...
/*|$$
```

2 / Données dans un fichier physique

```
//ddname DD DSN=datasetname[(membre)],
// DISP=SHR|MOD|OLD|...(4)
// autre-paramètres
autre-paramètres: SPACE, DCB, RECFM,
LRECL, BLKSIZE, LIKE, MGMTCLAS,
DATACLAS, STORCLAS, REF, UNIT, VOLUME,
AVGREC, LABEL...
```

4 / Données sur une imprimante (Queue)

```
//ddname DD SYSOUT=classe,
// DEST=imprimante,
// COPIES=number,
// HOLD=YES|NO,OUTLIM=lignes,
// SEGMENT=pages,
// FREE=CLOSE|END,SPIN=UNALLOC|NO
```

5 / Sans données

```
//ddname DD DUMMY
```

▶ Concaténation

```
//ddname DD fic1(1)
// DD fic2(1)
// [...]
```

• Override de fichier dans un jeu d'appel

```
//proc-stepname.ddname DD fic1(1)
```

Paramètre DISP

Disposition des fichiers

```
NEW KEEP KEEP
OLD DELETE DELETE
DISP=(SHR, CATLG, CATLG)
MOD UNCATLG UNCATLG
PASS
```

- Utilisation du fichier
- Disposition en fin normale
- Disposition en fin anormale

```
NEW: Nouveau fichier créé au step
```

OLD: Fichier existant dont on s'assure l'exclusivité SHR: Fichier existant utilisable par d'autres JOB MOD: Fichier auguel on peut ajouter des enreq.

KEEP: Fichier conservé après le step DELETE: Fichier supprimé après le step CATLG: Fichier cataloqué après le step

UNCATLG: Fichier décatalogué mais pas supprimé
PASS: La disposition finale du fichier est déterminée

par le step suivant qui utilise ce fichier.

Disposition par défaut

```
DISP absent: DISP=(NEW, DELETE, DELETE)
DISP=NEW: DISP=(NEW, DELETE, DELETE)
DISP=SHR: DISP=(SHR, KEEP, KEEP)
DISP=OLD: DISP=(OLD, KEEP, KEEP)
DISP=(NEW, PASS): DISP=(NEW, PASS, DELETE)
DISP=(SHR, PASS): DISP=(NEW, PASS, KEEP)
```

Complément

La disposition DELETE est uniquement possible si la période de rétention du fichier à supprimer est atteinte.

Légende

JOB: Carte
CLASS: Paramètre

mn : Valeur variable de paramètre NOLIMIT : Valeur fixe de paramètre

conste : Constante
Ligne 1 : Données

| : Ou

[]: Facultatif

(1) voir carte DD (3) voir carte PROC et PEND (4) voir carte JCLLIB (4) voir paramètre DISP

IDCAMS

> Utilitaire général

JCL d'appel

```
//stepname EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=classe
//ddname1 DD fic1
[//ddname2 DD fic2]
//SYSIN DD *
```

Supprimer un dataset

Lister les catalogues

```
LISTC[AT] ENTRIES (datasetname[,...]) +

NAME | HISTORY | ALLOCATION | VOLUME | ALL+

[O[UT] FILE (ddname1)] +

[CREATION (nombre-jours)] +

[EXPIRATION (nombre-jours)]
```

Définir un GDG

```
DEF[INE] GDG (

NAME (nom-gdg)

LIM[IT] (nombre-de-génerations)

EMP[TY] |N[O]EMP[TY]

SCR[ATCH] |N[O]SCR[ATCH]

[OWNER (texte)

TO (SSAAJJJ) | FOR (nombre-jours)])
```

Définir un dataset

Imprimer un fichier SAM ou VSAM

```
PRINT I[N]FILE (ddname1) +
CHAR [ACTER] | DUMP | HEX +
[O[UT]FILE (ddname2)]
```

Conversion, réorg et copie de fichier

```
      REPRO I[N]FILE (ddname1)
      +

      O[UT]FILE (ddname2)
      +

      REP[LACE] | N[O]REP[LACE]
      +

      R[E]US[E] | N[O]R[E]US[E]
```

Commandes modales

```
SET MAXCC|LASTCC = nombre

IF LASTCC|MAXCC opérateur nombre
   THEN commande|DO liste-de-cmd END
  [ELSE commande|DO liste-de-cmd END]

CANCEL /* Halts processing */

opérateur : =, EQ, ^=, NE, >, GT, <,
LT, >=, GE, <=, LE
nombre : 0, 4, 8, 12 OU 16</pre>
```

IEBGENER

> Utilitaire de copie et reformatage

//stepname EXEC PGM=IEBGENER

//SYSPRINT DD SYSOUT=classe

```
//SYSUT1 DD données-en-entrée
//SYSUT2 DD données-en-sortie
//SYSIN DD données-des-commandes
données-des-commandes:
GENERATE MAXNAME=n,
         MAXFLDS=n,
         MAXLITS=n,
         MAXGPS=n
[MEMBER NAME=(membre, [alias,...])]
[RECORD[IDENT=(1,'valeur',pos),]
    [FIELD=(1,pos1,conv,pos2),...]
    [FIELD=(1,'valeur',conv,pos2),...]]
1 : Longueur
pos: Position
pos1: Position en entrée
pos2: Position en sortie
```

SORT

à packé)

• Utilitaire de copie, tri, extraction et fusion

conv : Conversion, PZ (packé à étendu) ZP (étendu

```
//stepname EXEC PGM=SORT
```

```
//SYSOUT DD SYSOUT=classe
//SORTINnn DD données-en-entrée
//SORTOUT DD données-en-sortie
//SYSTN DD données-des-commandes
données-des-commandes:
SORTIMERGE FIELS=
     (p,l,f,s)|p,l,s), FORMAT=f|COPY
    ,SKIPREC=n
    ,STOPAFT=n
INCLUDE | OMIT COND=
      (p, 1, f, cond,
       p, l, f | constante[, AND | OR, ...])
SUM FIELDS=(p, l, f[, ...]) | NONE
p: Position
1: Longueur
f: Format CH|ZD|PD|BI|FI...
s: Sens (Ascendant ou Descendant) A | D
cond: Condition EO | NE | GT | GE | LT | LE
constante : n pour « occurrences de »
nX (n blanc), nC'...' (n char), nX'...'
(n hex), nZ (n x'00')
```

IEBCOPY

Utilitaire de copie, fusion et compression de PDS

```
//stepname EXEC PGM=IEBCOPY
//SYSPRINT DD SYSOUT=classe
//SYSUT2 DD fic-de-travail
//SYSUT3 DD fic-de-travail
//ddname1 DD fic1
//ddname2 DD fic2
//SYSIN DD *
COPY OUTDD=ddname1,INDD=((ddname2[,R]),...)
[SELECT MEMBER=((nom[,newnom[,R]]),...)]
[EXCLUDE MEMBER=(nom,...)]
```

On utilise soit SELECT soit EXCLUDE.

Légende

```
ERASE : Mot clé
NOERASE : Mot clé par défaut
```

datasetname : Valeur variable de paramètre

PZ: Valeur fixe de paramètre IEBGENER: Nom programme

[]: Facultatif

Guillaume VENTRE
Http://documentation-mainframe.net

Mémento JCL

Bibliographie:

- ▶ z/OS MVS JCL Reference Publication No. SA22-7597-07
- ➤ z/OS DFSORT: Getting Started Publication No. SC26-7527-00
- ➤ z/OS DFSORT Application Programming Guide Publication No. SC26-7523-02
- ➤ DFSMS/MVS Version 1 Release 5 Utilities Publication No. SC26-4926-03