

COBOL 2 PROGRAMMATION

10/12/2020

SOMMAIRE

10
11
12
13
13
15
16
17
18
20
21
25
25
26
27
28
29
30
31
33
34
36
37
38
39
40
41
45
46
48

DISPLAY	50
INITIALIZE	51
STOP	52
PERFORM	53
PERFORM option TIMES	
PERFORM option UNTIL	
EXIT	56
EVALUATE	
CONTINUE et NEXT SENTENCE	61
GO ТО	
Instructions arithmétiques	63
ADD	64
SUBTRACT	
MULTIPLY	68
DIVIDE	
COMPUTE	72
Instructions de structuration et branchement	73
IF	74
Condition de comparaison	75
Condition de classe	
Condition de signe	77
Noms conditions	78
Conditions complexes	79
Représentation interne des données	80
Différents modes de représentation	
Clause USAGE : format externe	
Clause USAGE : format interne	
Clause USAGE : FORMAT INTERNE	
Clause USAGE : autres formes	
Clause SYNCHRONIZED	

TRAITEMENT DES FICHIERS	88
COBOL et les fichiers	
Déclaration COBOL des fichiers	90
Clause SELECT	91
Clause FILE STATUS	
Description de l'enregistrement	94
Clause FD	96
Exemple récapitulatif	97
Opérations sur fichiers séquentiels	99
OPEN	100
CLOSE	101
READ : lecture séquentielle	102
WRITE : écriture séquentielle	103
WRITE : écriture séquentielle	104
Exemple complet de traitement Séquentiel	105
ÉDITION S	
Complément sur la description des données	107
EXEMPLES	108
Complément sur la description des données	109
Description fichier imprimante	111
WRITE	113
FICHIERS A ACCES DIRECT	114
Déclaration des KSDS	
Clause FD fichiers indexés et relatifs	
Exemple	
OPEN	
CLOSE	
Différents modes d'accès	
READ accès séquentiel	
READ accès direct	
WRITE	
DELETE	
REWRITE	
START	127

Mise au point des Programmes	128
Analyse de la liste de compilation	128
Les informations toujours présentes	
Options de compilation ayant un impact sur la liste	130
Autres options de compilation utiles	131
Instructions d'aide à la mise au point	132
Le mode DEBUGGING	133
Section DECLARATIVES	134
Directive USE	136
Directive USE	137
Autre format de la directive USE	138
PERFECTIONNEMENT COBOL	139
Compléments : Description des données	139
Littéraux hexadécimaux et DBCS	140
REDEFINES	141
RENAMES	142
JUSTIFIED	143
SIGN	144
Notation par référence	145
LES TABLES	146
Notion de table	
Tables en COBOL	
Tables à plusieurs dimensions	
Valorisation d'une table	
PERFORM VARYING	
PERFORM VARYING	
Tables de longueur variable	
PIC X(10).Tables indexées	
Manipulation des index	
SEARCH : Recherche séquentielle	
SEARCH : Recherche dichotomique	
Tables indexées : Exemple	158

SOUS PROGRAMMES EXTERNES	159
CALL : Appel d'un sous-programme	160
CALL	161
Format du sous-programme	162
Fin du sous-programme	163
CALL statique ou dynamique	164
CALL statique ou dynamique	165
Clause EXTERNAL	166
Attribut INITIAL	167
ENTRY	168
CANCEL	169
MANIPULATION DE CHAINES	170
INSPECT	171
Exemples	174
STRING	175
UNSTRING	177
TRI INTERNE	179
Fichier de tri	180
SORT	181
Exemple de SORT	183
Exemple de SORT (suite)	184
RELEASE et RETURN	185
MERGE	186
DIRECTIVES	187
Directives de compilation	188
Directive COPY	
Autres directives	
PROGRAMMES IMBRIQUES	191
Structure d'un programme	
Structure d'un programme IMBRIQUÉ	
Structure d'un programme	
Attribut COMMON	
Clause GLOBAL	
Clause GLOBAL	

LES FONCTIONS INTRINSEQUES	198
Les fonctions intrinsèques	
Exemples	
Le mot-clé ALL	
Répertoire des fonctions	204
ACOS	
ANNUITY	
CURRENT-DATE	215
CURRENT-DATE	216
DATE-OF-INTEGER	217
FACTORIAL	
FACTORIAL	
INTEGER	
INTEGER-OF-DATE	
INTEGER-OF-DAY	
LENGTH	
MAX	229
MEAN	231
MIN	
SUM	
WHEN-COMPILED	236
LANGUAGE ENVIRONMENT FOR MVS	237
LANGUAGE ENVIRONMENT for MVS	
Les programmes de service	
COBOL ET CICS	
OPTIONS DE COMPILATION	249
LISTE DES MOTS RESERVES COBOL	273

Éléments de base

HISTORIQUE

COBOL:

COmmon
Business
Oriented
Language

Crée en 1960

Langage normalisé (ANSI, ISO) Les jalons :

- 1968 : premier standard
- 1974 : deuxième standard (ANS 74)
- 1985 : troisième standard (ANSI X3.23-1985 et ISO 1989:1985) programmation structurée
- 1989 : ajout des fonctions intrinsèques (ANSI X3.23a-1989 et ISO 1989/Amendment 1)
- 1998..2000 : Cobol For Z/OS orientation objet, XML

COBOL ET IBM

Une succession de produits

OS/VS COBOL

- o norme COBOL 1974
- o compatibilité avec les anciens COBOL IBM

COBOL II

- o norme COBOL 1985
- o compatibilité avec la norme 1974

COBOL/370

- onorme COBOL 1985 avec fonctions intrinsèques
- o compatibilité avec la norme 1974
- LE/370 et CODE/370

COBOL for MVS

- o nouveau nom de COBOL/370
- mêmes caractéristiques
- Language Environment for MVS et Debug Tool
- o support de l'orientation objet

EXEMPLE DE PROGRAMME

```
B
A
78
    12
 IDENTIFICATION DIVISION.
 PROGRAM-ID. EXEMPLE.
 ZZZ
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
 01 DATE-JOUR PIC X(6).
 01 TEXTE PIC X(10)
      VALUE 'BONJOUR XXXX'.
 PROCEDURE DIVISION.
DEBUT.
    ACCEPT DATE-JOUR FROM DATE (.)
    DISPLAY DATE-JOUR
    DISPLAY TEXTE •
  ---- commentaires ----
 FIN.
               STOP RUN.
```

72

STRUCTURE D'UN PROGRAMME

Ensemble hiérarchisé d'éléments

Division

Section

Paragraphe

Phrase

Chaîne de caractères

DEFINITIONS

PHRASE

- Suite de mots ou chaînes de caractères
- Se termine par un point

PARAGRAPHE

- Ensemble de phrases (instructions)
- Commence par un nom suivi d'un point
- Se termine avec le début d'un nouveau paragraphe

SECTION

- Ensemble de paragraphes (ou de phrases)
- Commence par un nom suivi du mot clé SECTION.
- Se termine avec le début d'une nouvelle section

DIVISION

- Ensemble de sections (ou de paragraphes)
- Au nombre de quatre et apparaissent dans un ordre défini

Noms de sections et paragraphes en PROCEDURE DIVISION 30 caractères maximum (lettres, chiffres et tiret)

LES QUATRE DIVISIONS

1. IDENTIFICATION DIVISION

- Identifie le programme
- Obligatoire et en tête de programme
- Comprend uniquement des paragraphes, pas de sections

2. ENVIRONMENT DIVISION

- Pour déclarer la configuration et les fichiers utiles au traitement
- Facultative, comprend 1 ou 2 sections

3. DATA DIVISION

- Comporte la description des données
- Facultative
- Comprend 1 à 4 sections.

4. PROCEDURE DIVISION

- Comporte les instructions
- Facultative
- Comprend des sections et/ou des paragraphes

FORMAT DE REFERENCE



- Colonne 1 à 6
 - Numéro de ligne
- Colonne 7
 - A blanc ou caractères spéciaux , exemples
 - * pour les commentaires
 - / saut de page sur la liste de compilation
 - caractère de continuation pour les littéraux
 - D pour Debug mode
- Colonne 8 à 11 : marge A

Début des noms de divisions, sections, paragraphes ...

Colonne 12 à 72 : marge B

Phrases, instructions ...

• Colonne 73 à 80

Identification du programme

SCHEMA GENERAL D'UN PROGRAMME

```
IDENTIFICATION DIVISION.
* -----
 PROGRAM-ID. nom-du-programme.
 paragraphes Optionnels
 ENVIRONMENT DIVISION.
* ______
 CONFIGURATION SECTION.
 SOURCE-COMPUTER. machine-de-compilation.
 OBJECT-COMPUTER. machine-d'exécution.
 SPECIAL-NAMES.
    description de certains paramètres
 INPUT-OUTPUT SECTION.
 FILE-CONTROL.
    déclaration des fichiers
 I-O-CONTROL.
    contrôle des entrées/sorties
 DATA DIVISION.
*-----
 FILE SECTION.
        description des enregistrements de fichiers
 WORKING-STORAGE SECTION.
   description des zones de travail (variables)
 LOCAL-STORAGE SECTION.
   description des zones allouées et libérées dynamiquement
 LINKAGE SECTION.
   description des zones de communication
 PROCEDURE DIVISION.
 nom-section SECTION.
 nom-paragraphe.
    instructions de traitement
```

SCHEMA GENERAL D'UN PROGRAMME

FormatCOBOL source program
(1) > (1) > RECURSIVE
NEGRETYE PROGRAM
 >> _DATA DIVISIONdata-division-content_
>> _PROCEDURE DIVISIONprocedure-division-content_
>
nested source program:
(1)
>>
 >> _DATA DIVISIONdata-division-content_
> >
Note: (1) This separator period is optional as an IBM extension.

VARIABLES ET LITTERAUX

Variable

- identifiée par un nom
- définie en DATA DIVISION
- Variable : Peut être modifiée

exemples: NOM, CPT, NB-CLIENT-LUS

Littéral (constante)

- chaîne de caractères qui représente directement une valeur (figée)
- 2 types
 - Non numériques : 1 à 160 caractères entre guillemets (") ou apostrophes (')
 Option de compilation QUOTE/APOST
- Numériques : 1 à 18 chiffres (et éventuellement signe et marque décimale)
- <u>exemples</u>: 'FORMATION COBOL', '123,45', 12345

A un type de variable correspond un type de littéral

Notation


NOTATIONS

- début d'une instruction
- fin d'une instruction
- l'instruction se poursuit
- suite de l'instruction
- mots en majuscules = mots clés
- mots en minuscules = variables
 créées par l'utilisateur
- extensions IBM entre accolades

NOTATIONS

>>STATEMENT-	required item	
Format		
>>STATEMENT-	+	
Format		
	+-required choice 1-+	
>> SIMILINI	+-required choice 2-+	
Format		
	+	
) OTTERION	-optional choice 1- +-optional choice 2-+	
Format		
rormac		
	<+ repeatable item-+	


NOTATIONS



IDENTIFICATION et ENVIRONMENT DIVISION

IDENTIFICATION DIVISION

Format général simplifié



IDENTIFICATION DIVISION

Nom-programme

- le premier caractère doit être alphabétique
- seuls les 8 premiers sont pris en compte
- si tiret : transformé en zéro

ENVIRONMENT DIVISION

L'ENVIRONMENT DIVISION est optionnelle ENVIRONMENT DIVISION. environment-division-content

F	ormatprograms and classes
>>	CONFIGURATION SECTION>
	CONFIGURATION SECTION> source-computer-paragraph_
>	>
١.	
>	repository-paragraph _
١.	_ repository-paragraph _
ъ.	warmana and makkada
P.	rograms and methods
	(1)
<i>>></i>	INPUT-OUTPUT SECTIONFILE-CONTROL>
<_	(2)
>	file-control-paragraph >
>	
٠.	< <
	i-o-control-paragraph_
Note	
(1)	If there are no files defined in the program and the INPUT-OUTPUT SECTION is specified and no file-control-paragraph is specified,
	then the FILE-CONTROL paragraph-name is optional as an IBM
	extension.
(2)	If there are no files defined in the program and the FILE-CONTROL
	paragraph-name is specified, then the file-control-paragraph is optional as an IBM extension.
	optional as an inm extension.

CONFIGURATION SECTION

Exemple:

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SPECIAL-NAMES.

DECIMAL-POINT IS COMMA.

INPUT-OUTPUT SECTION

Programs and methods
)>INPUT-OUTPUT SECTIONFILE-CONTROL>
<(2) >file-control-paragraph >
>>< I-O-CONTROL.
<i-o-control-paragraph_ < td=""></i-o-control-paragraph_ <>
Notes:
(1) If there are no files defined in the program and the INPUT-OUTPUT SECTION is specified and no file-control-paragraph is specified, then the FILE-CONTROL paragraph-name is optional as an IBM extension.
(2) If there are no files defined in the program and the FILE-CONTROL paragraph-name is specified, then the file-control-paragraph is optional as an IBM extension.


FILE-CONTROL : déclaration des fichiers utilisés par le programme

I-O-CONTROL : paramètres de gestion des entrées/sorties

DATA DIVISION

Description des données

DONNEES ELEMENTAIRES



Nombre, niveau

• 01 ou 77, en marge A

Nom de donnée

- 30 caractères maximum :
 - lettres majuscules et minuscules (au moins 1)
 - chiffres

tirets (pas en premier ni dernier caractère)

PICTURE: TYPE ET LONGUEUR

Principaux types:

• X : alphanumérique

• A : alphabétique

• 9 : numérique , combinable avec

S : signe opérationnel

∘ V : marque décimale implicite

P : facteur d'échelle

Longueur:

• Par répétition : PIC 999

• Par mise en facteur : PIC X(10)

PICTURE: TYPE ET LONGUEUR

Exemples:

WORKING-STORAGE SECTION.

01	ZONE	PIC	X(20).
01	MONTANT	PIC	9(5)V99.
01	MONTANT	PIC	9(5)V9(2).
01	TOTAL	PIC	S9(6)V99.

STRUCTURES DE DONNEES

Exemple : numéro de sécurité sociale

```
01
      NUM-SS.
      05
                                 PIC 9.
          SEXE
      0.5
         DAT-NAIS.
                                 PIC 99.
           10 AN
            10 MOIS
                                 PIC 99.
      05 LIEU-NAISS.
            10 DEPT
                                 PIC 99.
                                 PIC 9(3).
           10 VILLE
      05 COD
                                 PIC 9(3).
```

Nombre niveau

- Fait apparaître la hiérarchie des données
- 01 à 49
- 01 en marge A, autres en marge A ou B

Nom de donnée


- Facultatif
- FILLER (ou rien) pour réserver une zone sans la nommer


Picture

• Uniquement aux niveaux élémentaires

Comment déterminer type et longueur d'une zone groupe ?

VALUE





Donne une valeur initiale à une donnée de

WORKING-STORAGE SECTION

Exemple:

01	COMPTEUR	PIC	S999	VALUE	+10.	
01	TITRE	PIC	X(10)	VALUE	'FORMATION'	
01	TITRE	PIC	X(10)	VALUE	ZERO.	

CONSTANTES FIGURATIVES

- ZERO, ZEROS, ZEROES
- SPACE, SPACES
- HIGH-VALUE, HIGH-VALUES
- LOW-VALUE, LOW-VALUES
- QUOTE, QUOTES
- ALL suivi d'un littéral non numérique d'un caractère ou plus
- NULL, NULLS (extension de la norme COBOL 85)

PROCEDURE DIVISION

Neuf ensembles:

- Arithmétiques
- Tri
- Mouvement de donnée
- Branchement
- Décision
- Gestion de table
- Entrée/sortie
- Gestion de sous-programme
- Fin de programme

ARITHMÉTIQUES

- ADD
- DIVIDE
- MULTIPLY
- SUBTRACT
- COMPUTE

TRI

- MERGE
- RELEASE
- SORT
- RETURN

MOUVEMENT DE DONNÉE

- ACCEPT (time, day, date, day-of-week)
- INITIALIZE
- MOVE
- INSPECT
- STRING
- UNSTRING

BRANCHEMENT

- ALTER
- EXIT
- GO TO
- PERFORM

FIN DE PROGRAMME

- STOP RUN
- EXIT PROGRAM
- GOBACK

DÉCISION

- EVALUATE
- IF

GESTION DE TABLE

- SEARCH
- SET

ENTREES/SORTIES

- ACCEPT identificateur
- DISPLAY
- OPEN
- READ
- WRITE
- REWRITE
- DELETE
- START
- CLOSE

GESTION DE SOUS-PROGRAMME

- CALL
- CANCEL
- ENTRY

LES INSTRUCTIONS: QUATRE CATEGORIES

IMPÉRATIVES

- Action inconditionnelle effectuée par le programme
- Une instruction conditionnelle avec délimiteur explicite est considérée comme une instruction impérative

CONDITIONNELLES

- Action déterminée par le résultat d'une condition
- Une instruction impérative peut devenir conditionnelle si une condition est incluse dans son format

(ex: ADD ... ON SIZE ERROR) avec un délimiteur implicite

AVEC DÉLIMITEUR


- Le '.' est le délimiteur implicite
- Les END-xxxx sont les délimiteurs explicites des instructions pouvant l'utiliser

DIRECTIVES

Ordres donnés au compilateur codés dans le programme

Affectation

Transfert de données



EMETTEUR -----> RECEPTEUR

Que se passe-t-il si émetteur et récepteur sont de type ou de longueur différents ?

MOVE

Exemples :


```
01 ZONE1-X
                           PIC X(5).
01 ZONE1-9
                           PIC 9(5).
      MOVE 'ABC' TO ZON1-X ZON1-X = ABCbb (b : espace)
MOVE 'ABCDEFG' TO ZON1-X ZON1-X = ABCDE'

MOVE 123 TO ZONE1-9 ZON1-9 = 00123

MOVE 123567 TO ZONE1-9 ZON1-9 = 1234567 (12 perdu)
01 ENREGISTREMENT1.
     02 MATRICULE
                        PIC 9(6).
PIC X(20).
     02 NOM-PRENOM
                          PIC 9(10).
PIC X(18).
     02 ADRESSE
     02 RUE-ADRESSE
     02 CODE-POSTAL
                           PIC 9(5).
     02 VILLE
                            PIC X(12).
 01 ENREGISTREMENT2.
     02 VILLE
                           PIC X(12).
                          PIC X(20).
PIC X(18).
     02 NOM-PRENOM
     02 RUE-ADRESSE
     02 ADRESSE
                           PIC 9(10).
     02 MATRICULE
                           PIC 9(6).
                           PIC 9(5).
     02 CODE-POSTAL
      MOVE MATRICULE OF ENREGISTREMENT1 TO MATRICULE OF ENREGISTREMENT2
      MOVE ...... OF ENREGISTREMENT1 TO ...... OF ENREGISTREMENT2
      MOVE ...... OF ENREGISTREMENT1 TO ...... OF ENREGISTREMENT2
      MOVE VILLE OF ENREGISTREMENT1 TO VILLE OF ENREGISTREMENT2
```

MOVE CORR ENREGISTREMENT1 TO ENREGISTREMENT2

Réception de paramètres




Nom-mnémonique-1

• défini en SPECIAL-NAMES

Nom-externe

- SYSIN (défaut)
- CONSOLE

Réception date et heure système



Identificateur-2 peut être un groupe, une donnée alphanumérique ou numérique

DATE

• Format implicite PIC 9(6): AAMMJJ

DAY

• Format implicite PIC 9(5): AAJJJ

DAY-OF-WEEK

• Format implicite PIC 9 : rang du jour de la semaine


TIME

Format implicite PIC 9(8): HHMMSSCC

Exemples:

```
01 DATE1 PIC 9(6).
01 DATE2 PIC 9(8).
ACCEPT DATE1 FROM DATE ===> 200706
ACCEPT DATE8 FROM DATE YYYYMMDD ===> 20200706
```

Emission de messages



Nom-mnémonique-1


• défini en SPECIAL-NAMES

Nom externe-1

- SYSOUT (défaut)
- CONSOLE

WITH NO ADVANCING permet de ne pas déclencher de saut de lignes après l'instruction DISPLAY

INITIALIZE



Les données sont initialisées selon leur nature, par défaut

- alphabétiques et alphanumériques : SPACE
- numériques : ZERO

Initialisation non effectuée pour FILLER

Exemple:

```
01
   LIGNE.
   05
                  PIC
                         X(20) VALUE SPACES.
   05
                  PIC
                        X(25) VALUE 'EXEMPLE'.
   05 NOM
                  PIC
                        X(25).
   05 DATEJ.
                        99.
       10 JJ
                  PIC
       10
                        X VALUE '-'.
                  PIC
       10 MM
                  PIC
       10
                  PIC
                        X VALUE '-'.
       10 AA
                  PIC
                        99.
   05
```

INITIALIZE LIGNE

STOP

Fin de programme

STOP RUN

• Arrêt définitif du programme (fin logique)

STOP littéral

Arrêt momentané, reprise sur intervention de l'opérateur

PERFORM

Débranchement à une séquence d'instructions puis retour

Procédure : nom de section ou de paragraphe de la PROCEDURE DIVISION

Exemple:

S1 SECTION.

P11.

P21.

P23.

PROCEDURE DIVISION.

```
MOVE 0 TO CPT
PERFORM P12
PERFORM S2.

P12.
PERFORM P22 THRU P23.
P13.
...
S2 SECTION.
```

S3 SECTION.

ADD 1 TO CPT.

Que vaut CPT?

PERFORM OPTION TIMES

Exemples

```
77 CPT PIC 9 VALUE 5.

PERFORM CPT TIMES PERFORM P05 CPT TIMES.

ADD 1 TO CPT
DISPLAY CPT

END-PERFORM ADD 1 TO CPT
DISPLAY CPT

DISPLAY CPT
```

PERFORM OPTION UNTIL

Format phrase 1

TEST BEFORE TEST AFTER

0 à N fois
1 à N fois

EXIT

Format	
>>paragraph-nameEXIT	><
Format	
 >>EXIT PROGRAM	><

- Fin commune à une série de paragraphes
- Instruction non exécutable
- Doit être la seule instruction du paragraphe

Attention, EXIT ne provoque pas la sortie d'un PERFORM. S'il existe des instructions après EXIT, elles sont exécutées

EVALUATE

```
Format _
    EVALUATE
                 identifier-1
               __
| literal-1
                                      ALSO
               |_expression-1 |
                                               identifier-2
               TRUE_
                                              literal-2
              |_FALSE
                                             |_expression-2
                                             TRUE_
       WHEN__| phrase 1
                                                           _imperative-statement-1
                                ALSO_| phrase 2 |_|_|
   |_WHEN OTHER__imperative-statement-2_| |_END-EVALUATE_|
phrase 1:
     ANY
    condition-1
    TRUE
    FALSE
                 identifier-3
              |_literal-3
                                                 THROUGH
     | NOT |
                                                              identifier-4
               |_arithmetic-expression-1_|
                                               |_THRU_
                                                             | literal-4
                                                             arithmetic-expression-2
phrase 2:
    ANY
   |_condition-2
| TRUE
   |_FALSE
                identifier-5
     |_NOT_|
              |_literal-5_
                                                 THROUGH
                                                              identifier-6
                                                             __
|_literal-6
                                               THRU
               |_arithmetic-expression-3_|
                                                            |_arithmetic-expression-4_|
```

EVALUATE

Les options précédant WHEN sont appelées les SUJETS Les options suivant WHEN sont appelées les OBJETS

L'instruction procède en évaluant l'égalité d'un jeu de sujets avec un jeu d'objets

- Si l'égalité est trouvée, on exécute la ou les instructions impératives correspondantes
- Si l'égalité n'est pas trouvée, on évalue la condition suivante
- Si aucun WHEN n'a été sélectionné, et si WHEN OTHER est écrit, les instructions qui le suivent sont exécutées
- Si aucun WHEN n'est sélectionné, et WHEN OTHER n'est pas écrit, on se transfère à l'instruction suivant END-EVALUATE
- Les conditions sont effectuées dans l'ordre d'écriture
- Après une condition vérifiée, le programme continue à l'instruction suivant l'EVALUATE

EVALUATE

Exemple 1

```
EVALUATE A

WHEN 1 PERFORM PAR1

WHEN 2 PERFORM PAR2

WHEN 5 CONTINUE

WHEN OTHER PERFORM PAR3

END-EVALUATE
```

Exemple 2

```
EVALUATE A ALSO B ALSO C

WHEN 1 ALSO 5 ALSO NOT 7

PERFORM PAR1

WHEN 2 ALSO 4 THRU 7 ALSO 3

PERFORM PAR2

WHEN 5 ALSO ANY ALSO ANY

MOVE A TO B

WHEN OTHER

PERFORM PAR3

END-EVALUATE
```

Exemple 3

```
EVALUATE TRUE ALSO FALSE

WHEN A = 1 ALSO B = 3

PERFORM PAR1

WHEN A + B < C ALSO C = 4

PERFORM PAR2

WHEN D ALSO F

PERFORM PAR2

WHEN OTHER

PERFORM PAR3

END-EVALUATE
```

Exemple 4

```
WHEN TRUE ALSO B = 3

WHEN TRUE ALSO TRUE

PERFORM PAR1

WHEN TRUE ALSO FALSE

WHEN FALSE ALSO TRUE

PERFORM PAR2


WHEN OTHER

PERFORM PAR3

END-EVALUATE
```

CONTINUE ET NEXT SENTENCE


CONTINUE




• Non-instruction, "ne rien faire"

NEXT SENTENCE:

- pour remplacer une instruction conditionnelle ou impérative
- Débranchement à la fin de la phrase (après le prochain point.)





Débranchement à une section ou à un paragraphe de la PROCEDURE DIVISION (sans retour)

Option DEPENDING ON:


 identificateur-1 contient un nombre entier débranchement à la procédure de rang égal à la valeur d'identificateur

INSTRUCTIONS ARITHMETIQUES

Opérations:

- ADD
- SUBTRACT
- MULTIPLY
- DIVIDE
- COMPUTE

ROUNDED peut être associé à chaque zone réceptrice



Exemples:

```
ADD A TO B -- \Rightarrow B = B + A
ADD A B GIVING C \longrightarrow C = A + B (A et B inchangés)
                 PIC 999 VALUE 70.
01 A
                 PIC 99 VALUE 40.
01 B
                 PIC 99.
01 TOTAL
ADD A TO B \Rightarrow B = 110
ADD A TO B GIVING TOTAL
     ON SIZE ERROR
        DISPLAY 'Pb B TROP PETITE, TRONQUée'
      NOT ON SIZE ERROR
        DISPLAY 'OK'
END-ADD
    TOTAL = 110
```

SUBTRACT







SUBTRACT

Exemples:

SUBTRACT A FROM B \rightarrow B = B - A SUBTRACT A FROM B GIVING C \rightarrow C = B - A

MULTIPLY







Exemples:


MULTIPLY A BY B $---> B = B \times A$ MULTIPLY A BY B GIVING C $---> C = A \times B$


DIVIDE



DIVIDE







Exemples:

```
DIVIDE A INTO B ---> B = B / A

DIVIDE A BY B GIVING C ---> C = A / B

DIVIDE A INTO B GIVING C ---> C = B / A

REMAINDER RESTE
```

COMPUTE

L'expression arithmétique peut utiliser les symboles:

+ - * / **

Ordre de priorité des opérateurs :

- 1. parenthèses des plus internes aux plus externes
- 2. opérateurs unaires (+ et -)
- 3. puissance (**)
- 4. multiplication et division (* et /)
- 5. addition et soustraction (+ et)

Exemple: COMPUTE A = ((B * C) + D) / (E - 10)

IF...THEN...ELSE...END-IF

PERFORM...UNTIL...END-PERFORM

EVALUATE...WHEN...END-EVALUATE

GO...TO...

CONTINUE OU NEXT SENTENCE?


Exemple:

```
IF REPONSE = 'OUI'
   DISPLAY 'OK'
ELSE
   DISPLAY 'NOT OK'
END-IF
```

Imbrication possible

```
IF condition-1
    IF condition-2
        instruction-1
        instruction-2
    ELSE
        instruction-3
    END-IF
        instruction-4
END-IF
```

CONDITION DE COMPARAISON




- Si tous les opérandes numériques : comparaison algébrique (conversions automatiques)
- Si un opérande non numérique : comparaison bit à bit de gauche à droite (pas de conversion)

Exemple:

```
IF SEXE = 'M'
   MOVE 'MONSIEUR' TO LIBELLE

ELSE
   IF NB-ENFANTS > 0
        MOVE 'MADAME' TO LIBELLE
   ELSE
        MOVE 'MADEMOISELLE' TO LIBELLE
   END-IF
```


CONDITION DE CLASSE



Exemple

ΙF	ZONE	NOT	NUMERIC
		- – – –	
ENI)-IF		

CONDITION DE SIGNE



L'opérande doit être numérique

NOMS CONDITIONS

A définir en DATA DIVISION

Niveau 88 obligatoire Doit suivre immédiatement la donnée à conditionner Plusieurs niveaux 88 autorisés

Exemple:

```
01 AGE-GROUP
                   PIC 99.
   88 INFANT
                           VALUE 0.
   88 BABY
                           VALUE 1, 2.
                           VALUE 3 THRU 12.
   88 CHILD
   88 TEEN-AGER
                           VALUE 13 THRU 19.
IF INFANT...
                      (Tests for value 0)
                      (Tests for values 1, 2)
IF BABY...
IF CHILD...
                      (Tests for values 3 through 12)
IF TEEN-AGER...
                      (Tests for values 13 through 19)
```

SET nom condition

CONDITIONS COMPLEXES

Les conditions peuvent être combinées au moyen de trois opérateurs logiques et de parenthèses

- NOT : négation logique ou inverse ou complément
- AND : intersection logique ou produit logique
- OR : réunion logique ou somme logique

Exemples:

```
IF A > B AND B > C AND C > A
  DISPLAY 'ETRANGE !'
END-IF

IF SEXE = 'M' AND NB-ENF > 0 OR NOM = 'NOEL'
  MOVE 'PAPA' TO LIBELLE
END-IF
```

Attention à l'ordre d'évaluation :

- 1. parenthèses en commençant par la plus intérieure
- 2. NOT
- 3. AND
- 4. OR

Opérateurs de même rang évalués de la gauche vers la droite

Représentation interne des données

DIFFERENTS MODES DE REPRESENTATION

Rappel

Physiquement

- Bit
- Octet
- Code binaire

Logiquement:

- Hexadécimal
- Décimal
- EBCDIC

Binaire 1111 0010

Hexadécimal F2

Décimal 242

EBCDIC 2

CLAUSE USAGE: FORMAT EXTERNE

DISPLAY

Défaut si aucun usage défini

La valeur de la donnée est stockée sous la forme caractère, c'est à dire que les 8 bits d'un octet constituent un caractère

Numérique : signe dans le dernier demi-octet gauche

USAGE IS DISPLAY est valide pour les types suivants

- Alphabétique
- Alphanumérique
- Alphanumérique édité PIC B (nn)
- Numérique édité
- Décimal externe

Exemple

```
01 ZONE PIC X VALUE 'A'. ---> X'C1'
01 NUM PIC $999 VALUE +123. ---> X'F1F2C3' (12C)
```

CLAUSE USAGE: FORMAT INTERNE

BINARY ou COMPUTATIONAL ou COMP ou COMP-5 (de préférence)

Représentation binaire (données numériques)

Occupe 2, 4 ou 8 octets:

PIC 9(1) à 9(4) : 2 octets PIC 9(5) à 9(9) : 4 octets PIC 9(10) à 9(18) : 8 octets

Signe : bit de gauche (complément à 2 pour le négatif)

Exemple

```
01 NUM PIC S9(3) BINARY VALUE +10.
```

PACKED-DECIMAL ou COMPUTATIONAL-3 ou COMP-3

Représentation décimale condensée (données numériques)

- 2 chiffres par octet
- Signe dans le dernier demi-octet de droite
- Nombre impair de chiffres et signe recommandés

Exemple

```
01 NUM PIC S9(3) PACKED-DECIMAL VALUE +10.

---> 0 1 0 C
```

CLAUSE USAGE: FORMAT INTERNE

Exemple

NUMERIQUE	ETENDU			
01 Z1	PIC 9(3)) VALUE 123.	F1F2F3	
01 Z1	PIC S 9(3)) VALUE 123.	F1F2 F 3	
01 Z1	PIC S 9(3)) VALUE +123.	F1F2C3	12C
01 Z1	PIC S 9(3)) VALUE -123.	F1F2D3	12L

F : > 0 Par défaut
 C : > 0 Spécifié
 D : < 0 Spécifié

NUMERIQUE CONDENSE

01 Z1	PIC S 9(3)	COMP-3	VALUE + 123.
01 Z1	PIC S 9(3)	PACKED-DECIMAL	VALUE +123.

```
Long Z1packée = (Long Z1/2) + 1 = 2 octets
```

01 Z1	PIC 9(n).	=	n octets en	mémoire
·	() .			

01 Z1 PIC S9(n) COMP-3. = \rightarrow (n/2) + 1 octets en mémoire

EXEMPLES:

01 Z1	PIC S9(4).	VALEUR MAX	:+/- F9 F9 F9 C/D9
01 Z2	PIC S9(7) COMP-3.	VALEUR MAX	:+/- 99 99 99 <mark>9C/D</mark>

NUMERIQUE BINAIRE

01	Z 1	PIC S 9(4)	COMP	VALUE + 123.
01	Z 1	PIC S 9(4)	BINARY	VALUE +123.

CLAUSE USAGE: FORMAT INTERNE

COMPUTATIONAL-1 et COMPUTATIONAL-2

Représentation en virgule flottante (simple ou double précision)

- Occupe 4 ou 8 octets
- Pas de PICTURE
- Le premier bit est le signe de la donnée
- Les bits 2 à 8 réprésentent la caractéristique
- Les octets suivants forment la mantisse

CLAUSE USAGE: AUTRES FORMES

DISPLAY-1

Définit une donnée DBCS Associé à une clause PICTURE contenant le caractère G

INDEX

Pour ranger un index de table Pas de PICTURE, ni JUSTIFIED, ni BLANK ni VALUE SYNCHRONIZED pour une meilleure efficacité Occupe 4 octets

POINTER: 4 octets

Définit une donnée de type pointeur Mêmes caractéristiques que INDEX

01 ptr1 usage is POINTER.

PROCEDURE POINTER: 8 octets


01 ptr1 usage is PROCEDURE POINTER.

utilisé seulement:

- avec SET
- dans une condition
- dans un CALL BY REFERENCE

Peut être initialisé par NULL

CLAUSE SYNCHRONIZED



Cadrage en mémoire d'une zone à la borne naturelle

Si spécifiée pour donnée groupe, provoque l'alignement de chaque donnée élémentaire du groupe

Recommandé pour les données binaires et pointeurs

TRAITEMENT DES FICHIERS

COBOL ET LES FICHIERS

Types de fichiers utilisables en COBOL:

- QSAM
- VSAM

En COBOL : fin de fichier détectée <u>après</u> le dernier enregistrement

DECLARATION COBOL DES FICHIERS

8 12
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.

Une clause SELECT par fichier logique du programme

Clause SELECT simplifiée :

```
------ Format 1--sequential-file-control-entries -------
+-OPTIONAL-+
                            +-TO-+
             |-AREA--| +-ORGANIZATION--+--++
              +-AREAS-+
                                +-IS-+
  +-PADDING--+----+-+--+-data-name-5-+-+
        +-CHARACTER-+ +-IS-+ +-literal-2---+
>--+---->
  +-RECORD DELIMITER--+--+-STANDARD-1-----+-
              +-IS-+ +-assignment-name-2-+
  +-ACCESS--+---+--+--SEQUENTIAL-+ +-PASSWORD--+---+-data-name-6-+
       +-MODE-+ +-IS-+
 +-+----+-STATUS--+---+-data-name-1--+-----+-+
          +-IS-+
   +-FILE-+
                          +-data-name-8-+
```

CLAUSE SELECT

Nom de fichier : nom COBOL, identifie le fichier dans le programme

Nom externe : fait le lien avec le JCL

Commentaire pour documentation

Pour les fichiers QSAM, le S- peut être omis

Pour les ESDS, AS- doit être spécifié

Le nom doit être de 8 caractères maximum et se retrouver sur une carte DD

CLAUSE FILE STATUS

Première donnée

Code retour valorisé après chaque entrée/sortie

- 2 caractères alphanumériques en DATA DIVISION
- ~ premier caractère
 - 0 : opération correctement exécutée
 - 1 : fin de fichier rencontrée (accès séquentiel)
 - 2 : clé invalide (accès direct)
 - 3 : erreur permanente (ex: accès à un fichier inexistant)
 - 4 : erreur logique (ex: lire un fichier ouvert OUTPUT)
 - 9 : erreurs diverses souvent liées à VSAM
- ~ second caractère
 - de 0 à 9 , il apporte une information complémentaire et sa signification varie selon la valeur du 1er caractère

```
File status pic 99.
```

Exemple:

File status = 00 opération d'E/S bien exécutée

File status = 10 Fin de fichier

CLAUSE FILE STATUS

Deuxième donnée

Information VSAM valorisée uniquement pour les fichiers VSAM et si le code retour est différent de zéro

6 octets en DATA DIVISION

- 2 octets binaires : code retour VSAM (0, 8 ou 12)
- 2 octets binaires : code fonction VSAM (0 à 5)
- 2 octets binaires : feedback code VSAM (0 à 255)

Exemple:

```
01 CODE-VSAM.

05 RETOUR PIC 99 COMP.

05 FONCTION PIC 9 COMP.

05 FEEDBACK PIC 999 COMP.
```

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT

8 12
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.

Une clause SELECT FICHIER1 ASSIGN FICHJCL. //FICHJCL

DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD FICHIER1
01 E-FICHIER1.

Une clause FD par fichier déclaré en ENVIRONMENT DIVISION

Suivie de la description de l'enregistrement (structure de données)

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT

```
Format 1--sequential files
                            | CHARACTERS_|
          |_CONTAINS_|
          _| clause 1
                         STANDARD
  |_LABEL
  | <____
|_VALUE OF____system-name-1_
                        [_____|
__data-name-4_|_|
         ____data-name-5_
|_IS_| |_integer-8__| |_LINES_|
               __alphabet-name_|
```

CLAUSE FD

FD

En marge A (le reste en marge B)

Nom fichier

Défini en ENVIRONMENT DIVISION (SELECT)

Clause BLOCK

Facteur de blocage BLOCK 0 pour les fichiers QSAM : le facteur de blocage est pris sur la carte DD.

Clause RECORD

Longueur d'un enregistrement Documentation et contrôle seulement

Clause LABEL

Prise en commentaire en VSAM

Clause DATA RECORD

Nom de l'enregistrement (Optionnel)

EXEMPLE RECAPITULATIF

```
78 12
                                                       72
 IDENTIFICATION DIVISION.
 PROGRAM-ID. EXEMPLE.
 ENVIRONMENT DIVISION.
 CONFIGURATION SECTION.
 SPECIAL-NAMES.
     DECIMAL-POINT IS COMMA.
 INPUT-OUTPUT SECTION.
 FILE-CONTROL.
     SELECT ASSURE
                            ASSIGN
                                      FASSURE
                   FILE STATUS IS CR-ASSURE.
 DATA DIVISION
 FILE SECTION.
                                             //FASSURE DD DSN=
      ASSURE
 FD
      BLOCK\CONTAINS 0
                                       READ
      DATA RECORD IS E-A8
                           SURE.
                                                           WRITE
                       PIC X(80).
 01
      E-ASSUR
                                              Buffer d'E/S
 WORKING-STORAGE SECTION.
     CR-ASSURE
 01
                       PIC 99.
      W-ASSURE.
 01
      02 MATRICULE
                            PIC 9(6).
      02 XXXX
 01 DATE-JOUR6
                   PIC 9(6).
                   PIC 9(8).
 01 DATE-JOUR8
                   PIC X(10) VALUE 'PREMIER ESSAI'.
 01 TEXTE
 PROCEDURE DIVISION.
 DEBUT.
     ACCEPT DATE-JOUR6 FROM DATE
     ACCEPT DATE-JOUR8 FROM DATE YYYYMMDD
     OPEN INPUT ASSURE
                            (et non FASSURE)
     READ ASSURE
     MOVE E-ASSURE TO W-ASSURE
     READ ASSURE INTO W-ASSURE
     DISPLAY DATE-JOUR
     DISPLAY TEXTE.
     CLOSE ASSURE
 FIN.
     STOP RUN.
```

EXEMPLE RECAPITULATIF

78 12 **72 ASSIGN** F1 SELECT F1 **FILE STATUS IS CR-F1. ASSIGN F2** SELECT F2 **FILE-STATUS IS CR-F2.** SELECT F3 **ASSIGN FILE-STATUS IS CR-F3.** SELECT F4 ASSIGN F4 **FILE-STATUS IS CR-F4.** DATA DIVISION. FILE SECTION. FD **F1 BLOCK CONTAINS 0** DATA RECORD IS E-F1. 01 E-F1 PIC X(80). FD **F2 BLOCK CONTAINS 0** DATA RECORD IS E-F2. 01 E-F2 PIC X(230). FD F3 **BLOCK CONTAINS 0** DATA RECORD IS E-F3. PIC X(120). 01 E-F3 FD F4 **BLOCK CONTAINS 0** DATA RECORD IS E-F4. 01 E-F4 PIC X(80). //F1 DD DSN=MPF02.FORM.F1,DISP=SHR //F2 DD DSN=MPF02.FORM.F2,DISP=SHR //F3 DD DSN=MPF02.FORM.F3,DISP=SHR //F4 DD DSN=MPF02.FORM.F4,DISP=SHR OPEN I-O /EXTEND /INPUT F1 F2

OUTPUT F3 F4


OPERATIONS SUR FICHIERS SEQUENTIELS


• Ouverture : **OPEN**

• Lecture : READ


• Ecriture : WRITE

• Fermeture : CLOSE





CLOSE



Exemple

CLOSE FIC-ENTREE

READ: LECTURE SEQUENTIELLE

Exemple

```
01 CR
                 PIC 99.
Perform until CR = 10
   READ FICHIER into enregt
END-PERFORM
_____
01 FIN-FICH PIC
88 FIN VALUE 1.
              PIC 9.
Move 0 to fin-fich
Perform until fin-fich = 1
   READ FICHIER
           AT END MOVE 1 TO FIN-FICH
           NOT AT END
              DISPLAY 'ENGT : ' ENGT
    END-READ
END-PERFORM
Perform until FIN
    READ FICHIER
              SET FIN TO TRUE = \rightarrow (fin-fich = 1)
           NOT AT END
              DISPLAY 'ENGT : ' ENGT
    END-READ
END-PERFORM
```

WRITE: ECRITURE SEQUENTIELLE

```
+--- Format 1--sequential files ------
 >>--WRITE--record-name-1--+----
                    +-FROM--identifier-1---+
                                           -----> phrase 1 |-+---->
   | +-+-BEFORE-+--+--+-+-identifier-2-+--+-+-+
     +-AFTER--+ +-ADVANCING-+ | +-integer-1---+ |-LINE--| |
                                        +-LINES-+ |
                         |-mnemonic-name-1-----|
                          +-PAGE----+
   +-| invalid_key |--| not_invalid_key |-----+
   +-END-WRITE-+
 phrase 1:
   +-+---+-END-OF-PAGE-+--imperative-statement-3-+
     +-AT-+ +-EOP----+
   invalid key:
   +-INVALID--+---+--imperative-statement-1-+
          +-KEY-+
 not_invalid_key:
   +-NOT INVALID--+----+-imperative-statement-2-+
              +-KEY-+
(1) The BEFORE, AFTER, INVALID KEY, and AT END OF PAGE phrases are not valid for VSAM files.
```

WRITE: ECRITURE SEQUENTIELLE

Attention:

- après WRITE le contenu de l'article nom-article-1 disparaît
- par contre identificateur-1 garde son contenu

Exemple:

WRITE ENREG-SORTIE FROM ZONE-SORTIE

EXEMPLE COMPLET DE TRAITEMENT SEQUENTIEL

```
ID DIVISION.
PROGRAM-ID. TRAITSEQ.
************
* ECTURE D'UN FICHIER SEQUENTIEL ET RECOPIE
* SUR UN AUTRE FICHIER SEQUENTIEL
**********
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT FIC-ENTREE ASSIGN FIC1.
    SELECT FIC-SORTIE ASSIGN FIC2.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD FIC-ENTREE.
01 ENREG-ENTREE.
 05 FILLER PIC X(50).
FD FIC-SORTIE.
01 ENREG-SORTIE.
               PIC X(50).
  05 FILLER
WORKING-STORAGE SECTION.
01 ETAT-BOUCLE
                   PIC 9.
                   VALUE 1.
    88 FIN-BOUCLE
    88 PAS-FIN-BOUCLE VALUE 0.
PROCEDURE DIVISION.
DEBUT.
      OPEN INPUT FIC-ENTREE
           OUTPUT FIC-SORTIE
     READ FIC-ENTREE
                  AT END DISPLAY 'FICHIER VIDE'
                              NOT AT END
                   SET PAS-FIN-BOUCLE TO TRUE
             PERFORM TRAIT-FIC
    END-READ
    CLOSE FIC-ENTREE FIC-SORTIE
    STOP RUN.
TRAIT-FIC.
    PERFORM UNTIL FIN-BOUCLE
         WRITE ENREG-SORTIE FROM ENREG-ENTREE
         READ FIC-ENTREE
             AT END SET FIN-BOUCLE TO TRUE
         END-READ
    END-PERFORM
    DISPLAY 'FIN DE TRAITEMENT'.
```

ÉDITION**S**

COMPLEMENT SUR LA DESCRIPTION DES DONNEES

PICTURE d'édition :

- B blanc inséré
- / barre insérée
- 0 zéro inséré
- Z suppression des zéros à gauche
- * protection numérique
- , virgule insérée
- point décimal
- + signe + ou -
- - signe -
- CR symbole CR si négatif
- DB symbole DB si négatif
- \$ signe monétaire

Exemples:

```
01 DATEX PIC 9(8).
01 DATE-FORM PIC 9999/99/99.
01 MONTANT PIC +BZZZBZZ9V,99$.
ACCEPT DATEX FROM DATE YYYYMMDD
MOVE DATEX TO DATE-FORM
Résultat: 2020/07/07
```

EXEMPLES

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SPECIAL-NAMES.

DECIMAL-POINT IS COMMA.

05 PRIME-DE-BASE	PIC 9(5)V99.	0374055	1235678	0001267
05 PRIME	PIC ZZZZZZZ.	3740	1235678	12
05 PRIME	PIC 99.999,99.	03.740,55	12.356,78	00.012,67
05 PRIME	PIC ZZ.ZZ9,99.	3.740,55	12.356,78	12,67
05 PRIME	PIC **.**9,99.	*3.740,55	12.356,78	*** 12,67
05 PRIME	PIC ZZBZZ9,99 .	3 740,55	12 356,78	12,67

COMPLEMENT SUR LA DESCRIPTION DES DONNEES

Par défaut, marque décimale : point, symbole monétaire : \$.

Possibilité de les modifier dans le paragraphe SPECIAL-NAMES.

ENVIRONMENT DIVISION.


CONFIGURATION SECTION.

SPECIAL-NAMES.

CURRENCY SIGN IS 'F'
DECIMAL-POINT IS COMMA.

COMPLEMENT SUR LA DESCRIPTION DES DONNEES

BLANK WHEN ZERO



La zone est mise à blanc si elle est entièrement à 0

Seulement pour les données élémentaires

Clause SELECT: identique à celle d'un fichier séquentiel

SELECT fic-impr ASSIGN impr-ext.

Clause FD: paramètre LINAGE (facultatif)

FD fic-impr

LINAGE nombre de lignes utilisables
FOOTING numéro de ligne (de la partie LINAGE) activant
l'indicateur END OF PAGE
TOP nombre de lignes marge haute
BOTTOM nombre de lignes marge basse.

01 ligne PIC X(132).

Hauteur page = TOP + LINAGE + BOTTOM

DESCRIPTION FICHIER IMPRIMANTE

LINAGE-COUNTER contient le numéro de la dernière ligne écrite.

Caractère de saut au début de l'enregistrement-ligne (saut de page, ou de 0, 1, 2, 3 interlignes).

Option de compilation ADV/NOADV

WRITE

```
+--- Format 1--sequential files -----
 +-FROM--identifier-1---+
 >--+-+ phrase 1 |-+---->
   | +-+-BEFORE-+--+------+-+-identifier-2-+--+--+-+
     +-AFTER--+ +-ADVANCING-+ | +-integer-1---+ |-LINE--| |
                         |-mnemonic-name-1-----|
                         +-PAGE----+
   +-| invalid key |--| not invalid key |-----
   +-END-WRITE-+
 phrase 1:
   +-+---+-END-OF-PAGE-+--imperative-statement-3-+
    +-AT-+ +-EOP----+
   +-NOT--+--+-END-OF-PAGE-+--imperative-statement-4-+
        +-AT-+ +-EOP----+
 invalid key:
   +-INVALID--+----+-imperative-statement-1-+
          +-KEY-+
 not invalid key:
  +-NOT INVALID--+----+-imperative-statement-2-+
             +-KEY-+
 (1) The BEFORE, AFTER, INVALID KEY, and AT END OF PAGE phrases are not valid for VSAM files.
```

Clause ADVANCING : génère le caractère de saut

BEFORE : écriture puis saut de ligne (ou de page)

AFTER : écriture après saut de ligne (ou de page)

Condition **END-OF-PAGE** : fonctionne avec le paramètre FOOTING de LINAGE

FICHIERS A ACCES DIRECT


DECLARATION DES KSDS

```
+--- Format 2--indexed-file-control-entries -----+
>>--SELECT--+-----+-file-name-1--ASSIGN--+---->
      +-OPTIONAL-+
                     +-TO-+
>--+---->
 +-RESERVE--integer--+---+ +-ORGANIZATION--+---+
          |-AREA--|
          +-AREAS-+
+-ACCESS--+---+-+-+-SEQUENTIAL-+-+ +-KEY-+ +-IS-+
      +-MODE-+ +-IS-+ |-RANDOM-----|
              +-DYNAMIC---+
                 <----+
>--+--->
 +-PASSWORD--+---+--data-name-6-+ +-| entry 1 |-+
       +-IS-+
 +-+----+-STATUS--+---+-data-name-1--+----+-+
  +-FILE-+
        +-IS-+
                    +-data-name-8-+
entry 1:
+-RECORD-+ +-KEY-+ +-IS-+
                         +-WITH-+
  +-PASSWORD--+---+-data-name-7-+
      +-TS-+
+------
```

DECLARATION DES RRDS

```
+--- Format 3--relative-file-control-entries ------
+-OPTIONAL-+
                       +-TO-+
 --+---->
  +-RESERVE--integer--+---+ +-ORGANIZATION--+--++
           |-AREA--|
           +-AREAS-+
  +-MODE-+ +-IS-+ |
                      +-RELATIVE--+---+-----data-name-4-+ |
               +-+-RANDOM--+--RELATIVE--+---+--+--data-name-4---+
+-DYNAMIC-+ +-KEY-+ +-IS-+
>--+---->
  +-PASSWORD--+---data-name-6-+
        +-IS-+
  +-+----+-STATUS--+---+--data-name-1--+-----+-+
        +-IS-+
  +-FILE-+
                     +-data-name-8-+
```

CLAUSE FD FICHIERS INDEXES ET RELATIFS




EXEMPLE


```
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
   SELECT FIC1 ASSIGN FIC1
          ORGANIZATION INDEXED
          ACCESS MODE RANDOM
          RECORD KEY FIC1-CLE
          FILE STATUS CODE-RETOUR CODE-VSAM.
FILE SECTION.
FD FIC1.
01 FIC1-ENREG.
   05 FIC1-CLE PIC X(4).
   05 FIC1-SUITE PIC ...
WORKING-STORAGE SECTION.
01 CODE-RETOUR
                         PIC XX.
01 CODE-VSAM.
   05 RET-VSAM
                        PIC 99 COMP.
                         PIC 9 COMP.
   05 FONCT-VSAM
```


PIC 999 COMP.

ENVIRONMENT DIVISION.

05 DETAIL-VSAM







DIFFERENTS MODES D'ACCES

Tableau récapitulatif des instructions autorisées selon le mode d'accès et le type d'ouverture.

++			
ACCESS	RANDOM	SEQUENTIAL	DYNAMIC
OPEN			
INPUT	READ I.K.	READ A.E. START	READ I.K. READ NEXT START
OUTPUT	WRITE I.K. REWRITE DELETE	WRITE REWRITE DELETE	WRITE I.K. REWRITE DELETE
1-0	READ I.K. WRITE I.K. REWRITE DELETE	READ A.E. WRITE REWRITE DELETE START	READ I.K. READ NEXT WRITE REWRITE DELETE START
EXTEND	WRITE	WRITE	WRITE

READ ACCES SEQUENTIEL

NEXT : lecture séquentielle en accès DYNAMIC

Exemple

```
READ FIC1 NEXT

AT END MOVE 1 TO FIN-FIC
END-READ
```

READ ACCES DIRECT

Fonctionnement

 recherche dans le fichier de l'identifiant identique à la valeur de la zone déclarée comme clé (ou comme clé alternative si KEY IS)

Exemple

```
MOVE CLE TO FIC1-CLE
READ FIC1
INVALID-KEY DISPLAY 'KEY NOT FOUND
END-READ
```

WRITE

Exemple

* APRES AVOIR VALORISE L'ENREGISTREMENT (CLE AU MOINS)

```
WRITE ENR-FIC1
INVALID-KEY DISPLAY 'KEY ALREADY EXIST'
END-WRITE
```

DELETE

Exemple (en accès RANDOM ou DYNAMIC)

MOVE VAL-CLE TO FIC1-CLE

DELETE FIC1

INVALID-KEY DISPLAY 'KEY NOT FOUND'

END-DELETE

REWRITE

Exemple (en accès SEQUENTIAL)

```
READ FIC1

AT END ...

NOT AT END

MODIFICATION DE L'ENREGISTREMENT
REWRITE FIC1-ENR
END-READ
```

START

Exemple

Le START n'effectue pas de lecture.

Mise au point des Programmes

Analyse de la liste de compilation

LES INFORMATIONS TOUJOURS PRESENTES

Avec les options de compilation standards, la liste de compilation comprend toujours

÷

- 1. Liste des options de compilation actives
- 2. Source du programme mis en forme avec notamment
 - onumérotation des lignes (générée à la compilation)
 - obarre de colonnage en haut de chaque page
 - oindication du niveau d'imbrication des instructions par un numéro à gauche
- 3. Liste des messages et erreurs de compilation
- 4. Informations statistiques (nombre de lignes, d'instructions,)

OPTIONS DE COMPILATION AYANT UN IMPACT SUR LA LISTE

Ces options permettent d'obtenir des informations complémentaires sur la liste de compilation.

Elles permettent de faciliter l'analyse du programme source et la recherche d'erreurs.

- VBREF: références croisées des verbes
- XREF: références croisées des données, procédures et programmes
- OFFSET: table de correspondance adresse/ligne-verbe
- MAP : définition assembleur et informations sur les données
- LIST: expansion du programme en assembleur

AUTRES OPTIONS DE COMPILATION UTILES

- **OPTIMIZE** : Optimisation du code généré (notamment mise en évidence des instructions jamais exécutées)
- SSRANGE : permet de contrôler les dépassements de limites de tables
- FDUMP : génère un code objet permettant DUMP formaté
- TEST : génère un code objet compatible avec COBTEST
- FLAG : conditionnement de l'apparition des messages de Compilation

Instructions d'aide à la mise au point

LE MODE DEBUGGING

Activé par la clause WITH DEBUGGING MODE

```
ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SOURCE-COMPUTER.

IBM-370 WITH DEBUGGING MODE.

SPECIAL-NAMES.
```

Active les instructions :

 marquées par un D en colonne 7 présentes dans la section déclarative

USE FOR DEBUGGING


SECTION DECLARATIVES

En tête de la PROCEDURE DIVISION

```
PROCEDURE DIVISION.
  DECLARATIVES.
  ERR1 section.
      USE FOR DEBUGGING
  PARAG1.
      instructions ...
  ERR2 SECTION.
  END DECLARATIVES.
   *
         USE FOR DEBUGGING ON ALL PROCEDURES.
          USE FOR DEBUGGING ON 2000-
   \Box
  TRAITEMENT.
   DDEBUG-DECLAR-PARAGRAPH.
        DISPLAY '++++++++++ PASSAGE'
   \Box
  DEBUG-ITEM.
   DDEBUG-DECLAR-END.
   D EXIT.
   DEND DECLARATIVES.
   *----*
    2000-TRAITEMENT.
   *----
   D IF A-MAT > F-MAT
   D DISPLAY 'DEBUG-ITEM : '
           EVALUATE F-CODE
              WHEN 'S' MOVE 4 TO NUM
```

DIRECTIVE USE

Format DEBUGGING



- Exécution d'intructions à chaque début de paragraphe/section ou seulement pour le paragraphe/section spécifié.
- Utilisé avec le registre DEBUG-ITEM

DIRECTIVE USE

Format du registre DEBUG-ITEM

```
01 DEBUG-ITEM.

02 DEBUG-LINE PICTURE IS X (6).

02 FILLER PICTURE IS X VALUE SPACE.

02 DEBUG-NAME PICTURE IS X VALUE SPACE.

02 FILLER PICTURE IS X VALUE SPACE.

02 DEBUG-SUB-1 PICTURE IS S9999 SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.

02 FILLER PICTURE IS X VALUE SPACE.

02 DEBUG-SUB-2 PICTURE IS S9999 SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.

02 FILLER PICTURE IS X VALUE SPACE.

02 DEBUG-SUB-3 PICTURE IS S9999 SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.

02 FILLER PICTURE IS S9999 SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER.

02 FILLER PICTURE IS X VALUE SPACE.

03 DEBUG-CONTENTS PICTURE IS X VALUE SPACE.
```

- **DEBUG-LINE** indique le numéro de ligne
- DEBUG-NAME indique le nom du paragraphe ou de la Section
 - DEBUG-SUB-n: indique les valeurs des indices si on utilise un PERFORM VARYING
- DEBUG-CONTENTS indique comment on est entré dans le paragraphe ou la section

Exemple


DISPLAY DEBUG-ITEM

Résultat

000100 10-LECTURE PERFORM LOOP

AUTRE FORMAT DE LA DIRECTIVE USE

Format EXCEPTION/ERROR



Interception de certaines erreurs d'entrée sortie

PERFECTIONNEMENT COBOL

Compléments : Description des données

LITTERAUX HEXADECIMAUX ET DBCS

Depuis COBOL II, deux nouvelles formes de littéraux

Littéraux hexadécimaux

```
X'digits-hexa'
```

Exemple

X'C1F0F0F7'


Littéraux DBCS (Double Byte Character Set)

```
G'so données-graphiques si'
```

so : SHIF-OUT (X'0E') si : SHIF-IN (X'0F')

Utilisés principalement pour les caractères asiatiques

REDEFINES



Pour appliquer un autre masque sur une zone déjà définie

Mêmes numéros de niveau et mêmes longueurs

Pas de VALUE dans la redéfinition

Exemples:

```
05 REGULAR-EMPLOYEE.
  10 LOCATION
                                     PICTURE A(8).
  10 GRADE
                                     PICTURE X(4).
  10 SEMI-MONTHLY-PAY
                                     PICTURE 9999V99.
  10 WEEKLY-PAY REDEFINES SEMI-MONTHLY-PAY
                                     PICTURE 999V999.
05 TEMPORARY-EMPLOYEE REDEFINES REGULAR-EMPLOYEE.
  10 LOCATION
                                     PICTURE A(8).
  10 FILLER
                                     PICTURE X(6).
  10 HOURLY-PAY
                                     PICTURE 99V99.
05 REGULAR-EMPLOYEE.
 10 LOCATION
                                   PICTURE A(8).
 10 GRADE
                                   PICTURE X(4).
 10 SEMI-MONTHLY-PAY
                                   PICTURE 999V999.
05 TEMPORARY-EMPLOYEE REDEFINES REGULAR-EMPLOYEE.
 10 LOCATION
                                   PICTURE A(8).
 10 FILLER
                                   PICTURE X(6).
 10 HOURLY-PAY
                                   PICTURE 99V99.
 10 CODE-H REDEFINES HOURLY-PAY
                                   PICTURE 9999.
```

RENAMES

Pour renommer ou grouper différemment des données élémentaires d'un groupe

Interdit de renommer un niveau 01, 77 ou un autre niveau 66

Exemple

```
01 NUM-SS.

05 SEXE PIC X.

05 DAT-NAISS.

10 AN-N PIC XX.

10 MOIS-N PIC XX.

05 LIEU-NAISS.


10 DEPT-N PIC XX.

10 VILLE-N PIC X(3).

05 COD PIC X(3).
```

66 MOIS-DEPT RENAMES MOIS-N THRU DEPT-N.

JUSTIFIED



Seulement pour les données élémentaires

Interdit pour les zones numériques

Aucun effet avec un VALUE (seulement MOVE)


Exemple

```
01 ZONE PIC X(4) JUST VALUE 'AB'

AB

MOVE 'CD' TO ZONE.

CD
```



Applicable uniquement à une donnée numérique signée (PIC S9(xx))

Une seule clause par donnée

Si l'option SEPARATE n'est pas utilisée, le signe est associé au premier ou au dernier caractère de la donnée (LEADING/TRAILING)

Si l'option SEPARATE est utilisé, la lettre 'S' compte alors pour un caractère et le signe contient la valeur '+' ou '-'

NOTATION PAR REFERENCE

Référence à une donnée dont le nom existe plusieurs fois

Référence à une sous-chaîne de caractères (uniquement avec du DISPLAY)

Exemple

MOVE ZONE(1:15) TO AREA1

MOVE ZONE(1:) TO AREA1

LES TABLES

NOTION DE TABLE

Suite d'éléments identiques contigus en mémoire auxquels on peut accéder en utilisant leur rang.

La donnée est définie une fois en indiquant le nombre de répétitions.

- Poste : chaque élément de la table
- Indice : référence la position relative d'un poste
- Occurrence : apparition d'un poste

Exemple

Table des mois avec nombre de jours

```
JANVIER 31 FEVRIER 28 MARS 31 AVRIL 30
```

TABLES EN COBOL

Définition de base

Pas au niveau 01 ou 77

Nombre d'occurrences : 1 à 16 777 215

Accès aux données d'une table :

- DONNEE (INDICE)
- Indice = variable ou constante numérique
- Possibilité d'indiçage relatif

Exemple:

```
01 TABLE-MOIS.

05 POSTE-MOIS OCCURS 12.

10 NOM PIC X(10).

10 NB-JOURS PIC 99.

.....

MOVE 'JANVIER 31' TO POSTE-MOIS (1)

...

MOVE NOM (MM) TO LIBELLE-MOIS
```

TABLES A PLUSIEURS DIMENSIONS

Chaque poste peut lui-même être composé d'une table

Sept niveaux d'imbrication maximum

Eléments référencés en donnant la liste des indices (du plus haut au plus bas)

Exemple:

ZONE (I1 I2 I3)

Remarque:

```
01 ZONE.
   02
        Z1
                 PIC X(5).
   02
                 PIC X(5).
        Z2
   02 Z3
                 PIC X(5).
   02 Z4
                 PIC X(5).
   02 Z5
                 PIC X(5).
              PIC X(5)
01 <del><20NE</del> −
                           \rightarrow occurs 5.
01 ZONE.
   02
              PIC X(5) OCCURS 5.
        Ζ
 Z(1) z(5)
```

VALORISATION D'UNE TABLE

Par la clause VALUE:

Même valeur pour chacun des postes

Par un REDEFINES:

Exemple:

Par programme:

Avec une boucle de chargement Attention aux dépassements de capacité!

Option de compilation et d'exécution : SSRANGE/NOSSRANGE

PERFORM VARYING

On peut écrire jusqu'à six AFTER imbriqués pour initialiser une table à sept niveaux (1 seul avec PERFORM en ligne)


Avec TEST BEFORE : incrément uniquement si l'on reste dans la boucle.

PERFORM VARYING

Exemples

```
PERFORM EXPLO-TABLE
                 VARYING I1 FROM 1 BY 1
                 UNTIL I1 = MAX-TABLE
      OR ZONE-RECH = POSTE (I1)
     PERFORM PROCEDURE-NAME-1 THROUGH PROCEDURE-NAME-2
             VARYING IDENTIFIER-2 FROM IDENTIFIER-3
                     BY IDENTIFIER-4 UNTIL CONDITION-1
                 AFTER IDENTIFIER-5 FROM IDENTIFIER-6
                     BY IDENTIFIER-7 UNTIL CONDITION-2
                 AFTER IDENTIFIER-8 FROM IDENTIFIER-9
                     BY IDENTIFIER-10 UNTIL CONDITION-3
 01 TABLE-SALAIRE.
      05 POSTE-ANNEE OCCURS 5.
           10 POSTE-MOIS OCCURS 12.
                15 POSTE-JOUR OCCURS 31.
                     20 NOM-EMP
                                         PIC X(12).
                     20 SALAIRE
                                         PIC 9(4)V99.
                     20 TAUX
                                    PIC 99.
      MOVE POSTE-ANNEE (I)
                                    TO XXXXX.
      MOVE POSTE-MOIS(I,J)
                                    TO XXXXX
                                    TO XXXXX
      MOVE POSTE-JOUR (I,J,K)
      MOVE SALAIRE
                     (5,12,31)
                                    TO XXXXX
 PERFORM VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I > 5
           After J FROM 1 BY 1 UNTIL J > 12
           After K FROM 1 BY 1 UNTIL
                                       K > 31
                MOVE 'DUPOND' TO NOM-EMP (I,J,K)
                MOVE
                          0
                                    TO SALAIRE
                                                    (I,J,K)
                MOVE
                          0
                                    TO TAUX
                                                (I,J,K)
 END-PERFORM
         PERFORM PX VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I > 5
PX.
 MOVE 'DUPOND'
                TO NOM-EMP (I,J,K)
 MOVE
           0
                     TO SALAIRE
                                     (I,J,K)
 MOVE
           0
                     TO TAUX
                                (I,J,K)
```

TABLES DE LONGUEUR VARIABLE



entier-1 peut avoir la valeur zéro ou être omis (1 par défaut) entier-2 compris entre entier-1 et 16777215

nom-donnée-1 doit contenir une valeur entière positive, donnant le nombre instantané d'occurrences, valeur comprise entre entier-1 et entier-2 et ne causant pas de dépassement de capacité pour la table

```
01 TABLE1.
05 POSTE OCCURS 1 TO 500 DEPENDING ON J
PIC X(10).
```

TABLES INDEXEES

12 index maxi pour une table Pour tables de longueur fixe ou variable

```
WORKING-STORAGE SECTION.
     TABLE-RECORD.
   01
    05 EMPLOYEE-TABLE OCCURS 100 TIMES
         ASCENDING KEY IS WAGE-RATE EMPLOYEE-NO
         INDEXED BY A,
       10 EMPLOYEE-NAME
                                                 PIC X(20).
       10
          EMPLOYEE-NO
                                                 PIC 9(6).
       10 WAGE-RATE
                                                 PIC 9999V99.
       10 WEEK-RECORD OCCURS 52 TIMES
           ASCENDING KEY IS WEEK-NO INDEXED BY C.
         15 WEEK-NO
                                                 PIC 99.
         15 AUTHORIZED-ABSENCES
                                                 PIC 9.
         15 UNAUTHORIZED-ABSENCES
                                                 PIC 9.
         15 LATE-ARRIVALS
                                                 PIC 9.
```

MANIPULATION DES INDEX

Index utilisables seulement avec les instructions : PERFORM,

SET et SEARCH

Définition supplémentaire d'index

USAGE IS INDEX

Instruction SET

SEARCH: RECHERCHE SEQUENTIELLE

La recherche démarre à la position de l'index (à initialiser)

Elle s'arrête à la première condition WHEN vérifiée ou à la fin de la table si aucune condition n'est satisfaite

A la fin, l'index donne la position atteinte (éventuellement la finde la table)

SEARCH: RECHERCHE DICHOTOMIQUE

La table doit être classée

Le critère de classement doit avoir été précisé dans la définitionde la table (ASCENDING/DESCENDING KEY)

TABLES INDEXEES: EXEMPLE

```
01 TABLE1.
    05 POSTE OCCURS 10 INDEXED BY IX.
       10 CODE1 PIC X.
       10 LIBELLE PIC X(20).
   SET IX TO 1
   SEARCH POSTE
       AT END
            DISPLAY 'CODE ' CODE-RECH ' INEXISTANT'
         WHEN CODE1 (IX) = CODE-RECH
            MOVE LIBELLE (IX) TO LIBELLE-RECH
   END-SEARCH
WORKING-STORAGE SECTION.
    01 TABLE-RECORD.
      05 EMPLOYEE-TABLE OCCURS 100 TIMES
         ASCENDING KEY IS WAGE-RATE EMPLOYEE-NO
         INDEXED BY A, B.
       10 EMPLOYEE-NAME
                                                 PIC X(20).
       10 EMPLOYEE-NO
                                                 PIC 9(6).
                                                 PIC 9999V99.
       10 WAGE-RATE
       10 WEEK-RECORD OCCURS 52 TIMES
           ASCENDING KEY IS WEEK-NO INDEXED BY C.
         15 WEEK-NO
                                                 PIC 99.
         15 AUTHORIZED-ABSENCES
                                                 PIC 9.
                                                 PIC 9.
         15 UNAUTHORIZED-ABSENCES
         15 LATE-ARRIVALS
                                                 PIC 9.
```

SOUS PROGRAMMES EXTERNES

CALL: APPEL D'UN SOUS-PROGRAMME

```
Format
           __literal-1
           |_ procedure-ptr-1
     |_USING
                        REFERENCE |
                                      _ file-name-1
                                     OMITTED
                                  ADDRESS OF _|
                                    LENGTH OF ___|
                                  |_ LENGTH 0.
| literal-2 _
                                  OMITTED
                                                    identifier-4
                                  RETURNING __identifier-5 __|
                                   | END-CALL |
  on_exception:
             EXCEPTION imperative-statement-1 |
  not_on_exception:
                 EXCEPTION__imperative-statement-2_|
  Note:
X | (1) File-name-1 is supported under OS/390 and VM only.
```

CALL BY REFERENCE

Les 2 programmes travaillent sur les mêmes zones mémoire Option ADDRESS OF :

- Article doit être défini en niveau 01 ou 77 de LINKAGE
- Il existe un registre ADDRESS pour chacun de ces articles
- L'option permet ainsi de transmettre l'adresse à l'appelé

CALL BY CONTENT

Le sous-programme ne travaille pas dans les mêmes zones mémoire que le programme appelant (protection).

Option LENGTH OF:

- Mot binaire, définition implicite PIC 9(9) COMP
- Contient la longueur de la donnée identificateur-2
- Défini pour chaque donnée transmise BY CONTENT avec l'option LENGTH OF
- Si identificateur-2 est un élément de table, LENGTH contient la longueur de l'élément

FORMAT DU SOUS-PROGRAMME

```
ID DIVISION.

PROGRAM-ID. SUBPGM.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

FILE SECTION.

WORKING-STORAGE SECTION.

LINKAGE SECTION.

01 ... définition des paramètres reçus

...

PROCEDURE DIVISION USING paramètres.

...

GOBACK.
```

Chaque identifieur suivant USING doit être défini en niveau 01 ou 77 de la LINKAGE SECTION.

Permet aussi de recevoir des paramètres du JCL

Exemple

```
// EXEC PGM=pgm1,PARM='SDJ'
// ...

LINKAGE SECTION.
01 LIST.
    05 LONG     PIC S9(4) COMP.
    05 PARAM     PIC X(3).

PROCEDURE DIVISION USING LIST.
    IF PARAM = "'SDJ' ....
```

FIN DU SOUS-PROGRAMME

EXIT PROGRAM

- standard COBOL
- seul dans un paragraphe

GOBACK

extension IBM

Retour au programme appelant, à l'instruction suivant le CALL

CALL STATIQUE OU DYNAMIQUE

Call statique

- CALL littéral avec l'option NODYNAM
- Programme et sous-programme(s) doivent appartenir au même load-module


Call dynamique

- CALL littéral avec l'option DYNAM
- CALL identificateur

CALL STATIQUE OU DYNAMIQUE

CALL nom-sp USING BY CONTENT ZA ZB BY REFERENCE ZC

DISPLAY LENGTH OF ASSURE



OPTION COMPIL CALL	DYNAM	NODYNAM
IDENTIFICATEUR CALL SP	APPEL DYNAMIQUE	APPEL DYNAMIQUE
LITTERAL CALL 'SP'	APPEL DYNAMIQUE	APPEL STATIQUE

CLAUSE EXTERNAL

Alternative au passage de paramètres entre programmes

Associée à la définition des données

1

- niveau 01 en WORKING-STORAGE SECTION
- niveau FD en FILE SECTION

L'allocation mémoire pour la donnée est effectuée une seule fois dans le module exécutable au lieu d'être définie dans chacun des programmes

A l'exécution, tous les programmes décrivant les mêmes éléments avec l'attribut EXTERNAL accèdent à la même zone mémoire

Exemple

```
FILE SECTION.

FD FIC1
EXTERNAL. 01
FIC1-ENR.
05 ...

WORKING-STORAGE SECTION.
01 ZONE GROUPE EXTERNAL.
05 Z1 PIC ...
```

ATTRIBUT INITIAL

Associé au paragraphe PROGRAM-ID


Remise à l'état initial des zones mémoire du programme à chaque appel (VALUE)

Exemple

ID DIVISION.
PROGRAM-ID. PROG1 INITIAL.

ENTRY


Point d'entrée différent du début du programme



Établit un point d'entrée de nom égal au littéral (à référencer dans un CALL)


CANCEL

Libération de l'espace occupé par un sous-programme



MANIPULATION DE CHAINES

INSPECT



Format Option REPLACING

Utilisation des deux premiers formats séparés ou conjoints

Comptage et/ou remplacement d'un ou plusieurs caractères

Identificateur-1

- donnée sur laquelle porte l'opération
- donnée groupe ou élémentaire usage DISPLAY

Identificateur-2 (TALLYING)

 compteur, obligatoirement numérique ou TALLY, doit être initialisé avant l'exécution de l'ordre INSPECT

Identificateur-n, littéral-n

 données élémentaires usage DISPLAY littéraux non numériques

INSPECT

L'option CONVERTING permet de définir une règle de conversion d'un caractère par un autre

- La taille d'identificateur-7 ou de littéral-5 doit être égale à la taille d'identificateur-6 ou de littéral-4
- Chaque caractère appartenant à identificateur-6 ou littéral-4 est remplacé par le caractère de rang correspondant dans identificateur-7 ou littéral-5

EXEMPLES

01 ZONE PIC X(6) VALUE 'AAABCA'.

01 CPT1 PIC 9 VALUE 0. 01 CPT2 PIC 9 VALUE 0.

INSPECT ZONE TALLYING CPT1 FOR ALL 'A' CPT2 FOR LEADING 'A'

INSPECT ZONE REPLACING LEADING 'A' BY 'X'

INSPECT ZONE TALLYING TALLY FOR ALL 'A' AFTER 'B' REPLACING FIRST 'AA' BY 'XX'

INSPECT ZONE CONVERTING 'AB' TO '12'

STRING

Exemple:

```
01 Z1 PIC X(5) VALUE 'AB CD'.
01 Z2 PIC X(4) VALUE 'EF.G'.
01 Z3 PIC X(4).

STRING Z1 DELIMITED BY ''.
Z2 DELIMITED BY ''.'
INTO Z3
```

STRING

Concaténation de plusieurs données pour former une seule chaîne

DELIMITED SIZE

tous les caractères sont transmis

DELIMITED ident ou littéral

• caractères transmis jusqu'à ce que le délimiteur soit atteint

POINTER

- position à partir de laquelle doit s'effectuer le transfert dans la zone réceptrice
- doit être initialisé (minimum 1)
- doit être numérique

ON OVERFLOW

- si le pointeur est hors des limites de la zone réceptrice
- si zone réceptrice trop courte pour recevoir toutes les zones émettrices (tient compte du pointeur)

UNSTRING

Exemple:

```
01 Z1 PIC X(11) VALUE 'BON APPETIT'.
01 Z2 PIC X(4).
01 Z3 PIC X(4).
01 CPT1 PIC 9.
01 CPT2 PIC 9.

UNSTRING Z1 DELIMITED BY ''
INTO Z2 COUNT IN CPT1
Z2 COUNT IN CPT3
```

UNSTRING

Dégroupage d'une chaîne de caractères

DELIMITER et COUNT

ne sont permis qu'avec l'option DELIMITED BY

POINTER

 position à partir de laquelle doit s'effectuer le transfert dans la zone émettrice

ON OVERFLOW

 si pas assez de zones réceptrices pour toute la zone émettrice (tient compte du pointeur) TRI INTERNE


FICHIER DE TRI

```
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT FICTRI ASSIGN BIDON.
...

DATA DIVISION.
FILE SECTION.
SD FICTRI.
01 ENRTRI.
05 ...
```

Fichier de travail, pas de carte DD, pas d'OPEN ni CLOSE

SORT



SORT

- Possibilité d'intervention avant le tri : INPUT PROCEDURE
- Possibilité d'intervention après le tri : OUTPUT

PROCEDURE

- Nom-de-donnée-n doit être défini dans l'article du fichier de tri
- Nom-de-fichier-1 par la clause SD
- Nom-de-fichier-n par la clause FD
- Pas d'OPEN ni CLOSE pour les fichiers USING et GIVING
- Registre spécial SORT-RETURN (2 octets binaires)
 - 2 valeurs:

0 : tri bien terminé

16 : erreur

Option de compilation FASTSRT

EXEMPLE DE SORT

```
IDENTIFICATION DIVISION. *
PROGRAM-ID. PGMTRI.
ENVIRONMENT DIVISION. *
CONFIGURATION SECTION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT FENTREE ASSIGN TO DDENT. SELECT FTRI ASSIGN TO
    DDTRI. SELECT FSORTIE ASSIGN TO DDSORTIE.
DATA DIVISION. *
FILE SECTION. FD FENTREE
    BLOCK CONTAINS 0 RECORDS
    LABEL RECORD STANDARD.
01 FENTREE-ENREG.
    05 ENT-TYPE
                    PIC 9.
    05 ENT-MAT
                    PIC 9(6).
    05 ENT-NOM
                    PIC
    05 ENT-ADR
                    PIC
    05 ENT-SAL
                    PIC
    05 ENT-DAT
                    PIC 9(6).
    FSORTIE
FD
    LABEL RECORD OMITTED.
01 FSORTIE-ENREG
                    PIC
                    X(132).
SD
    FTRI.
01
    FTRI-ENREG.
    05
        TRI-NOM
                    PIC X(20).
                    PIC 9 (10) V99
    05
       TRI-SAL
    05 TRI-DAT
                    PIC 9 (6).
```

EXEMPLE DE SORT (SUITE)


```
WORKING-STORAGE SECTION.
01 DRAPEAU-ENTREE
                       PIC 9.
88 FIN-BOUCLE-ENT
                        VALUE 1.
01 DRAPEAU-TRI
                       PIC 9.
88 FIN-BOUCLE-TRI
                       VALUE 1.
  PROCEDURE DIVISION. *
  DEBUT-TRI SECTION.
      SORT FTRI ON ASCENDING KEY TRI-DAT TRI-SAL
            INPUT PROCEDURE EXTRACTION
           OUTPUT PROCEDURE EDITION STOP RUN.
  EXTRACTION SECTION.
      OPEN INPUT FENTREE
      READ FENTREE
           AT END SET FIN-BOUCLE-ENT TO TRUE
      END-READ
      PERFORM UNTIL FIN-BOUCLE-ENT
           IF ENT-TYPE = 2
             MOVE ENT-NOM TO TRI-NOM
             MOVE ENT-DAT TO TRI-DAT
             MOVE ENT-SAL TO TRI-SAL
             RELEASE FTRI-ENREG
          END-IF
          READ FENTREE
               AT END SET FIN-BOUCLE-ENT TO TRUE
          END-READ
      END-PERFORM
      CLOSE FENTREE.
  EDITION SECTION.
      OPEN OUTPUT FSORTIE.
      RETURN FTRI
           AT END SET FIN-BOUCLE-TRI TO TRUE
      END-RETURN
      PERFORM UNTIL FIN-BOUCLE-TRI
          WRITE FSORTIE-ENREG FROM FTRI-ENREG
          RETURN FTRI
                 AT END SET FIN-BOUCLE-TRI TO TRUE
          END-RETURN
      END-PERFORM
      CLOSE FSORTIE
```

RELEASE ET RETURN

RELEASE: INPUT PROCEDURE

RETURN: OUTPUT PROCEDURE

MERGE



- Peu utilisé, SORT préconisé
- Fusion de plusieurs fichiers séquentiels (maxi 16)
- Les fichiers ne doivent pas être ouverts
- Nom-de-fichier-1 doit être défini par la clause SD Nom-de-fichier-n par la clause FD

DIRECTIVES

DIRECTIVES DE COMPILATION

Concernent la compilation et non l'exécution du programme Ce ne sont pas des instructions

Syntaxe:

- en marge A ou B
- rien d'autre sur la même ligne
- point de fin facultatif

DIRECTIVE COPY

```
Format

| >> _COPY __text-name __ __ __ __ >
| __literal-1 _| |_OF ___library-name __|
| __lin_| |_literal-2 __|
| > __ __ __ __ __ __ __ . __><
| | SUPPRESS _| | < ___ |
| __REPLACING __operand-1 __BY __operand-2 _| |
```

- Permet d'insérer des portions de description de données ou d'instructions
- COPY imbriqués possibles (incompatible avec REPLACING)
- SUPPRESS : pas d'impression sur la liste de compilation
- Opérande 1 et 2 : littéral, variable, pseudo-texte (==...==)
 Option de compilation LIB

AUTRES DIRECTIVES

*CONTROL (*CBL)

 Permet de contrôler (supprimer) la liste et la génération des instructions

EJECT

• Provoque un saut de page

SKIP1/2/3

Provoque un saut de une, deux ou trois lignes

TITLE

• Suivi d'un littéral, provoque l'impression de ce littéral en haut de chaque page de la liste

PROGRAMMES IMBRIQUES

STRUCTURE D'UN PROGRAMME

Un programme source COBOL peut contenir d'autres programmes sources pouvant accéder aux ressources du programme dans lequel ils sont contenus.

L'IDENTIFICATION DIVISION est requise dans chaque programme, les autres divisions sont optionnelles.

Chaque programme doit se terminer par le délimiteur END PROGRAM immédiatement suivi du nom du programme.

STRUCTURE D'UN PROGRAMME IMBRIQUÉ

	ormatCOBOL source program
	(1)
>	_IDENTIFICATIONDIVISIONPROGRAM-IDprogram-name-1 _ ID
	'_ ¹² '
	(1)
, -	
'-	 _IS_ _INITIAL _PROGRAM_
	identification-division-content
'-	
,-	ENVIDONMENTE DIVIGION
١-	ENVIRONMENT DIVISIONenvironment-division-content_
- -	DATA DIVISIONdata-division-content_
	PROCEDURE DIVISIONprocedure-division-content_
_	
	END PROGRAM program-name-1.
'-	
	nested source program _ _
0 c t /	ed source program:
	(1)
	_IDENTIFICATIONDIVISIONPROGRAM-IDprogram-name-2
١_	ID
	(1)
,-	OOMON -
١_	COMMON _IS_
	_INITIAL
	COMMON
	identification-division-content
, -	ENVIRONMENT DIVISIONenvironment-division-content_
'-	
	DATA DIVISIONdata-division-content_
1_	_DATA DIVISIONdata-division-content_
	PROCEDURE DIVISIONprocedure-division-content_
	END PROGRAM_ program-name-2
	< nested source program _ _
i_	
ote:	: This separator period is optional as an IBM extension.

STRUCTURE D'UN PROGRAMME

Exemple

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PROG1.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION.
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PROG2.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION.
END PROGRAM PROG2
```

END PROGRAM PROG1

ATTRIBUT COMMON

Par défaut un sous-programme ne peut être appelé que par celui qui le contient directement

Un programme ayant l'attribut COMMON peut être appelé par tous ceux qui appartiennent au même que lui

Pas de récursivité

CLAUSE GLOBAL

Associée à la définition des données :

- niveau 01 en WORKING-STORAGE SECTION
- niveau FD en FILE SECTION

Les noms de données peuvent être utilisés dans tous les programmes contenus lors de la même exécution

La portée d'un nom de donnée s'arrête dès que le programme contenu utilise ce nom pour définir une donnée

CLAUSE GLOBAL

Exemple

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PROG1.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 ZONE-COMMUNE PIC 99 GLOBAL.
01 ZONE-P1 PIC 9.
PROCEDURE DIVISION.
INITIALIZE ZONE-COMMUNE ZONE-P1
CALL PROG2
DISPLAY ZONE-COMMUNE
DISPLAY ZONE-P1
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PROG2.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 ZONE-P1 PIC 9 VALUE 1.
01 ZONE-P2 PIC 9 VALUE 1.
PROCEDURE DIVISION.
ADD ZONE-P1 ZONE-P2 GIVING ZONE-COMMUNE
END PROGRAM PROG2.
END PROGRAM PROG1.
```

 $LES\ FONCTIONS\ INTRINSEQUES$

LES FONCTIONS INTRINSEQUES

Définition

- Les fonctions intrinsèques sont un ensemble de possibilités rajoutées au COBOL normalisé 1985 par amendement de 1989, et sont intégrées dans COBOL/370.
- les fonctions sont introduites par le mot-clé FUNCTION
- Chaque fonction requiert des paramètres spécifiques.


Typologie

Il existe plusieurs types de fonctions intrinsèques

- date et heure
- alphanumériques
- mathématiques
- statistiques
- financières

LES FONCTIONS INTRINSEQUES

Syntaxe



nom-de-fonction-1 doit être le nom d'une des fonctions intrinsèques

argument-1

peut être un identificateur, un littéral (mais pas une constante figurative) ou une expression arithmétique

modification-de-référence ne peut être spécifiée que pour les fonctions alphanumériques

LES FONCTIONS INTRINSEQUES

Fonctionnement

- une fonction est considérée comme une donnée élémentaire
- selon la nature de la fonction, elle peut retourner une valeur numérique, un entier ou une valeur alphanumérique
- une fonction peut remplacer un opérande dans une instruction COBOL. Sa valeur dépend de son type et est calculée, en fonction des paramètres éventuels, lors de l'exécution.
- Le nombre et le type des paramètres dépendent de la fonction.
- Les fonctions intrinsèques permettent
 - ol'imbrication (une fonction peut utiliser les résultats d'une autre fonction)
 - la récursivité (la même fonction peut être appelée plusieurs fois)

EXEMPLES

Mise en minuscule du contenu d'une zone, et transfert du résultat dans une autre zone.

```
MOVE FUNCTION LOWER-CASE (W-ZONE1) TO W-ZONE2.
```

Le résultat de w-zone2 est identique à celui contenu dans w-zone1.

Seule la taille des caractères est changée.

Mise en forme du nom/prénom dans une zone d'édition

```
MOVE FUNCTION UPPER-CASE (NOM) TO NOM-ED MOVE FUNCTION UPPER-CASE (PRENOM (1:1)) TO PRENOM-ED (1:1)
```

LE MOT-CLE ALL

Exemple : calcul de la moyenne d'une zone appartenant à une table à une dimension

```
COMPUTE W-MOY = FUNCTION MEAN (SALAIRE (ALL))
```

Le mot-clé ALL signifie que la fonction s'applique à toutes les occurrences de la table SALAIRE

Dans le cas d'une table à plusieurs dimensions,

```
TABLE (ALL, ALL)
```

signifie que la fonction s'applique à toutes les occurrences de la table

```
TABLE (ALL, 1)
```

est équivalent à

```
TABLE (1, 1) TABLE (2, 1) ... TABLE (n, 1)
```

Types des paramètres et des valeurs retournées

X : alphanumérique

A : alphabétique

N : numérique

E: entier

Q: quelconque

Function name	Arguments	Type	Value returned
ACOS	 N1	 N	 Arccosine of N1
ANNUITY	 N1, I2	 	 Ratio of annuity paid for I2
		 	periods at interest of N1 to initial investment of one
ASIN	N1		Arcsine of N1
ATAN	N1		 Arctangent of N1
CHAR	-' I1 	X	 Character in position I1 of program collating sequence
COS	N1		 Cosine of N1
CURRENT-DATE	None	 X 	Current date and time and difference from Greenwich Mean Time
DATE-OF-INTEGER (DP)	-¦ I1	 I 	Standard date equivalent (YYYYMMDD) of integer date
DATE-TO-YYYYMMDD (DP)	I1, I2 	I 	Standard date equivalent (YYYYMMDD) of I1 (standard date with a windowed year, YYMMDD), according to the 100-year interval whose ending year is specified by the sum of I2 and the year at execution time
DATEVAL (DP)	I1 or	'	 Date field equivalent of I1 or X
	X1	X	
DAY-OF-INTEGER (DP)	-¦	 I 	Julian date equivalent (YYYYDDD) of integer date
DAY-TO-YYYYDDD (DP)	I1, I2 	 I 	Julian date equivalent (YYYYDDD) of I1 (Julian date with a windowed year, YYDDD), according to the 100-year interval whose ending year is specified by the sum of I2 and the year at execution time
FACTORIAL	I1	' I	 Factorial of I1
INTEGER	N1 N1	 I 	 The greatest integer not greate: than N1
INTEGER-OF-DATE	I1 I	 I 	 Integer date equivalent of standard date (YYYYMMDD)
INTEGER-OF-DAY	- I1		_ Integer date equivalent of Julia

Table of funct	ions (2/3)		
INTEGER-PART	N1	I	Integer part of N1
LENGTH	A1, N1, or X1	I	Length of argument
LOG	 N1	N	Natural logarithm of N1
LOG10	 N1	N	Logarithm to base 10 of N1
LOWER-CASE	A1 or X1	X	All letters in the argument are set to lowercase
MAX	' A1 or	X	Value of maximum argument; note that the type of function depends
	I1 or	I	on the arguments
	N1 or	N	
	X1	X	
MEAN	' N1	N	Arithmetic mean of arguments
MEDIAN	N1	N	Median of arguments
MIDRANGE	N1	N	Mean of minimum and maximum arguments
MIN	A1 or	X	Value of minimum argument; note that the type of function depend: on the arguments
	I1 or 	I 	
	N1 or 	N 	
	X1 	X	
MOD	I1,I2	I	I1 modulo I2
NUMVAL	X1	N	Numeric value of simple numeric string
NUMVAL-C	' X1 or	N	Numeric value of numeric string with optional commas and currency
	X1,X2		sign
ORD	A1 or X1	I	Ordinal position of the argument in collating sequence
ORD-MAX	A1, N1, or X1	I	Ordinal position of maximum argument
ORD-MIN	A1, or N1, or X1	I	Ordinal position of minimum argument
PRESENT-VALUE	N1 or N2	N	Present value of a series of future period-end amounts, N2, at a discount rate of N1

RANDOM	I1, none	N	Random number
RANGE	I1 or	I	Value of maximum argument minus
	 N1	 N 	<pre> value of minimum argument; note that the type of function depend on the arguments.</pre>
REM	N1, N2	 N	Remainder of N1/N2
REVERSE	Al or X1	 X 	Reverse order of the characters of the argument
SIN	 N1	 N	Sine of N1
SQRT	 N1	 N	Square root of N1
STANDARD-DEVIATION	N1	 N	Standard deviation of arguments
SUM	I1 or	' I 	Sum of arguments; note that the type of function depends on the
	N1	N	arguments.
TAN	N1	N	Tangent of N1
UNDATE (DP)	I1 or 	I I	Non-date equivalent of date field I1 or X1
	X1 	X 	
UPPER-CASE	Al or X1	X	All letters in the argument are set to uppercase
VARIANCE	N1	' N 	Variance of arguments
WHEN-COMPILED	None	X	Date and time when program was compiled
YEAR-TO-YYYY (DP)	I1, I2 	I I I I	Expanded year equivalent (YYYY) of I1 (windowed year, YY), according to the 100-year interval whose ending year is specified by the sum of I2 and the year at execution time
YEARWINDOW (DP)	None 	I I I	If the DATEPROC compiler option is in effect, returns the starting year (in the format YYYY) of the century window specified by the YEARWINDOW compiler option; if NODATEPROC in effect, returns 0

ACOS (N) Arc cosinus de N

ANNUITY (N1,E2) Ratio des annuités payées pendant E2

périodes avec un intérêt de N1 pour un

investissement initial de 1

ASIN (N) Arcsinus de N

ATAN (N) Arctangente de N

CHAR (E) Eème caractère de la séquence de

l'ordinateur

COS (N) Cosinus de N

CURRENT-DATE Date/heure système (et décalage heure

Greenwich)

21 car: AAAAMMJJHHMMSSCC±HHMM

DATE-OF-INTEGER (E) Conversion nombre de jours depuis

1/1/1601 en date (AAAAMMJJ)

DAY-OF-INTEGER (E) Conversion nombre de jours depuis

1/1/1601 en date (AAAAQQQ)

FACTORIAL (E) Factorielle de E

INTEGER (N) Plus grand entier <= à N

INTEGER-OF-DATE (E) Conversion date (AAAAMMJJ) en

nombre de jours depuis 1/1/1601

INTEGER-OF-DAY (E) Conversion date (AAAAQQQ) en

nombre de jours depuis 1/1/1601

INTEGER-PART (N) Partie entière de N

LENGTH (Q) Longueur de l'argument

LOG (N) Logarithme de N

LOG10 (N) Logarithme à base 10

LOWER-CASE (X) Conversion en minuscules

MAX (Q1,Q2,...) Valeur maximum de l'argument (tous

de même type)

MEAN (N1,N2,...) Moyenne arithmétique des

arguments

MEDIAN (N1,N2,...) Valeur médiane des arguments

MIDRANGE (N1,N2,...) Moyenne des 2 valeurs extrêmes

MIN (Q1,Q2,...) Valeur minimum de l'argument (tous

de même type)

MOD (E1,E2) E1 modulo E2

NUMVAL (X) Conversion en numérique d'une chaîne de

caractères numérique éditée

NUMVAL-C (X1,X2) Conversion en numérique d'une chaîne

(X1) de caractères numériques, en

ignorant point et symbole monétaire (X2)

ORD (X ou A) Position ordinale du caractère dans la

séquence de l'ordinateur

ORD-MAX (Q1,Q2...) Position ordinale du caractère maximum

de la liste dans la séquence de

l'ordinateur

ORD-MIN (Q1,Q2...) Position ordinale du caractère minimum

de la liste dans la séquence de l'ordinateur

PRESENT-VALUE (N1,N2...) Valeur actuelle d'une série de

futurs versements N2 à un taux de N1

RANDOM (E) Nombre aléatoire - paramètre facultatif

modifie l'algorithme -

RANGE (N1,N2...) Différence entre maximum et minimum

REM (N1,N2) Reste de N1/N2

REVERSE (X ou A) Inverse l'ordre des caractères dans la

chaîne

SIN (N) Sinus de N

SQRT (N) Racine carrée de N

STANDARD-DEVIATION (N1,N2...) Ecart type

SUM (N1,N2...) Somme

TAN (N) Tangente

UPPER-CASE (X) Conversion en majuscules de la chaîne

VARIANCE (N1,N2...) Variance

WHEN-COMPILED Date/heure de compilation du

programme

AAAAMMJJHHMMSSCC±HHMM

Définition

Retourne une valeur numérique représentant la valeur en radians correspondant à l'arccosinus de l'argument

Syntaxe

Fonction et arguments

- le type de la fonction est numérique
- argument-1 doit être de type numérique, et compris entre –
 1 et +1
- la valeur retournée est comprise entre 0 et Pi


ANNUITY

Définition

Retourne une valeur numérique représentant le montant payé à la fin de chaque période, pour un emprunt d'une unité à un intérêt argument-1 sur argument-2 périodes, selon la formule

```
(- ARGUMENT-2))
```

Syntaxe



Fonction et arguments

- le type de la fonction est numérique
- argument-1, intérêt, doit être numérique et supérieur ou égal à zéro

argument-2, nombre de périodes, doit être un entier positif

ANNUITY

Exemple

```
01
     INTER-1 PIC 9V99
                             VALUE 0.07.
01
     PERIO-1 PIC 999
                          VALUE 10.
     SOMME-1 PIC 99999
01
                        VALUE 10000.
01
     RESUL-1 PIC +99.99999.
01
     REMBO-1 PIC +999999.9.
* ANNUITY
    COMPUTE RESUL-1 = FUNCTION ANNUITY (INTER-1 PERIO-1)
    DISPLAY RESUL-1
    DISPLAY " Emprunt de " SOMME-1 " SUR " PERIO-1
      " PERIODES AU TAUX DE " INTER-1 " % "
    COMPUTE REMBO-1 = SOMME-1
         FUNCTION ANNUITY (INTER-1 PERIO-1) DISPLAY
    REMBO-1
```

Résultat


```
+00.14238
Emprunt de 10000 SUR 010 PERIODES AU TAUX DE 007
+001423.8
```

CURRENT-DATE

Définition

La fonction intrinsèque CURRENT-DATE (à ne pas confondre avec l'ancien mot réservé CURRENT-DATE) permet d'accéder à la date du jour en 21 caractères de format AAAAMMJJHHMNSSCCshhmn, où AAAA représente l'année, MM le mois, JJ le jour, HH l'heure, MN la minute, SS la seconde, CC le centième de seconde, shhmn le signe et le décalage horaire en heures et minutes par rapport à l'heure GMT.

Syntaxe



Fonction et arguments le type de la fonction est alphanumérique

CURRENT-DATE

Exemple

```
01 DATE-C PIC X(21).
01 DATE-E PIC XXXXBXXBXXBXXBXXBXXBXXXXXX.
01 DATE-2 PIC 9(8).

* CURRENT DATE

MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO DATE-C DATE-E
DISPLAY "DATE COURANTE: "DATE-C
DISPLAY "AAAA MM JJ HH MN SS CC SHHMN "
DISPLAY DATE-E
MOVE DATE-C(1:8) TO DATE-2
DISPLAY "DATE AAAAMMJJ"DATE-2
DISPLAY "DATE AAAAMMJJ"DATE-2
DISPLAY "DATE AAAAMMJJ"DATE-2
```

Résultat

```
DATE COURANTE: 1998011217305929+0000

AAAA MM JJ HH MN SS CC SHHMN

1998 01 12 17 30 59 29 +0000 DATE AAAAMMJJ
19980112

DATE AAAAMMJJ 19980112
```

DATE-OF-INTEGER

Définition

La fonction DATE-OF-INTEGER transforme un entier exprimant un nombre de jours écoulés depuis le 31 décembre 1600 en une date sous forme AAAAMMJJ.

Syntaxe

Fonction et arguments

le type de la fonction est entier, et le résultat est exprimé en 8 chiffres

argument-1 doit être un entier positif, représentant le nombre de jours écoulés depuis le 31 décembre 1600, et doit avoir une valeur comprise entre 1 (premier janvier 1601) et 3.067.671 (31 décembre 9999)

DATE-OF-INTEGER

Exemple

Résultat

```
DATE APRES 1 JOUR 16010101

DATE APRES 03067671 JOURS 99991231
```

DAY-OF-INTEGER

Définition

La fonction DAY-OF-INTEGER transforme un entier exprimant un nombre de jours écoulés depuis le 31 décembre 1600 en une date sous forme AAAAQQQ.

Syntaxe

Fonction et arguments

- le type de la fonction est entier, et le résultat est exprimé en 7 chiffres
- argument-1 doit être un entier positif, représentant le nombre de jours écoulés depuis le 31 décembre 1600, et doit avoir une valeur comprise entre 1 (premier janvier 1601) et 3.067.671 (31 décembre 9999)

DAY-OF-INTEGER

Exemple

Résultat

DAY APRES 1 JOUR 01601001 DAY APRES 03067671 JOURS 09999365

FACTORIAL

Définition

Retourne une valeur entière représentant la factorielle de l'argument spécifié

Syntaxe

Fonction et arguments

- le type de la fonction est entier
- argument-1 doit être de type entier, compris entre 0 et 28 (bornes comprises)

FACTORIAL

Exemple

```
01
    VAL-1 PIC 99.
     RESUL-1 PIC
01
01
     RESUL-2 COMP-2.
* FACTORIELLE
    MOVE 0 TO VAL-1
    COMPUTE RESUL-1 = FUNCTION FACTORIAL (VAL-1)
    DISPLAY " FACTORIELLE " VAL-1 " = " RESUL-1
    MOVE 10 TO VAL-1
    COMPUTE RESUL-1 = FUNCTION FACTORIAL (VAL-1)
    DISPLAY " FACTORIELLE " VAL-1 " = " RESUL-1
    MOVE 28 TO VAL-1
    COMPUTE RESUL-2 = FUNCTION FACTORIAL (VAL-1)
    DISPLAY " FACTORIELLE " VAL-1 " = " RESUL-2
```

Résultat

```
FACTORIELLE 00 = +000000001
FACTORIELLE 10 = +003628800
FACTORIELLE 28 = .30488834461171385E 30
```

Définition

Retourne le plus grand entier dont la valeur est plus petite ou égale à l'argument spécifié

Syntaxe

Fonction et arguments

- le type de la fonction est entier
- argument-1 doit être de type numérique

```
01 VAL-2 PIC S99V99999.
    01 VAL-2E PIC+99.99999.
    01 RESUL-3 PIC+99.99.
ENTIER
       MOVE 2.5 TO VAL-2 VAL-2E
       COMPUTE RESUL-3 = FUNCTION INTEGER (VAL-2)
       DISPLAY " ENTIER " VAL-2E " = " RESUL-3
       MOVE -2.5 TO VAL-2 VAL-2E
       COMPUTE RESUL-3 = FUNCTION INTEGER (VAL-2)
       DISPLAY " ENTIER " VAL-2E " = " RESUL-3
       MOVE 2.99 TO VAL-2 VAL-2E
       COMPUTE RESUL-3 = FUNCTION INTEGER (VAL-2)
       DISPLAY " ENTIER " VAL-2E " = " RESUL-3
         ENTIER +02.50000 = +02.00
         ENTIER -02.50000 = -03.00
         ENTIER +02.99000 = +02.00
```

INTEGER-OF-DATE

Définition

La fonction INTEGER-OF-DATE transforme une date exprimée sous forme AAAAMMJJ en un entier exprimant un nombre de jours écoulés depuis le 31 décembre 1600.

Syntaxe

Fonction et arguments

le type de la fonction est entier, et le résultat est exprimé en 7 chiffres, de 1 à 3.067.671.

argument-1 doit être une date exprimée sous forme AAAAMMJJ (entre 16000101 et 99991231)

INTEGER-OF-DATE

Exemple

```
01 DATE-2 PIC 9(8). 01 DATE-3
PIC 9(8).

* INTEGER-OF-DATE
    MOVE 19961231 TO DATE-2
    COMPUTE DATE-3 = FUNCTION INTEGER-OF-DATE (DATE-2)
    DISPLAY " NOMBRE DE JOURS " DATE-2 " = " DATE-3

MOVE FUNCTION CURRENT-DATE (1:8) TO DATE-2

COMPUTE DATE-3 = FUNCTION INTEGER-OF-DATE (DATE-2)

DISPLAY " NOMBRE DE JOURS COURANTS " DATE-
```

Résultat

```
NOMBRE DE JOURS 19961231 = 00144636
```

NOMBRE DE JOURS COURANTS 00145013

INTEGER-OF-DAY

Définition

La fonction INTEGER-OF-DAY transforme une date exprimée sous forme AAAAQQQ en un entier exprimant un nombre de jours écoulés depuis le 31 décembre 1600.

Syntaxe

Fonction et arguments

le type de la fonction est entier, et le résultat est exprimé en 7 chiffres, de 1 à 3.067.671.

argument-1 doit être une date exprimée sous forme AAAAQQQ (entre 1600001 et 9999365)

INTEGER-OF-DAY

Exemple

```
DATE-2 PIC 9(8).
0.1
01
     DATE-3 PIC 9(8).
     DATE-4 PIC 9(8).
01
01
     DATE-5 PIC 9(8).
* INTEGER-OF-DAY
    MOVE 1996366 TO DATE-2
                                                    (DATE-2)
    COMPUTE DATE-3 = FUNCTION INTEGER-OF-DAY
                                                    DATE-3
    DISPLAY " NOMBRE DE JOURS " DATE-2 " = "
    MOVE 2000001 TO DATE-2
                                                    (DATE-2)
    COMPUTE DATE-3 = FUNCTION INTEGER-OF-DAY
                                                    DATE-3
    DISPLAY " NOMBRE DE JOURS " DATE-2 " = "
    MOVE FUNCTION CURRENT-DATE
                                    (1:8)
                                            TO DATE-2
                        FUNCTION INTEGER-OF-DATE (DATE-2) FUNCTION DAY-OF-INTEGER (DATE-3)
    COMPUTE DATE-3 =
    COMPUTE DATE-4 =
    COMPUTE DATE-5 =
                        FUNCTION INTEGER-OF-DAY
                                                    (DATE-4)
    DISPLAY " NOMBRE DE JOURS COURANTS " DATE-5
```

<u>Résultat</u>


```
NOMBRE DE JOURS 01996366 = 00144636
NOMBRE DE JOURS 02000001 = 00145732
NOMBRE DE JOURS COURANTS 00145013
```

LENGTH

Définition

Retourne un entier dont la valeur est égale à la longueur en octets de l'argument spécifié

Syntaxe



Fonction et arguments


le type de la fonction est entier, et le résultat est exprimé en 9 chiffres

 argument-1 peut être de n'importe quelle nature
 s'il contient la clause OCCURS avec DEPENDING ON, c'est la longueur au moment de l'exécution de la fonction qui est affichée.

Définition

Retourne le contenu de l'argument ayant la plus grande valeur

Syntaxe



Fonction et arguments

- le type de la fonction dépend des arguments : il est
 - alphanumérique si les arguments sont alphabétiques ou alphanumériques
 - entier si tous les arguments sont entiers
 numérique si tous les arguments sont numériques et que certains seulement sont entiers
- argument-1 peut être numérique, alphabétique ou alphanumérique

Exemple

```
01 VAL-1
                   PIC 99.
        01 VAL-2
                   PIC 99.
           VAL-3
        01
                   PIC 99.
           VAL-4
       01 VAL-5
                   PIC 99.
        01 RESUL-1 PIC 99.
        01 T-DATE, PIC +9(9).
        01
           05 PIC
                   X(08) VALUE
                                    "DIMANCHE".
           05 PIC
                                    "LUNDI
                   X(08) VALUE
           05 PIC
                   X(08) VALUE
                                    "MARDI
           05 PIC
                                    "MERCREDI".
                   X(08) VALUE
                                    "JEUDI
           05 PIC
                  X(08) VALUE
                                    "VENDREDI".
           05 PIC X(08) VALUE
           05 PIC X(08) VALUE
                                    "SAMEDI ".
01
    T-DATER REDEFINES T-DATE.
    05 JOURS PIC X(08)
                                            OCCURS 7.
01
    JOUR-MAX PIC X(08).
             3
                   ΤО
                          VAL-1
    MOVE
             8
    MOVE
                   ΤО
                          VAL-2
            15
                           VAL-3
                   ΤО
    MOVE
    MOVE
             4
                   ΤО
                           VAL-4
    MOVE
             5
                   ΤО
                          VAL-5
             " VALEURS :
                                       "," VAL-2
                                                    "," VAL-3
    DISPLAY
                                                    "," VAL-5
                                      VAL-4
MAX
  COMPUTE RESUL-1 = FUNCTION
   MAX (VAL-1 VAL-2 VAL-3 VAL-4 VAL-5)
   DISPLAY " MAX = " RESUL-1
  MOVE FUNCTION MAX (JOURS(ALL)) TO JOUR-MAX
  DISPLAY " MAX = " JOUR-MAX
```

Résultat

```
VALEURS : 03,08,15,04,05


MAX = +000000015

MAX = VENDREDI
```

Définition

Retourne une valeur numérique correspondant à la moyenne arithmétique des arguments

Syntaxe



Fonction et arguments

- le type de la fonction est numérique
- argument-1 doit être de type numérique

Exemple

```
01
     VAL-1
            PIC
                   99.
 01
     VAL-2
            PIC
                   99.
    VAL-3
 01
           PIC
                   99.
 01
     VAL-4
                   99.
             PIC
 01
     VAL-5
             PIC
                   99.
 01
     RESUL-1 PIC
                  +9(9).
     MOVE 3
              ΤO
                    VAL-1
     MOVE 8
               ΤO
                    VAL-2
     MOVE 15 TO
                    VAL-3
             ΤO
     MOVE 4
                     VAL-4
     MOVE 5
               TO
                    VAL-5
                               : " VAL-1 ", " VAL-2 ", " VAL-3
                " VALEURS
     DISPLAY
                                   "," VAL-4 "," VAL-
* MEAN
    COMPUTE RESUL-1 = FUNCTION
         MEAN (VAL-1 VAL-2 VAL-3 VAL-4 VAL-5)
         DISPLAY " MEAN = " RESUL-1
```


Résultat

```
VALEURS : 03,08,15,04,05
MEAN = +000000007
```

Définition

Retourne le contenu de l'argument ayant la plus petite valeur

Syntaxe



Fonction et arguments

- le type de la fonction dépend des arguments : il est
 - alphanumérique si les arguments sont alphabétiques ou alphanumériques
 - oentier si tous les arguments sont entiers
 - numérique si tous les arguments sont numériques et que certains seulement sont entiers
- argument-1 peut être numérique, alphabétique ou alphanumérique

Exemple

```
01 VAL-1
                    PIC 99.
       01 VAL-2
                    PIC 99.
       01 VAL-3
                         99.
                    PIC
       01 VAL-4
                    PIC
                        99.
       01 VAL-5
                    PIC
                        99.
       01 RESUL-1
                    PIC + 9(9).
       01 T-DATE.
                                "DIMANCHE".
          05 PIC X(08) VALUE
          05 PIC X(08) VALUE "LUNDI
          05 PIC X(08) VALUE
                               "MARDI
          05 PIC X(08) VALUE
                                "MERCREDI".
          05 PIC X(08) VALUE
                               "JEUDI
                              "VENDREDI".
          05 PIC X(08) VALUE
          05 PIC X(08) VALUE
                               "SAMEDI ".
01 T-DATER REDEFINES T-DATE.
   05 JOURS PIC X(08) OCCURS
01
   JOUR-MAX PIC X(08).
                              7.
   MOVE 3 TO VAL-1
        8 TO VAL-2
   MOVE
   MOVE 15 TO VAL-3
        4 TO VAL-4
   MOVE
   MOVE 5 TO VAL-5
   DISPLAY "VALEURS:
                          " VAL-1 "," VAL-2
                                              "," VAL-3
                                   "," VAL-4
                                                "," VAL-5
MIN
  COMPUTE RESUL-1 = FUNCTION
       MIN (VAL-1 VAL-2 VAL-3 VAL-4 VAL-5)
       DISPLAY " MIN = " RESUL-1
  MOVE FUNCTION MIN (JOURS (ALL)) TO JOUR-MAX
  DISPLAY " MIN = " JOUR-MAX
```

Résultat

```
VALEURS: 03,08,15,04,05 \text{ MIN} = +000000003 \text{ MIN} = \text{DIMANCHE}
```

SUM

Exemple

```
01
     VAL-1
             PIC
                      99.
 01
     VAL-2
              PIC
                      99.
 01
     VAL-3
             PIC
                      99.
 01
     VAL-4
                      99.
              PIC
 01
     VAL-5
                      99.
              PIC
     RESUL-1 PIC
 01
                        +9(9).
     MOVE 3
                        VAL-1
               TO
                        VAL-2
     MOVE 8
                TO
     MOVE 15 TO MOVE 4 TO
                        VAL-3
            TO
                        VAL-4
     MOVE 5
                        VAL-5
     DISPLAY "
                      VALEURS :
                                 " VAL-1 "," VAL-2
                                                       "," VAL-3
                                         "," VAL-4
                                                       "," VAL-5
* SUM
     COMPUTE RESUL-1 = FUNCTION SUM (VAL-1 VAL-2 VAL-3 VAL-4 VAL-5)
     DISPLAY " SUM = " RESUL-1
```

Résultat

```
VALEURS : 03,08,15,04,05
SUM = +000000035
```

Définition

Retourne la date et l'heure de compilation du programme en 21 caractères de format AAAAMMJJHHMNSSCCshhmn, où AAAA représente l'année, MM le mois, JJ le jour, HH l'heure, MN la minute, SS la seconde, CC le centième de seconde, shhmn le signe et le décalage horaire en heures et minutes par rapport à l'heure GMT.



le type de la fonction est alphanumérique

01 DATE-C PIC X(21).

DISPLAY DATE-E

EXEMPLE

RESULTAT

```
DATE COMPILATION : 1997051411363656+0000
AAAA MM JJ HH MN SS CC SHHMN
1997 05 14 11 36 36 56 +000
```

LANGUAGE ENVIRONMENT FOR MVS

LANGUAGE ENVIRONMENT FOR MVS

- Cet environnement comprend :
 - oles programmes de service
 - les options d'exécution
 - les codes retour Language Environment for MVS.
- Language Environment for MVS permet la communication entre programmes écrits dans des languages différents (COBOL for MVS, C, C++, PL/I, FORTRAN).
- Tous ces programmes peuvent échanger des services par le biais de calls dynamiques ou statiques.
- Tous ces programmes peuvent s'interpeller, et ceci quelle que soit la plate-forme ou le système d'exploitation sur lesquels ils se trouvent.
- Un dump standard leur est commun.

Rôles

- simplifier l'écriture du code
- diminuer les coûts de réalisation
- Ils assurent des services, c'est à dire offrent aux réalisateurs des fonctions diverses souvent difficiles à programmer.
- Ils reprennent en partie les mêmes fonctionnalités que les fonctions intrinsèques mais sont exécutés différemment.
- Ils sont activés depuis la PROCEDURE DIVISION par des CALL dynamiques et/ou statiques.
- Ils peuvent être appelés depuis n'importe quelle plate-forme supportée par Language Environment for MVS (MVS, OS2, OS400, etc.),
- ces appels provenant de programmes écrits en COBOL, ASSEMBLEUR, ou en C), programmes batch ou CICS

- Les programmes de service destinés à l'ordinateur central commencent tous par les lettres CEE.
- · L'appel se fait par

CALL CEExxx USING parm1, parm2, FC

- Les paramêtres des services sont parm1, ..., parmn.
- La zone "FC" sert à tester leur retour d'exécution et occupe 12 octets.

^o Elle doit être décrite en DATA DIVISION

```
01 FC.

05 SEV PIC S9(4) BINARY.

05 MSGNO PIC S9(4) BINARY.

05 FLGS PIC X(1).

05 FACID PIC X(3).

05 ISI PIC X(4).
```

Retour d'exécution

Quand tout s'est bien passé, la zone "FC" contient du "lowvalue".

Si un problème s'est produit, une "condition TOKEN" est retournée dans FC :

SEV

- Si SEV = 0 ====> INFORMATION
- Si SEV = 1 ====> WARNING (service réalisé, probablement correct)
- Si SEV = 2 ====> **ERROR** (service réalisé, probablement incorrect)
- Si SEV = 3 ====> SEVERE ERROR (service non réalisé)
- Si SEV = 4 ====> CRITICAL ERROR (service non réalisé)

Retour d'exécution (suite)

MSGNO

• La zone MSGNO contient le numéro du message d'erreur.

(Le programme CEEMGET permet de retrouver le message associé.)

FLGS

- Si FLGS = 0 ====> FACID assigné par IBM
- Si FLGS = 1 ====> FACID assigné par l'utilisateur

FACID

- FACID est formé de 3 caractères alphanumériques identifiant le produit qui a généré l'erreur.
- ex : FACID = "CEE"

ISI: Instance Specific Information

Voici une liste de correspondance entre les fonctions assurées à la fois par les programmes de service et par les fonctions intrinsèques.

PROGRAMMES DE SERVICE

FONCTIONS INTRINSEQUES

CEESDACS ACOS

CEESDASN ASIN

CEESDATN ATAN

CEESDCOS COS

CEEDATE DATE-OF-INTEGER

CEEDATE DAY-OF-INTEGER

CEEDAYS INTEGER-OF-DATE

CEEDAYS INTEGER-OF-DAY

CEESDLOG LOG10

CEERANO RANDOM

CEESSMOD REM

CEESDSIN SIN

CEESDSQT SQRT

CEESDTAN TAN

NOTA

- Les dates du COBOL for MVS et celles données par les programmes de service ou les fonctions intrinsèques ne sont pas calculées à partir des mêmes données.
- Les fonctions intrinsèques de COBOL for MVS s'appuient sur la référence du 31/12/1600.
- Language Environment for MVS s'appuie sur la référence du 15/10/1582 (date d'application du calendrier GREGORIEN en occident).
- Le nombre de jours écoulés depuis le 15/10/1582 s'appelle format LILIAN.

Certains programmes de service sont très puissants.

Ils donnent des résultats bien supérieurs aux fonctions intrinsèques.

 C'est le cas entre autre des programmes de conversion de dates.

Ils permettent d'obtenir très facilement de multiples formats de date et heure.

 Ils adaptent le format de la date aux normes du pays (Par exemple le rang du jour de la semaine)

Voici une liste des programmes de service les plus utilisés, classés par type de service.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Pour obtenir une liste plus complète il faut consulter la brochure : IBM LANGUAGE ENVIRONMENT/370 - Programming Guide.

COBOL ET CICS

COBOL ET CICS

Les instructions suivantes ne sont pas autorisées

- OPEN CLOSE
- READ WRITE
- START REWRITE
- DELETE ACCEPT DISPLAY

A la place, utiliser les commandes CICS pour extraire, mettre à jour, insérer, détruire les données.

- Les options de compilations nécessaires :
 - RES (pris par défaut depuis LE)
 - RENT
 - NODYNAM
 - LIB (si le programme contient les instructions COPY ou BASIS)

COBOL ET CICS

Les instructions suivantes ne sont pas autorisées :

- OPEN CLOSE
- READ WRITE
- REWRITE

Les options de compilations recommandées :

- RENT
- LIB (si le programme contient les instructions COPY)
- DATA(24) (si utilisation de CALL DL/I)

Attention à la compatibilité des options entre COBOL/VS, COBOL II et COBOL MVS

ADATA

- Défaut : NOADATA
- ADATA : Le système génère un fichier SYSADATA contenant des informations supplémentaires sur la compilation.

ADVANCING

- Défaut : ADV
- ADV : Le système génère le caractère de contrôle de l'imprimante
- NOADV : Le programme place le caractère de contrôle dans le premier octet de l'enregistrement envoyé à l'imprimante

AWO

- Défaut : NOAWO
- Avec AWO la clause APPLY WRITE-ONLY est effective pour tous les fichiers séquentiels variables du programme

BUFSIZE

>>--BUFSIZE(-+-nnnnn-+-)------>< +-nnnK--+

• Défaut : 4096

Abréviation : BUF

- Taille des buffers pour la compilation
- nnnn octets ou nnn K (1024 = 1K)

CMPR2

- Défaut : NOCMPR2
- Avec CMPR2 le code généré sera compatible avec celui de COBOL II release 2

COMPILE

- Défaut : NOCOMPILE (S)
- Abréviation : C / NOC
- COMPILE : résultat de compilation complet
- NOCOMPILE : résultat simplifié, avec erreurs de syntaxe

CURRENCY

```
>>--+-CURRENCY(littéral)-+ >< +-NOCURRENCY +
```

- Défaut : NOCURRENCY
- CURRENCY(littéral) : permet l'utilisation d'un signe monétaire par défaut autre que \$.
- NOCURRENCY : le signe \$ est pris par défaut comme signe monétaire.

DATA

- Défaut : DATA(31)
- Chargement des données au dessus (31) ou en dessous (24) de la barre des 16 megaoctets

Effectif uniquement si option RENT spécifiée

DBCS

- Défaut : NODBCS
- DBCS permet de reconnaître X'0E' et X'0F' comme les caractères de début et de fin des chaînes DBCS

DECK

- Défaut : NODECK
- Abréviation : D / NOD
- DECK : code objet dans fichier SYSPUNCH du JCL

DUMP

Défaut : NODUMP

Abréviation : DU / NODU

DUMP : Dump système si erreur dans la compilation

•

DYNAM

- Défaut : NODYNAM
- Abréviation : DYN / NODYN
- DYNAM : Appel dynamique aux sous-programmes
- NODYNAM : Appel statique pour les CALL "littéral" et dynamique pour les CALL nom-de-donnée

EXIT

- Défaut NOEXIT
- EXIT(IN-id LIB-id PRT-id ADT-id)
- Permet de spécifier des exits pour le compilateur

FASTSRT

- Défaut : NOFASTSRT
- Abréviation : FSRT / NOFSRT
- FASTSRT: utilisation du tri IBM DFSORT
- inactif si INPUT ou OUTPUT procédure utilisée

FLAG

- Défaut : FLAG(I)
- Abréviation : F / NOF
- x,y : I, W, E, S ou U
- FLAG : Gestion des messages d'erreur en fin de programme
 (x) ou directement à la ligne en erreur (y)
- NOFLAG : Analyse quand même des erreurs

FLAGMIG

- Défaut : NOFLAGMIG
- FLAGMIG permet d'identificateur les éléments du langage différents entre COBOL II et COBOL for MVS

FLAGSTD

- Défaut : NOFLAGSTD
- x: M, I ou H
- y: D, N ou S
- 0:0
- FLAGSTD : permet d'obtenir des messages d'information sur le niveau de standardisation des éléments COBOL du programme

IDLGEN

>>--+-IDLGEN ----+->< +-NOIDLGEN---+

- Défaut NOIDLGEN
- Abréviation : IDL / NOIDL
- Génère de l'IDL (Interface Definition Langage) pour les classes COBOL

INTDATE

Défaut INTDATE(ANSI)

- Détermine la date de départ pour les formats entiers de date dans les fonctions intrinsèques
- INTDATE(ANSI) donne un départ au 1 janvier 1601
- INTDATE(LILIAN) spécifie la date de départ lilienne de LE au 15 octobre 1582
- spécifié uniquement à l'installation

LANGUAGE

- Défaut : LANGUAGE (ENGLISH/UENGLISH/JAPANESE)
- Abréviation : LANG (EN/UE/JA/JP)
- permet de spécifier le langage des messages du compilateur

LIB

- Défaut : NOLIB
- LIB: Obligatoire si utilisation de clauses COPY
- SYSLIB DD = bibliothèques des copy

LINECOUNT

>>--LINECOUNT (nnn) ------><

- Défaut : LINECOUNT(60)
- Abréviation : LC(nnn)
- Nombre de lignes de chaque page du listing de compilation

LIST

- Défaut : NOLIST
- LIST : Expansion du source en langage assembleur
- NOLIST: Pas d'expansion

MAP

- Défaut : NOMAP
- MAP : Informations sur les éléments de la DATA DIVISION

NAME

- Défaut : NONAME ou NAME (ALIAS) si name spécifié
- NAME génère une carte link-edit NAME pour chaque load-module
- ALIAS permet de générer une carte link-edit ALIAS pour chaque ordre ENTRY

NUMBER

- Défaut : NONUMBER
- Abréviation : NUM / NONUM
- NUMBER : utilisation de la numérotation des colonnes 1 à 6 pour les messages d'erreur
- NONUMBER : pas de génération

NUMPROC

- Défaut : NUMPROC(NOPFD)
- NUMPROC(PFD) pas de contrôle de signe au niveau du code objet (plus performant)
- NUMPROC(NOPFD) contrôle de signe au niveau du code objet
- NUMPROC(MIG) aide à la migration de COBOL VS à COBOL for MVS

OBJECT

• Défaut : OBJECT

Abréviation : OBJ / NOOBJ

• OBJET: code objet dans fichier SYSLIN du JCL

OFFSET

Défaut : NOOFFSET

Abréviation : OFF / NOOFF

OFFSET : liste condensée de la PROCEDURE DIVISION

• NOOFFSET : pas de génération

RENT

• Défaut : NORENT

• RENT : Code réentrant

NORENT : Code non réentrant

Ne pas utiliser NORENT avec CICS

RMOD

- Défaut : RMOD(AUTO)
- Permet aux programmes NORENT d'avoir RMODE(ANY)
- RMOD(24) possible

SEQUENCE

• Défaut : SEQUENCE

Abréviation : SEQ / NOSEQ

SEQUENCE : Contrôle la séquence de lignes de source

NOSEQUENCE : Pas de contrôle

SIZE

Défaut : SIZE(MAX)

Abréviation : SZ

Taille allouée pour le compilateur

nnnn : Taille en octets (minimum 655340)

nnnK: Taille en K octets (minimum 640k)

• MAX : Allocation de toute la mémoire possible

 L'option SIZE(MAX) ne doit pas être utilisée, le compilateur peut utiliser 16 mégaoctets....

SOURCE

• Défaut : SOURCE

Abréviation : S / NOS

• SOURCE : Liste du programme source à la compilation

• NOSOURCE: Pas de liste

SPACE

- Défaut : SPACE(1)
- Saut de 1, 2 ou 3 lignes dans la liste du programme source à la compilation

SSRANGE

- Défaut : NOSSRANGE
- Abréviation : SSR / NOSSR
- SSRANGE : génère le code pour contrôler les limites de table
- NOSSRANGE : pas de contrôle

TERMINAL

- Défaut : NOTERMINAL
- Abréviation : TERM / NOTERM
- TERMINAL : Envoi en cours de compilation des messages sur le fichier SYSTERM
- NOTERMINAL : Pas de message

TEST

• Défaut : NOTEST

Abréviation : TES / NOTES

TEST : Active l'intéractif debug batch ou TSO

NOTEST: pas d'activation

TRUNC

- Défaut : TRUNC(STD)
- STD : Valeur maximum d'une donnée conforme au nombre de digits de la clause PICTURE
- OPT : option de performance, troncature soit suivant le nombre de digits de la clause PICTURE soit suivant les valeurs maximums demi-mot, mot, double mot
- BIN : Assume les valeurs maximums demi-mot, mot ...

TYPCHECK

- Défaut : NOTYPECHK.
- Abréviation : TC / NOTC
- Permet de contrôler les type en COBOL Orienté Objet

VBREF

- Défaut : NOVBREF
- VBREF : Cross référence des verbes
- NOVBREF : Pas de génération

WORD

>>--+-WORD (xxxx) -+ ------>< +-NOWORD ---+

Défaut : NOWORD

Abréviation : WD / NOWD

- WORD(xxxx): une autre table de mots réservés est utilisée pendant la compilation
- xxxx : suffixe du nom de cette table toujours préfixée par IGYC
- NOWORD : conforme à ANS

XREF

Défaut : NOXREF

• XREF : Cross référence des noms de donnée et procédures

NOXREF : Pas de génération

ZWB

• Défaut : ZWB

• ZWB : Comparaison sans signe pour décimale externe

NOZWB: Comparaison avec signe

ACCEPT

ACCESS

ADD

ADDRESS

ADVANCING

AFTER

ALL

ALLOWING

ALPHABET

ALPHABETIC

ALPHABETIC-LOWER

ALPHABETIC-UPPER

ALPHANUMERIC

ALPHANUMERIC-EDITED

ALSO

ALTER

ALTERNATE

AND

ANY

APPLY

ARE

AREA

AREAS

ARITHMETIC

ASCENDING

ASSIGN

 AT

AUTHOR

AUTOMATIC

B-EXOR

B-LESS

B-NOT

B-OR

BASIS

BEFORE

BEGINNING

BINARY

BIT

BITS

BLANK

BLOCK

BOOLEAN

BOTTOM

BY

CALL

CANCEL

CBL

CD

CF

CH

CHARACTER

CHARACTER

S

CLASS

CLASS-ID

CONVERTING

CONTAINS CONTENT
COLLATING CONTINUE
COLUMN CONTROL
COM-REG CONTROLS

COMMIT COPY
COMMON CORR

COMMA

COMMUNICATION CORRESPONDING

COMP COUNT

COMP-1 CURRENCY
COMP-2 CURRENT
COMP-3 CYCLE

COMP-4 DATA COMP-5 DATE

COMP-6 DATE-COMPILED DATE-WRITTEN

COMP-8 DAY

COMP-9 DAY-OF-WEEK

COMPUTATIONAL DB

COMPUTATIONAL-1 DB-ACCESS-CONTROL-KEY

COMPUTATIONAL-2 DB-DATA-NAME COMPUTATIONAL-3 DB-EXCEPTION

COMPUTATIONAL-4 DB-RECORD-NAME

COMPUTATIONAL-5 DB-SET-NAME COMPUTATIONAL-6 DB-STATUS

COMPUTATIONAL-7 DBCS

COMPUTATIONAL-8 DEBUG-ITEM COMPUTATIONAL-9 DEBUG-LINE

DEBUG-NAME DUPLICATE

DEBUG-SUB-1 DUPLICATES

DEBUG-SUB-2 DYNAMIC

DEBUG-SUB-3 EGCS

DEBUGGING EGI

DECIMAL-POINT EJECT DECLARATIVES ELSE

DEFAULT EMI

DELETE EMPTY
DELIMITED ENABLE

DELIMITER END

DEPENDING END-ADD DESCENDING END-CALL

DESTINATION END-COMPUTE

DETAIL END-DELETE END-DISABLE

DISCONNECT END-DIVIDE

DISPLAY END-ENABLE

DISPLAY-1 END-EVALUATE

DISPLAY-2 END-IF

DISPLAY-3 END-INVOKEEND

DISPLAY-4 END-OF-PAGE DISPLAY-5 END-PERFORM

DISPLAY-6 END-READ

DISPLAY-7 END-RECEIVE

DISPLAY-8 END-RETURN

DISPLAY-9 END-REWRITE

DIVIDE END-SEARCH

DIVISION END-SEND FND-START

DUPLICATE END-STRING

END-SUBTRACT FIND
END-TRANSCEIVE FINISH
END-UNSTRING FIRST

END-WRITE FOOTING

ENDING FOR ENTER FORM ENTRY FORMAT ENVIRONMENT FREE

EOP FROM

EQUAL FUNCTION GENERATE

ERASE GET
ERROR GIVING
ESI GLOBAL

EVALUATE GO

EVERY GOBACK
EXACT GREATER
EXCEEDS GROUP
EXCEPTION HEADING

EXCLUSIVE HIGH-VALUE HIGH-VALUES

EXTEND I-O

EXTERNAL I-O-CONTROL

FALSE ID

FD IDENTIFICATION

FETCH IF IN

FILE-CONTROL INDEX
FILLER INDEX-1
FINAL INDEX-2

INDEX-3

INDEX-4

INDEX-5

INDEX-6

INDEX-7

INDEX-8

INDEX-9

INDEXED

INDICATE

INHERITS

INITIAL

INITIALIZE

INITIATE

INPUT

INPUT-OUTPUT

INSERT

INSPECT

INSTALLATION

INTO

INVALID

INVOKE

IS

JUST

JUSTIFIED

KANJI

KEEP

KEY

LABEL

LAST

LD

LESS

LIMIT

LIMITS

LINAGE

LINAGE-COUNTER

LINE

LINE-COUNTER

LINES

LINKAGE

LOCALLY

LOCAL-STORAGE

LOCK

LOW-VALUE

LOW-VALUES

MEMBER

MEMORY

MERGE

MESSAGE

METACLASS

METHOD

METHOD-ID

MODE

MODIFY

MODULES

MORE-LABELS

MOVE

MULTIPLE

MULTIPLY

NATIVE

NEXT

NO RANGE

NORMAL RD

PARAGRAPH READ PASSWORD READY PERFORM NOT

PF NULL
PH NULLS

PIC NUMBER NUMERIC

PLUS NUMERIC-EDITED

POINTER OBJECT

POSITION OBJECT-COMPUTER

POSITIVE OCCURS

PRESENT OF PREVIOUS OFF

PRINTING OMITTED

PRIOR ON PROCEDURE ONLY PROCEDURE-POINTER OPEN

PROCEDURES OPTIONAL

PROCEED OR

PROCESSING ORDER

PROGRAM ORGANIZATION

PROGRAM-ID OTHER PROTECTED OUTPUT

PURGE OVERFLOW
QUEUE OVERRIDE
QUOTE OWNER

QUUTE OWNER

QUOTES PACKED-DECIMAL

RANDOM PADDING

PAGE

PAGE-COUNTER

PARAGRAPH

READ

RECORDING PASSWORD PERFORM REALM

RECORDS

RECURSIVE

REDEFINES

REEL

REFERENCE

REFERENÇESRD-NAME

RELATION

RELATIVE

RELEASE

RELOAD

REMAINDER

REMOVAL

RENAMES

REPEATED

REPLACE

REPLACING

REPORT

REPORTING

REPORTS

REPOSITORY

RERUN

RESERVE

RESET

RETAINING

RETRIEVAL

RETURN

PF

PH

PIC

PICTURE

PLUS

POINTER

POSITION

POSITIVE

PRESENT

PREVIOUS

PRINTING

PRIOR

PROCEDURE

PROCEDURE-POINTER

PROCEDURES

PROCEED

PROCESSING

PROGRAM

PROGRAM-ID

PROTECTED

PURGE

QUEUE

QUOTE

QUOTES

RANDOM

RANGE

RD

RECEIVE

RECONNECT

RECORD

RETU	RN-C	ODE
------	------	-----

RETURNING

REVERSED

REWIND

REWRITE

RF

RH

RIGHT

ROLLBACK

ROUNDED

RUN

SAME

SD

SEARCH

SECTION

SECURITY

SEGMENT

SEGMENT-LIMIT

SELECT

SELF

SEND

SENTENCE

SEPARATE

SEQUENCE

SEQUENTIAL

SERVICE

SESSION-ID

SET

SHARED

SHIFT-IN/OUT

SUB-SCHEMA SUBTRACT SIGN SUM SIZE SUPER SKIP1 **SUPPRESS** SKIP2 **SYMBOLIC** SKIP3 **SYNC** SORT **SYNCHRONIZED SORT-CONTROL SORT-CORE-SIZE TABLE SORT-FILE-SIZE TALLY SORT-MERGE TALLYING SORT-MESSAGE TAPE SORT-MODE-SIZE TFNANT SORT-RETURN TERMINAL** SOURCE **TERMINATE SOURCE-COMPUTER TFST SPACE THAN** SPACES **THEN** SPECIAL-NAMES **THROUGH STANDARD** THRU STANDARD-1 TIME STANDARD-2 **TIMEOUT** STANDARD-3 STANDARD-4 **TIMES**

START TITLE
STATUS TO
STOP TOP
STORE TRACE
STRING

SUB-QUEUE-1 TRAILING

SUB-QUEUE-2 TRANSCEIVE

TRUE TYPE

UNEQUAL < **UNIT** <= **UNSTRING** + UNTIL ** **UP UPDATE UPON USAGE USAGE-MODE** >= **USE USING VALID VALIDATE VALUE VALUES VARYING WAIT** WHEN WHEN-COMPILED **WITH WITHIN WORDS WORKING-STORAGE WRITE WRITE-ONLY ZERO ZEROES**