
Aster Connect 運用マニュアル

このマニュアルでは、Aster Connect (以下、「本システム」といいます) でライブを開始してから終了するまでの一連の手順を解説します。

用語



*人物

プレゼンタとサポータは兼任しても構いません。

- ユーザ: ライブの視聴者。
- プレゼンタ: コントローラでアバターを動かす、ライブの中心となる人物。本家でいうアスタリスタ。
- サポータ: コンソールを使ってプレゼンタを補助する人物。

*ソフトウェア

- サーバ: システムの中心となるアプリケーション。
- クライアント: ライブを視聴するためのソフトウェア。ユーザが操作します。
- コントローラ: アバターの位置や状態を操作するアプリケーション。プレゼンタが操作します。
- コンソール: ライブを制御するために、サーバに指示を出すアプリケーション。サポータが操作します。


*ライブ要素

- ライブ: 本システム上で実施する生放送。
- ステージ: プレゼンタがライブをする空間。
- アバター: ステージ上に表示されるプレゼンタの3Dモデル。
- エール: ユーザがライブで贈れるオブジェクト。
- ランキングボード: ミニゲームで好成績を収めたユーザを掲載するボード。

システムの状態

本システムには3つの状態があります。これらの状態はコンソールを操作して切り替えます。

状態遷移図 (サーバ)



- 停止中: サーバがコンソール以外からの通信を受け付けない状態です。
- 準備中: 運営がライブを準備する状態です。クライアントでは待機画面(本家でいう待機所)、コントローラではステージが表示されます。
- ライブ中: ライブが進行中の状態です。クライアント、コントローラの両方でステージが表示されます。

事前準備

*アプリケーションのインストール

最新版のアプリケーションを<u>リリースページ</u>からダウンロードし、各機器にインストールしてください。一番上に表示されているリリースが最新版です。バージョンが揃っていないと正しく動かないので注意してください。

Windows上で動かすアプリケーションはEXEファイルを起動するだけで使用できます。

名前	役割	0S	備考
client_windows	クライアン ト	Windows	
client_android.apk	クライアン ト	Android	タブレット端末でも動作しますが、表示は崩れ ます。
controller_windows	コントロー ラ	Windows	VRデバイスがなくても動作します。
controller_android.apk	コントロー	Android	Meta Quest 2などで使用します。
dedicatedServer	サーバ	Windows	
console	コンソール	Windows	<u>NET 6.0 Desktop Runtime</u> が必要です。

名前 役割 OS 備考

Pose Cam 姿勢解析 iOS <u>App Store</u>からインストールしてください。

*ネットワーク設定

サーバをインターネットに接続できる状態にしてください。 また、ライブをインターネット上で公開する場合は、ルータとファイアウォールで以下の通信を許可し てください。

- TCP/5239
- UDP/5239
- UDP/39828以降、プレゼンタの人数分
 - 。 例えば、プレゼンタが3人の場合はUDP/39828からUDP/39830まで

*Pose Camの購読

プレゼンタの姿勢解析に用いるPose Camは、サブスクリプション制の有料サービスです。 プレゼンタはPose Camを起動し、画面の指示に従って購入手続きをしてください。

ライブを開始する

*システムの状態を準備中にする

サポータが操作してください。

- 1. コンソールを起動してください。
- 2. [ライブ] > [サーバー設定…] を押して、サーバのIPアドレスを入力してください。
- 3. [ライブ] > [ライブを準備] を押してください。

*プレゼンタがステージに入る

プレゼンタが操作してください。

- 1. コントローラを起動してください。
- 2. 「接続する」を押してください。
- 3. Pose Camを接続するように指示されます。Pose Camを起動してください。
- 4. 右上の設定アイコンを押してください。
- 5. [Network settings] > [Hostname] にサーバのIPアドレス、[Network settings] > [Port] に表示された番号を入力してください。
- 6. ダイアログの外側を押し、設定画面を閉じてください。
- 7. tap to pair device と表示されます。画面中央を押してください。
- 8. 接続に成功した場合、 tap to stream と表示されます。画面中央を押してください。
- 9. 姿勢の撮影が始まります。体が画面に収まるようにiOS端末を設置してください。
- 10. コントローラに戻り、ダイアログを閉じてください。
- 11. 心の準備ができたら、次の手順に進んでください。

*ライブを開始する

コンソールから [ライブ] > [ライブを開始] を押してください。

ライブを終了する

コンソールから [ライブ] > [ライブを終了] を押してください。