نصب و پیکربندی bigbluebutton در سیستم اوبونتو و اتصال به آوا

- نصب bigbluebutton در اوبونتو

برای نصب bbb در اوبونتو یک سرور 44-Ubuntu 20.04 بیتی تهیه کنید که هیچ نرمافزار قبلی نصب نشده باشد.

در سرور اوبونتو باید هیچ وب سرور قبلی نصب شده (مانند آپاچی) یا برنامههای وب (مانند پلسک یا وبادمین) که به پورتهای ۴۴۳ یا ۸۰ متصل شدهاند را نداشته باشد. این سرور برای هیچ کار دیگری به جز BigBlueButton و شاید برنامههای مرتبط با BigBlueButton مانند (Greenlight) استفاده نخواهد شد.

- حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب bbb:

سيستم عامل:

۴.05 پیتی با هسته لینوکس نسخه x.۵

نرمافزار:

- آخرین نسخه Docker نصب شده باشد

مشخصات سختافزار:

- حافظه: ۱۶ گیگابایت با فعال بودن swap
 - پردازنده: ۸ هسته ایی
- فضای دیسک: حداقل ۵۰۰ گیگابایت برای ضبطها، یا ۵۰ گیگابایت اگر ضبط جلسه در سرور غیرفعال است.
- پورتهای مربوط به وب سرور: پورتهای ۸۰TCP و ۴۴۳ نباید توسط سرور وب یا پروکسی معکوس دیگری استفاده شوند

- بررسیهای پیش از نصب:

برای بررسی تمامی پیش نیاز ها در ترمینال این بررسی ها را انجام بدین:

ابتدا بررسی کنید که سرور محلی (locale) به en_US.UTF-8 تنظیم شده باشد.

cat /etc/default/locale

اگر "LANG="en_US.UTF-8 را نمیبینید، دستورات زیر را وارد کنید تا محلی را به en_US.UTF-8 تنظیم کنید.

Sudo apt-get install -y language-pack-en

Sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8

دوباره دستور cat /etc/default/locale را اجرا کنید باید "LANG="en_US.UTF-8 را بینید

بعد، دستور sudo systemctl show-environment را اجرا کنید و اطمینان حاصل کنید که در خروجی اطلاعات پایین را مشاهده می کنید.

LANG=en_US.UTF-8

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

سپس بررسی کنید که سرور شما پورتهای ۸۰ و ۴۴۳ را باز کرده است.

Sudo uwf enable

sudo ufw status

باید اطلاعات پایینی را ببینید:

80		ALLOW	Anywhere
443		ALLOW	Anywhere
			• • •
80	(v6)	ALLOW	Anywhere
		443 (v6) ALLOW	Anywhere

اگر این خطوط را نمیبینید باید این پورت ها را باز کنید با استفاده از:

Sudo ufw allow 80

Sudo ufw allow 443

- نصب داکر در سرور:

برای نصب داکر روی سرور باید از پروکسی استفاده کنیم برای اینکار در سرور به تنظیمات – قسمت DNS بروید و روی ایکون چرخ دنده کلیک کنید در تب IPV4 کلیک کرده و در قسمت Apply کلیک کرده و در قسمت dns ها این dns ها را وارد کنید : 178.22.122.100, 185.51.200.2 سپس internet را یکبار روشن خاموش کنید.

برای نصب داکر دستورات زیر را وارد کنید:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo aptkey add –

باید OK رو ببینید

چون سرویس داکر توسط این dns که بالا ست کردیم ساپورت نمیشود بنابراین باید دوباره همان روال قبلی را انجام بدیم ولی اینبار یک dns دیگر ست کنیم. یعنی به قسمت تنظیمات و نتورک بروید و در قسمت PV4 دی ان اس قبلی ها را حذف و این دی ان اس رو وارد کنید: 10.202.10.202. میس aplly را کلیک کنید و دوباره نتورک را روشن خاموش کنید.

حال این دستور را وارد کنید:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \$(lsb_rel ease -cs) stable"

apt-cache policy docker-ce

sudo apt install docker-ce -y

پس از نصب شدن باید دستور زیر را وارد کنید و وضعیت سرویس داکر را بتوانید ببینید :

Sudo systemctl status docker

باید همچین صفحه ایی را ببینید

- نصب nodejs در سرور اوبونتو:

برای نصب nodejs این دستورات را وارد کنید: Sudo apt update

sudo apt install ca-certificates curl gnupg

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesourcerepo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg

NODE MAJOR=16

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_\$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list

sudo apt update

sudo apt install nodejs

پس از نصب اگر دستور زیر را بزنید باید v16.10.0 را ببینید : node –version

- نصب سرور بیگ بلو باتن :

پس از بررسی های لازم , برای نصب bbb روی سرور ابتدا باید فایل bash بیگ بلو باتن را دانلود کنیم. برای اینکار ابتدا در مسیر root در ترمینال دستور زیر را وارد کنید :

sudo su

قبل از هر کاری باید dns را به 178.22.122.100, 185.51.200.2 دوباره ست کنیم زیرا برخی از هر کاری باید علی بالایی را ست بنابراین دوباره در قسمت تنظیمات و نتورک دی ان اس های بالایی را ست کنید و apply را بزنید و یکبار دیگر نتورک را روشن خاموش کنید.

سپس برای دانلود فایل bash دستور زیر را در ترمینال وارئ کنید : (این دستور ممکن است حدود نیم ساعت زمان ببرد)

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install-2.5.sh | sudo bash -s -- -v focal-250 -d -w -g

پس از نصب سرور bbb خود را یکبار restart کنید:

bbb-conf -restart

پس از نصب باید به صورت دستی یک SSL تولید کنیم برای این کار ابتدا دستور cd را بزنید و enter را وارد کنید

سپس دستورات زیر را بزنید:

Exit (برای خروج شدن از حالت رووت)

Sudo apt update

Sudo apt install openssl

Openssl genrsa -out server.key 2048

Openssl req -new -key server.key -out server.csr

در دستور بعدی باید در قسمت common nameباید آی پی سرور خودتون رو بزنید

Openssl x509 –req –days 365 –in server.csr –signkey server.key –out server.crt

این دستورات برای ما یک SSl در مسیر اصلی سرور که دو تا فایل با پسوند Crs. و key. هستند , تولید میکند

حال این فایل ها را باید در مسیر زیر کپی کنید برای این کار دستورات زیر را وارد کنید:

Sudo mkdir /etc/letsencrypt/live/mySSL

Cd /etc/letsencrypt/live/mySSL

Sudo cp ~/server.key ./

Sudo cp ~/server.csr ./

Sudo cp ~/server.crt ./

سپس باید فایل زیر را تعغیر بدیم بنابراین دستورات زیر را وارد کنید:

cd

Sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton

در این فایل باید جلوی متعغیر های server_nameکه دو تا است مقدار ip سرور خودتون رو قرار بدین به شککل زیر :

Server_name 5.34.207.84 (به جاي اين اي پي مقدار اي پي سرور خودتون رو قرار بدين)

سپس مقدار های دو معفتیر ssl_certificate و ssl_certificate رو به شکل زیر تعفیر بدید :

Issl_certificate /etc/letsencrypt/live/mySSL/server.crt;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/mySSL/server.key;

سپس دکمه ctrl + x رو بزنید و سپس enter را بزنید و بعد دکمه ctrl + x رو بزنید که این فایل رو ببنده

حال چون مقدار SSl را به صورت دستی وارد کردیم سرویس nginx غیر فعال است باید ان رو فعال کنیم برای این کار دستورات زیر را برنید :

Sudo systemctl restart nginx.service

بعد از این دستور اگر تمامی مراحل های بالا را به درستی طی کرده باشید باید با وارد کردن دستور زیر از معداز این دستور از معامی مطمن شوید . باید تصویر زیر را ببینید :

```
buntu@bigblue:/root/greenlight$ sudo systemctl restart nginx.service
ubuntu@bigblue:/root/greenlight$ sudo systemctl status nginx.service
  nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Docs: man:nginx(8)
     Process: 107708 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCE)
     Process: 107720 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 107721 (nginx)
      Tasks: 7 (limit: 14345)
Memory: 15.3M
                -107721 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
                 -107722 nginx: worker process
                 -107724 nginx: worker process
                 -107726 nginx: worker process
                  -107727 nginx: worker process
May 07 12:37:29 bigblue systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
May 07 12:37:29 bigblue systemd[1]: Started A high performance web server and a A€tevatery√xin(sexver.
                                                                                               Go to Settings to activate Windows.
 ubuntu@bigblue:/root/greenlight$ ^C
ubuntu@bigblue:/root/greenlight$ ^C
 ubuntu@bigblue:/root/greenlight$
                                                                                 408 PM 59°F Mostly cloudy へ 🖫 🦟 切) ENG 5/7/2024
```

پس از نصب موفقیت آمیز اگر در ترمینال دستور زیر را بزنید باید اطلاعات سرور bigbluebutton را نشان دهد.

با وارد کردن دستور زیر اطلاعات bbb نمایش داده میشود :

sudo bbb-conf -status

انتظار میرود همچین خروجی داشته باشید:

```
► [ ✓ - active]
nginx -
                       ▶ [√ - active]
freeswitch -
redis-server -
                       ▶ [√ - active]
                       ▶ [√ - active]
bbb-apps-akka -
                      ► [√ - active]
bbb-fsesl-akka -----
tomcat9 —
                         [√ - active]
                         [✓ - active]
mongod ——
bbb-html5 -
                         [ ✓ - active]
```

```
bbb-webrtc-sfu  

| ✓ - active |
| kurento-media-server  
| ✓ - active |
| bbb-html5-backend@1  
| ✓ - active |
| bbb-html5-backend@2  
| ✓ - active |
| bbb-html5-frontend@1  
| ✓ - active |
| bbb-html5-frontend@2  
| ✓ - active |
| etherpad  
| ✓ - active |
| bbb-web  
| ✓ - active |
| bbb-pads  
| ✓ - active |
```

- ساخت STUN server برای راه اندازی STUN server

راه اندازی یک STUN سرور در شبکه محلی باید پکیج coturn را نصب کنید . برای این کار دستورات زیر را وارد کنید :

Sudo apt update Sudo apt install coturn

سپس در فایل زیر خط $turnserver_enabled=1$ رو هم از حالت کامنتی در بیارید (با حذف # از ابتدای سطر):

Sudo nano /etc/default/coturn

و ctrl + o و enter و ctrl + x رو بزنين تا فايل ذخيره بشه.

Sudo nano /etc/turnserver.conf

در این فایل چند قسمت رو باید از حالت کامنت در بیارین(حذف کردن # از اول خط):

Listening-port=3478

Listening-ip=YOUR-SERVER-IP

Relay-ip=YOUR-SERVER-IP

Tls-listening-port=5349

External-ip=YOUR-SERVER-IP

Fingerprint

Lt-cred-mech

Realm=YOUR-SERVER-IP

Total-quota=100

Stale-nonce=600

Syslog

Proc-user=turnserver

Proc-group=turnserver

No-rfc5780

No-stun-backward-compatibility

Response-origin-only-with-rfc5780

سپس دکمه های Ctrl + O و سپس اینتر و Ctrl + X رو بزنین تا فایل ذخیره بشه

بعد از انجام تعغیرات سرویس Coturn رو ریاستارت کنید با دستور زیر:

Sudo systemctrl restart coturn

Sudo systemctrl enable coturn

و همچنین باید به پورت های 3478 نیز اجازه دسترسی بدهیم :

Sudo ufw allow 3478/tcp

Sudo ufw allow 3478/udp

سرور stun با موفقیت راه اندازی میشه برای اطمینان از اینکه سرور به درستی ران میشه یک پکیج دیگری با دستور زیر نصب و همچنین تست کنید:

Sudo apt install stun-client

Stun YOUR SERVER IP:3478

اگر سرور به درستی ران شده باشه باید مقدار مقدار زیر را ببینید:

STUN client version 0.97

Primary: Open

Return value is 0x000001

باید مقدار primary برابر با open باشد

- تنظیمات freeswitch برای ewebRtc:

بیگ بلو باتن از freeswitch برای WebRTC برای مدیریت ارتباطات استفاده میکند برای تعغیر سرور استون فری سوییچ باید فایل تنظیمات ان را به صورت زیر تعغیر دهیم:

Sudo nano /opt/freeswitch/etc/freeswitch/vars.xml

در این فایل باید در سه جا ادرس استون سرور خودتون رو وارد کنید:

<X-PRE-PROCESS cmd="set"
data="local_ip_v4=stun:YOUR_STUN_SERVER_IP:3478"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set"
data="external_rtp_ip=stun:YOUR_STUN_SERVER_IP:3478"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set"
data="external_sip_ip=stun:YOUR_STUN_SERVER_IP:3478"/>

Your-stun-server-ip همان مقدار ای پی سرور شما میباشد. ما استون سرور رو روی همین ای پی سرور خودتون راه اندازی کردیم سپس ctrl + o و اینتر و ctrl + x رو بزنین که فایل رو ذخیره کنه

سپس فایل زیر را ویرایش کنید:

Sudo nano /etc/bigbluebutton/bbb-webrtc-sfu/production.yml در انتهای این فایل کد های زیر رو وارد کنید :

stun:

servers:

- { urls : ["stun:YOUR_STUN_SERVER_IP:3478"]}

در این فایل دقت کنید که تو رفتگی های هر سطر مهم هست و همچنین با دکمه tab این تو رفتگی در این فایل دقت کنید که تو رفتگی space این کارو بکنید سپس ctrl + x و اینتر و ctrl + x و اینتر و رو بزنین که فایل رو ذخیره کنه

و در نهایت فایل زیر رو تعغیر بدین:

 سپس ctrl + o و اینتر و ctrl + x و اینتر و ذخیره کنه

و در نهایت یک فایل دیگر را در مسیر زیر باید تعغیر بدیم :

Sudo nano /usr/share/bbb-web/WEB-INF/classes/spring/turn-stunservers.xml

و در این فایل باید در قسمت زیر مقدار ای پی سرور استون را وارد کنید:

مقدار value رو باید به ای پی استون تعغیر بدیم. توجه کنید که در اولش باید حتما :stun باشه

سپس ctrl + o و اینتر و ctrl + x و اینتر و

حال باید تمامی سرویس های لازم رو ریاستارت کنیم:

Sudo systemctl restart freeswitch.service Sudo systemctl restart bbb-webrtc-sfu.service Sudo systemctl restart kurento-media-server.service

- ساخت حساب کاربری برای ادمین در بیگ بلو باتن :

با دستور exit از حالت روت خارج شوید

سپس ممکن است که به مسیر /root مجوز دسترسی نداشته باشید بنابراین برای به دست آوردن مجوز دسترسی دستور زیر را وارد کنید :

Sudo chmod -R 777 /root

پس از نصب باید یک حساب کاربری برای ادمین درست کنیم. برای این کار دستور زیر را وارد کنید :

cd /root/greenlight/

sudo docker exec greenlight-v2 bundle exec rake
admin:create

باید همچین صفحه ایی را مشاهده کنید:

و در نهایت دستور زیر را وارد کنید:

sudo apt-get purge bbb-demo

حال مرورگر خود را باز کنید و به ادرس سرور bigbluebutton بروید و در نهایت وارد حساب کاربری ادمین که چند دقیقه قبل باز کردیم بشوید :

Sign in to your account	
@ admin@example.com	
♠ Administrator1!	涿
Sign in	



پس از وارد شدن باید رمز عبور خود را تعغیر دهید.

- ساخت (secret key(token برای سرور بیگ بلو باتن :

برای دسترسی به سرور bbb باید یک secret key که خود بیگ بلو باتن تولید میکند را به دست آوریم و هنگام ارسال درخواست به سرور bbb بر اساس این توکن احراز هویت میشویم. توجه کنید که این توکن نباید در دسترس هر کسی باشد. این توکن کاملا محرمانه است . برای به دست اوردن توکن در ترمینال سرور بیگ بلو باتن دستور زیر را بزنید :

Bbb-conf --secret

این برای شما توکن و ادرس سرور رو نمایش میدهد.

- ارسال درخواست از سمت آوا به سرور بیگ بلو باتن :

برای ارسال درخواست توسط آوا به این سرور باید این توکن را هنگام ارسال هر درخواست لحاظ کنیم. برای اینکار در آوا در قسمت تنظیمات – ویدیو کنفرانس باید مقدار secret را در فیلد توکن و URL را در فیلد نام دامنه سرور وارد کنید و سپس ذخیره کنید.

قدم بعدی باز کردن CORS Origin سرور بیگ بلو باتن است که برای این کار باید در ترمینال سرور بیگ بلو باتن این دستور را وارد کنید :

Sudo nano /usr/share/bigbluebutton/nginx/loadbalancer.nginx

در این قسمت مقدار set \$bbb_loadbalancer_node را برابر با آی پی سرور آوا قرار دهید و سپس درا دراین قسمت مقدار enter را بزنید و سپس enter را بزنید تا فایل ذخیره شود. سپس سرور بیگ بلو باتن را یک بار restart کنید:

توجه داشته باشید که آی پی سرور را همراه با //:https وارد کنید در غیر اینصورت سرور اجازه دسترسی نمیدهد

Sudo bbb-conf --restart