

Tenir le contrôle d'accès

Tout ce qu'il faut savoir pour accueillir les participants à l'entrée : scanner un billet, remettre les bracelets et les tee-shirts, encaisser un paiement, gérer un billet annulé, et savoir quoi faire quand quelque chose cloche.

- | | |
|--|---|
| 1. Avant votre créneau | 8. Billet annulé : rendre l'argent |
| 2. Ouvrir l'écran du contrôle d'accès | 9. Bénévoles, artistes et organisateurs |
| 3. Trouver la personne : scanner ou chercher | 10. QR code inconnu |
| 4. Le cas normal : valider une entrée | 11. Corriger une erreur |
| 5. Une commande de plusieurs billets | 12. Vendre un billet sur place |
| 6. Billet déjà validé | 13. Suivre les entrées |
| 7. Payer à l'entrée | 14. Aide-mémoire |

Les captures d'écran viennent d'une convention fictive, « Festival des Balles Perdues » : les noms, commandes et montants sont inventés. Les écrans sont ceux d'un téléphone ; sur une tablette ou un ordinateur, ils sont identiques, simplement plus larges.

1 Avant votre créneau

- **Un téléphone chargé** (ou une tablette) avec une connexion Internet. Une batterie externe ne fait pas de mal.
- **Votre compte** sur le site, celui avec lequel vous vous êtes inscrit comme bénévole. Connectez-vous *avant* d'arriver au poste : une file d'attente n'est pas le bon moment pour retrouver son mot de passe.
- **Un créneau dans l'équipe du contrôle d'accès.** L'écran ne s'ouvre que pendant ce créneau, avec une marge d'un quart d'heure avant et après. En dehors, le bouton **Gestion** n'apparaît pas, ou l'écran affiche « Accès refusé » : c'est normal.
- **L'autorisation d'utiliser la caméra.** La première fois que vous scannerez, le téléphone demandera l'accès à la caméra : acceptez.

À demander au responsable en arrivant


- où sont rangés les bracelets, tee-shirts et autres articles à remettre ;
- où se trouve la caisse, si vous devez encaisser ou rendre de l'argent ;
- qui appeler en cas de doute (un billet refusé, une personne qui conteste...).

2 Ouvrir l'écran du contrôle d'accès

Allez sur la page de la convention, puis touchez le bouton **Gestion**, sous le nom et les dates.

Pendant votre créneau, ce bouton vous mène **directement** à l'écran du contrôle d'accès.


Vous pouvez aussi l'ouvrir depuis le menu  en haut à gauche de l'espace de gestion.



La page de l'édition

L'écran se lit de haut en bas :

- **Scanner un QR code** : le grand bouton vert, votre geste principal ;
- **la barre de recherche**, pour retrouver quelqu'un par son nom, son prénom ou son adresse e-mail ;
- **Ajouter un participant**, pour vendre un billet sur place (partie 12) ;
- plus bas, **les statistiques** et **les dernières entrées** (partie 13).



L'écran du contrôle d'accès

3 Trouver la personne : scanner ou chercher


Scanner le QR code

Touchez **Scanner un QR code**. La caméra s'ouvre : visez le QR code du billet, sur le téléphone de la personne ou sur papier. Pas besoin d'appuyer, la lecture est automatique.

Dès que le code est lu, la caméra se ferme et la **fiche de la personne** s'ouvre, avec un message « Billet trouvé » en bas de l'écran.

Le QR code ne passe pas ?

Écran trop sombre, reflet, papier froissé : augmentez la luminosité de son téléphone, reculez un peu. Sinon, tapez le code écrit sous le QR dans le champ **Saisie manuelle du code**, ou cherchez la personne par son nom.



La caméra est prête


Chercher par nom

Tapez au moins deux lettres du nom, du prénom ou de l'adresse e-mail dans la barre de recherche, puis touchez la loupe.

Les résultats sont groupés : billets, bénévoles, artistes, organisateurs. Touchez la bonne ligne pour ouvrir la fiche.

Attention aux homonymes

Ici, « martin » trouve Julie *et* Pierre Martin. Vérifiez le prénom et le type de billet avant d'ouvrir. Un ✓ **vert** au bout de la ligne signifie que l'entrée est déjà validée.




4 Le cas normal : valider une entrée

La fiche montre la **commande** (qui a acheté, son statut **Payée**) puis le **billet** de chaque participant : nom, type de billet, montant, et ses éventuels suppléments, comme la taille du tee-shirt ou l'option camping.

Vérifiez rapidement que **le nom correspond à la personne** devant vous, et que le billet est **Valide**.

Puis **cochez la case** à gauche de son nom : le bouton **Valider l'entrée (1)** apparaît en bas. Touchez-le.



Une fenêtre de confirmation s'ouvre avec la liste des **articles à remettre** : ici le bracelet 3 jours, le bracelet camping et le tee-shirt. La liste est calculée pour vous, d'après le billet, les options et les réponses de la personne.

Donnez, puis cochez

Remettez chaque article à la personne, et cochez-le **au moment où vous le lui donnez**. Le bouton **Valider** ne s'active qu'une fois *tous* les articles cochés.

La validation **vaut remise** : aucune autre trace n'est gardée des articles donnés. Ne cochez donc rien que vous n'avez pas remis.

Touchez **Valider**. Un message « Entrée validée » confirme, et le billet passe en vert avec la mention **Entrée déjà validée**, votre nom et l'heure.

C'est terminé : fermez la fiche avec la croix en haut à droite, et passez à la personne suivante.

❗ Valider l'entrée

Êtes-vous sûr de vouloir valider l'entrée de ce participant ?

📦 Articles à remettre au participant

☐ Bracelet 3 jours - Julie Martin

☐ Bracelet camping (Camping) - Julie Martin

☐ Tee-shirt de la convention (Taille du tee-shirt) - Julie Martin

⚠ Vous devez cocher tous les articles avant de pouvoir valider l'entrée

Annuler

✅ Valider

Les articles à remettre

👤 Participant

✓ Nom complet Julie Martin

✓ Entrée déjà validée

Email julie.martin@exemple.test

Type de billet Pass 3 jours

Montant 55,00 € (45,00 € + options)

Statut du billet Valide

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Taille du tee-shirt M

OPTIONS

Camping (+10,00 €)

Validé par Léo Portier le lundi 28 septembre à 21:54

⏮ Dévalider l'entrée

Tout désélectionner

L'entrée est validée

5 Une commande de plusieurs billets

Une famille ou un groupe achète souvent tous ses billets en une commande. Scanner **n'importe lequel** de ces billets ouvre la commande entière : chaque participant y a sa propre case.

Ne cochez que les personnes présentes devant vous. Si Antoine arrive demain, laissez sa case vide : il sera validé à son arrivée, avec son propre billet.

Le bouton indique combien d'entrées vous validez : **Valider l'entrée (2)**. La liste des articles à remettre regroupe alors ceux de chaque personne, avec son nom.

Si tout le monde est là, **Tout sélectionner**, sous la liste, coche d'un coup toutes les cases encore disponibles.

Participants

☒ Nom complet
Sophie Bernard
Email
sophie.bernard@exemple.test
Type de billet
Pass 3 jours
Montant
45,00 €
Statut du billet
Valide
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Taille du tee-shirt
S

☐ Nom complet
Antoine Bernard
Email
antoine.bernard@exemple.test
Type de billet
Pass 3 jours
Montant
45,00 €
Statut du billet
Valide
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Taille du tee-shirt
L

☒ Nom complet
Lou Bernard
Email
lou.bernard@exemple.test
Type de billet
Pass enfant (6-12 ans)
Montant
20,00 €
Statut du billet
Valide

Tout sélectionner

2 participants sélectionnés

Valider l'entrée (2)

Sophie et Lou entrent, Antoine non

6 Billet déjà validé

Si le billet est **vert**, avec « Entrée déjà validée », il a déjà servi. La fiche dit **qui** l'a validé et **quand** : ici Léo Portier, lundi à 19 h 52.

Ne revalidez pas, n'improvisez pas

Deux situations sont possibles : la personne est déjà entrée et ressort puis revient (elle doit alors porter son bracelet), ou quelqu'un d'autre a utilisé le même billet. Si elle ne porte pas de bracelet, **appelez le responsable**.

#885704

Statut de la commande

Payée

Participant

✓

Nom complet

Chloé Moreau

✓

Entrée déjà validée

Email

chloe.moreau@example.test

Type de billet

Pass 3 jours

Montant

45,00 €

Statut du billet

Valide

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Taille du tee-shirt

Pas de tee-shirt

Validé par Léo Portier le lundi 28 septembre à 19:52

Dévalider l'entrée

Tout désélectionner

Billet déjà utilisé

7 Payer à l'entrée

Certaines personnes se sont inscrites sans payer, et règlent sur place. Leur commande porte le statut

En attente de paiement et leur billet **En attente**.

Cochez leur case et touchez **Valider l'entrée** comme d'habitude : une fenêtre **Confirmer le paiement** s'ouvre d'abord.

Détails du participant Informations du billet

Type d'accès **Participants** Participant

Commande

Acheteur
Paul Girard
Email acheteur
paul.girard@exemple.test
Statut de la commande
En attente de paiement

Participant

☐ Nom complet
Paul Girard
Email
paul.girard@exemple.test
Type de billet
Pass 3 jours (sur place)
Montant
60,00 € (50,00 € + options)
Statut du billet
En attente

OPTIONS
Camping (+10,00 €)

Tout sélectionner

Une commande à régler

Le **montant à payer** est affiché en grand, options comprises (ici 50 € pour le billet et 10 € pour le camping).

1. Encaissez la somme.
2. Touchez le mode de paiement : **Liquide**, **Carte bancaire** ou **Chèque**. Pour un chèque, notez son numéro dans le champ qui apparaît.
3. En espèces, vous pouvez saisir le **montant reçu** : l'écran calcule la monnaie à rendre.
4. Touchez **Continuer**, puis remettez les articles et validez comme au point 4.

« Non payé »

Ce choix laisse entrer la personne sans rien encaisser. Ne l'utilisez que si le responsable vous l'a demandé.

Confirmer le paiement

Paiement en attente
Cette commande n'a pas encore été marquée comme payée.
Sélectionnez le mode de paiement avant de valider l'entrée.

Montant à payer **60,00 €**

Sélectionnez le mode de paiement

☒ **Liquide**
60,00 €

☐ **Carte bancaire**
60,00 €

☐ **Chèque**
60,00 €

☐ **Non payé**
En attente

Montant reçu (€)
60,00 €

Annuler **Continuer**

Paiement en espèces

8 Billet annulé : rendre l'argent

Un billet peut avoir été **annulé** avant la convention : la personne s'est désistée, ou s'est trompée de billet. Un billet annulé **ne permet jamais d'entrer** : il n'a pas de case à cocher, et son statut est **Annulé**.

Mais annulé ne veut pas dire remboursé. Si l'argent n'a pas encore été rendu, la fiche l'annonce tout en haut, dans un encadré jaune.

« Montant à rembourser »


Ici, Karim fait partie d'une commande de trois billets achetés sur HelloAsso. Son billet a été annulé, mais pas ceux de Thomas et Sarah, qui entrent normalement.

1. Rendez à la personne **la somme affichée** (45 €), selon la consigne du responsable : sortie de caisse, ou renvoi vers la personne qui gère l'argent.
2. **Seulement une fois l'argent rendu**, touchez **Remboursé**.
3. Une confirmation rappelle **la somme et le nom** : relisez-les, puis touchez **Remboursé** à nouveau.

L'encadré devient vert : « Remboursement effectué », avec la date. Le billet reste annulé : la personne n'entre pas avec ce billet.

Touché par erreur, sans avoir rendu l'argent ?

Annuler le remboursement, dans l'encadré vert, rétablit la somme due.



Il reste 45 € à rendre

thomas.dupont@exemple.test

ID de commande
#886385

Statut de la commande
Payée

Participants

✓ Entrée déjà validée

Nom complet
Thomas Dupont

Email
thomas.dupont@exemple.test

Type de billet
Pass 3 jours

Montant
45,00 €

Statut du billet
Valide

Validé par Léo Portier le lundi 28 septembre à 21:47

⚠ Dévalider l'entrée

Nom complet
Sarah Dupont

Email
sarah.dupont@exemple.test

Type de billet
Pass 3 jours

Montant
45,00 €

Statut du billet
Valide

Nom complet
Karim Dupont

Email
karim.dupont@exemple.test

Type de billet
Pass 3 jours

Montant
45,00 €

Statut du billet
Annulé

Tout sélectionner

Même commande : Thomas est entré, Sarah peut entrer, Karim est annulé

Confirmer le remboursement

Confirmez-vous avoir rendu 45,00 € à Karim Dupont ? Le billet cessera d'apparaître parmi ceux qu'il reste à rembourser.

Annuler

Remboursé

La confirmation : la somme et le nom

Détails du participant

Informations du billet

✓ Remboursement effectué
lundi 28 septembre à 22:48

↩ Annuler le remboursement

Type d'accès
Participants

Participant

Commande

Acheteur
Thomas Dupont

Après « Remboursé »

Un billet **vendu au guichet** puis annulé affiche le même encadré : même geste. Ici, Julien Roux, dont la commande avait été payée en espèces.

Détails du participant

Informations du billet

Montant à rembourser
22,00 €

Remboursé

Type d'accès
Participants

Participant

Commande

Acheteur
Nathalie Roux

Email acheteur
nathalie.roux@exemple.test

Statut de la commande
Sur place

Billet vendu sur place : même encadré

Billet acheté sur HelloAsso ou vendu sur place : même geste


Que le billet ait été acheté **en ligne sur HelloAsso** ou **vendu au guichet**, l'écran est le même et votre geste aussi : vous n'avez pas à vous soucier de la provenance.

Déjà remboursé


Si l'encadré est **vert**, « Remboursement effectué », l'argent a déjà été rendu : ne rendez rien. Le billet reste annulé.

Commande entièrement annulée

Un bandeau rouge **Commande annulée** signifie qu'aucun billet de la commande ne peut être validé. S'il reste de l'argent à rendre, l'encadré jaune apparaît juste en dessous : même geste que ci-dessus.



Déjà remboursé



Commande annulée, 50 € à rendre

La personne conteste l'annulation ?

Vous ne pouvez pas « désannuler » un billet depuis cet écran. Appelez le responsable de la billetterie.

9 Bénévoles, artistes et organisateurs

Les bénévoles, artistes et organisateurs n'ont pas de billet : ils ont un **QR code personnel**, sur leur page de la convention (« Mon billet »). Il se scanne exactement comme un billet, et on peut aussi les chercher par nom.

Le bandeau du haut de la fiche dit qui vous avez devant vous : **Bénévole**, **Artiste** ou **Organisateur**, avec leur équipe, leurs spectacles ou leur rôle.

Détails du participant Informations du billet

Type d'accès **Bénévole** Bénévole accepté

Bénévole

Prénom
Inès

Nom
Buvette

Email
ines@tuto-balles-perdue:

Téléphone
+33 06 12 34 56 78

Équipes

Buvette

Créneaux horaires

Aucun créneau assigné

Valider l'entrée

Une bénévole de la buvette

Détails du participant Informations du billet

Type d'accès **Artiste** Artiste invité

Artiste

Prénom
Zoé

Nom
Diabolo

Email
zoe@tuto-balles-perdues

Téléphone
+33 06 12 34 56 78

Spectacles

Cabaret du samedi soir

Valider l'entrée

Une artiste du cabaret

Détails du participant Informations du billet

Type d'accès **Organisateur** Présidente

Organisateur

Prénom
Camille

Nom
Organisatrice

Email
camille@tuto-balles-perd

Téléphone
+33 06 12 34 56 78

Valider l'entrée

Une organisatrice

- Il n'y a qu'une personne par fiche, donc pas de case à cocher : touchez directement **Valider l'entrée**, en bas.
- Leurs **coordonnées sont modifiables** : si le téléphone manque ou si l'adresse est fausse, corrigez-la avant de valider, c'est l'occasion.
- Les articles à remettre (tee-shirt bénévole, pass artiste, badge...) s'affichent dans la confirmation, comme pour un billet.


10 QR code inconnu

Si le code ne correspond à rien, aucune fiche ne s'ouvre, et un message orange s'affiche : « **Aucun billet trouvé — Aucun billet ne correspond à ce QR code** ».

Causes fréquentes :

- le billet est celui **d'une autre convention**, ou d'une autre année ;
- c'est un **reçu de don** ou d'adhésion, pas un billet ;
- le QR code a été mal lu.

Cherchez la personne **par son nom** ou par l'adresse e-mail de l'achat. Si vous ne la trouvez pas, appelez le responsable : ne la laissez pas entrer sur parole.



Un QR code qui ne correspond à rien

11 Corriger une erreur

Vous avez validé la mauvaise personne, ou coché un billet par erreur ? Ouvrez sa fiche : sous le billet vert, touchez **Dévalider l'entrée**, puis confirmez.

Le billet redevient valide et pourra servir à nouveau. L'annulation reste inscrite dans l'historique des entrées, avec votre nom.

Et les articles déjà remis ?

Dévalider ne les « reprend » pas. Si vous avez donné un bracelet à tort, récupérez-le, ou prévenez le responsable.



Confirmation avant de dévalider

12 Vendre un billet sur place

Quelqu'un arrive sans billet ? Si la convention vend sur place, touchez

Ajouter un participant, en haut de l'écran. Un assistant en cinq étapes s'ouvre ; **Suivant** fait avancer, **Précédent** revenir.

The image displays four sequential screenshots of a mobile application interface, each representing a step in a process to add a participant and complete a payment. Each screen has a close button (X) in the top right corner and a progress indicator at the top with five numbered circles (1-5).

- Step 1: Ajouter un participant manuellement** (Add participant manually). This screen contains input fields for the buyer's email (with a 'Vérifier' button), first name, and full name. Navigation buttons at the bottom are 'Précédent', 'Annuler', and 'Suivant'.
- Step 2: Le tarif, avec + et -** (The price, with + and -). This screen shows three ticket options: 'Pass journée samedi' (20,00 €), 'Pass 3 jours (sur place)' (50,00 €), and 'Pass journée (sur place)' (22,00 €). Each option has a quantity selector (minus, plus, and a central value). The total for the selected item is shown at the bottom right. Navigation buttons are 'Précédent', 'Annuler', and 'Suivant'.
- Step 3: Récapitulatif et personnalisation** (Summary and personalization). This screen shows a summary of the selected item ('Pass journée (sur place)' for 22,00 €) and a checkbox for 'Participant différent de l'acheteur'. It also shows the total amount (22,00 €) and the number of articles (1). Navigation buttons are 'Précédent', 'Annuler', and 'Suivant'.
- Step 4: Confirmation du paiement** (Payment confirmation). This screen shows the selected payment method (Liquide for 22,00 €) and other options like 'Carte bancaire', 'Chèque', and 'Non payé'. It also shows the amount received (30 €) and the amount to be paid (8,00 €). Navigation buttons are 'Précédent', 'Annuler', and 'Créer la commande'.

1. **Acheteur** : saisissez l'e-mail et touchez **Vérifier**. Si la personne a déjà un compte, son nom se remplit tout seul ; sinon, tapez son prénom et son nom.
2. **Tarifs** : choisissez le billet avec **+**. Plusieurs personnes ? Augmentez la quantité. Préférez les tarifs marqués « *sur place* » si le responsable vous l'a indiqué.
3. **Options** (camping, repas...) : cette étape n'apparaît que si le tarif en propose.
4. **Récapitulatif** : si le billet est pour quelqu'un d'autre que l'acheteur, cochez « *Participant différent de l'acheteur* » et saisissez son nom. Le total est affiché.
5. **Paiement** : encaissez, choisissez le mode de paiement (en espèces, le montant reçu calcule la monnaie), puis **Créer la commande**.

La fiche du nouveau participant s'ouvre alors, commande **Sur place**. **Son entrée n'est pas encore validée** : cochez sa case et validez comme au point 4, en lui remettant ses articles.

Détails du participant Informations du billet

Type d'accès **Participants** Participant

Commande

Acheteur
Nina Nouvelle

Email acheteur
nouveau.venu@exemple.test

Statut de la commande
Sur place

Participant

☐ Nom complet
Nina Nouvelle

Email
nouveau.venu@exemple.test

Type de billet
Pass journée (sur place)

Montant
22,00 €

Statut du billet
Valide

Tout sélectionner


La commande est créée : reste à valider l'entrée

13 Suivre les entrées

Statistiques d'entrée

Sous la recherche, des compteurs donnent le nombre d'entrées validées sur le total attendu, par population : participants, bénévoles, artistes, organisateurs. Ils se mettent à jour tout seuls, y compris quand un collègue valide à une autre porte.

Touchez la carte **Bénévoles**, **Artistes** ou **Organisateurs** pour voir la liste des personnes **pas encore arrivées**.



Les compteurs

Dernières validations et historique

En bas de l'écran, les dix derniers mouvements : qui est entré, à quelle heure, et qui l'a validé. Une entrée dévalidée y apparaît aussi, avec une étiquette rouge.

Voir tout l'historique ouvre la liste complète, qu'on peut filtrer par nom, par type de mouvement, par population ou par date. C'est là qu'on tranche un « mais j'étais déjà entré hier ! ».



Les derniers mouvements

14 Aide-mémoire

À garder sous la main pendant le créneau.

CE QUE VOUS VOYEZ	CE QUE VOUS FAITES
Billet Valide , commande Payée ou Sur place	Vérifier le nom, cocher la case, Valider l'entrée , remettre et cocher chaque article, Valider .
Plusieurs billets dans la commande	Ne cocher que les personnes présentes .
Billet vert, « Entrée déjà validée »	Ne pas revalider. Bracelet au poignet : elle peut entrer. Sans bracelet : appeler le responsable .
Commande En attente de paiement	Encaisser le montant affiché, choisir le mode de paiement, Continuer , puis valider.
Encadré jaune « Montant à rembourser »	Rendre la somme (selon la consigne), puis toucher Remboursé et confirmer. La personne n'entre pas avec ce billet.
Encadré vert « Remboursement effectué »	Rien à rendre. Billet annulé : pas d'entrée. Coché par erreur : Annuler le remboursement .
Bandeau rouge « Commande annulée » / billet Annulé	Pas d'entrée possible. En cas de contestation, appeler le responsable .
Bénévole, artiste ou organisateur	Vérifier ou compléter les coordonnées, Valider l'entrée , remettre les articles.
« Aucun billet trouvé »	Chercher par nom ou par e-mail. Introuvable : appeler le responsable .
Erreur de validation	Sur le billet vert, Dévalider l'entrée , puis confirmer.
Personne sans billet	Ajouter un participant , encaisser, Créer la commande , puis valider son entrée.
« Accès refusé », ou pas de bouton Gestion	Vous êtes hors de votre créneau (± 15 min). Vérifier son horaire, ou demander au responsable.