CoreLAB I/O port plugin class diagram

SaveState does not serialize the OnInterrupt method pointer; it must be assigned separately.

core_ioport

C *«type helper»* TLineModeHelper

+ToString(): string
+FromString(const Value: string): TLineMode

C *«type helper»* TSemanticVersionHelper

+ToString(): string
+Compare(AOther: TSemanticVersion): Integer

A *TIOPort*

#FAddressRangeSize: DWord
#FBaseAddress: DWord
#FBusType: TBusType
#FDataInMode: TLineMode
#FDataInNegation: Boolean
#FDataOutMode: TLineMode
#FDataOutNegation: Boolean
#FDescription: PChar
#FEnabled: Boolean
#FHasPanel: Boolean
#FInstanceID: Integer
#FIntVector: Byte
#FLatchedOutput: Boolean
#FModname: PChar
#FOnInterrupt: TInterruptCallback
#FReadBackOutput: Boolean
#FSelMode: TLineMode
#FSelNegation: Boolean
#FVersion: TSemanticVersion

+Create()
+Destroy()
+ReadPort(APort: Word): Byte
+WritePort(APort: Word, AValue: Byte)
+Reset()
+LoadState(AStream: TStream): Boolean
+SaveState(AStream: TStream): Boolean

#RequestInterrupt()

{property} +AddressRangeSize: DWord
{property} +BaseAddress: DWord
{property} +BusType: TBusType
{property} +DataInMode: TLineMode
{property} +DataInNegation: Boolean
{property} +DataOutMode: TLineMode
{property} +DataOutNegation: Boolean
{property} +Description: PChar
{property} +Enabled: Boolean
{property} +HasPanel: Boolean
{property} +IntVector: Byte
{property} +LatchedOutput: Boolean
{property} +ModName: PChar
{property} +OnInterrupt: TInterruptCallback
{property} +ReadBackOutput: Boolean
{property} +SelMode: TLineMode
{property} +SelNegation: Boolean
{property} +Version: TSemanticVersion

extends

extends

E TLineMode

lmDirect
lmBCD

uses

C *«record»* TSemanticVersion

Major: Integer
Minor: Integer
Patch: Integer

stores

uses

C *«external type»* core_bus.TBusType

callback

Sender

C *«procedure type»* TInterruptCallback

Sender: TIOPort
Vector: Byte

Abstract base class.
ReadPort, WritePort and Reset are abstract virtual methods.

RequestInterrupt invokes OnInterrupt only when the port is enabled and a callback is assigned.

Constructor defaults:
- AddressRangeSize = 1
- BaseAddress = 0
- BusType = btStandard
- DataInMode = lmBCD
- DataOutMode = lmBCD
- SelMode = lmBCD
- Enabled = False
- IntVector = 0
- Version = 0.1.0