How build a Fedora HPC cluster running OpenFoam in parallel, using Torque/PBS, OpenMPI, Host-based authentication and NFS

Pier Paolo Ciarravano

19/07/2010

Descrizione dell'architettura

Il cluster si compone di una macchina denominata MASTER NODE e di più macchine denominate SLAVE NODES (compute nodes). Il master node può a sua volte essere uno slaves node ed essere una risorsa per l'esecuzione dei job; nel caso del cluster che andremo a installare e configurare il master node sarà di questo tipo.

Tutte le macchine installate e configurate utilizzano Linux Fedora 12 (o versioni successive).

Il cluster utilizzerà Torque per la gestione dei job ed il master node sarà la macchina che si occuperà di eseguire il server e lo scheduler Torque.

Su tutti i nodi sarà installato OpenMPI con supporto Torque, per permettere ai comandi MPI di eseguire i processi andando ad identificare automaticamente i cores disponibili.

Inoltre per permettere l'esecuzione dei job tra i vari nodi, si configurerà una Host-based authentication in SSH.

Si è scelto di utilizzare NFS come file system condiviso, per non installare soluzioni commerciali o difficilmente configurabili, ma si può scegliere qualsiasi altra soluzione maggiormente performante e/o disponibile.

Installazione di Fedora 12 e configurazione

Procedere ad una normale installazione di Fedora 12 su tutti i nodi, includendo i pacchetti di sviluppo e escludendo i pacchetti server e office productivity.

Assegnare al masternode il nome:

testmaster

e ai nodi slave i nomi:

testnode1 testnode2 testnode3

.

Modificare, per ogni nodo, il file /etc/hosts con la lista di tutti gli IP dei nodi e i nomi assegnati ai nodi:

```
X.X.X.X testmaster
X.X.X.X testnode1
X.X.X.X testnode2
```

Modificare, per ogni nodo, il file /etc/sysconfig/network con la seguenta riga:

hostname=nome nodo

Per eliminare il caricamento della modalità grafica X11 modificare, per ogni nodo, il file /etc/inittab con la seguenta riga finale:

id:3:initdefault:

Per consentire una maggior numero di colonne e righe nel terminale testuale e visualizzare tutto il loog di boot, per ogni nodo, modificare il file /boot/grub.conf nel seguente modo:

```
rhgb quiet vga=773
```

eliminando il testo barrato.

Disattivare, per ogni nodo, SELinux modificando il file /etc/selinux/config con il seguente parametro:

```
SELINUX=disabled
```

e riavviate tutti i nodi. Per verificare che effettivamente SELinux sia correttamente disattivato, scrivere uno script esequibile con le sequenti righe:

```
#!/bin/bash
selinuxenabled
echo $?
```

ed eseguirlo: se ritorna 1 allora SELinux è correttamente disattivato, se ritorna 0 allora SELinux è ancora attivo.

Se l'interfaccia di rete dei nodi non è attiva, eseguire il comando:

```
ifup eth0
```

Impostare il firewall del master node modificando il file /etc/sysconfig/iptables nel seguente modo:

```
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 15000:15004 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 15000:15004 -j ACCEPT
-A INPUT -s testnode1 -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A INPUT -s testnode2 -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A INPUT -s ...... -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
. . . . . . . .
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2049 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 2049 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
```

Impostare il firewall dei nodi slaves modificando il file /etc/sysconfig/iptables nel seguente modo:

```
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 15000:15004 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 15000:15004 -j ACCEPT
-A INPUT -s testmaster -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A INPUT -s testnode1 -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A INPUT -s testnode2 -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A INPUT -s ...... -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
```

Riavviare il servizio iptables su tutti i nodi (master e slaves) con il comando:

```
/etc/init.d/iptables restart
```

Configurazione utente e Host-based authentication

Creare, su ogni nodo, un utente con il nome testuser utilizzando il comando adduser e specificando il parametro per la creazione di una cartella utente in /home

Modificare, su ogni nodo, il file /etc/ssh/ssh config con le seguenti proprietà:

```
HostbasedAuthentication yes
EnableSSHKeysign yes
```

Modificare, su ogni nodo, il file /etc/ssh/shosts.equiv aggiungendo i nomi di tutti i nodi del cluster:

```
testmaster
testnode1
testnode2
testnode3
```

Modificare, su ogni nodo, il file /etc/ssh/sshd_config con le seguenti proprietà:

```
IgnoreRHosts no
IgnoreUserKnownHosts yes
HostbasedAuthentication yes
```

Su ogni nodo, posizionarsi nella directory /etc/ssh, ed eseguire come root i comandi di seguito, per importare le chiavi pubbliche degli altri nodi:

Riavviare il servizio sshd con il comando:

```
/etc/init.d/sshd restart
```

Per testare la corretta configuarazione della Hostbased Authentication su tutti i nodi, loggarsi come utente testuser su un nodo (es:testnode1), ed eseguire i comandi

```
ssh -v testnode2
ssh -v testnode3
```

Se la configurazione è stata eseguita correttamente, il login ssh dovrebbe avvenire senza la richiesta di password.

Configurazione di NFS

Loggarsi sul nodo master (testmaster) come utente testuser e creare la cartella /home/testuser/nfsrepo che conterrà il file system fisico condiviso da NFS.

Loggarsi sul nodo master (testmaster) come utente root e modificare o creare il file /etc/exports con il seguente contenuto:

```
/home/testuser/nfsrepo testmaster(rw) testnode1(rw) testnode2(rw)
     testnode3(rw).....
```

Riavviare il servizio nfs con il comando:

```
/etc/init.d/nfs restart
```

Su tutti i nodi, compreso il nodo master, loggarsi come utente testuser e creare la cartella /home/testuser/nfsmount

Successivamente su tutti i nodi, compreso il nodo master, loggarsi come utente root ed eseguire il seguente comando per montare il file system NFS condiviso:

```
mount testmaster:/home/testuser/nfsrepo /home/testuser/nfsmount
```

Per evitare di dover ogni volta eseguire il mount al riavvio dei nodi, si può aggiungere una riga nel file /etc/fstab che specifica il montaggio automatico del file system: vedere documentazione di fstab.

Installazione e configurazione di Torque/PBS

Loggarsi sul nodo master (testmaster) come utente root ed eseguire i seguenti comandi:

```
yum install torque torque-client torque-server torque-mom
          torque-scheduler libtorque libtorque-devel
/etc/init.d/pbs_server stop
/usr/sbin/pbs_server - t create
/usr/share/doc/torque-2.1.10/torque.setup root
```

Creare il file /var/torque/mom priv/config con il seguente contenuto:

\$pbsserver testmaster

Creare il file /var/torque/server priv/nodes con il seguente contenuto:

```
testmaster np=4
testnode1 np=4
testnode2 np=4
testnode3 np=4
```

Dove il numero 4 andrà sostituito con il numero dei core disponibili su quel nodo.

Creare il file /var/torque/server name con il seguente contenuto:

testmaster

Riavviare tutti i servizi installati con i comandi seguenti:

```
/etc/init.d/pbs_server restart
/etc/init.d/pbs_mom restart
/etc/init.d/pbs_sched restart
```

Loggarsi sui nodi slaves (testnode1....) come utente root ed eseguire i seguenti comandi:

```
yum install torque torque-client torque-mom libtorque libtorque-devel
```

Creare il file /var/torque/mom priv/config con il seguente contenuto:

\$pbsserver testmaster

Creare il file /var/torque/server name con il seguente contenuto:

testmaster

Riavviare il servizio mom con il comando:

```
/etc/init.d/pbs mom restart
```

Compilazione e installazione di OpenMPI

Su tutti i nodi, compreso il nodo master, loggarsi come utente root ed eseguire i seguenti comandi, dopo aver trasferito il file openmpi-1.4.1.tar.gz nella cartella /root:

```
cp /usr/include/torque/* /usr/include/
mkdir /usr/lib/openmpi

tar -xzf openmpi-1.4.1.tar.gz

cd openmpi-1.4.1
./configure --with-tm=/usr --prefix=/usr/lib/openmpi
make
make install
```

Per testare la corretta compilazione e installazione di OpenMPI con il supporto Torque eseguire il comando:

```
/usr/lib/openmpi/bin/ompi info | grep -i tm
```

l'output ritornato dovrà contenere le seguenti righe:

```
MCA ras: tm (MCA v2.0, API v2.0, Component v1.4.1) MCA plm: tm (MCA v2.0, API v2.0, Component v1.4.1)
```

Test di esecuzione di job MPI

Su un qualsiasi nodo, loggarsi come utente testuser e scompattare il file test_torque.zip nella cartella /home/testuser/nfsmount/test_torque/ e successivamente lanciare il comando seguente per eseguire lo script test.sh come job sul cluster:

```
qsub -l nodes=N:ppn=M ./test.sh
```

dove N è il numero dei nodi sui quali si vuole eseguire il job e M è il numero di cores impiegati per ogni nodo che esegue il job.

Durante l'esecuzione dei job è possibile visualizzare lo stato della coda dei job e lo stato del job appena lanciato, con i sequenti comandi:

```
qstat -an qstat -q
```

Al termine dell'esecuzione del job saranno disponibili due file all'interno della cartella /home/testuser/nfsmount/test torque/ uno con il nome test.sh.eXX contenente lo

standard error e uno con il nome test.sh.oXX contenente lo standard output (dove XX è il numero del job assegnato dalla coda).

E' possibile rimuovere e arrestare un job sulla coda eseguendo il seguente comando:

```
qdel XX
```

dove XX è il numero del job assegnato dalla coda.

Per eseguire un test che utilizzi MPI eseguire il seguente comando:

```
qsub -l nodes=N:ppn=M ./testHello.sh
```

dove N è il numero dei nodi sui quali si vuole eseguire il job e M è il numero di cores impiegati per ogni nodo che esegue il job. Nel file testHello.sh.oXX, se l'esecuzione con supporto MPI ha avuto buon esito, si potranno leggere i nodi impiegati dal job, con i rispettivi cores utilizzati.

E' disponibile anche il file sorgente del test MPI (hello.c), che all'occorrenza può essere ricompilato utilizzando la seguente procedura:

```
/usr/lib/openmpi/bin/mpicc hello.c -o hello
```

Notare che il comando /usr/lib/openmpi/bin/mpirun si occupa di eseguire un programma MPI (vedi file testHello.sh); notoriamente questo comando prende come parametro la lista dei nodi su cui si vuole far eseguire il programma MPI e il numero dei cores per nodo, ma utilizzando il supporto Torque con il comando qsub, queste informazioni sono automaticamente passate dalla coda Torque che esegue lo script, specificando le variabili nodes e ppn.

Con il comando pbsnodes è invece possibile visualizzare una descrizione dei nodi disponibili nella coda.

Istallazione di OpenFOAM ed esecuzione di un caso di test.

Scompattare il file openfoam.tgz e il file data.tgz nella cartella /home/testuser/nfsmount/ creando rispettivamente le cartelle openfoam e data:

```
tar -xzf openfoam.tgz
tar -xzf data.tgz
mkdir data backup
```

Copiare il file run openfoam.sh nella cartella /home/testuser/nfsmount/

La cartella openfoam contiene il programma OpenFOAM, mentre la cartella data contiene i file dei dati del caso che si vuole analizzare.

Tramite lo script run_openfoam.sh viene eseguito il caso contenuto nella cartella data; Lo script si occupa di decomporre la mesh per i cores (processors) specificati nel momento

dell'esecuzione (decomposePar), dell'esecuzione di icoFoam, e successivamente della ricostruzione dei dati di output (reconstructPar).

Per eseguire pertanto OpenFoam sulla coda in parallelo sui nodi disponibili, lanciare il comando:

```
qsub -1 nodes=N:ppn=M ./run openfoam.sh
```

dove N è il numero dei nodi sui quali si vuole eseguire il job e M è il numero di cores impiegati per ogni nodo che esegue il job. Al termine del job, nel file run_openfoam.sh.oXX, si potrà leggere l'output della procedura, e nel file run_openfoam.sh.eXX gli eventuali errori in output.

Per verificare lo stato del job utilizzare il comando qstat.

Una volta terminato il job, nella cartella data saranno presenti i file di output di OpenFOAM, e nella cartella data backup il file tar gzip di backup dei dati appena calcolati.

Tutte le cartelle /home/testuser/nfsmount/ su tutti i nodi mostreranno naturalmente lo stesso contenuto.