
## ppedv Team Blog | Automatisiertes Wechseln lokaler Kennwörter

- 1. Runterladen des Clients: <a href="https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899">https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899</a>
- Installieren auf dem DC. Wichtig darauf achten zumindest die PowerShell Module und GPO Templates zu installieren



3. Update des AD Schema

5.

## Update-AdmPwdADSchema\_


4. Update der Berechtigung das die Computerkonten innerhalb der OU "Struktur" die gerade erweiterten AD Attribute schreiben dürfen

## Set-AdmPwdComputerSelfPermission -OrgUnit "Struktur"\_


6. Setzen der Berechtigung das die DomainLocal Group "DL-LAPS" die Passwörter Lesen und zurücksetzen darf. Diese Gruppe könnte unter Verwendung des AGDLP Schemas, welches RBAC ähnelt verwendet werden um das Recht an einen Helpdesk zu delegieren


```
Set-AdmPwdReadPasswordPermission -OrgUnit "Struktur" -AllowedPrincipals "DL-LAPS" - Set-AdmPwdResetPasswordPermission -OrgUnit "Struktur" -AllowedPrincipals "DL-LAPS" - 8.
```


- 9. Ablegen der MSI Datei auf einem erreichbaren FileShare
- 10. Anlegen der Gruppenrichtlinie zur Installation der Anwendung




- 11. Bei Verwendung des
- 12. Anlegen der Gruppenrichtlinie zur Konfiguration









13. Auf den Clients (Computerkonten müssen sich in der richtigen OU befinden) "gpupdate /force" ausführen. Neustarten zur Installation des Clients. Nach dem neustart "gpupdate /force", neustarten und jetzt sollte das Passwort des lokalen "Admin" Accounts im AD stehen

