1 Aide-mémoire Pep/8

$1.1\quad 39 \ instructions \ Pep/8$

Spécificateur		Instruction	Signification	Modes	Conditions	
Binaire Hex				d'adressage	affectées	
00000000	00	STOP	Arrêt de l'exécution du programme			
00000001	01	RETTR	Retour d'interruption			
00000010	02	MOVSPA	Placer SP dans A			
00000011	03	MOVFLGA	Placer NZVC dans A			
0000010a	04, 05	BR	Branchement inconditionnel	$_{i,x}$		
0000011a	06, 07	BRLE	Branchement si inférieur ou égal	$_{i,x}$		
0000100a	08, 09	BRLT	Branchement si inférieur	$_{i,x}$		
0000101a	0A, 0B	BREQ	Branchement si égal	$_{i,x}$		
0000110a	0C, 0D	BRNE	Branchement si non égal	$_{i,x}$		
0000111a	0E, 0F	BRGE	Branchement si supérieur ou égal	$_{i,x}$		
0001000a	10, 11	BRGT	Branchement si supérieur	$_{i,x}$		
0001001a	12, 13	BRV	Branchement si débordement	$_{i,x}$		
0001010a	14, 15	BRC	Branchement si retenue	$_{i,x}$		
0001011a	16, 17	CALL	Appel de sous-programme	i,x		
0001100r	18, 19	NOTr	NON bit-à-bit du registre		NZ	
0001101r	1A, 1B	NEGr	Opposé du registre		NZV	
0001110r	1C, 1D	ASLr	Décalage arithmétique à gauche du registre		NZVC	
0001111r	1E, 1F	ASRr	Décalage arithmétique à droite du registre		NZC	
0010000r	20, 21	ROLr	Décalage cyclique à gauche du registre		\mathbf{C}	
0010001r	22, 23	RORr	Décalage cyclique à droite du registre		\mathbf{C}	
001001nn	24 - 27	NOPn	Interruption unaire pas d'opération			
00101aaa	28 - 2F	NOP	Interruption non unaire pas d'opération	i		
00110aaa	30 – 37	DECI	Interruption d'entrée décimale	d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZV	
00111aaa	38 - 3F	DECO	Interruption de sortie décimale	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf		
01000aaa	40 - 47	STRO	Interruption de sortie de chaîne	$_{\rm d,n,sf}$		
01001aaa	48 - 4F	CHARI	Lecture caractère	d,n,s,sf,x,sx,sxf		
01010aaa	50 – 57	CHARO	Sortie caractère	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf		
01011nnn	58 – 5F	RETn	Retour d'un appel avec n octets locaux			
01100aaa	60 – 67	ADDSP	Addition au pointeur de pile (SP)	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZVC	
01101aaa	68 – 6F	SUBSP	Soustraction au pointeur de pile (SP)	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZVC	
0111raaa	70 - 7F	ADDr	Addition au registre	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZVC	
1000raaa	80 – 8F	SUBr	Soustraction au registre	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZVC	
1001raaa	90 – 9F	ANDr	ET bit-à-bit du registre	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZ	
1010raaa	A0-AF	ORr	OU bit-à-bit du registre	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZ	
1011raaa	B0-BF	CPr	Comparer au registre	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZVC	
1100raaa	C0-CF	LDr	Placer 2 octets (un mot) dans registre	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZ	
1101raaa	D0-DF	LDBYTEr	Placer octet dans registre (bits 0-7)	i,d,n,s,sf,x,sx,sxf	NZ	
1110raaa	E0-EF	STr	Ranger registre dans 1 mot	d,n,s,sf,x,sx,sxf		
1111raaa	F0-FF	STBYTEr	Ranger registre (bits 0-7) dans 1 octet	d,n,s,sf,x,sx,sxf		

1.2 8 directives Pep/8

Directive	Signification
.BYTE	Réserve 1 octet mémoire avec valeur initiale.
.WORD	Réserve 1 mot mémoire avec valeur initiale.
.BLOCK	Réserve un nombre d'octets mis à zéro.
.ASCII	Réserve l'espace mémoire pour une chaîne de caractères (ex : "Chaîne").
.ADDRSS	Réserve 1 mot mémoire pour un pointeur.
.EQUATE	Attribue une valeur à une étiquette.
.END	Directive obligatoire de fin d'assemblage qui doit être à la fin du code.
.BURN	Le programme se terminera à l'adresse spécifiée par l'opérande.
	Ce qui suit .BURN est écrit en ROM.

1.3 8 modes d'adressage Pep/8

Mode	aaa	a	Lettres	Opérande
Immédiat	000	0	i	Spec
Direct	001		d	mem[Spec]
Indirect	010		n	mem[mem[Spec]]
Sur la pile	011		\mathbf{s}	mem[PP+Spec]]
Indirect sur la pile	100		sf	mem[mem[PP+Spec]
Indexé	101	1	X	mem[Spec + X]
Indexé sur la pile	110		sx	mem[PP+Spec+X]]
Indirect indexé sur la pile	111		sxf	mem[mem[PP+Spec]+X]

1.4 9 registres Pep/8

Sym	bole	r	Description	Taille
N			Négatif	1 bit
\mathbf{Z}			Nul (Zero)	1 bit
V			Débordement (Overflow)	1 bit
\mathbf{C}			Retenue (Carry)	1 bit
A		0	Accumulateur	2 octets (un mot)
X		1	Registre d'index	2 octets (un mot)
PP			Pointeur de pile (SP)	2 octets (un mot)
CO			Compteur ordinal (PC)	2 octets (un mot)
IR{			Spécificateur d'instruction	1 octet
IΛί	Spec		Spécificateur d'opérande	2 octets (un mot)

1.5 Table ASCII

1.0	Tabi	able ASCII											
Dec	Hex		Dec	Hex		Dec	Hex		Dec	Hex			
0	00	NUL '\0'	32	20	Espace ' '	64	40	0	96	60	4		
1	01	SOH (début d'en-tête)	33	21	!	65	41	\mathbf{A}	97	61	a		
2	02	STX (début de texte)	34	22	"	66	42	В	98	62	b		
3	03	ETX (fin de texte)	35	23	#	67	43	\mathbf{C}	99	63	\mathbf{c}		
4	04	EOT (fin de transmission)	36	24	\$	68	44	D	100	64	d		
5	05	ENQ (demande)	37	25	%	69	45	\mathbf{E}	101	65	e		
6	06	ACK (accusé de réception)	38	26	&	70	46	\mathbf{F}	102	66	\mathbf{f}		
7	07	BEL '\a' (sonnerie)	39	27	,	71	47	\mathbf{G}	103	67	g		
8	08	BS '\b' (espace arrière)	40	28	(72	48	Η	104	68	h		
9	09	HT '\t' (tab. horizontale)	41	29)	73	49	I	105	69	i		
10	0A	LF '\n' (changement ligne)	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j		
11	0B	VT '\v' (tab. verticale)	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k		
12	0C	FF '\f' (saut de page)	44	2C	,	76	4C	\mathbf{L}	108	6C	1		
13	0D	CR '\r' (retour chariot)	45	2D	-	77	4D	\mathbf{M}	109	6D	\mathbf{m}		
14	0E	SO (hors code)	46	2E		78	$4\mathrm{E}$	N	110	6E	\mathbf{n}		
15	0F	SI (en code)	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	O		
16	10	DLE (échap. transmission)	48	30	0	80	50	Р	112	70	p		
17	11	DC1 (commande dispositif 1)	49	31	1	81	51	Q	113	71	q		
18	12	DC2 (commande dispositif 2)	50	32	2	82	52	\mathbf{R}	114	72	r		
19	13	DC3 (commande dispositif 3)	51	33	3	83	53	\mathbf{S}	115	73	\mathbf{S}		
20	14	DC4 (commande dispositif 4)	52	34	4	84	54	Τ	116	74	t		
21	15	NAK (accusé réception nég.)	53	35	5	85	55	U	117	75	u		
22	16	SYN (synchronisation)	54	36	6	86	56	V	118	76	\mathbf{V}		
23	17	ETB (fin bloc transmission)	55	37	7	87	57	W	119	77	W		
24	18	CAN (annulation)	56	38	8	88	58	X	120	78	X		
25	19	EM (fin de support)	57	39	9	89	59	Y	121	79	У		
26	1A	SUB (substitution)	58	3A	:	90	5A	\mathbf{Z}	122	7A	\mathbf{Z}		
27	1B	ESC (échappement)	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{		
28	1C	FS (séparateur fichiers)	60	3C	i	92	5C	\	124	$7\mathrm{C}$	_		
29	1D	GS (séparateur de groupes)	61	3D	=	93	5D]	125	7D	}		
30	1E	RS (sép. enregistrements)	62	3E	i	94	5E	^	126	$7\mathrm{E}$	~		
31	1F	US (sép. de sous-articles)	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL		