ก่อนจะเรียนรู้คำสั่งในกลุ่มสุดท้ายของ MIPS assembly เราลองดูว่าเราจะแปลงโค้ดการเข้าถึง array ที่มี index เป็นตัวแปรเช่นส่วนของโค้ดด้านล่างนี้ได้อย่างไร

```
int A[10];
int i, temp;

temp = A[i+1];

A[i+1] = A[i];

A[i] = temp;

nhundh $11 = &A[0] uar $8 = i uar $9 = temp

dolli dudulin MIPS assembly dularian hidan nunu

sll $10, $8, 2 # i * 4

addu $10, $10, $11 # &A[i] = $A[0] + i*4

lw $9, 4($10) # temp = A[i+1]

lw $12, ($10) # get value of A[i]

sw $12, 4($10) # A[i+1] = A[i]

sw $9, ($10) # A[i] = temp
```

กลุ่มคำสั่ง control flow (branch/jump)

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าใน register หรือข้อมูลใน memory
- จะเปลี่ยนแปลงค่า register พิเศษที่เรียกว่า PC (Program Counter) โดย PC คือ register ที่เก็บค่า address ของคำสั่งที่กำลังทำการประมวลผล

การเปลี่ยนแปลง PC กระทำได้ใน 2 ลักษณะคือ

- 1) อัตโนมัติ ณ เวลาที่โปรแกรมทำงาน โดย PC จะเลื่อนจากคำสั่ง 1 ไป 2 ไป 3 ตามลำดับ
- 2) จากผลของการประมวลคำสั่ง branch หรือ jump โดยจะมีคำสั่งอยู่ 2 ลักษณะคือ
 - O Conditional เปลี่ยนแปลง PC อย่างมีเงื่อนไข
 - O Unconditional เปลี่ยนแปลง PC อย่างไม่มีเงื่อนไข

ในระดับภาษา assembly เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว PC โดยตรง โดยเราจะใช้ label แทน address ของคำสั่งที่ branch/jump จะกระ โดดไปหาถ้าเกิดสภาวะที่เหมาะสม

แม้ว่า MIPS จะมีคำสั่ง branch/jump หลายประเภท ในวิชานี้เราอยากให้จำกัดอยู่เพียงสามคำสั่งดังต่อไปนี้

j L1 # jump ไปที่กำสั่งที่ด้านหน้ามี label L1 ติดอยู่เสมอ

bne rs, rt, L1 # jump ไปที่คำสั่งที่ด้านหน้ามี label L1 ติดอยู่ก็ต่อเมื่อค่าใน register rs != ค่าใน register rt beq rs, rt, L1 # jump ไปที่คำสั่งที่ด้านหน้ามี label L1 ติดอยู่ก็ต่อเมื่อค่าใน register rs == ค่าใน register rt

ในเมื่อเรามีเพียง beq และ bne ถ้าเราต้องการ jump ตามเงื่อนไขของ relational operator ตัวอื่นๆเช่น < <= > >= เราจะทำอย่างไร คำตอบคือเราจะใช้คำสั่ง beq และ bne ร่วมกับคำสั่ง slt และ slti (ย้อนกลับไปทบทวนคำสั่ง สองชนิดนี้จากบทเรียนก่อนหน้านี้)

ถ้าเราต้องการ jump ไปที่ L1 ในกรณีที่ \$8 < \$9 เราใช้คำสั่ง MIPS 2 คำสั่งต่อไปนี้

slt \$10, \$8, \$9 # if \$8 < \$9 then \$10 = 1 else \$10 = 0

bne \$10, \$0, L1 # if \$10 != 0 goto L1

ถ้าเราต้องการ jump ไปที่ L1 ในกรณีที่ \$8 <= \$9 เราใช้คำสั่ง MIPS 2 คำสั่งต่อไปนี้

slt \$10, \$9, \$8 # if \$8 > \$9 then \$10 = 1 else \$10 = 0

beq \$10, \$0, L1 # if \$10 == 0 goto L1

(กล่าวคือเราใช้สภาวะตรงข้าม \$8 > \$9 ในคำสั่ง slt โดยที่สภาวะนี้ที่จะทำให้ \$10 = 1 เราจะไม่ jump ไป L1 แต่ สภาวะที่เราจะ jump คือสภาวะที่ทำให้ \$10 = 0 นั่นก็คือสภาวะที่ \$8 <= \$9)

ถ้านิสิตเข้าใจการใช้ slt ร่วมกับ beq และ bne แล้ว ให้ลองคิดดูว่าถ้าเราจะ jump ในกรณีที่ \$8 > \$9 หรือในกรณีที่ \$8 >= \$9 ไปที่ L1 เราจะเขียน MIPS assembly ในลักษณะที่คล้ายกับตัวอย่างด้านบนที่ได้ยกมาอย่างไร

ตัวอย่างการแปลงจากภาษาซีเป็น MIPS assembly ที่ใช้ชุคคำสั่ง branch

if แบบง่ายที่สุด:

```
int a,b;
if (a>b) a=0;
b += a;
$16 เก็บค่า a, $17 เก็บค่า b
slt $8, $17, $16 # (ຄຳ $8==1 ແຄ້ງ a>b ແຕ່ຄຳ $8==0 ແຄ້ງ a<=b)
beq $8, $0, L1 # branch ไปที่ L1 ถ้า $8 == 0
addu $16, $0, $0 # a=0
L1:
addu $17, $17, $16 # b+=a
if-else:
if (a>=b) a=0;
else a=1;
b+=a;
slt $8, $16, $17 # เปรียบเทียบ a<b
bne $8, $0, L1 # ถ้า a<b (นั่นคือ $8 != 0) ไปที่ L1
addu $16, $0, $0 # a=0
j L2
L1: addiu $16, $0, 1 # a=1
L2: addu $17, $17, $16 # b+=a
for (หรือ while):
int i, j;
for (i=0; i<10; i++)
   j += i;
j++;
```

ลองถอดโครงสร้างของ for ออกแล้วเขียนใหม่ให้ใกล้เคียงกับ assembly มากขึ้น

```
i=0;
loop:
if (!(i<10)) goto end;
j+=i;
i++;
goto loop;
end:
j++;</pre>
```

ให้ i เก็บอยู่ที่ \$16 และ ให้ j เก็บอยู่ที่ \$17 ทำการแปลงเป็น assembly ได้ดังต่อไปนี้

```
addu $16, $0, $0
loop:
slti $18, $16, 10  # กั$16<10 จะได้$18=1 กั! ($16<10) จะได้$18=0
beq $18, $0, end
addu $17, $17, $16  # j+=i
addiu $16, $16, 1  # i++
j loop  # หรือ beq $0, $0, loop
end:
addiu $17, $17, 1
```

คูตัวอย่างการแปลโค้ดที่ซับซ้อนเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่แนบมากับเนื้อหานึ้

asm sample.txt

Character กับ String

ตัวอย่างการเก็บ string ในภาษาซีใน memory ของ MIPS

K	A	S	Е	T	\0
addr	addr + 1	addr + 2	addr + 3	addr + 4	addr + 5

ตัวอักษรแต่ละตัวแทนด้วยรูปแบบบิทที่กำหนดโดย ASCII

A = American

S = Standard

C = Code

I = Information

I = Interchange

ดังนั้น string ด้านบนจะถูกเก็บดังต่อไปนี้

	0x4B	0x61	0x73	0x65	0x74	0x00		
address ต่ำ			address สูง					

ความเป็น big หรือ little endian ไม่มีผลกับข้อมูลแบบ string ที่เป็น array ของ character ที่แต่ละตัวมีขนาด 1 byte สำหรับข้อมูลแบบนี้ address ต่ำที่สุดจะเก็บค่า character ตัวแรกเสมอ

ให้ s เก็บ string "I love Kasetsart" ต้องการนับจำนวน 'a' ที่อยู่ใน string s

```
count=0;
while (*s != 0) {
   if (*s == 'a') count++;
   s++;
}
```

ถอดโครงสร้างของ while ออก เขียนโค๊ดซีโดยใช้ goto ที่ฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่ากับโค๊ดด้านบน

```
count = 0;
if (*s==0) goto end;
if (*s != 'a') goto L1;
count ++;
L1:
s++;
end:
```

ให้ count เก็บอยู่ใน \$16 และ address เริ่มต้นของ s อยู่ใน \$17 และแนะนำคำสั่งใหม่ที่อำนวยความสะดวกใน การโหลดค่าคงที่เข้าไว้ที่ register: li (ย่อมาจาก load immediate) โดย li \$7, 0xac23 หมายถึงการนำค่าคงที่ 0xac23 ที่ทำ sign extension แล้วไปเก็บไว้ที่ \$7 ซึ่งจะให้ความเหมายเหมือนกับ addiu \$7, \$0, 0xac23

โก๊ดภาษาซีด้านบนแปลงเป็น MIPS assembly ได้ดังนี้

```
li $16, 0
loop:
lbu $18, 0($17)
beq $18, $0, end
li $19, 0x61 # load รหัส ASCII ของล เข้าที่ $19
bne $18, $19, L1
addiu $16, $16, 1 # count++
L1:
addiu $17, $17, 1 #s++
beq $0, $0, loop # หรือj loop
end:
```