

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 09

" Изучение технологии виртуальных локальных сетей (VLan) в сетевом симуляторе. Настройка маршрутизации между VLan "

Дисциплина: Компьютерные сети

Студент	ИУ7И-76Б		Нгуен Ф. С.
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			Рогозин Н. О.
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Задачи

- І. Назначить адреса подсетей:
 - а) Подсеть 1: 192.168.х.0 /24
 - b) Подсеть 2: 192.168.x+1.0/24
 - с) Подсеть 3: 192.168.х+2.0/24
- II. Настроить поддержку трех виртуальных локальных сетей (VLan 10, 20, 30) на коммутаторе.
- III. Настроить маршрутизацию между виртуальными локальными сетями на маршрутизаторе.
- IV. Выделить и озаглавить на схеме каждую виртуальную локальную сеть.


Задачи

І. Назначить адреса подсетей:

а. Подсеть 1: 192.168.х.0 /24

b. Подсеть 2: 192.168.х+1.0/24

с. Подсеть 3: 192.168.х+2.0/24



Подсеть	Устройство	Адрес	Маска	Default Gateway
1.	PC1	192.168.7.1	/24	192.168.7.254
192.168.7.0 /24	PC2	192.168.7.2	/24	192.168.7.254
	PC3	192.168.7.3	/24	182.168.7.254
2.	PC4	192.168.8.1	/24	192.168.8.254
192.168.8.0 /24	PC5	192.168.8.2	/24	192.168.8.254
3.	Server0	192.168.9.1	/24	192.168.9.254
192.168.9.0 /24	Server1	192.168.9.2	/24	192.168.9.254

Настроить поддержку трех виртуальных локальных сетей (VLan 10, 20, 30) на коммутаторе.

В базе данных vlan нет существующих записей:

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1003 1004	fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	active active active active	

➤ создать VLan с номерами 10, 20, 30:

Switch(config)#vlan 10

Switch(config)#vlan 20

Switch(config)#vlan 30

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
30	VLAN0030	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

> Добавить физические интерфейсы коммутатора:

о Подсеть 1:

Switch(config)#interface range FastEthernet0/5-7 Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

о Подсеть 2:

Switch(config)#interface range FastEthernet0/3-4

Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

о Подсеть 3:

Switch(config)#interface range FastEthernet0/1-2 Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30

> Результат

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
20	VLAN0020	active	Fa0/3, Fa0/4
30	VLAN0030	active	Fa0/1, Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1 Switch(config-if)#switchport mode trunk

III. Настроить маршрутизацию между виртуальными локальными сетями на маршрутизаторе.

Подсеть 1:

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.7.254 255.255.255.0

• Подсеть 2:

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.2 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 Router(config-subif)#ip address 192.168.8.254 255.255.255.0

• Подсеть 3:

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.3 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 Router(config-subif)#ip address 192.168.9.254 255.255.255.0

РСО (Подсеть 1) ----> **РСЗ**(Подсеть 2)

C:\>ping 192.168.8.1

Pinging 192.168.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.8.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

IV. Выделить и озаглавить на схеме каждую виртуальную локальную сеть.

