Лабораторная работа IX.

Изучение технологии виртуальных локальных сетей (VLan) в сетевом симуляторе. Настройка маршрутизации между VLan.


Преподаватель: Рогозин Н.О., кафедра ИУ-7

Студентка ИУ7-756 Оберган Татьяна Вариант 14

Задачи

- І. Назначить адреса подсетей:
 - а) Подсеть 1: 192.168.х.0 /24 = 192.168.14.0 /24
 - b) Подсеть 2: 192.168.x+1.0 /24 = 192.168.15.0 /24
 - с) Подсеть 3: 192.168.х+2.0 /24 = 192.168.16.0 /24
- II. Настроить поддержку трех виртуальных локальных сетей (VLan 10, 20, 30) на коммутаторе.
- III. Настроить маршрутизацию между виртуальными локальными сетями на маршрутизаторе.
- IV. Выделить и озаглавить на схеме каждую виртуальную локальную сеть.

Были назначены адреса подсетей и включен порт маршрутизатора.



II. Настройка VLan на коммутаторе 2 уровня

Перед началом работы нужно убедиться, что в базе данных VLan нет существующих записей.

show vlan - отображает доступные устройству виртуальные локальные сети.

Switch#show vlan

VLAN	Name				Stat	tus Po	Ports			
1	defau	lt			act:	Fa Fa Fa Fa	0/5, 1 0/9, 1 0/13, 0/17, 0/21,	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, 1 Fa0/18, 1 Fa0/22, 1 Gig0/2	0/7, Fa(a0/11, 1 Fa0/15, Fa0/19,	0/8 Fa0/12 Fa0/16 Fa0/20
		fddi-default				active				
1003	token-ring-default				act:	active				
1004	fddinet-default				act:	active				
1005	trnet-default				act:	ive				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	_	_	_	_	_	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	_	-	_	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	_	-	_	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	_	ieee	_	0	0
1005	trnet	101005	1500	_	_	_	ibm	_	0	0
More										

interface vlan vlan_num - команда позволяет перейти в режим конфигурации интерфейса виртуальной локальной сети с номером vlan_num, аналогично физическому интерфейсу.

Если VLan отсутствует, то создается новый VLan с указанным номером.

Нужно создать VLan с номерами 10, 20, 30.

Обратите внимание, что должен быть хотя бы 1 VLan для передачи нетегированного траффика (native). По умолчанию это уже существующий VLan с номером 1.

```
Switch#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch(vlan)#interface vlan 10

^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(vlan)#vlan 10
VLAN 10 modified:
Switch(vlan)#vlan 20
VLAN 20 added:
Name: VLAN0020
Switch(vlan)#vlan 30
VLAN 30 added:
Name: VLAN0030
Switch(vlan)#
```

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1. Gig0/2
30 1002 1003 1004	VLAN0010 VLAN0020 VLAN0030 fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	active active active active active active	

В созданные виртуальные локальные сети необходимо добавить физические интерфейсы коммутатора. Для этого может быть полезна команда **interface range range_begin-range_end**, где range_begin - начало диапазона, range_end - конец диапазона.

switchport mode access - переводит физический интерфейс в access режим.

switchport access vlan vlan_num - указывает, для какой вирт. локальной сети передает данные физический интерфейс.

switchport mode trunk - переводит физический интерфейс в trunk режим (используется для интерфейса,)

Существующий интерфейс VLan можно удалить командой **no int vlan vlan_num**

, где vlan_num - номер виртуальной локальной сети предварительно интерфейс нужно выключить командой shutdown.

```
Switch(config) #interface range fa 0/1 - 2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fa 0/5 - 7
Switch(config-if-range) #switchport mode access
Switch(config-if-range) #switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config) #interface range fa 0/3 - 4
Switch(config-if-range) #switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range) #exit
Switch(config) #interface g0/1
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch (config-if) #exit
Switch (config) #
Switch#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
			Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
			Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
			Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
			Fa0/24, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/1, Fa0/2
20	VLAN0020	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
30	VLAN0030	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

II. Настройка VLan на коммутаторе 3 уровня/маршрутизаторе

Так как используется общий физический канал для всех виртуальных локальных сетей, адреса шлюзов для каждой должны быть назначены виртуальным подинтерфейсам.

Команда перехода в режим настройки подинтерфейса выполняется из режима глобальной конфигурации; используется для создания нового, если подинтерфейса с таким именем не существует:


interface interface_name.subinterface_name, например

int g0/0/0.1

Для каждого подинтерфейса необходимо выполнить команду, которая позволит инкапсулировать передаваемые данные по стандарту IEEE 802.1Q:

encapsulation dot1q vlan_num -

где vlan_num - номер VLan данные от которой будет получать указанный интерфейс



Далее были установлены default gateway 192.168.14.254, 192.168.15.254, 192.168.16.254 для соответствующих устройств подсети.

Пинг устройства в другой подсети:

