

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИУ-7)

М.Ю. Барышникова, А.В. Силантьева

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT PROJECT

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по курсу «Экономика программной инженерии»

Часть 5

«Управление финансами с помощью Microsoft Project»

Москва, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Управление финансами с помощью Microsoft project	3
Анализ производительности проекта (методика освоенного объема)	
Работа с отчетами	
Заключение	

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ С ПОМОЩЬЮ MICROSOFT PROJECT

Управление финансами в проекте не следует путать с бухгалтерским учетом. Оно включает следующие процессы:

- предварительную оценку финансовой состоятельности проекта;
- распределение затрат по элементам иерархии работ;
- формирование бюджета проекта с определением потребности в финансовых средствах как для каждой из работ проекта, так и для всего проекта в целом по календарным интервалам времени;
- управление финансовыми ресурсами, анализ фактических и плановых затрат, выявление отклонений и прогнозирование финансового плана реализации проекта на основании отчетных данных.

Microsoft Project обеспечивает поддержку только тех процессов управления финансами, которые включают определение потребности в финансовых ресурсах для отдельных работ и проекта в целом.

🦪 Заметки на полях

Используя Microsoft Project можно при незначительных затратах времени выполнить достаточно полный и точный расчет потребности в финансовых средствах для реализации проекта. На предварительной стадии разрабатывается укрупненный перечень работ, при формировании которого следует стремиться отразить все фазы и участников реализации проекта, не останавливаясь на технических деталях. Не следует (даже для очень крупных проектов) увеличивать количество работ в таком графике выше нескольких десятков. Каждый пакет работ должен включать всего несколько, а то и одну работу. Такой план ориентирован прежде всего на инвестора и руководство компании. Однако список привлекаемых к реализации проекта ресурсов в этом укрупненном плане следует прорабатывать основательно и не упрощать его без особых на то оснований.

Самое главное требование к этому предварительному графику заключается в том, что должен отражать:

- общую сумму затрат;
- распределение затрат по элементам иерархии работ;
- ответственных за каждый элемент иерархии работ;
- распределение затрат по календарным интервалам времени;
- порядок, сроки предполагаемый объем прибыли.

Оценка потребности в ресурсах для реализации проекта в Microsoft Project основывается на принципе «снизу вверх», когда информация о работах, включенных в график проекта, содержит оценки потребности в финансовых средствах для каждой из них.

Для каждой работы учитываются два компонента затрат:

- прямые, связанные с выполнением работ;
- косвенные, связанные с использованием ресурсов.

Полная сумма затрат на реализацию проекта в Project вычисляется по формуле:

$$ProjectCost = \sum_{i} Cost_{i} = \sum_{i} (FixedCost_{i} + \sum_{j} (Cost/Use_{ij} + StdRate_{j} *Units_{ij} + OvtRate_{j} *Unit$$

 $FixedCost_i$ - прямые затраты для выполнения і-ой работы;

 $Cost/Use_i$ - затраты на использование ј—го ресурса;

 $StdRate_i$ — тарифная стандартная часовая ставка для ресурсов i—го вида;

 $OvtRate_j$ — тарифная ставка для ресурсов ј—го вида при условии перегрузки данного вида (если этот показатель не задан, то этот показатель автоматически принимается равным $StdRate_i$);

 $Units_{ij}$ — численность единиц ресурса ј—го вида, назначенных для —ой работы;

 $MaxUnits_j$ — наличная численность единиц j—го ресурса.

В формуле суммирование по і определяет затраты по всем работам графика, а по индексу ј - по всем ресурсам.

Размерность единиц, в которых измеряются финансовые ресурсы, задается пользователем при помощи команды **Файл** – **Параметры** – **Отображение** (File – Options - Display).

Конечно Microsoft Project сам по себе не подсказывает оптимальные решения в части управления затратами, однако дает пользователю достаточно широкие возможности для анализа за счет сопоставления текущего состояния затрат проекта с плановыми.

Для этих целей предназначены показатели Затраты (Cost) и Фактические затраты (Actual Cost), определенные в базе данных Microsoft Project для работ, ресурсов и назначений. Они представляют собой, соответственно плановые и фактические затраты, разность между которыми хранится в поле Отклонение по стоимости (Cost Variance). Для сравнительного анализа затрат важно значение поля Базовые затраты (Baseline Cost), которое может быть задано пользователем или вычисляется автоматически при сохранении базового плана.

Значение фактических затрат (*Actual Cost*) включает в себя стоимость ресурсов, истраченных на данный момент, и фиксированные затраты, соответствующие задаче, и вычисляется по формуле:

Actual Cost =Actual Work*Std.Rate + Actual Overtime Work*Ovt.Rate +
Resource Per UseCost + Task Fixed Cost

В обычных условиях работы фактические затраты рассчитываются Microsoft Project автоматически, когда вводятся данные о текущем состоянии проекта, поэтому поле *Фактические затраты* в таблице *Затраты* заблокировано. 1

После того как фактические затраты для задачи определены, Microsoft Ргојест рассчитывает общую стоимость задачи по формуле

Total Cost = Actual Cost + Remaining Cost + Fixed Cost

Полученные результаты расчетов можно просмотреть в режиме *Диаграмма Ганта*, используя таблицу *Затраты*.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА (МЕТОДИКА ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА)

Реальные проекты никогда точно не соответствуют смете и графику. Когда задачи начинаются и завершаются то с опережением, то с отставанием от графика, а затраты оказываются то выше, то ниже сметы, трудно сказать, почему расходы оказываются меньше плановых: потому, что израсходовано меньше, чем

5

 $^{^{1}}$ Чтобы его разблокировать сбросьте флажок Φ актические затраты всегда вычисляются Microsoft Project в меню Φ айл - Параметры. Если ввести значение фактических затрат вручную, то автоматически вычисленные затраты будут потеряны. Поэтому вносить вручную фактические затраты целесообразно после того как задача будет выполнена на 100%.

планировалось или потому, что проект отстает от графика. Обнаружить, что деньги кончаются лучше до того, как они действительно кончатся. Анализ затрат по методике освоенного объема позволяет разделить смету и работу, чтобы можно было управлять и тем и другим. Таблица освоенного объема представлена на рисунке 5.1.

	Название задачи 🔻	Запланированный объем - 30 ▼	Освоенный объем - ОО (БСВР) ▼	Ф3 (ФСВР) ▼	ОКП →	ОПС →	ПОПЗ →	БПЗ →	ОПЗ →
0	⊿ Lab3_3	3 070,21p.	0,00p.	0,00p.	-3 070,21p.	0,00p.	46 771,69p.	46 861,69p.	90,00p.
1	Начало проекта	0,00p.	0,00p.	0,00p.	0,00p.	0,00p.	0,00p.	0,00p.	0,00p.
2	[▲] Создание интерфейса	1 373,21p.	0,00p.	0,00p.	-1 373,21p.	0,00p.	5 650,00p.	5 650,00p.	0,00p.

Рис. 5.1. Таблица Освоенный объем в MS Project.

При анализе затрат по методике освоенного объема используется три параметра задач:

Запланированный объем (3O) или Budget Cost of Work Schedule (сокращенно BCWS) — это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

т.е. это плановая ставка, умноженная на плановые часы.

Для использования этого показателя предварительно должен быть сохранен базовый план со всеми данными, необходимыми для вычисления показателя.

Базовая стоимость выполненных работ (БСВР) или Budget Cost of Work Performed (BCWP) или — это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам.

БСВР = %Завершения * Базовые затраты

(BCWP = %Complete*Baseline Cost),

т.е. это плановая ставка, умноженная на фактические часы.

Фактические затраты или фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР) или Actual Cost of Work Performed (сокращенно ACWP) — это средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, т.е. это фактическая стоимость задачи или фактическая ставка, умноженная на фактические часы.

На основании трех рассмотренных параметров вычисляются вариации затрат:

Вариация графика или *Отклонение от календарного плана* (*OKП*) – *Schedule variance* (*SV*) – сравнивает сметную стоимость плановой и выполненной работы и позволяет вычислить несоответствие сметы, вызванное исключительно различиями между плановым и фактическим объемом работы, т.е.

$$\mathbf{OK\Pi} = \mathbf{5CBP} - \mathbf{3O} \qquad (SV = BCWP - BCWS)$$

Вариация стоимости или Omклонение по стоимости (OKC) — Cost variance (CV) —сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов, т.е.

OKC =
$$\mathbf{FCBP} - \mathbf{\Phi CBP}$$
 ($CV = BCWP - ACWP$)

<u>Пример</u>: Рассмотрим задачу, для которой согласно контрольному плану продолжительность равна 10 дням, объем работ равен 80 часам, а стоимость ресурса выделенного для задачи составляет 12,5 рублей в час, т.е. 100 рублей в день. Руководитель проекта был вынужден выделить для задачи другой ресурс, со ставкой оплаты 16 рублей в час. К концу третьего дня было выполнено не 24 (как по плану), а только 20 часов работы.

	Task Name	BCWS	BCVP	ACMP	SV	CV	EAC	BAC	VAC		ľ
										S	h
1	Задача	300.00p.	250.00p.	320.00p.	-50.00p.	-70.00p.	1 280.00p.	1 000.00p.	-280.00p.		
											Г
	1										S

BCWP=20*12,5=250 (рублей)

ACWP=20*16=320 (рублей)

Поскольку вариации описывают стоимость задачи, по ним сложно сравнивать результаты выполнения одной задачи с результатами выполнения другой, у которой другой объем работ или почасовые ставки, поэтому для сравнения задач и проектов используются два других показателя:

Индекс производительности графика или индекс отклонения от календарного плана (сокращенно *ИОКП*) – *Schedule Performance Index (SPI)* представляет собой отношение фактического объема работ к плановому, т.е.

$$\mathbf{HOK\Pi} = \mathbf{БCBP/3O}$$
 (SPI = BCWP/BCWS)

Индекс производительности затрат или *Индекс отклонения стоимости* (*ИОС*) - *Cost Performance Index (CPI)* представляет собой отношение сметной стоимости работ к фактической, т.е.

$$\mathbf{HOC} = \mathbf{БCBP} / \mathbf{\Phi CBP}$$
 (CPI = $\mathbf{BCWP} / \mathbf{ACWP}$)

Эти индексы, в отличие от предыдущих показателей явно не вычисляются в Microsoft Project, но, тем не менее, их очень легко рассчитать на основе автоматически вычисляемых данных. Еще одним таким показателем может служить коэффициент эффективности выполнения, который показывает отношение стоимости оставшихся работ к оставшимся фондам на дату отчета о состоянии.

$$KI = (BC-BCWP)/(BC-ACWP),$$

где ВС – базовые плановые затраты.

Если значение KI>1, то необходимо повысить производительность для оставшейся части работ с тем, чтобы не выйти за пределы бюджета (возможно, для этого придется пожертвовать качеством). Если KI<1, то в рамках бюджета имеется возможность снизить производительность, что позволит повысить качество работ.

Microsoft Project также может прогнозировать финансовые аспекты развития проекта на основе фактических значений работы и затрат:

Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) — Estimate at Completion (EAC) — в этом поле отображаются ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. ПОПЗ также называется прогнозом по завершении.

$\Pi O \Pi 3 = \Phi C B P + (Базовые затраты - Б C B P) / И O C$

При создании задачи, назначении ресурсов и сохранении базового плана значение ПОПЗ совпадает с запланированными затратами, которые рассчитываются умножением значения общих трудозатрат на ставку ресурса. После получения отчета о фактических трудозатратах или фактических затратах ПОПЗ в Microsoft Office Project 2003 автоматически вычисляется по указанной формуле.

Затраты по базовому плану (БПЗ) или полная сметная стоимость (Budget at Completion, BAC) отражает фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану (сверхурочные часы считаются по сверхурочной ставке, а обычные по обычной).

Окончательная вариация или *Отклонение по завершению* (ОПЗ) — Variance at Completion, VAC —это разность между БПЗ и ПОПЗ, т.е. **ОПЗ = БПЗ — ПОПЗ** (VAC = BAC - EAC).

Для просмотра всех вариаций затрат и оценок затрат нужно открыть таблицу Освоенный объем (*Earned Value*), воспользовавшись командой *Таблицы – Другие таблицы (View – Table – More Tables)*.

Методика освоенного объема универсальна, т.к. она может быть применена как ко всему проекту в целом, так и к любой его части в объеме полных затрат или любого их компонента.

Выводы: Если $OK\Pi$ и $O\Pi C$ положительны, это хороший признак. Если $OK\Pi > 0$ это означает, что проект выполняется с опережением. При $O\Pi C > 0$ проект укладывается в смету.

Отрицательные значения вариаций — тревожный сигнал. Если $OK\Pi < 0$ это означает, что проект выполняется с отставанием. Если при этом $O\Pi C > 0$, то за счет этих средств можно выделить дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать отставание. Если же $O\Pi C < 0$, то проект уже вышел за пределы сметы.

Если индексы затрат (UOC и $UOK\Pi$) > 1, это означает, что проект выполняется с опережением графика или с экономией средств. В противном случае он отстает от графика и не укладывается в смету.

Оценка $O\Pi 3$ показывает, уложится весь проект в смету или нет. Если оно >0, проект укладывается в смету, если <0 имеет место перерасход средств. Если не

принять соответствующих мер, проект может быть сорван. Кроме того, оценка *ОПЗ* получена без учета тенденций (ведь делалось предположение, что остальные задачи будут выполнены в соответствии со сметой). Для более точного прогноза следует умножить это число на величину, обратную проценту выполнения.

Анализ затрат может быть применен также к ресурсам и заданиям (режимы *Использование ресурсов* и *Использование задач*, таблица *Освоенный объем*).


Выполните задание № 1 лабораторной работы № 5.

РАБОТА С ОТЧЕТАМИ

Одним из основных преимуществ программы Microsoft Project является возможность автоматической генерации разнообразных отчетов.

Для просмотра отчетов следует выбрать *режим Отчеты* (Reports).

Отчеты сгруппированы по категориям (см. рис. 5.2):



Puc. 5.2. Категории отчетов в Microsoft Project.

- *Панели мониторинга* позволяют посмотреть объемлющую информацию по проекту, включая обзор затрат, обзор трудозатрат и др.
- *Ход выполнения* позволяют просмотреть информацию по задачам, включая критические задачи, вехи, задачи с задержкой, запаздывающие задачи;
- *Затраты* является инструментом анализа бюджета проекта, движения денежных средств и пр.

- *Ресурсы* в этой категории отчетов отражается обзор ресурсов и ресурсы, работающие с превышением доступности.

В завершении работы с программой Microsoft Project выполните задание № 2 лабораторной работы № 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, был рассмотрен полный цикл работы над проектом, представляющий собой последовательность этапов, первый которых идентифицирует проблему, подлежащую разрешению в проекте, а последний посвящен оценке его результатов. Были обозначены задачи, характеризующие выполнение каждого этапа и предложены пути решения этих задач с помощью Microsoft Project. Использование программных средств для управления проектом позволяет значительно повысить эффективность работ по планированию, избежать непроизводительных затрат времени, связанных с выполнением рутинных операций по контролю над его реализацией, оптимизировать затраты и снизить возможные риски. Это дает возможность сосредоточить основные усилия команды проекта на достижении запланированных результатов и удовлетворении интересов заказчика.