
ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN ULANGAN HARIAN 1 VLAN



Nama: Dewa Prasta Maha Gangga

Absen: 30

Kelas: XI TKJ 2


SMK Negeri 1 Denpasar

Teknik Komputer dan Informatika

Teknik Komputer dan Jaringan

Agustus 2018

SKEMA ULANGAN.



Penjelasan skema:

- ❖ Perangkat yang diperlukan; 1 router, 3 switch, 12 PC.
- ❖ IP setiap workstation akan diatur secara DHCP di router.
- ❖ Terdapat 3 vlan yaitu:
 - Vlan 10 (TKJ) dengan network 192.168.1.0
 - Vlan 20 (RPL) dengan network 192.168.2.0
 - Vlan 30 (MM) dengan network 192.168.3.0
- ❖ Setiap perangkat yang berbeda dihubungkan dengan kabel staright.
- Setiap perangkat yang sama dihubungkan dengan kabel cross.
- Sesuaikan setiap port dengan skema.

1. Konfigurasi pada switch0.

• Mengganti hostname switch dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privilege.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

• Membuat Vlan.

```
30prasta(config) #vlan 10
30prasta(config-vlan) #name TKJ
30prasta(config-vlan) #vlan 20
30prasta(config-vlan) #name RPL
30prasta(config-vlan) #vlan 30
30prasta(config-vlan) #name MM
30prasta(config-vlan) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ Ketik "vlan 10", untuk membuat vlan 10.
- ➤ Ketik "name TKJ", untuk memberi nama vlan 10.
- ➤ Ketik "vlan 20", untuk membuat vlan 20.
- ➤ Ketik "name RPL", untuk memberi nama vlan 20.
- ➤ Ketik "vlan 30", untuk membuat vlan 30.
- ➤ Ketik "name MM", untuk memberi nama vlan 30.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari config vlan.

• Atur setiap interface dengan mode trunk.

```
30prasta(config)#int range fa0/1-3
30prasta(config-if-range)#switchport mode trunk
```

- ➤ Ketik "int range fa0/1-3" untuk masuk ke interface port 1 sampai 3.
- ➤ Ketik "switchport mode trunk" untuk mengubah ke mode trunk (agar dapat mengakses lebih dari 1 vlan).

2. Konfigurasi pada switch1.

• Mengganti hostname switch dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privilege.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

• Membuat Vlan.

```
30prasta(config) #vlan 10

30prasta(config-vlan) #name TKJ

30prasta(config-vlan) #vlan 20

30prasta(config-vlan) #name RPL

30prasta(config-vlan) #vlan 30

30prasta(config-vlan) #name MM

30prasta(config-vlan) #ex

30prasta(config) #
```

- > Ketik "vlan 10", untuk membuat vlan 10.
- ➤ Ketik "name TKJ", untuk memberi nama vlan 10.
- ➤ Ketik "vlan 20", untuk membuat vlan 20.
- ➤ Ketik "name RPL", untuk memberi nama vlan 20.
- ➤ Ketik "vlan 30", untuk membuat vlan 30.
- ➤ Ketik "name MM", untuk memberi nama vlan 30.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari config vlan.

• Mendaftarkan setiap port pada vlan.

```
30prasta(config) #int range fa0/2-3
30prasta(config-if-range) #switchport access vlan 10
30prasta(config-if-range) #int range fa0/4-5
30prasta(config-if-range) #switchport access vlan 20
30prasta(config-if-range) #int range fa0/6-7
30prasta(config-if-range) #switchport access vlan 30
```

- ➤ Ketik "int range fa0/2-3" untuk masuk ke interface port 2 dan 3.
- ➤ Ketik "switchport access vlan 10" untuk mendaftarkan pada vlan 10.
- Lakukan juga hal yang sama dengan port selanjutnya untuk vlan 20 dan 30 (seperti gambar diatas).

3. Konfigurasi pada switch2.

• Lakukanlah hal yang sama seperti konfigurasi pada switch1.

4. Konfigurasi pada router0.

• Mengganti hostname router dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privileged.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

• Menghidupkan router.

```
30prasta(config) #int fa0/0
30prasta(config-if) #no shut

30prasta(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
30prasta(config-if) #
```

- ➤ Ketik "int fa0/0" untuk masuk ke config interface fa0/0 (port yang terhubung ke switch).
- ➤ Ketik "no shut" untuk menghidupkan router.

• Membuat 3 sub interface untuk vlan pada router.

```
30prasta(config-if) #int fa0/0.10
30prasta(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.10, changed state to up

30prasta(config-subif) #encapsulation dot1q 10
30prasta(config-subif) #ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
30prasta(config-subif) #
```

➤ Untuk Vlan 10

- Ketik "int fa0/0.10", untuk membuat sub interface/logical interface (penomoran {10} bebas, usahakan sama dengan no vlan agar mudah troubleshooting).
- Tekan enter untuk memunculkan prompt.
- Ketik "encapsulation dot1q 10", untuk mengaktifkan protocol
 802.1q yang biasanya digunakan untuk vlan trunking. (penomoran

- {10} bebas, usahakan sama dengan no vlan agar mudah saat trobleshoting).
- o Ketik "ip add 192.168.1.1 255.255.255.0" untuk memasukan ipnya.

```
30prasta(config-subif)#int fa0/0.20
30prasta(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.20, changed state to up

30prasta(config-subif)#encapsulation dotlq 20
30prasta(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
30prasta(config-subif)#
```

1. Untuk Vlan 20

- Lakukan hal yang sama seperti gambar diatas.
- o Atur ip dengan: 192.168.2.1

```
30prasta(config-subif)#int fa0/0.30
30prasta(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.30, changed state to up

30prasta(config-subif)#encapsulation dotlq 30
30prasta(config-subif)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
30prasta(config-subif)#ex
30prasta(config)#
```

2. Untuk Vlan 30

- o Lakukan hal yang sama seperti gambar diatas.
- o Atur ip dengan: 192.168.3.1

• Mengatur DHCP server

```
30prasta(config) #ip dhcp pool TKJ
30prasta(dhcp-config) #network 192.168.1.0 255.255.255.0
30prasta(dhcp-config) #default-router 192.168.1.1
30prasta(dhcp-config) #
```

3. Untuk Vlan 10 (TKJ).

- Ketik "ip dhcp pool TKJ" untuk mengatur ip workstation vlan TKJ menjadi DHCP.
- o Ketik "network 192.168.1.0 255.255.255.0" untuk memasukan network id vlan beserta subnet masknya.

o Ketik "default-router 192.168.1.1" untuk memasukan default gateway dari vlan (gunakan ip sub interface vlan 10).

4. Untuk vlan 20 (RPL).

```
30prasta(dhep-config) #ip dhep pool RPL
30prasta(dhep-config) #network 192.168.2.0 255.255.255.0
30prasta(dhep-config) #default-router 192.168.2.1
30prasta(dhep-config) #
```

Lakukan juga hal yang sama seperti gambar diatas.


5. Untuk vlan 30 (MM).

```
30prasta(dhcp-config) #ip dhcp pool MM
30prasta(dhcp-config) #network 192.168.3.0 255.255.255.0
30prasta(dhcp-config) #default-router 192.168.3.1
30prasta(dhcp-config) #
```

o Lakukan juga hal yang sama seperti gambar diatas.

5. Atur semua IP workstation (PC) dengan DHCP.

• Contoh:



- ➤ Klik PC0 => Desktop => klik DHCP
- Lalu tunggu sesaat.
- Lakukan hal yang sama untuk PC lainnya (PC1-11).

TEST PING

A) Sesama Vlan (PC0{TKJ switch1} ke PC6{TKJ switch2}).

```
C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=lms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>
```

- Outputnya akan berupa reply jika telah terkonfigurasi dengan benar.
- B) Berbeda Vlan (PC2{RPL switch1} ke PC10{MM switch2}).

```
C:\>ping 192.168.3.4

Pinging 192.168.3.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 5ms</pre>
C:\>
```

- Outputnya akan berupa reply jika telah terkonfigurasi dengan benar.
- > Jangan takut jika ada 1 request time out (RTO), itu memang sering terjadi saat proses ping berbeda network.
- ➤ Jika diping sekali lagi maka akan normal (outputnya 4 reply).