
ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN KEGIATAN BELAJAR 1 TUGAS INTER-VLAN DAN VTP (VLAN TRUNKING PROTOCOL)



Nama: Dewa Prasta Maha Gangga

Absen: 30

Kelas: XI TKJ 2

SMK Negeri 1 Denpasar

Teknik Komputer dan Informatika

Teknik Komputer dan Jaringan


Agustus 2018

Pratikum 1


Inter-VLAN (menghubungkan VLAN menggunakan switch dan router)

Tujuan: menghubungkan vlan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi.


SKEMA JARINGAN (1 router, 1 switch, 4 PC)




1. Sambungkan semua skema tersebut dengan kabel straight (karena berbeda perangkat), dengan port disesuaikan seperti gambar dibawah.



- 2. Atur IP setiap workstation sesuai dengan skema diatas, dengan cara:
 - Untuk PC0, (Klik PC0 => desktop => IP configuration).



- Lakukan hal tersebut terhadap workstation lainnya.
- 3. Buat VLAN 2 buah vlan seperti di skema dan menghubungkan port workstation ke VLAN melalui CLI switch.
 - Buka CLI switch dengan cara, klik switch => pilih CLI.



- Klik enter untuk memunculkan prompt
- Ubah hostname switch (widak wajib), dengan cara mengetikan perintah:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk memulai perintah.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk menu configuration.
- Ketik "hostname [nama]"
- Membuat VLAN

```
30prasta(config) #vlan 10
30prasta(config-vlan) #name TKJ
30prasta(config-vlan) #vlan 20
30prasta(config-vlan) #name MM
30prasta(config-vlan) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ Ketik "vlan 10" (penomeran bebas dari 2-1001) untuk membuat sebuah vlan.
- ➤ Ketik "name TKJ" untuk memberi nama pada vlan 10.
- Lakukan hal yang sama untuk vlan 20 dan beri nama MM.
- ➤ Ketik "ex" atau "exit" untuk keluar dari config vlan.
- Mendaftarkan setiap port workstation pada vlan dengan skema yang telah dibuat.

```
30prasta(config) #int fa0/2
30prasta(config-if) #switchport mode access
30prasta(config-if) #switchport access vlan 10
30prasta(config-if) #ex
30prasta(config) #int fa0/3
30prasta(config-if) #switchport mode access
30prasta(config-if) #switchport access vlan 10
30prasta(config-if) #ex
30prasta(config-if) #ex
```


- ➤ Ketik "int fa0/2" atau "interface fastethernet0/2" untuk masuk ke menu interface fastethernet0/2.
- ➤ Ketik "switchport mode access" agar hanya dapat membawa 1 vlan saja.
- ➤ Ketik "switchport access vlan 10" agar si workstation mengakses vlan 10.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari interfaces fa0/2.
- Lakukan hal yang sama pada port fa0/3.

```
30prasta(config) #int fa0/4
30prasta(config-if) #switchport mode access
30prasta(config-if) #switchport access vlan 20
30prasta(config-if) #ex
30prasta(config) #int fa0/5
30prasta(config-if) #switchport mode access
30prasta(config-if) #switchport access vlan 20
30prasta(config-if) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ Ketik "int fa0/4" atau "interface fastethernet0/4" untuk masuk ke menu interface fastethernet0/4.
- ➤ Ketik "switchport mode access" agar hanya dapat membawa 1 vlan saja.
- ➤ Ketik "switchport access vlan 20" agar si workstation mengakses vlan 20.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari interfaces fa0/4.
- Lakukan hal yang sama pada port fa0/5.
- Mengaktifkan mode trunk pada port fa0/1 (yang terhubung ke router).

```
30prasta(config)#int fa0/l
30prasta(config-if)#switchport mode trunk
30prasta(config-if)#end
30prasta#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- ➤ Ketik "int fa0/1" (port yang terhubung ke router).
- ➤ Ketik "switchport mode trunk" agar dapat membawa banyak vlan.
- > Ketik "end" untuk mengakhiri commend.
- 4. Configurasi Cli Pada router.
 - Buka CLI Router dengan cara, klik Router => pilih CLI.



• Jika ada tulisan seperti gambar dibawah ketik saja "n", lalu enter untuk memunculkan prompt.

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>
```

Aktifkan router dengan cara:

```
Router en Router conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router (config) int fa0/0 Router (config-if) no shut

Router (config-if) 
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router (config-if) #
```

- ➤ Ketik "en" untuk memulai perintah.
- ➤ Ketik "conf t" untuk masuk ke menu configuration.
- ➤ Ketik "int fa0/0" (port yang terhubung ke router).
- ➤ Ketik "no shut" untuk menghidupkan router/mengaktifkan router.
- > Tekan enter untuk memunculkan prompt.
- Mengatur IP pada router

```
Router(config-if)#int fa0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dotlq 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#
```

- ➤ Ketik "int fa0/0.10" (penomoran bebas, usahakan sama dengan vlan agar mudah saat troubleshooting).
- > Tekan enter untuk memunculkan prompt.
- ➤ Ketik "encapsulation dot1q 10" (penomoran bebas, usahakan sama dengan vlan agar mudah saat troubleshooting).
- ➤ Ketik "ip add [IP] [netmask]", gunakan ip default gateway vlan 10.

```
Router(config-subif) #int fa0/0.20
Router(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif) #encapsulation dot1q 20
Router(config-subif) #ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- ➤ Ketik "int fa0/0.20" (penomoran bebas, usahakan sama dengan vlan agar mudah saat troubleshooting).
- > Tekan enter untuk memunculkan prompt.
- ➤ Ketik "encapsulation dot1q 20" (penomoran bebas, usahakan sama dengan vlan agar mudah saat troubleshooting).
- ➤ Ketik "ip add [IP] [netmask]", gunakan ip default gateway vlan 20.
- ➤ Ketik "end" untuk mengakhiri perintah.

TEST PING

Sesama ylan

Berbeda vlan

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=lms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=\text{lms} TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<\text{lms} TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

KESIMPULAN

- 1. Inter-vlan digunakan untuk menghubungkan vlan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi.
- 2. Inter-vlan dapat menggunakan router atau switch layer 3.
- 3. Jika melakukan test ping, baik itu sesame maupun berbeda vlan akan menghasilkan haril output yaitu reply.

Pratikum 2


Konfigurasi Vlan trunk

Tujuan: untuk menghubungkan vlan-vlan yang berbeda switch.


SKEMA JARINGAN




1. Sambungkan jaringan tersebut dengan kabel cross (antar switch) dan kabel straight (switch dengan PC), sesuaikan dengan port yang telah ditentukan di skema.



- 2. Atur IP setiap PC sesuai dengan skema yang telah dibuat, dengan cara:
 - Klik PC0 => desktop => IP configuration.



- Atur juga subnetmasknya menjadi "255.255.255.0", untuk default gateway bisa dibiarkan saja (karena tidak memakai router), dan begitu juga DNS servernya.
- Lakukan hal yang sama terhadap workstation (PC) lainnya, dengan IP yang telah disesuaikan dengan skema yang telah dibuat.
- 3. Konfigurasi kedua switch dengan CLI.
 - Buka cli switch dengan cara, Klik switch0 => CLI.



• Ubah hostname switch (widak wajib), dengan cara mengetikan perintah:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk memulai perintah.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk menu configuration.
- ➤ Ketik "hostname [nama]"
- Buat 2 buah Vlan yaitu, vlan 10 dan vlan 20, serta beri nama vlan tersebut.

```
30prasta(config) #vlan 10
30prasta(config-vlan) #name TKJ
30prasta(config-vlan) #ex
30prasta(config) #vlan 20
30prasta(config-vlan) #name MM
30prasta(config-vlan) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ Ketik "vlan 10" (penomoran antar 2-1001) untuk membuat vlan 10.
- ➤ Ketik "name TKJ" untuk memberi nama vlan 10.
- ➤ Ketik "ex" atau "exit" untuk keluar dari config vlan 10.
- Lakukan juga terhadap vlan 20 dan beri nama MM.
- Daftarkan setiap port terhadap vlan sesuai dengan skema.

```
30prasta(config) #int range fa0/1-10
30prasta(config-if-range) #switchport mode access
30prasta(config-if-range) #switchport access vlan 10
30prasta(config-if-range) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ Ketik "int range fa0/1-10" untuk masuk ke interface fastethernet0/1-0/10.
- ➤ Ketik "switchport mode access" agar port fa0/-fa0/10 hanya dapat membawa 1 vlan.
- ➤ Ketik "switchport access vlan 10" untuk mendaftarkan port fa0/1-fa0/10 pada vlan 10.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari config interface fa0/1-10.

```
30prasta(config) #int range fa0/11-20
30prasta(config-if-range) #switchport mode access
30prasta(config-if-range) #switchport access vlan 20
30prasta(config-if-range) #ex
30prasta(config) #
```

Lakuakan juga hal yang sama terhadap port fa0/11-fa0/20 seperti diatas.

Lakukan trunking pada port yang terhubung antar switch.

```
30prasta(config) #int fa0/24
30prasta(config-if) #switchport mode trunk

30prasta(config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

30prasta(config-if) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ ketik "int fa0/24" (port yang terhubung dengan switch lainnya) untuk masuk ke interface fastethernet0/24.
- ➤ Ketik "switchport mode trunk" agar dapat mengakses banyak vlan.
- > Tekan enter untuk memunculkan prompt.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari config interfaces fa0/24.
- Tadi itu merupakan konfigurasi pada switch0, lakukan juga pada switch1 dengan cara yang sama.

TEST PING

PC0 dengan PC1 (berbeda vlan)

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.1:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

PC0 dengan PC2 (sesama vlan)

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=lms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=lms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

KESIMPULAN;

- 1. Vlan trunking protocol ditujukan untuk menghubungkan vlan vlan yang berbeda switch.
- 2. Jika di test ping, maka workstation yang sesama vlan akan menghasilkan output reply, sedangkan workstation yang berbeda vlan akan menghasilkan output RTO (request time out.
- 3. Untuk menghubungkan vlan vlan tersebut dapat dengan cara naik ke layer 3 (memakai router atau switch layer 3 (multilayer switch).