
Установка и настройка Unity

Шаг 1: Скачивание Unity Hub

- Перейдите на официальный сайт Unity по адресу: unity.com
- Нажмите кнопку "Download Unity"
- Зарегистрируйтесь
- Сохраните установочный файл в удобном для вас месте



Шаг 2: Установка Unity Hub

- Запустите скачанный файл (UnityHubSetup.exe для Windows или UnityHubSetup.dmg для macOS)
- Примите лицензионное соглашение
- Следуйте инструкциям мастера установки
- При появлении запроса выберите путь установки (рекомендуется оставить по умолчанию)
- Дождитесь завершения процесса установки

Шаг 3: Первый запуск и настройка Unity Hub

- Запустите Unity Hub после установки
- Вам будет предложено войти в аккаунт Unity или зарегистрироваться. Выполните вход или создайте новую учетную запись
- Подтвердите свой email, если вы только что зарегистрировались
- Примите условия использования и политику конфиденциальности

Основные ошибки при установке Unity Hub и их решения:

- **Ошибка "Недостаточно прав"** — запустите установщик от имени администратора
- **Проблемы с антивирусом** — временно отключите антивирусное ПО или добавьте Unity Hub в исключения
- **"Не удалось установить соединение"** — проверьте подключение к интернету или настройки прокси
- **Ошибки при входе в аккаунт** — проверьте правильность учетных данных или используйте функцию восстановления пароля
- **Нестандартная ошибка:** Если система выдает ошибку о невозможности создания директории для установки - проверьте, включен ли BitLocker на диске. Если столкнулись с такой проблемой, попробуйте временно отключить шифрование диска (BitLocker), а после успешной установки Unity, обратно включить.

После установки Unity Hub следующим шагом является добавление конкретной версии движка Unity. Unity Hub позволяет устанавливать и управлять несколькими версиями одновременно, что особенно полезно при работе над разными проектами.

Шаг 1: Выбор версии Unity для установки


- Откройте Unity Hub
- Перейдите во вкладку "Installs" (Установки)
- Нажмите кнопку "Add" (Добавить) или "Install Editor" (Установить редактор)
- Откроется окно со списком доступных версий Unity

При выборе версии обратите внимание на следующие обозначения:

- **LTS (Long-Term Support)** — версии с длительной поддержкой, наиболее стабильные
- **TECH Stream** — новейшие версии с последними функциями, но потенциально менее стабильные
- **Beta/Alpha** — предварительные версии для тестирования, не рекомендуются для серьезных проектов

Рекомендую выбрать последнюю LTS версию, так как она обеспечивает наилучший баланс между функциональностью и стабильностью.


Шаг 2: Выбор компонентов для установки После выбора версии вам будет предложено выбрать дополнительные компоненты.



Думаю, что Visual Studio установлен у всех. Поэтому никаких галочек здесь не требуется. Нажимайте install.

Теперь нам необходимо внедрить зависимости между Visual Studio и Unity.


В поиске компьютера введите "Visual Studio Installer"




Затем нажмите кнопку "Изменить" в вашей актуальной версии VS (в которой вы регулярно работаете)




Пролистайте до вкладки "Игры" и установите Unity:



При запуске любого скрипта в VS, сверху у вас должна быть кнопка "Подключить к Unity"




Если ее нет, и вместо нее "Подключение...." - вам необходимо в **обозревателе решений**(справа) нажать на решение правой кнопкой -> пересобрать решение с зависимостями.




После этого проект VS перезагрузится, и кнопка "Подключить к Unity" должна появиться.

Как зарендерить проект, чтобы не было розовых текстур?

Мы с вами работаем на шаблоне 3D (Built-In Render Pipeline). Но при скачивании ассетов, текстуры и модельки могут оказаться розовыми. Для этого, в самом проекте Unity:




Window - Package Management - Package Manager




Unity Registry(слева) - в поиске Universal Render Pipeline - Install.

После этого, чтобы зарендерить новые материалы:



Window - Rendering - Render Pipeline Converter




Ставим галочки - Initialize Converts - а потом Convert Assets

---


Почему персонаж не ходит?

Если возникли ошибки в Unity, необходимо в самом Unity изменить Input систему на передвижение. Для этого:

Нажимаем Edit - Project Settings



Ищем слева вкладку Player, внутри Other Setting, листаем до Configuration - в Active Input Handling ставим BOTH



После этого проект перезагружается.

Теперь наш персонаж может двигаться.